

FACULTAD DE INGENIERÍA

Redes de Datos Seguras

Proyecto 3 SHIANTY — SAMBA

Alumnos

- Garrido Czacki Mario Horacio
- Romero Andrade Cristian
- Romero Andrade Vicente

Equipo 3

Profesor: Ing. Edgar Martinez Meza



LISTINGS ÍNDICE

Índice

1.	\mathbf{Arq}	quitectura	2
2.	2.1.	cursos Red Emulada	4 4
		2.2.1. Servidor Linux (VM)	4
		2.2.2. Tarjeta de Red	4
	2.3.	Configuración	4
		2.3.1. Configurar la tarjeta de red	4
		2.3.2. NIS	5
		2.3.3. NFS	6
		2.3.4. SAMBA AD DC	6
3.	Cre	ación de Usuarios	10
4.	Clie	entes	12
	4.1.	VM cliente Linux	12
	4.2.	Tarjeta de red	12
	4.3.	Configuracion	12
		4.3.1. Linux	12
		4.3.2. Windows	15
\mathbf{L}_{i}	istiı	ngs	
	1.	Archivo /etc/netctl/interfaces	4
	2.	Modificación del archivo /etc/default/nis	5
	3.	Modificación del archivo /etc/idmap.conf	6
	4.	Adición en el archivo /etc/exports	6
	5.	Contenido de add_user.sh	10
	6.	Modificación del archivo /etc/hosts	12
	7.	Modificación del archivo /etc/sysconfig/network	12
	8.	Modificación del archivo /etc/yp.conf	12
	9.	Modificación del archivo /etc/idmapd.conf	14
	10.	Modificación del archivo /etc/fstab	14
	11.	Contenido de drive.bat	18



1. Arquitectura

Red Shianty




Figura 1: Arquitectura de la red






Figura 2: Diagrama cliente-servidor



2. Recursos

2.1. Red Emulada

 $\begin{array}{ccc} {\rm Segmento:} & 192,168,100,0/24 \\ {\rm Puerta\ de\ enlace:} & 192,168,100,1 \\ {\rm Broadcast:} & 192,168,100,255 \end{array}$

Dominio: srv.nis

2.2. Servidor

2.2.1. Servidor Linux (VM)

Hostname: Node03

Sistema Operativo: Debian 10 Buster

2.2.2. Tarjeta de Red

IP: 192,16,100,119/24 DNS: 192,168,100,1198,8,8,8

2.3. Configuración

2.3.1. Configurar la tarjeta de red

Se tiene que configurar la tarjeta de red para que adquiera su DNS y ip estática:

- En este caso la interfaz de red es ens33, donde este nombre puede variar.
- Se tiene que modificar el archivo /etc/network/interfaces y añadir la siguiente configuración:

```
auto ens33
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 192.168.100.119
netmask 255.255.255.0
network 192.168.100.0
broadcast 102.168.100.255
gateway 192.168.100.1
dns-nameservers 192.168.100.119 8.8.8.8
dns-search srv.nis
```

Listing 1: Archivo /etc/netctl/interfaces

Asignar Dominio

Se debe de añadir la siguiente línea a /etc/hosts.

1 192.168.100.119 Node03.srv.nis srv.nis Node03 srv



Esto redirecciona todas las peticiones del dominio del servidor a su ip. El gestor de DNS configura de forma automática el registro en /etc/resolv.conf, quedando de la siguiente manera:

```
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)

# DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN

nameserver 192.168.100.119

nameserver 8.8.8.8

search srv.nis
```

2.3.2. NIS

NIS funciona para poder centralizar la autenticación de los clientes Linux.

1. Instalar NIS, en terminal con permisos administrativos:

```
apt -y install nis
```

Al finalizar aparecerá una pantalla de configuración donde se añadirá el dominio del servidor

2. Configurar como servidor maestro NIS

Se tiene que modificar el archivo /etc/default/nis

```
# Linea 6: Poner a NIS como servidor maestro
NISSERVER=master
```

Listing 2: Modificación del archivo /etc/default/nis

Adicionalmente en el mismo archivo de configuración, se puede configurar un rango de IPs que pueden hacer peticiones a este servicio

```
# Si se deja asi se le dara acceso a todo el mundo
2 0.0.0.0 0.0.0.0
3 # Si se configura asi se le dara acceso solo al rango deseado
4 192.168.100.0 192.168.100.255
```

Reiniciamos el servicio nis para que se efectúen los cambios.

```
systemctl restart nis
```

3. Aplicar la configuración al servicio

Ejecutamos el siguiente comando

```
1 /usr/lib/yp/ypinit -m
```

Si todo va bien se tiene que aparecer lo siguiente:

```
Node03.srv.nis has been set up as a NIS master server.

Now you can run ypinit -s Node03.srv.nis on all slave server.
```

4. Cada que se tenga que añadir un nuevo usuario se tiene que actualizar la base de datos de NIS (este ya esta incluido en el script add_user.sh).

Se ejecuta el siguiente comando dentro del directorio /var/yp

make

2.3.3. NFS

NFS crea un sistema de archivos centralizados por redefined

- 1. Instalar el servidor nfs
- apt -y install nfs-kernel-server
- 2. Configurar el dominio del servidor en el archivo /etc/idmapd.conf

```
# Linea 6: Aqui se descomenta y se agrega el dominio
Domain = srv.nis
```

Listing 3: Modificación del archivo /etc/idmap.conf

- 3. Añadir la ruta de los directorios home que se van a compartir por NFS, esto es en el archivo /etc/exports
- /home 192.168.100.0/24(rw,no_root_squash,no_subtree_check)

Listing 4: Adición en el archivo /etc/exports

- /home es la ruta donde se van a montar los directorios personales de los clientes.
- xx.xx.xx/xx Es la mascara del segmento que puede acceder a estos directorios por NFS.
- (..*) Son las opciones de exports.
- 4. Reiniciar el servicio para ver reflejados los cambios.

```
systemctl restart nfs-server
```

2.3.4. SAMBA AD DC

SAMBA es una implementación del protocolo smb, a partir de su versión 4 añade capacidades para crear y gestionar un controlador de directorio activo (active directory) y kerberos, el cual es compatible con la autenticación de red por de windows. Active directory es una implementación del protocolo ldap y kerberos es un protocolo de autenticación.

- 1. Instalar el protocolo para la sincronización de la hora. Es un requerimiento de kerberos para los miembros del dominio
- 1 apt install ntp
- 2. Instalar los paquetes necesarios para el servidor de Samba 4 con AD DC
- apt install samba smbclient attr winbind libpam-winbind libnss-winbind libpam-krb5 krb5-config krb5-user



Mostrara una ventana de configuración que pedirá algunos parámetros

a) El primero es el del REALM o reino:

```
Reino predeterminado de la versión 5 de Kerberos:

SRV.NIS______

<Aceptar>
```

b) El siguiente es el nombre del host, el cual se usara el mismo que el reino pero en minúsculas

```
Servidores de Kerberos para su reino:

srv.nis_____

<Aceptar>
```

c) La ultima ventana pedirá el nombre del host administrativo. Se pone el mismo que el del servidor

```
Servidor administrativo para su reino de Kerberos:

z srv.nis_____

<Aceptar>
```

3. Creación del controlador de dominio.

Se detienen los servicios antes de configurar esta parte.

```
systemctl stop samba-ad-dc smbd nmbd winbind
systemctl disable samba-ad-dc smbd nmbd winbind
```

Se elimina o se respalda el archivo de configuración de SAMBA por defecto

```
nv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.org
```

Se inicia la creación del controlador de forma interactiva, dotándole de compatibilidad con extensiones NIS RFC2307.

```
samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
```

En la parte de Realm introducir el usado en este manual.

```
Realm: srv.nis
```

En domain dejar el que esta por defecto, solo pulsar enter

Domain [SRV]:

En Server Role dejar el que esta por defecto [dc]

```
Server Role (dc, member, standalon) [dc]:
```

DNS backend, dejar el que esta por defecto que es SAMBA INTERNAL

```
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]:
```

DNS fowarder IP address. Dejar la IP del servidor que en este caso es 192.168.100.119

```
1 DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [127.0.0.1]: 192.168.100.119
```



Administrator password: Esta es la contraseña de administrador, poner una que sea mayor a 8 caracteres con una mayúscula y un dígito

```
Administrator password:
Retype password:
```

Si todo sale bien mostrara los datos con controlador de dominio

```
1 Server Role: active directory domain controller
2 Hostname: Node03
3 NetBIOS Domain: SRV
4 DNS Domain: srv.nis
5 DOMAIN SID: S-1-5-21-3772837808-1505251784-1375148484
```

Iniciar la familia de los demonios del samba-ad-dc

```
systemctl unmask samba-ad-dc
systemctl start samba-ad-dc
systemctl enable samba-ad-dc
```

4. Probar la configuración

Verificar el nivel de dominio

```
samba-tool domain level show
```

Si todo sale bien debe mostrar lo siguiente

```
Domain and forest function level for domain 'DC=srv,DC=nis'

Forest function level: (Windows) 2008 R2
Domain function level: (Windows) 2008 R2
Lowest function level of a DC: (Windows) 2008 R2
```

Verificar el servidor de archivos. netlogon y sysvol

```
smbclient -L localhost -U%
```

Debe mostrar lo siguiente:

```
Sharename
                         Туре
                                   Comment
                          Disk
                                    Home Directories
          homes
          netlogon
                          Disk
          sysvol
                         Disk
          IPC$
                         IPC
                                    IPC Service (Samba 4.9.5-Debian)
  Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
9
          Server
                               Comment
10
11
          Workgroup
                               Master
13
          WORKGROUP
                               NODE03
14
          WORKSOMCH
                               VENGANZASS
15
```

En el caso anterior se mostró los directorios configurados y los workgroups existentes de otras maquinas Windows en la red.

Verificar la autenticación usando el usuario de administrador del dominio.



```
smbclient //localhost/netlogon -UAdministrator -c 'ls'
```

Si todo sale bien debe mostrar lo siguiente:

5. Verificar los registros de DNS. Importante que si los muestre ya que sin estos Windows no sera capaz de detectar el dominio

SRV de ldap usando TCP

```
host -t SRV _ldap._tcp.srv.nis
SRV de kerberos usando UDP
```

```
host -t SRV _kerberos._udp.srv.nis
```

A del dominio

```
host -t A Node03.srv.nis
```

6. Si todo salio bien entonces el servidor ya esta correctamente configurado

A veces hay que abrir los puertos en el firewall en caso de tener problemas



3. Creación de Usuarios

Se debe ejecutar el script add_user.sh, en este ejeplo añadiremos al un usuario nombrado como usuario_77.

```
./add_user.sh usuario_77
```

Si todo sale bien se le pedira la contraseña de UNIX y la de SAMBA (Usar la misma).

```
1 Añadiendo el usuario 'usuario_77' ...
make: se entra en el directorio '/var/yp'
3 make[1]: se entra en el directorio '/var/yp/srv.nis'
4 Updating netid.byname...
5 make[1]: se sale del directorio '/var/yp/srv.nis'
6 make: se sale del directorio '/var/yp'
7 Añadiendo el nuevo grupo 'usuario_77' (1010) ...
8 make: se entra en el directorio '/var/yp'
9 make[1]: se entra en el directorio '/var/yp/srv.nis'
10 Updating group.byname...
11 Updating group.bygid...
12 Updating netid.byname...
make[1]: se sale del directorio '/var/yp/srv.nis'
make: se sale del directorio '/var/yp'
45 Añadiendo el nuevo usuario 'usuario_77' (1010) con grupo 'usuario_77' ...
16 make: se entra en el directorio '/var/yp'
make[1]: se entra en el directorio '/var/yp/srv.nis'
18 Updating passwd.byname...
19 Updating passwd.byuid...
20 Updating netid.byname...
21 Updating shadow.byname...
22 make[1]: se sale del directorio '/var/yp/srv.nis'
23 make: se sale del directorio '/var/yp'
24 Creando el directorio personal '/home/usuario_77' ...
25 Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
26 Nueva contraseña:
27 Vuelva a escribir la nueva contraseña:
28 passwd: contraseña actualizada correctamente
29 Cambiando la información de usuario para usuario_77
30 Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
          Nombre completo []: Usuario 77
31
          Número de habitación []: 12b
32
          Teléfono del trabajo []: 5567382132
33
          Teléfono de casa []: 5536271232
34
35
          Otro []:
36 ¿Es correcta la información? [S/n] S
37 Ingresa la contraseña SAMBA del usuario
38 New Password:
39 Retype Password:
40 User 'usuario_77' created successfully
41 make[1]: se entra en el directorio '/var/yp/srv.nis'
42 Updating passwd.byname...
43 Updating passwd.byuid...
44 Updating netid.byname...
45 Updating shadow.byname...
46 make[1]: se sale del directorio '/var/yp/srv.nis'
```

El contenido de add_user.sh es el siguiente

```
#!/bin/sh
usuario=$1
```



3 CREACIÓN DE USUARIOS

```
adduser $usuario

uid=$(id -u $usuario)

echo "Ingresa la contraseña SAMBA del usuario"

samba-tool user create $usuario --uid-number $uid

cd /var/yp

make
```

Listing 5: Contenido de add_user.sh



4. Clientes

4.1. VM cliente Linux

hostname: Node02 Sistema Operativo: Centos 8

4.2. Tarjeta de red

IP: 192,168,100,28/24

Puerta de Enlace 192,168,100,1 Broadcast: 192,168,100,255

DNS: 192,168,100,119 8,8,8,8

Dominio AC: SRV

4.3. Configuracion

4.3.1. Linux

Añadir dominio

- 1. Se debe modificar el archivo /etc/hosts añadiendo el dominio del servidor.
- 1 192.168.100.119 Node03.srv.nis srv.nis Node03 srv

Listing 6: Modificación del archivo /etc/hosts

NIS

- 1. Instalar los paquetes necesarios.
- dnf -y install ypbind rpcbind oddjob-mkhomedir
- 2. Configurar el dominio del NIS

Usar ypdomainname como usuario adiministrativo.

ypdomainname srv.world

Añadir el dominio a /etc/sysconfig/network

echo "NISDOMAIN=srv.world" >> /etc/sysconfig/network

Listing 7: Modificación del archivo /etc/sysconfig/network

Añadir el servidor al la configuracion de NIS /etc/yp.conf

- # [domain (NIS domain) server (NIS server)]
- domain srv.nis server Node03.srv.nis

Listing 8: Modificación del archivo /etc/yp.conf



3. Configurar el metodo de autenticación del cliente

Añadir NIS como metodo de autenticacion

```
authselect select nis --force
2 rofile "nis" was selected.
_{\mbox{\scriptsize 3}} The following nsswitch maps are overwritten by the profile:
4 - aliases
5 - automount
6 - ethers
7 - group
8 - hosts
9 - initgroups
10 - netgroup
11 - networks
12 - passwd
13 - protocols
14 - publickey
15 - rpc
16 - services
17 - shadow
19 Make sure that NIS service is configured and enabled. See NIS documentation for more information
```

4. Añadir la caracteristica para crear directorio de home al primer inicio de sesion

```
authselect enable-feature with-mkhomedir
```

- 5. Habilitar nis en SELinux (o desactivar SELinux si no es indispensable).
- setsebool -P nis_enabled on
- 6. Habilitar el servicio en systemd
- 1 systemctl enable --now rpcbind ypbind nis-domainname oddjobd
- 7. Probar la correcta cofiguracion del cliente

Confirma si el enlazador tiene comunicacion con el servidor NIS

- 1 ypwhich
- 8. Si todo sale bien debe aparecer el servidor en el dominio
- Node03.src.nis
- 9. Cambiar contraseña de NIS (Se proporcionara un script bash para automatizar este proceso)
- 1 yppasswd



NFS

1. Instalar los paquetes necesarios para NFS

```
dnf -y install nfs-utils
```

2. Configurar el dominio del servidor NFS en el archivo /etc/idmapd.conf

```
1 # linea 5 donde esta el dominio por defecto poner el del servidor
2 Domain = srv.nis
```

Listing 9: Modificación del archivo /etc/idmapd.conf

3. Probar que hay acceso al servidor nfs

Montar la carpeta del servidor NFS

```
nount -t nfs Node03.srv.nis:/home /home
```

Si todo sale bien correr el siguiente comando que mostara que efectivamente esta operativa la particion del tipo nfs4

```
df -hT /home
S.ficheros Tipo Tamaño Usados Disp Uso% Montado en
Node03.srv.nis:/home nfs4 19G 1.3G 17G 8% /home
```

4. Añadir la particion al fstab, esto montara la carpeta una vez que se inicia el sistema

Modificar el archivo /etc/fstab

```
# Añadir al final del archivo
2 Node03.srv.nis:/home//home nfs defaults 0 0
```

Listing 10: Modificación del archivo /etc/fstab

5. Añadir el montaje dinamico¹

Instalar AutoFS

```
dnf -y install autoFS
```

Añadir la directiva de automontaje a la configuracion maestra de autoFS en el archivo /etc/auto.master

```
# Añadir al final
2 /- /etc/auto.mount
```

Crear la configuracion de automontaje /etc/auto.mount

```
# create new : [mount point] [option] [location]

// home -fstype=nfs,rw dlp.srv.world:/home
```

Habilitar el servicio en systemd

systemctl enable --now autofs

¹En caso de una caida del servidor este volvera a montar cada vez que se quiera acceder al directorio asignado al NFS

4.3.2. Windows

Configurar tarjeta de red

• Añadir el DNS y asignar una ip estatica a la tarjeta de red en el administrador de dispositivos

• En servidor DNS poner la IP del servidor SAMBA AD DC




Figura 3: Captura de administrador de dispositivos



SAMBA AD DC

Añadir cliente al demonio

• Click derecho a equipo y propiedades/configuracion avanzada/Nombre de equipo/ boton cambiar...




Figura 4: Configuracion del nombre del equipo



• En la seccion Miembro del seleccionar Dominio poner el dominio del servidor SAMBA que es srv.nis




Figura 5: Captura de asignacion de dominio



• Si sale un dialogo de inicio de sesion usar el usuario "Administrator" y poner la contraseña proporcionada en la configuracion

• Añadir el script drive.bat a la carpeta de programas de inicio para automontar la unidad z al inicio de sesion de cada usuario.




Figura 6: Captura de menu de inicio

el contenido de este drive.bat es el siguiente:

net use Z: \\SRV.NIS\%USERNAME% /PERSISTENT:YES

Listing 11: Contenido de drive.bat

- Para adaptar a caso de uso diferente modificar \SRV.NIS por el nombre de dominio. correspondiente.
- Reiniciar equipo



• Si todo sale bien debe poder iniciar sesion con los usuarios creados en el servidor SAMBA




Figura 7: Captura de inicio de sesion



• La unidad Z con la carpeta home del usuario debe montarse al inicio de cada sesion




Figura 8: Captura de inicio de sesion

