

13.5.0.0/16
13.5.0.0/19
(Granite Borough)
13.5.32.0/19
13.5.32.0/21
(Corsair Isles)
13.5.40.0/21
13.5.40.0/23
(Frostfield Ranch)
13.5.42.0/23
13.5.42.0/24
(Aurora Ridge)
13.5.43.0/24
13.5.43.0/25
(Photon Cove)
13.5.43.128/25
13.5.43.128/26
(Sunspire Palace)
13.5.43.192/26
13.5.43.192/30
(G)
PC↔GB
13.5.43.196/30
(H)
PC↔FR
13.5.43.200/30
(I)
GB↔AR
13.5.43.204/30
(J)
GB↔CI
13.5.43.208/30
(K)
CI↔SP
13.5.43.212/30
(L)
SP↔AR

IP Addressing Table:

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	Notes
R-PC	Fa0/0	13.5.43.1	255.255.255.128		
R-PC	Se0/0/0	13.5.43.193	255.255.255.252		
R-PC	Se0/0/1	13.5.43.197	255.255.255.252		
R-GB	Fa0/0	13.5.0.1	255.255.224.0		
R-GB	Se0/0/0	13.5.43.194	255.255.255.252		
R-GB	Se0/0/1	13.5.43.205	255.255.255.252		
R-GB	Se0/1/0	13.5.43.201	255.255.255.252		
R-CI	Fa0/0	13.5.32.1	255.255.248.0		
R-CI	Se0/0/0	13.5.43.209	255.255.255.252		
R-CI	Se0/0/1	13.5.43.206	255.255.255.252		
R-FR	Fa0/0	13.5.40.1	255.255.254.0		
R-FR	Se0/0/0	13.5.43.198	255.255.255.252		
R-SP	Fa0/0	13.5.43.129	255.255.255.192		
R-SP	Se0/0/0	13.5.43.210	255.255.255.252		
R-SP	Se0/0/1	13.5.43.214	255.255.255.252		
R-AR	Fa0/0	13.5.42.1	255.255.255.0		
R-AR	Se0/0/0	13.5.43.202	255.255.255.252		
R-AR	Se0/0/1	13.5.43.213	255.255.255.252		
Web Server	Fa0	13.5.43.2	255.255.255.128	13.5.43.1	
Email Server	Fa0	13.5.43.3	255.255.255.128	13.5.43.1	
DNS Server	Fa0	13.5.43.4	255.255.255.128	13.5.43.1	
DHCP Server	Fa0	13.5.43.5	255.255.255.128	13.5.43.1	
PC1	Fa0	13.5.0.3	255.255.224.0	13.5.0.1	
PC2	Fa0	13.5.32.2	255.255.248.0	13.5.32.1	
PC3	Fa0	13.5.32.3	255.255.248.0	13.5.32.1	
PC4	Fa0	13.5.40.11	255.255.254.0	13.5.40.1	DHCP
PC5	Fa0	13.5.40.10	255.255.254.0	13.5.40.1	DHCP
PC6	Fa0	13.5.42.10	255.255.255.0	13.5.42.1	DHCP
PC7	Fa0	13.5.42.11	255.255.255.0	13.5.42.1	DHCP
PC8	Fa0	13.5.43.130	255.255.255.192	13.5.43.129	
PC9	Fa0	13.5.43.131	255.255.255.192	13.5.43.129	

R-PC:

```
hostname R-PC
interface FastEthernet0/0
 ip address 13.5.43.1 255.255.255.128
interface Serial0/0/0
 ip address 13.5.43.193 255.255.255.252
interface Serial0/0/1
 ip address 13.5.43.197 255.255.255.252
router rip
 version 2
 network 13.0.0.0
 no auto-summary
ip route 13.5.0.0 255.255.224.0 Serial0/0/0
ip route 13.5.43.128 255.255.255.192 13.5.43.194
```

R-GB:

```
hostname R-GB
interface FastEthernet0/0
 ip address 13.5.0.1 255.255.224.0
interface Serial0/0/0
 ip address 13.5.43.194 255.255.255.252
interface Serial0/0/1
 ip address 13.5.43.205 255.255.255.252
 no ip split-horizon
interface Serial0/1/0
 ip address 13.5.43.201 255.255.255.252
router rip
 version 2
 redistribute static metric 1
 network 13.0.0.0
 no auto-summary
ip route 13.5.43.0 255.255.255.128 Serial0/0/0
```

R-CI:

```
hostname R-CI
interface FastEthernet0/0
 ip address 13.5.32.1 255.255.248.0
interface Serial0/0/0
 ip address 13.5.43.209 255.255.255.252
interface Serial0/0/1
 ip address 13.5.43.206 255.255.255.252
 no ip split-horizon
router rip
 version 2
 network 13.0.0.0
```

```
 no auto-summary
```

R-AR:

```
hostname R-AR
interface FastEthernet0/0
 ip address 13.5.42.1 255.255.255.0
 ip helper-address 13.5.43.5
interface Serial0/0/0
 ip address 13.5.43.202 255.255.255.252
interface Serial0/0/1
 ip address 13.5.43.213 255.255.255.252
router rip
 version 2
 network 13.0.0.0
 no auto-summary
ip route 13.5.43.128 255.255.255.192 13.5.43.214
```

R-SP:

```
hostname R-SP
interface FastEthernet0/0
 ip address 13.5.43.129 255.255.255.192
interface Serial0/0/0
 ip address 13.5.43.210 255.255.255.252
interface Serial0/0/1
 ip address 13.5.43.214 255.255.255.252
router rip
 version 2
 network 13.0.0.0
 no auto-summary
ip route 13.5.43.0 255.255.255.128 13.5.43.209
ip route 13.5.0.0 255.255.224.0 13.5.43.209
ip route 13.5.0.0 255.255.224.0 13.5.43.213 5
ip route 13.5.42.0 255.255.255.0 13.5.43.213
```

R-FR:

```
hostname R-FR
interface FastEthernet0/0
 ip address 13.5.40.1 255.255.254.0
 ip helper-address 13.5.43.5
interface Serial0/0/0
 ip address 13.5.43.198 255.255.255.252
router rip
 version 2
 network 13.0.0.0
 no auto-summary
```