

厳格な管理	対象外
開示範囲	東芝 / (ESS) 限り
情報オーナー部門長	(IS)[BIS1] (IT 企) 長
保管形態	電子媒体
遠隔補完	しない

データ秘密分散

ZENMU Virtual Drive Enterprise Edition (ZEE)

インストール手順書

目次

1.	ZEE インストール前に.....	3
2.	OUTLOOK のキャッシュ保存期間変更.....	4
3.	ZEE インストール.....	6
4.	仮想ドライブの作成.....	10
5.	OneDrive 設定.....	15
6.	トレーサビリティツールの設定.....	21
7.	PC ON/OFF 時刻把握ツールのインストール.....	25
8.	PC 自動シャットダウンシステムのインストール.....	25
9.	休止用バッチファイルの保存.....	25
10.	P C 交換時の手順.....	26
10.1.	OneDrive 同期解除.....	26
10.2.	仮想ドライブの削除.....	29
11.	改定履歴.....	32

1. ZEE インストール前に

構外へ持ち出すクライアント PC に、データ秘密分散(ZEE:Zenmu Virtual Drive Enterprise Edition)をインストールします。本手順書の前に、「ZENMU Virtual Drive Enterprise Edition (ZEE) インストール事前作業手順書」に従い、事前作業をお願いします。

※OneDrive を使用しない部門は「インストール手順 OneDrive 利用不可部門」にて対応をしてください。

(DE ジ)、(向 DE)は「(DE ジ)(向 DE)インストール手順書」にて対応してください。

<<注意事項>>

- 1) データ秘密分散で保護するデータは、下記となります。

PC 上の全てのデータを保護されませんので、ファイルの保存場所を確認してください。

個人領域「以外」に保存した場合は、保護されず、紛失／盗難事故の際は、セキュリティインシデントとなります。

データ秘密分散機能では、パソコンのローカルドライブ全体は保護されません。

分散化対象のMドライブに保存されるフォルダは右表の通りです。


種別	分類
分散化	3D オブジェクト
分散化	アドレス帳
分散化	お気に入り
分散化	ダウンロード
分散化(OneDriveと同期したファイルのみ)	デスクトップ
分散化(OneDriveと同期したファイルのみ)	ドキュメント
分散化(OneDriveと同期したファイルのみ)	ピクチャ
分散化	ビデオ
分散化	ミュージック
分散化	リンク
分散化	検索
分散化	保存したゲーム
分散化	Internet Explorer キャッシュ
分散化	Outlook キャッシュ
分散化(OneDriveと同期したファイルのみ)	OneDrive キャッシュ
ログオフ時、削除	Teams キャッシュ
ログオフ時、削除	Skype for Business
ログオフ時、削除	ChromiumEdgeキャッシュ
ログオフ時、削除	Chromeキャッシュ
ログオフ時、削除	Excelキャッシュ
ログオフ時、削除	Wordキャッシュ
ログオフ時、削除	PowerPointキャッシュ
ログオフ時、削除	ごみ箱
ログオフ時、削除	Edgeキャッシュ

- 2) 複数 PC でご利用可能ですが、費用はご利用台数分発生します。
- 3) 1PC で複数ユーザー利用可能ですが人数分の容量が必要になります。

2. OUTLOOK のキャッシュ保存期間変更

OUTLOOK データのローカル保存期間が長い（デフォルトで 6 ヶ月）とキャッシュ（OST）ファイルのサイズが増大し秘密分散用仮想ドライブ領域を消費します。またキャッシュファイルサイズが数 GB あると分散片の保存に失敗し破損する可能性もあることから、保存期間はなるべく短くしてください。


1) 「ファイル」－「アカウント設定」－「アカウント設定」をクリック



2) 自分のメールアドレスを選択し「変更」をクリック




3) ダウンロードする期間を2週間（推奨）程度にして「次へ」―「完了」をクリック



4) OUTLOOK を再起動してください。

※ 1. 再起動してしばらくすると OST（キャッシュ）ファイルのサイズが小さくなります。

※ 2. 設定期間より前のメールは「Microsoft Exchange の詳細を表示するには・・・」をクリックすると表示されます。




3. ZEE インストール


老朽化更新等で PC 交換を行った場合は、旧 PC のクラウド情報削除が必要です。

旧 PC でデータ秘密分散 PC (ZEE) を利用していた場合は、旧 PC にて「[10. PC 交換時の手順](#)」を実施後、新 PC にて ZEE のインストールおよび仮想ドライブの作成を行ってください。


- 1) セットアップ対象 PC に管理者アカウントでログインします。
- 2) エクスプローラを起動してアドレスバーに [¥¥toshiba.local¥adsf¥sis-uti\\$¥Zenmu¥ZEE](#) を入力し、[enter]キーを押してください。




- 3) エクスプローラに表示された ZEE_install_221.exe をデスクトップ等にコピーし、エクスプローラを閉じます。
- 4) コピーした ZEE_install_221.exe をダブルクリックして実行します。実行すると、下記画面が表示され、同じ場所に ZEE_install_221 という名前のフォルダが作成されます。




- 5) 手順 3. で作成されたフォルダ： ZEE_install_221 をエクスプローラで開き、ZEE_install.bat を右クリックして、「管理者として実行」で、実行してください。




「Windows によって PC が保護されています」画面が表示された場合、「詳細情報」をクリックし、「実行ボタン」を表示します。「実行ボタン」をクリックするとインストールが開始されます。




ユーザアカウント制御(UAC)の確認画面が表示された場合、[はい]をクリックしてください。




- 6) コマンドプロンプトが起動し、インストールが始まります。「続行するには何かキーを押してください」というメッセージが表示されるまで、コマンドプロンプトを閉じないでください。



- 7) インストールが完了すると、下図の表示となります。赤枠のメッセージが表示されていることを確認し、何かキーを押して、コマンドプロンプトを終了してください。




下図のメッセージが表示された場合、「管理者として実行」で再度実行してください。



下図のメッセージが表示された場合、管理者権限のアカウントでログインしていない可能性があります。

アカウントの権限を確認し、管理者権限のアカウントで PC にログインしなおしてください。



8) 保存したインストールキット及び解凍したファイルは削除のうえ、PC を再起動してください。


－ ZEE のインストール完了 －

4. 仮想ドライブの作成


※本作業は、出社時に実施することを推奨します。

- 1) スタートメニュー上部の検索バーに「ZVDriveStart」を入力し、「開く」を押す。

※ZVDriveStop は開かず、必ず ZVDriveStart を開くよう注意してください。





- 2) 仮想ドライブの作成ウィザードが起動するので、「次へ」ボタンをクリックします。



3) サインイン画面が表示されるので、「Microsoft でログイン」をクリックします。

※メールアドレスの入力を求められた場合は東芝ユーザ ID（～@mail.toshiba）を入力し「次へ」をクリック。



4) 仮想ドライブ設定画面が表示されるので、「仮想ドライブ名」を入力し

利用環境に応じて「仮想ドライブ文字」、「仮想ドライブサイズ」を見直して、「次へ」ボタンをクリックします。

■ 仮想ドライブのサイズに関する注意事項

・仮想ドライブ作成後にサイズを拡張することが出来ます。ただし、サイズを縮小することはできません。

ZENMU Virtual Drive 仮想ドライブ設定

仮想ドライブの基本設定を行います。

仮想ドライブ名: ZVDesktopドライブ

仮想ドライブ文字: M: ▼

仮想ドライブのサイズ: 10GB ▼

仮想ドライブは初期状態で「M」が設定されます。

M ドライブを使用中の場合は、未使用のドライブ文字に変更してください

推奨値は 10GB ですが、下表の必要な空き容量を確認のうえ、サイズを指定してください。

< 戻る(B)

次へ(N) >

キャンセル

SSD/HDD 容量と下記仮想ドライブのサイズを指定した場合の必要最低空き容量

SDD/HDD 容量	ZEE 使用領域			OS アップデ ート用	OS 動作用	必要最低 空き容量
	仮想ドライブ用	ロールバックデータ用	フルバックアップ用			
256GB 以上	30GB	30GB	30GB	32GB	26GB	148GB
128GB	10GB	10GB	10GB	32GB	13GB	75GB
128GB	5GB	5GB	5GB	32GB	13GB	60GB

※上記空き容量のほかに追加でアプリケーションをインストールする場合は、その容量も必要となります。

※ZEE ではフルバックアップを共有フォルダに作成可能です。詳細はお問い合わせください。


5) 初期設定が完了するので「完了」ボタンをクリックします。

ZENMU Virtual Drive 仮想ドライブの作成

初期設定が完了しました。
直しければ、「完了」ボタンを押して、仮想ドライブの作成を行ってください。

< 戻る(B) **完了** キャンセル

6) 仮想ドライブの作成が開始されます。



通常 10 分以内で完了します。30～60 分経っても完了しない場合、上記作成中画面の裏にメッセージ画面が隠れている場合がありますので画面を移動するなどし確認を行い、メッセージに従って操作下さい。


特にメッセージ等出ていないが仮想ドライブの作成が終わらない場合、1)に記載している方法で再度「ZVDriveStart」を実行すると完了します。

仮想ドライブ作成中に強制的に電源を落とさないでください。PC が起動しなくなります。




7) 完了すると、以下の画面が表示されるので「サインアウト」ボタンをクリックし、再ログインします。


再ログインの手順は事前に、[利用手順書の 1.ログイン方法](#)をご確認ください。



8) 初回ログイン後に仮想ドライブヘファイルを移動するダイアログが表示されます。(10 分程度かかる場合があります)



9) デスクトップが表示され、画面左上に ZENMU ツールバーが表示されましたら完了です。



注意事項：

まれに仮想ドライブ作成後のサインアウト時に、アンマウントに失敗する場合があります。

下記の画面が表示された場合[OK]をクリック。会社のネットワークまたは、リモートアクセスで接続されていることを確認のうえ、Zenmu ツールバーより「仮想ドライブ利用可能」となっていることも確認し、再起動を実施してください。



－ 以上で、仮想ドライブの作成は完了です。－

5. OneDrive 設定


※OneDrive を使用しない部門および(DE ジ)、(向 DE)は「[インストール手順書](#)」の 6. 「ドキュメント」フォルダリダイレクトの設定から対応を行ってください

■OneDrive 利用時の注意事項


・仮想ドライブ利用中に「ドキュメント」・「デスクトップ」などのバックアップを停止してしまうと、OneDrive の一時フォルダが C ドライブに戻り、アクセスできなくなりますので、変更しないようお願いします。

1) OneDrive の一時フォルダを仮想ドライブに設定


スタートメニュー上部の検索バーに[OneDrive]を入力し開く。



アプリが起動したら東芝ユーザ ID (～@mail.toshiba) を入力し [サインイン] をクリック。



※東芝ユーザ ID のパスワード入力後に多要素認証を求められた場合は、下記手順にてコードの入力をお願いします。



「場所の変更」をクリックし、OneDrive の一時フォルダ（既定では [C:\Users\%(統一ユーザーID)\OneDrive - toshiba]）の場所を仮想ドライブ（デフォルト設定では M ドライブ）に 変更します。




以下のメッセージが表示されますが、OK をクリックします。




フォルダ選択画面が表示されます。

仮想ドライブ（デフォルト設定では M ドライブ）を選択し「フォルダの選択」をクリックします。


例：ZVDesktop ドライブ（M:）




OneDrive フォルダ設定画面で、**フォルダがMドライブに変更されたことを確認し**、「次へ」をクリックします



「OneDrive についての理解を深める」画面で「次へ」をクリックします。※表示されない場合もあります。




「フォルダをバックアップ」画面で「デスクトップ」、「ドキュメント」、「写真」が画像のようにになっていることを確認の上、
「バックアップの開始」をクリック



※OneDrive の同期に失敗する場合は、マイクロソフト社サポートの

[「\[ドキュメント\]、\[画像\]、\[デスクトップ\] フォルダを OneDrive でバックアップする」](#)をご参照して確認ください


「ファイルとフォルダーの共有」画面で「次へ」をクリックします。※表示されない場合があります。




「OneDrive フォルダーへのファイルの移動」画面で「次へ」をクリックします。※表示されない場合があります。

データ秘密分散 ZENMU Virtual Drive Enterprise Edition(ZEE) インストール手順書

発行日：2026 年 8 月 3 日




「他のユーザーとの共同作業」画面で「次へ」をクリックします。※表示されない場合があります。




「必要なときに使えるファイル」画面で「次へ」をクリックします。※表示されない場合があります。

以下の内容は OneDrive を利用するにあたり、必ず理解をお願いします。



「モバイルアプリを手に入れる」画面で「後で」もしくは「今はしない」をクリックします。

※表示されない場合があります。




「OneDrive の準備ができました」画面で「OneDrive フォルダを開く」をクリックします。

※表示されない場合があります。



エクスプローラ上に OneDrive -toshiba が表示されます。



－ 以上で、OneDrive アプリの設定は完了です。

6. トレーサビリティツールの設定

紛失／盗難時に、秘密分散エリア以外にデータが保存されていないことを確認するため、トレーサビリティツールを設定します。

1) トレーサビリティツールのインストール

エクスプローラを起動し、アドレスバーに [%%toshiba.local%adsf%sis-utl\\$%Zenmu%Tracetool](http://%%toshiba.local%adsf%sis-utl$%Zenmu%Tracetool) を入力し、[enter]キーを押してください。




エクスプローラに表示された、tracetool-installer.exe をデスクトップ等にコピーし、エクスプローラを閉じます。


コピーした tracetool-installer.exe をダブルクリックして実行します。実行すると、下記画面が表示され、同じ場所に tracetool-installer という名前のフォルダが作成されます。



上記手順で作成されたフォルダ：tracetool-installer をエクスプローラで開き、Install_Get-FileList.bat を右クリックして、「管理者として実行」で、実行してください。




以下のメッセージが表示された場合は、「実行」をクリックしてください



インストール中は下記の画面が表示されます。

続行するには何かキーを押してください」と表示されたら、何かキーを押し、本画面を閉じます。

保存した tracetool-installer.exe 及び解凍したフォルダ・ファイルは削除して構いません。



※開始時刻設定 xx:xx 時に、トレーサビリティツールが自動実行されます。


タスクの起動時刻は、13:30、14:00、14:30、15:00、15:30、16:00 のいずれかで設定されます。

2) タスクの設定


「スタート」を右クリック→「コンピュータの管理」を選択します。



「タスクスケジューラ」－「タスクスケジューラ ライブラリ」を選択し「Get-FileList」をダブルクリックします。




「条件」タブを選択し「コンピュータを AC 電源で使用している場合のみタスクを開始する」のチェックを外し「OK」ボタンを押します。




「タスクスケジューラ ライブラリ」の一覧で、「Get-FileList」を右クリックして、「実行する(R)」をクリックします。

「最新の情報に更新」をクリックして、「状態」が「準備完了」に変わったら実行完了です。

タスクがすぐに終了しない場合は、30 分後程度に次のファイル確認を実施してください。



タスクの実行が完了し、ドキュメントフォルダの「DoNotDelete」以下に結果ファイルリスト：「FileList.zip」と「FileList_log.txt」ができていれば PC 内のファイル一覧取得は成功しています。



※トレーサビリティツールをインストール・設定すると、1 日 1 回設定された時刻に自動的にファイル一覧を取得するタスクが実行されます。

※ドキュメントフォルダは、OneDrive に同期されるので、トレーサビリティツールの実効結果はクラウド側にも保存されます。「DoNotDelete」フォルダ内のファイルで PC 盗難／紛失時に、PC 内にデータが無いことの証明となります。

－ 以上で、トレーサビリティツールの設定は完了です。

7. PC ON/OFF 時刻把握ツールのインストール

AQUA 用の PC ON/OFF 時刻把握ツールがインストールされている場合はデータ秘密分散に対応した最新版のインストールが必要となります

あらかじめインストールされている場合はアンインストールのうえ、以下より再インストールをお願いします。

[PC ON/OFF 時刻把握ツールマニュアル](#)

[インストールキット](#)

※AQUA を利用していない場合（駐在・パートナー会社等の方）、上記対応は不要です。

－ 以上で、PC ON/OFF 時刻把握ツールの再インストールは完了です。

8. PC 自動シャットダウンシステムのインストール

以下リンク先より、【秘密分散 PC(ZEE 対応版)】PC 自動シャットダウンシステム利用者マニュアル Rev3.0.pptx を参照の上インストールを行って下さい。

※最新のバージョンが公開されている場合は最新のバージョンをご参照ください。

[¥¥toshiba.local¥adsf¥PC_shutdown_system](#)

インストール作業は P.11～P.20 参照

9. 休止用バッチファイルの保存

エラー等で PC をシャットダウンできない場合の為に、以下リンク先より「shutdwn-h.bat」ファイルをデスクトップ等に保存しておいてください。ネットワーク不具合時にも休止することが可能です。

[¥¥toshiba.local¥adsf¥SIS-UTL\\$¥Zenmu¥shutdn_h](#)

「shutdwn-h.bat」ファイルを実行すると PC が休止状態になります。

※休止用バッチファイルの実行はシャットダウンできない場合の一時的な対応となりますので社外利用の場合は、休止にしたうえで PC 持参し各拠点の問い合わせ先まで相談ください。

10. PC 交換時の手順

10.1. OneDrive 同期解除

PC 故障交換、ホスト名変更、旧 PC を返却・廃却済みの場合、以下の依頼を行って下さい。

ZEE を利用していて、PC 交換や故障等で PC が変わる場合

作業の前に必要なファイルは全て OneDrive またはファイルサーバ等に退避下さい。

Mドライブ直下、ユーザフォルダ直下等に、独自に作成したファイル・フォルダ(OneDrive のマークのないもの)も OneDrive またはファイルサーバ等に退避下さい。

※故障した秘密分散 PC にログインできない場合はデータの救済は出来ません。


1) PC の OneDrive 一時フォルダと、クラウド側の同期が取れていることを確認します。






※手順を誤るとフォルダが削除される可能性があるため、必ずクラウド側と同期が取れていることを確認してから、後続の手順を実施してください。

2) OneDrive のバックアップ設定をしている場合は、バックアップの解除を行います。

- ① 「ヘルプと設定」-「設定」-「同期とバックアップ」-「バックアップを管理」をクリックします。
- ② 「この PC のフォルダーをバックアップする」画面のスイッチをオフにしていきます。
- ③ 「フォルダーのバックアップを停止しますか？」と表示されますので、「バックアップを停止してファイルの保存先を選択する」をクリックし、「OneDrive 内のみ」をクリックします。
- ④ 「ドキュメントフォルダのバックアップが停止しました」と表示されるので「OK」をクリックします。
- ⑤ バックアップしているすべてのフォルダに対し手順①～④を行います。






3) OneDrive のリンクを解除します。

(ア) 「ヘルプと設定」-「設定」-「アカウント」-「この PC からリンクを解除」をクリックします。

(イ) 「この PC 上のアカウントのリンクを解除しますか？」というウィンドウが表示されますので「アカウントのリンク解除」をクリックします。

(ウ) 「OneDrive を設定」というウィンドウが表示されれば、OneDrive の同期解除は完了です。




10.2. 仮想ドライブの削除


- 1) ZENMU ツールバーの電源アイコンをクリック、「サインアウト」をクリックし、仮想ドライブをアンマウントします。




- 2) Windows にログオンし ZENMU モード START 画面で "Ctrl + Alt + Shift + X" を同時に押します。
なお、社内ネットワークに接続していない場合は、START 画面で VPN 接続し、社内ネットワークに接続した状態で以降の手順を実施してください。



3) 「ZENMU Virtual Drive の設定」画面が表示されますので、「その他」タブで「削除」をクリックします。




4) 確認メッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。




5) 「外部ストレージを確認しています。」と表示されますのでしばらくお待ちください。

仮想ドライブへ移動したファイル等の戻し方のオプションが表示されます。「フォルダとファイルを元に戻す」を選択します。




- 6) 仮想ドライブデータの移動のインジケータが表示されます。

※データ量が多い場合は、データ移行に数分要することがあります。



- 7) 「仮想ドライブを削除しました」のメッセージ下の「OK」をクリックして、ダイアログを閉じてください。



- 8) ZEE スタート画面に戻りますので「Windows の終了」をクリックし、「シャットダウン」を実行してください。



- 9) 以上で、ZEE のサービスが終了し、仮想ドライブの削除が完了しました。
次回 Windows にログイン時は、ZEE スタート画面は表示されません。
新 P C での秘密分散設定は本マニュアルの冒頭より作業下さい。

－ 以上で、PC 交換時の手順は完了です。

以上

11. 改定履歴

バージョン	公開日	変更内容
1.0	2023.3.24	初版公開
1.1	2023.6.9	インストールモジュールを ZEE Ver.1.1.1 から Ver.1.1.2 に変更
1.2	2023.7.13	10. PC 交換時の手順を ZEE に対応した内容に変更
1.3	2023.11.28	インストールモジュールを ZEE Ver.1.1.2 から Ver.1.1.3 に変更
1.4	2024.2.22	インストールモジュールを ZEE Ver.1.1.3 から Ver.1.2.0 に変更 ZEE インストール、OneDrive サインインに東芝ユーザ ID の記述を追加
1.5	2024.3.11	PC シャットダウンシステムのリンクを変更
1.6	2024.9.19	P10,15 統一メールアドレスの入力を東芝ユーザ ID に変更 P17, P25～P27 OneDrive に新バージョンの手順を追加
1.7	2025.10.24	P26 FAQ のリンク修正
1.8	2025.11.6	P10、P22 Windows10 の画面から Windows11 の画面に変更 P15 Windows11 のメニューの画面を追加 P19～P20 OneDrive の同期の際の画面遷移の画像を追加 P25 PC 自動シャットダウンシステムのマニュアルのバージョンを Rev3.0 に 修正、※最新のバージョンが公開されている場合は最新のバージョンを ご参照ください。を追記 P26 OneDrive 同期解除の際の画面遷移が変更されていたので追加 P29 「ログオフ」となっていたので、サインアウトに修正 OneDrive 同期解除の旧バージョン削除
1.9	2026.01.22	5.OneDrive 設定の画面を新バージョンに変更
2.0	2026.08.03	インストールモジュールを ZEE Ver.1.2.0 から Ver.2.2.1 に変更 P10 ZVDriveStart の起動方法を検索して起動する方法に変更 P15 OneDrive の起動方法を検索して起動する方法に変更 P16 MFA について表示された場合を追記
2.1	2026.08.20	P6 前提文修正
2.2	2026.09.15	「1.ZEE インストール前に」OneDrive の利用不可部門と(DE ジ) (向 DE)の手順書を確認するように追記