Configuration de l'IP, DNS et passerelle d'une hote à distance à partir du serveur DHCP

- 1. Se connecter sur le serveur DHCP
- 2. Deplacer le fichier script sur un dossier partagé pour y accéder depuis la machine hôte
- 3. Prendre la main à distance (bureau à distance, teams)
- 4. Se rendre dans powershell copier et taper les lignes de commandes suivantes en s'adaptant :

```
# Récupérer l'interface réseau active (celle qui a une adresse IP configurée)
$interface = Get-NetAdapter | Where-Object { $_.Status -eq "Up" } | Select-Object -First 1
# Vérifier si une interface réseau active a été trouvée
if ($interface) {
  # Nom de l'interface réseau
  $interfaceName = $interface.Name
  # Supprimer la configuration IP actuelle
  Remove-NetIPAddress -InterfaceAlias $interfaceName -AddressFamily IPv4
-Confirm:$false
  # Supprimer les paresserelles existants
  Remove-NetRoute -InterfaceAlias $interfaceName -Confirm:$false
  # Définir une nouvelle adresse IP, passerelle et masque de sous-réseau
  New-NetIPAddress -InterfaceAlias $interfaceName -IPAddress "192.168.1.27"
-PrefixLength 24 -DefaultGateway "192.168.1.24"
  # Configurer les serveurs DNS
  Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $interfaceName -ServerAddresses ("8.8.8.8",
"8.8.4.4")
  Write-Host "Configuration réseau mise à jour pour l'interface: $interfaceName"
  Write-Host "Aucune interface réseau active trouvée."
```

5. Vérifier en tapant : ipconfig