



FRESHITECH

Manuale Operativo

Gestione commesse, centri di costo e marginalità

Versione applicativo 1.2.1

Documento di riferimento per l'utente finale

Indice

Per aggiornare l'indice: fare clic con il tasto destro sopra di esso e scegliere «Aggiorna campo».

Indice	2
1. Introduzione	5
1.1 Che cos'è FreschiTech	5
1.2 A chi si rivolge	5
1.3 Architettura e requisiti	5
1.4 Dove risiedono i dati	5
2. Primo avvio e configurazione iniziale	7
2.1 Sequenza consigliata	7
3. L'interfaccia	8
3.1 Struttura generale	8
3.2 Barra laterale	8
3.3 Ricerca globale	9
3.4 Inserimento rapido	10
3.5 Scorciatoie da tastiera	11
3.6 Legenda dei simboli	12
3.7 Codici colore	12
4. Come ragiona FreschiTech	14
4.1 La gerarchia	14
4.2 Le formule economiche	14
4.3 Il ricarico e i valori predefiniti	15
5. Dashboard	16
5.1 Da guardare oggi	16
5.2 Indicatori di sintesi	16
5.3 Andamento costi mensili	16
6. Gestione dei clienti	17
6.1 Elenco	17
6.2 Inserimento di un nuovo cliente	17
6.3 Scheda del cliente	18
6.4 Modifica ed eliminazione	18
7. Gestione delle commesse	19
7.1 Elenco delle commesse	19
7.2 Creazione di una commessa	19

7.3 I due livelli di lettura	20
7.4 La barra dei totali.....	20
7.5 Esportazione in PDF	21
8. Centri di costo.....	22
8.1 Che cos'è un centro di costo.....	22
8.2 Creazione di un centro di costo	22
8.3 Visualizzazione a schede o a elenco	22
8.4 Configurazione dei costi	22
8.5 Dashboard del centro di costo.....	23
9. Registrazione di materiali, ore e spese.....	25
9.1 Principi comuni	25
9.2 Materiali	25
Completamento automatico dal listino	26
Modifica e cancellazione	26
9.3 Manodopera	26
9.4 Spese.....	27
9.5 Operazioni su più righe.....	28
9.6 Inserimento rapido	29
10. Analisi e reportistica	30
10.1 Analisi Fasi & Categorie	30
10.2 PDF Cliente.....	31
10.3 PDF Interno	31
Procedura di esportazione.....	31
11. Preventivi.....	32
12. Impostazioni	33
12.1 Azienda	33
12.2 Squadra.....	33
12.3 Mezzi & Risorse.....	34
12.4 Categorie & Fasi.....	35
12.5 Importa Listini.....	35
Importazione da Excel o CSV	36
Aggiornamento da fattura elettronica XML	37
Elenco Articoli.....	37
12.6 Dati & Log	37
12.7 Aggiornamenti	38

13. Backup e sicurezza dei dati	40
13.1 Backup automatico	40
13.2 Buone pratiche consigliate	40
13.3 Ripristino di una copia	40
14. Domande frequenti e risoluzione dei problemi.....	41
Appendice A — Glossario	42
Appendice B — Valori predefiniti	43
Appendice C — Riepilogo delle scorciatoie	44
Appendice D — Struttura dell'archivio dati.....	45

1. Introduzione

1.1 Che cos'è FreschiTech

FreschiTech è un'applicazione gestionale desktop dedicata al **controllo economico delle commesse tecniche**: impianti, automazioni, installazioni di macchinari e interventi di manutenzione presso il cliente.

Lo scopo del programma non è la fatturazione, bensì rispondere in ogni momento a una domanda precisa: **quanto sta costando davvero questo lavoro e quanto margine sta lasciando**. Per farlo l'applicazione raccoglie, commessa per commessa, i materiali impiegati, le ore di manodopera, le trasferte e le spese accessorie, e li confronta con il preventivo accettato dal cliente.

Ogni dato inserito alimenta immediatamente i calcoli di costo, valore a listino e margine, visibili in modo permanente nella barra dei totali e riepilogati nella Dashboard iniziale.

1.2 A chi si rivolge

Il manuale è destinato a tutte le figure che operano quotidianamente sull'applicativo:

- **Titolare / responsabile tecnico** — monitora la marginalità, approva i preventivi accettati, esporta i report.
- **Ufficio tecnico / amministrazione** — registra materiali, ore e spese, gestisce le anagrafiche e i listini.
- **Responsabile di cantiere** — consulta lo stato di avanzamento economico dei centri di costo assegnati.

1.3 Architettura e requisiti

FreschiTech è un'applicazione **desktop nativa**: non richiede connessione a Internet per funzionare, non necessita di un server aziendale e non appoggia i dati su servizi esterni.

Componente	Tecnologia	Note operative
Interfaccia utente	React 19 + Tailwind CSS	Grafica a pannelli traslucidi, animazioni leggere
Contenitore applicativo	Tauri 2 (Rust)	Eseguibile nativo Windows e macOS, avvio rapido
Archivio dati	SQLite (file freschitech.db)	File unico, locale, con backup automatico giornaliero
Grafici	Recharts	Istogrammi e grafici a ciambella interattivi
Stampe	jsPDF + AutoTable	Generazione PDF interamente locale
Aggiornamenti	Tauri Updater	Verifica manuale della disponibilità di nuove versioni

Requisiti minimi consigliati: Windows 10 o superiore (oppure macOS recente), 4 GB di RAM, 300 MB di spazio libero su disco, risoluzione schermo pari o superiore a 1280×800 pixel.

1.4 Dove risiedono i dati

Tutte le informazioni sono contenute in un **unico file di database** collocato nella cartella di configurazione dell'utente:

- Windows: C:\Users\<utente>\AppData\Roaming\freschitech\app\config\freschitech.db
- Copie di sicurezza: sottocartella **backup**, accanto al database

ATTENZIONE

Il file di database contiene l'intera anagrafica clienti e tutti i dati economici. Non va condiviso con terzi e va incluso nelle procedure di backup aziendali. Il capitolo 13 descrive gli strumenti integrati per la salvaguardia dei dati.

2. Primo avvio e configurazione iniziale

Al primo avvio il database viene creato automaticamente e risulta vuoto. Prima di registrare la prima commessa è opportuno completare la configurazione di base: i valori impostati qui diventano i **predefiniti** proposti in ogni successivo inserimento, evitando di doverli ridigitare ogni volta.

2.1 Sequenza consigliata

1. **Dati aziendali** — ragione sociale, partita IVA, sede e recapiti; compaiono nelle intestazioni dei PDF.
2. **Squadra** — l'elenco degli operatori con il rispettivo costo orario standard.
3. **Mezzi & Risorse** — furgoni e automezzi con il relativo costo chilometrico.
4. **Categorie & Fasi** — le categorie dei centri di costo e le fasi di lavorazione con cui classificare materiali e ore.
5. **Importa Listini** — caricamento dei cataloghi fornitori da file Excel o CSV, per abilitare il completamento automatico in fase di inserimento.
6. **Anagrafica Clienti** — inserimento dei clienti attivi.
7. **Prima commessa** — creazione della commessa e dei relativi centri di costo.

SUGGERIMENTO

La configurazione non è vincolante: categorie, fasi, operatori e mezzi possono essere aggiunti anche in seguito, direttamente dai menu a tendina dei moduli di inserimento, senza interrompere il lavoro.

3. L'interfaccia

3.1 Struttura generale

La finestra è divisa in tre zone stabili, identiche in ogni sezione del programma:

- **Barra laterale sinistra** — navigazione fra le cinque sezioni principali.
- **Barra superiore** — indicazione della sezione corrente, ricerca globale e pulsante di inserimento rapido.
- **Area centrale** — il contenuto della sezione selezionata.




Figura 1 — La schermata iniziale: barra laterale compatta a sinistra, barra superiore con ricerca e inserimento rapido, Dashboard nell'area centrale.

3.2 Barra laterale

La barra laterale è **compatta per impostazione predefinita** e mostra le sole icone. Facendo clic sul logo, sull'apposito pulsante o premendo **Ctrl+B** si espande mostrando le etichette; la scelta viene ricordata anche ai successivi avvisi dell'applicazione.

Icona	Sezione	Scorciatoia	Contenuto
Griglia	Dashboard	Ctrl+1	Priorità operative e indicatori economici complessivi
Persone	Clienti	Ctrl+2	Anagrafica clienti e commesse a essi collegate
Valigetta	Commesse	Ctrl+3	Elenco delle commesse e accesso al dettaglio economico
Documento	Preventivi (TEST)	Ctrl+4	Modulo preventivi, in fase di sperimentazione
Ingranaggio	Impostazioni	Ctrl+5	Configurazione azienda, risorse, listini e manutenzione




Figura 2 — Barra laterale espansa: accanto a ogni voce è indicata la scorciatoia da tastiera corrispondente.

3.3 Ricerca globale

Il pulsante **Cerca...** in alto a destra, o la combinazione **Ctrl+K**, apre la ricerca globale. Digitando anche solo poche lettere il programma propone, raggruppati per tipo, i risultati provenienti da **commesse, clienti, centri di costo e articoli di listino**.

I risultati si percorrono con le frecce **↑ ↓** e si aprono con **Invio**. Selezionando un centro di costo l'applicazione apre direttamente la commessa posizionandosi già all'interno di quel centro.




Figura 3 — Ricerca globale (Ctrl+K): risultati raggruppati e navigabili interamente da tastiera.

3.4 Inserimento rapido

Il pulsante rosso **Inserimento rapido**, o la combinazione **Ctrl+N**, apre un pannello che consente di registrare un materiale, una voce di manodopera o una spesa **da qualunque schermata**, scegliendo commessa e centro di costo direttamente all'interno del modulo. Il pannello resta aperto dopo il salvataggio, così da poter registrare più voci in sequenza.




Figura 4 — Inserimento rapido (Ctrl+N): tre tipologie di voce selezionabili in alto, commessa e centro di costo scelti nel modulo stesso.

3.5 Scorciatoie da tastiera

L'applicazione è pensata per essere utilizzata senza staccare le mani dalla tastiera durante le fasi di inserimento massivo.

Combinazione	Effetto	Dove
Ctrl+1 ... Ctrl+5	Passaggio diretto alle sezioni principali	Ovunque
Ctrl+B	Apre o chiude la barra laterale	Ovunque
Ctrl+K	Apre la ricerca globale	Ovunque
Ctrl+N	Apre l'inserimento rapido	Ovunque
Alt+1 ... Alt+5	Passaggio diretto alle schede della commessa o del centro di costo	Dettaglio commessa
Esc	Risale di un livello: dal centro di costo alla commessa, dalla commessa all'elenco. Se è aperto un pannello, lo chiude	Dettaglio commessa
Invio	Salva la riga in corso di inserimento	Moduli di registrazione voci
Tab	Accetta il suggerimento del listino e prosegue al campo successivo	Campi con completamento automatico

Combinazione	Effetto	Dove
↑ ↓	Scorre i suggerimenti o i risultati di ricerca	Ricerca e completamento automatico
Esc	Svuota i campi variabili del modulo di inserimento	Moduli di registrazione voci

3.6 Legenda dei simboli

Le icone hanno lo stesso significato in tutta l'applicazione.

Simbolo	Significato
Bersaglio	Centro di costo (macchinario, impianto o area di lavoro)
Scatola / pacco	Materiale
Elmetto	Manodopera, ore lavorate
Scontrino	Spesa accessoria
Valigetta	Commessa
Persona / persone	Cliente, operatore, squadra
Furgone	Mezzo aziendale, trasferta, trasporto
Chiave inglese	Fee di montaggio / installazione
Percentuale	Ricarico o incidenza percentuale
Strati sovrapposti	Fase o ambito di lavorazione
Calendario	Data di registrazione
Matita	Modifica della voce
Cestino	Eliminazione della voce
Freccia circolare	Azzeramento dei filtri applicati
Freccia crescente / decrescente	Margine positivo / margine negativo
Triangolo di avviso	Situazione da verificare (margine sottile)
Lente d'ingrandimento	Ricerca
Segno più	Aggiunta di un nuovo elemento

3.7 Codici colore

Il colore trasmette un'informazione immediata sullo stato economico e va letto sempre allo stesso modo:

Colore	Significato
Rosso	Colore identificativo dell'applicazione; segnala inoltre i valori in perdita e le azioni di eliminazione
Verde	Margine positivo, salvataggio riuscito, commessa completata
Ambra	Margine sottile, commessa sospesa, centro di costo
Azzurro	Informazioni di riferimento (preventivo accettato, dati neutri)
Grigio	Voci disattivate, dati assenti o non applicabili

4. Come ragiona FreschiTech

Comprendere la gerarchia dei dati è il presupposto per utilizzare correttamente il programma: **ogni costo registrato deve trovare la propria collocazione**, altrimenti il margine calcolato non è attendibile.

4.1 La gerarchia

Livello	Elemento	Descrizione
1	Cliente	Il soggetto per cui si lavora: azienda, privato o condominio
2	Commessa	Il cantiere o l'intervento complessivo presso quel cliente
3	Centro di costo	La singola macchina, impianto o area della commessa da valutare separatamente
4	Voci	Materiali, manodopera e spese, ciascuna assegnata a un centro di costo e a una fase

Una commessa può contenere **più centri di costo** (ad esempio: robot di mungitura, impianto elettrico, opere murarie) e ogni centro possiede un proprio preventivo accettato e un proprio margine. Le voci non assegnate ad alcun centro restano a livello di commessa e vengono trattate come **costi generali**.

NOTA

Ogni voce porta con sé anche una **fase** (o «ambito»): posa cavi, cablaggio, collaudo, trasporto e così via. La fase è trasversale ai centri di costo e consente le analisi di incidenza descritte al capitolo 10.

4.2 Le formule economiche

Tutti i calcoli dell'applicazione derivano da un insieme ristretto di formule, applicate in modo identico nella barra dei totali, nelle schede di analisi e nei PDF.

Grandezza	Formula	Significato
Costo materiale	$\text{quantità} \times \text{prezzo unitario}$	Costo di acquisto sostenuto
Vendita materiale	$\text{costo} \times (1 + \text{ricarico})$	Valore a listino esposto al cliente
Costo manodopera	$(\text{ore} \times \text{costo orario}) + \text{costo trasferta}$	Costo del lavoro, trasferta inclusa
Vendita manodopera	$\text{costo} \times (1 + \text{ricarico})$	Valore a listino delle ore
Costo spesa	importo	Spesa accessoria sostenuta
Vendita spesa	$\text{importo} \times (1 + \text{ricarico})$	Valore a listino della spesa

Grandezza	Formula	Significato
Costo centro di costo	costo base + trasporto + fee montaggio	Costo complessivo della macchina o dell'impianto
Vendita centro di costo	costo base $\times$ (1 + ricarico) + trasporto + fee	Il ricarico si applica solo al costo base; trasporto e fee sono ribaltati a costo
Costo totale	somma di tutti i costi	Quanto si è realmente speso
Valore a listino	somma di tutte le vendite	Quanto varrebbe il lavoro applicando i ricarichi
Preventivo accettato	somma dei preventivi accettati dei centri	Quanto il cliente ha effettivamente approvato
Margine	preventivo accettato – costo totale	Utile reale della commessa
Margine a listino	valore a listino – costo totale	Utile teorico, usato quando non esiste un preventivo accettato

ATTENZIONE

Il **marginale reale** viene calcolato solo quando esiste un preventivo accettato. In sua assenza il programma mostra il margine a listino e segnala la commessa nell'elenco «Senza preventivo accettato» della Dashboard.

4.3 Il ricarico e i valori predefiniti

Il ricarico (indicato anche come «rincaro» o «Ric. %») è la percentuale applicata al costo per ottenere il prezzo di vendita. Ogni tipologia di voce propone un valore predefinito, sempre modificabile riga per riga.

Voce	Ricarico predefinito	Altri valori predefiniti
Materiale	25 %	Quantità 1, unità di misura «pz»; se l'articolo proviene dal listino viene applicato il ricarico ivi memorizzato
Manodopera	50 %	Costo orario prelevato dalla scheda dell'operatore (30 €/h in assenza di indicazione)
Spesa	0 %	Le spese sono normalmente ribaltate al cliente senza margine
Centro di costo	15 %	Fee di montaggio pari al 6 % del costo base, calcolata automaticamente
Mezzo aziendale	—	Costo chilometrico 0,50 €/km salvo diversa impostazione

5. Dashboard

La Dashboard è la schermata di apertura del programma. È organizzata per **priorità operative**: prima le situazioni che richiedono un intervento, poi i numeri di sintesi, infine l'andamento nel tempo.

5.1 Da guardare oggi

I quattro riquadri superiori individuano automaticamente le commesse che meritano attenzione. Ogni riga è cliccabile e apre direttamente la commessa corrispondente.

Riquadro	Criterio di selezione	Azione suggerita
Commesse in perdita	Commesse attive con preventivo accettato e margine negativo	Verificare i costi registrati e rinegoziare o contenere le lavorazioni residue
Margine sotto il 10 %	Commesse attive il cui margine è positivo ma inferiore al 10 % del preventivo	Sorvegliare i costi ancora da sostenere
Senza preventivo accettato	Commesse attive con costi registrati ma nessun preventivo accettato	Inserire il preventivo accettato nel centro di costo per rendere calcolabile il margine
Riprendi da dove eri	Ultime commesse aperte dall'operatore	Ripresa immediata del lavoro interrotto

5.2 Indicatori di sintesi

La fascia di sei riquadri riassume l'andamento complessivo dell'azienda.

Indicatore	Contenuto
Totale preventivato	Somma di tutti i preventivi accettati dei centri di costo
Commesse attive	Numero di commesse in stato «attiva»
Clienti	Numero di clienti presenti in anagrafica
Costi cantieri	Somma di tutti i costi registrati: materiali, manodopera, spese e centri di costo
Utile previsto	Differenza fra il valore a listino complessivo e i costi sostenuti
Utile sul budget	Differenza fra i preventivi accettati e i costi sostenuti

5.3 Andamento costi mensili

L'istogramma in fondo alla pagina rappresenta i costi complessivamente registrati mese per mese nell'anno corrente. Le barre di importo più rilevante sono evidenziate in rosso pieno. Passando il puntatore su una barra viene mostrato l'importo esatto del mese.

6. Gestione dei clienti

6.1 Elenco

La sezione **Clienti** presenta l'anagrafica sotto forma di schede. Il campo di ricerca in alto filtra simultaneamente per **nome** e **per città**. Ogni scheda riporta la tipologia (Azienda o Privato), la città e l'indirizzo di posta elettronica.




Figura 5 — Anagrafica clienti: ricerca per nome o città e creazione di un nuovo cliente.

6.2 Inserimento di un nuovo cliente

1. Fare clic su **Nuovo Cliente**: si apre il pannello laterale di inserimento.
2. Selezionare la **tipologia** (Azienda o Privato).
3. Compilare la **ragione sociale** o il nominativo — è l'unico campo obbligatorio.
4. Inserire i dati fiscali: partita IVA, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica e PEC.
5. Indicare l'indirizzo. Digitando il comune, il programma propone i comuni italiani con relativi CAP e provincia.
6. Indicare la **distanza in chilometri** dalla sede: verrà proposta automaticamente nel calcolo delle trasferte.
7. Confermare con **Salva**.

SUGGERIMENTO

Compilare la distanza in chilometri già in anagrafica evita di doverla ricercare a ogni registrazione di trasferta.

6.3 Scheda del cliente

Facendo clic su una scheda si accede al dettaglio, che affianca ai dati anagrafici l'**elenco completo delle commesse** del cliente con il rispettivo preventivo e utile previsto. Il riquadro «Riepilogo Totali» somma i preventivi e i margini di tutte le commesse, restituendo il valore complessivo del rapporto commerciale.




Figura 6 — Scheda cliente: dati anagrafici, riepilogo economico complessivo ed elenco delle commesse collegate.

6.4 Modifica ed eliminazione

Dalla scheda di dettaglio i pulsanti **Modifica Dati** ed **Elimina** consentono rispettivamente di aggiornare l'anagrafica o di rimuovere il cliente.

ATTENZIONE

L'eliminazione di un cliente comporta la **cancellazione a catena di tutte le sue commesse** e di ogni voce di costo a esse collegata. L'operazione non è reversibile: prima di procedere si consiglia di creare una copia di sicurezza dalla sezione Impostazioni → Dati & Log.

7. Gestione delle commesse

7.1 Elenco delle commesse

La sezione **Commesse** elenca tutti i cantieri sotto forma di schede, ciascuna con preventivo, costo totale e utile previsto già calcolati. Sono disponibili una ricerca libera per nome commessa o cliente e un filtro per stato.

Stato	Significato	Colore
Attiva / In corso	Lavori in esecuzione, costi ancora in registrazione	Verde
Completata	Lavori conclusi, consuntivo chiuso	Grigio
Sospesa	Lavori temporaneamente fermi	Ambra

The screenshot displays the 'Commesse' section of the Freschitech application. The interface features a sidebar with navigation options: DASHBOARD, CLIENTI, **COMMESSE**, PREVENTIVI (TEST), and IMPOSTAZIONI. The main area shows a grid of project cards. Each card includes a title, a status indicator (e.g., 'ATTIVA' in green), and a table with financial data: PREVENTIVO, COSTO TOTALE, and UTILE PREVISTO. The projects listed are: 'Rifacimento Impianto Elettrico Scala A', 'Installazione Climatizzatori Daikin', 'Automazione Stalla Astronaut A5', 'Cablaggio Strutturato Uffici Sede', and 'Manutenzione Cabina Media Tensione'. Each card also shows a date and a 'CLIENTE NON ASSEGNATO' status.

Figura 7 — Elenco commesse: su ogni scheda sono immediatamente leggibili preventivo, costo totale e utile previsto.

7.2 Creazione di una commessa

1. Fare clic su **Nuova Commessa**.
2. Selezionare il **cliente** dall'elenco: è un dato obbligatorio.
3. Assegnare un **nome** descrittivo al cantiere (ad esempio «Automazione Stalla Astronaut A5»).
4. Indicare l'**indirizzo del cantiere**; se coincide con quello del cliente può essere copiato dall'anagrafica.

5. Verificare la **distanza in chilometri**, proposta automaticamente in base al cliente: è la base di calcolo delle trasferte.
6. Impostare **data di inizio** e **stato**.
7. Utilizzare il campo **Note libere** per annotazioni operative; il testo comparirà nella Dashboard della commessa.
8. Confermare con **Salva**.

NOTA

In questa fase non viene richiesto alcun importo: il valore economico della commessa nasce dai **preventivi accettati dei singoli centri di costo**, descritti al capitolo 8.

7.3 I due livelli di lettura

Facendo clic su una commessa si accede al dettaglio, articolato su due livelli fra loro coerenti:

- **Livello commessa** — visione d'insieme, con le schede *Centri di Costo* e *Analisi Fasi & Categorie*.
- **Livello centro di costo** — si attiva selezionando un centro; le schede diventano *Dashboard*, *Configurazione Costi*, *Materiali*, *Manodopera* e *Spese*, e ogni dato mostrato riguarda **esclusivamente** quel centro.

Il percorso di navigazione in alto (Commesse / Nome commessa / Nome centro) indica sempre il livello corrente; il tasto **Esc** risale di un livello per volta.




Figura 8 — Livello commessa: intestazione con dati del cliente, schede disponibili, elenco dei centri di costo e barra dei totali.

7.4 La barra dei totali

In fondo alla schermata è ancorata una barra sempre visibile che riporta, aggiornati in tempo reale a ogni inserimento:

- **Costo** — quanto si è speso complessivamente.
- **Valore a listino** — quanto varrebbe il lavoro applicando i ricarichi.
- **Preventivo accettato** — quanto approvato dal cliente (visibile solo se valorizzato).
- **Margine** — l'utile, in euro e in percentuale, con freccia e colore verde se positivo, rosso se negativo.

SUGGERIMENTO

La barra dei totali resta visibile anche durante la registrazione delle voci: consente di accorgersi immediatamente di uno sforamento, quando è ancora possibile intervenire.

7.5 Esportazione in PDF

Nell'intestazione della commessa sono disponibili due pulsanti di stampa, descritti in dettaglio al capitolo 10:

- **PDF Cliente** — documento destinato al committente, con i soli prezzi finali.
- **PDF Interno** — documento riservato, con costi, ricarichi e marginalità.

8. Centri di costo

8.1 Che cos'è un centro di costo

Il centro di costo è l'**unità minima di valutazione economica**: la singola macchina fornita, l'impianto realizzato o l'area di cantiere di cui si vuole conoscere separatamente costo e margine. Suddividere la commessa in centri di costo permette di individuare con precisione quale lavorazione genera utile e quale lo erode.

8.2 Creazione di un centro di costo

1. Aprire la commessa e posizionarsi sulla scheda **Centri di Costo**.
2. Fare clic su **Nuovo Centro**.
3. Selezionare la **categoria** (ad esempio Robot Lely, Automazione, Impianto elettrico). Se la categoria desiderata non è presente può essere creata immediatamente dallo stesso menu.
4. Indicare **marca** e **modello**: il modello è obbligatorio e diventa il nome del centro di costo.
5. Inserire il **preventivo accettato**, ovvero l'importo approvato dal cliente per questa specifica fornitura.
6. Confermare con **Salva Centro**.

NOTA

In fase di creazione vengono richiesti i soli dati identificativi e il preventivo accettato. I parametri economici (costo base, ricarico, trasporto, fee di montaggio) si impostano successivamente nella scheda **Configurazione Costi**, all'interno del centro.

8.3 Visualizzazione a schede o a elenco

I centri di costo possono essere visualizzati come **schede** o come **elenco compatto**; la scelta viene ricordata. In presenza di più di otto centri l'applicazione propone automaticamente l'elenco. Sono disponibili una ricerca per modello, marca o nome e un filtro per categoria.

8.4 Configurazione dei costi

Selezionando un centro di costo si entra nel secondo livello di navigazione. La scheda **Configurazione Costi** raccoglie i parametri economici della macchina o dell'impianto.

Campo	Descrizione
Costo Base (€)	Prezzo di acquisto della macchina o dell'impianto, al netto degli accessori
Ricarico (%)	Percentuale di margine applicata al solo costo base; valore predefinito 15 %
Trasporto (€)	Costo di trasporto, ribaltato al cliente senza alcun ricarico
Fee Montaggio (%)	Percentuale sul costo base con cui calcolare l'onere di installazione; valore predefinito 6 %

Campo	Descrizione
Fee Montaggio (€)	Importo dell'onere di installazione. Se è attiva l'opzione «Calcola in automatico» il campo viene compilato dal programma; togliendo la spunta può essere digitato manualmente




Figura 9 — Configurazione dei costi del centro: costo base, ricarico, trasporto e fee di montaggio con calcolo automatico.

Il pulsante **Salva Configurazione** si attiva solo in presenza di modifiche effettive e conferma l'avvenuto salvataggio con un riscontro visivo.

8.5 Dashboard del centro di costo

La scheda **Dashboard** riassume la situazione economica del solo centro selezionato attraverso sei indicatori, un grafico di ripartizione fra costo e utile, l'avanzamento rispetto al budget e la tabella di distribuzione dei costi per fase.

Indicatore	Significato
Costo Totale (Costi Vivi)	Somma effettiva di materiali, ore, spese e costo della macchina
Valore Lavori (Listino)	Valore ottenuto applicando i ricarichi a ogni voce
Preventivo Accettato	Importo approvato dal cliente per questo centro
Utile su Preventivo	Margine reale: preventivo accettato meno costi
Utile a Listino (Teorico)	Margine che si otterrebbe vendendo tutto a listino

Indicatore	Significato
Scostamento da Listino	Differenza percentuale fra preventivo accettato e valore a listino: se negativo, si è concesso uno sconto rispetto al listino




Figura 10 — Dashboard del centro di costo: indicatori, ripartizione costo/utile, avanzamento sul budget e distribuzione per fase.

9. Registrazione di materiali, ore e spese

Le tre schede *Materiali*, *Manodopera* e *Spese* condividono la medesima impostazione: un **modulo di inserimento** in alto, una **barra di filtri** al centro e la **tabella delle voci registrate** in basso.

9.1 Principi comuni

- Il modulo di inserimento resta aperto dopo il salvataggio e **conserva** centro di costo, fase e data: i campi variabili vengono azzerati e il cursore torna sul primo campo, per registrare la voce successiva senza usare il mouse.
- Se si sta lavorando all'interno di un centro di costo, questo viene **preselezionato** in automatico.
- I filtri impostati sulla tabella si trasmettono al modulo di inserimento: filtrando per una fase, la nuova voce nascerà già con quella fase.
- Il tasto **Invio** salva la riga; **Esc** svuota i campi variabili; il pulsante **Nascondi aggiunta** riduce il modulo quando serve più spazio per la consultazione.
- Ogni colonna della tabella è ordinabile con un clic sulla relativa intestazione.
- Il pulsante con la freccia circolare azzerà tutti i filtri applicati.

9.2 Materiali

La scheda **Materiali** registra la fornitura di articoli e componenti.

Campo	Descrizione
Codice *	Codice articolo, obbligatorio. Digitandolo, il programma propone gli articoli presenti nei listini importati
Descrizione Articolo *	Descrizione, obbligatoria. Anche questo campo interroga il listino
Fornitore	Fornitore dell'articolo, con completamento automatico basato sui fornitori già utilizzati
Centro di Costo	Centro a cui imputare il materiale; «Generale» lo lascia a livello di commessa
Fase / Ambito	Fase di lavorazione; nuove fasi possono essere create direttamente dal menu
Data	Data di registrazione, proposta al giorno corrente
Q.tà / U.M. *	Quantità e unità di misura; la quantità deve essere maggiore di zero
Prezzo Cad.	Prezzo unitario di acquisto
Ric. %	Ricarico applicato; predefinito 25 % oppure il valore memorizzato nel listino




Figura 11 — Registro materiali: modulo di inserimento, filtri, tabella delle voci e barra dei totali sempre visibile.

Completamento automatico dal listino

Digitando nel campo **Codice** o **Descrizione** compare l'elenco degli articoli di listino corrispondenti, con prezzo e unità di misura. I suggerimenti si percorrono con le frecce e si accettano con **Tab** o con un clic: il programma compila automaticamente codice, descrizione, unità di misura, prezzo, fornitore e ricarico.

Modifica e cancellazione

Il pulsante con la matita, presente in coda a ogni riga, abilita la **modifica diretta nella tabella**: i campi diventano editabili e si confermano con il segno di spunta o si annullano con la croce. Il pulsante con il cestino elimina la riga previa richiesta di conferma.

9.3 Manodopera

La scheda **Manodopera** registra le ore lavorate e le trasferte.

Campo	Descrizione
Operatori	Selezione multipla dal personale in squadra: una sola registrazione genera una riga per ciascun operatore selezionato, con il rispettivo costo orario
Descrizione	Attività svolta

Campo	Descrizione
Centro di Costo	Centro a cui imputare le ore
Fase / Ambito	Fase di lavorazione
Data	Giorno di esecuzione
Ore	Ore lavorate da ciascun operatore selezionato
Mezzo	Mezzo aziendale impiegato; «Nessun Mezzo» esclude la trasferta
Km	Chilometri percorsi; viene proposta la distanza registrata sulla commessa
Ric. %	Ricarico applicato; predefinito 50 %

NOTA

Il **costo della trasferta** è calcolato come chilometri × costo chilometrico del mezzo e viene addebitato **una sola volta** anche quando la registrazione riguarda più operatori: il viaggio è uno solo, indipendentemente dal numero di persone trasportate.




Figura 12 — Registro manodopera: selezione multipla degli operatori, mezzo impiegato e chilometri per il calcolo della trasferta.

9.4 Spese

La scheda **Spese** raccoglie gli oneri accessori che non rientrano nei materiali né nelle ore: noleggi, smaltimenti, pedaggi, vitto e alloggio, prestazioni di terzi.

Campo	Descrizione
Descrizione	Natura della spesa
Operatori	Facoltativo: i nominativi selezionati vengono riportati fra parentesi nella descrizione (utile per vitto e pernottamenti)
Fornitore	Soggetto che ha emesso il documento di spesa
Centro di Costo	Centro a cui imputare la spesa
Fase / Ambito	Fase di lavorazione
Data	Data del documento
Importo	Importo della spesa
Ric. %	Ricarico applicato; predefinito 0 %, poiché le spese sono normalmente ribaltate senza margine

The screenshot shows the 'Registro Spese' (Expense Register) interface in the FRESHITECH software. The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains navigation links: DASHBOARD, CLIENTI, COMMESSE, PREVENTIVI (TEST), and IMPOSTAZIONI. The main content area displays the 'Registro Spese' for the 'Lely Robot Astronaut A5' project. It includes a search bar, filters, and a table of expenses. The table has columns for 'CENTRO DI COSTO', 'COSTO', 'VALORE A LISTINO', 'PREVENTIVO ACCETTATO', and 'MARGINE'. A specific expense entry is highlighted for 'Noleggio container per posizionamento robot stalla' with a cost of €450.00 and a margin of 10%.

Figura 13 — Registro spese: oneri accessori con possibilità di associare gli operatori coinvolti.

9.5 Operazioni su più righe

Nelle schede *Materiali* e *Manodopera* le caselle di selezione a sinistra consentono di scegliere più righe contemporaneamente. La casella posta nell'intestazione seleziona o deselecta l'intero contenuto filtrato. Con una o più righe selezionate compaiono due comandi:

- **Sposta in un altro centro di costo** — riassegna in blocco le voci selezionate.
- **Cambia fase / ambito** — aggiorna in blocco la fase di lavorazione.

L'operazione non viene eseguita immediatamente: parte un **conto alla rovescia annullabile**, durante il quale è possibile fermare l'azione oppure eseguirla subito. È una rete di sicurezza contro le riassegnazioni massive avviate per errore.

9.6 Inserimento rapido

Quando occorre registrare poche voci sparse su commesse diverse, la via più breve è l'inserimento rapido (**Ctrl+N**), disponibile da qualunque schermata. Il pannello propone i tre tipi di voce, consente di scegliere commessa e centro di costo, ricorda l'ultima commessa utilizzata e resta aperto dopo il salvataggio. Il collegamento **Apri la commessa** consente di passare al dettaglio completo quando serve.

10. Analisi e reportistica

10.1 Analisi Fasi & Categorie

A livello di commessa, la scheda **Analisi Fasi & Categorie** riclassifica l'intero consuntivo secondo due chiavi di lettura complementari.

- **Per fase** — quanto è costata ciascuna lavorazione (posa cavi, cablaggio, collaudo, trasporto...), con il dettaglio di manodopera, materiali e spese, il valore a listino e il margine.
- **Per categoria** — l'incidenza economica di ciascuna categoria di centro di costo.

I costi delle macchine confluiscono nella voce «Costi Macchinari», mentre i trasporti sono isolati nella fase «TRASPORTO»: in questo modo il costo dell'attrezzatura non altera la lettura delle lavorazioni eseguite in cantiere.




Figura 14 — Analisi per fasi e categorie: costi, valore a listino e margine di ciascuna lavorazione.

10.2 PDF Cliente

Il pulsante **PDF Cliente** produce un documento destinato al committente. Il contenuto è raggruppato per centro di costo e riporta le colonne *Codice, Descrizione della Voce, Q.tà, U.M., Prezzo Unit., Totale*.

NOTA

Nel PDF Cliente compaiono **esclusivamente i prezzi finali**, già comprensivi di ricarico. Costi di acquisto, percentuali di ricarico e margini non sono in alcun modo esposti.

10.3 PDF Interno

Il pulsante **PDF Interno** genera il documento riservato all'azienda, con le colonne *Codice, Descrizione, Q.tà, U.M., Costo Unit., Rincaro, Prezzo Cli., Utile €, Margine %*. È lo strumento di controllo con cui verificare la redditività effettiva di ogni voce.

ATTENZIONE

Il PDF Interno contiene i costi di acquisto e i margini aziendali: non deve essere trasmesso al cliente. Si consiglia di mantenere il suffisso «ReportInterno» proposto automaticamente nel nome del file, così da distinguerlo a colpo d'occhio.

Procedura di esportazione

1. Aprire la commessa da esportare.
2. Fare clic su **PDF Cliente** oppure su **PDF Interno**.
3. Scegliere cartella e nome del file nella finestra di salvataggio; il programma propone un nome già composto con il nome della commessa.
4. Confermare: il documento viene generato localmente e salvato nella posizione indicata.

11. Preventivi

ATTENZIONE

Il modulo Preventivi è contrassegnato come **area di test**: è utilizzabile, ma le sue funzioni possono variare nelle prossime versioni. Per gli impegni contrattuali con il cliente si raccomanda di fare riferimento ai preventivi accettati registrati sui centri di costo.

Il modulo consente di predisporre offerte commerciali indipendenti dalle commesse. Ogni preventivo è composto da un'intestazione (cliente, titolo, stato, note) e da un elenco di articoli con codice, descrizione, unità di misura, quantità, prezzo e ricarico. Gli articoli possono essere richiamati dal catalogo listini con lo stesso completamento automatico impiegato nei materiali.

Stato	Significato
Bozza	Offerta in preparazione, non ancora trasmessa
Accettato	Offerta approvata dal cliente
Rifiutato	Offerta non accolta




Figura 15 — Modulo preventivi: elenco delle offerte con cliente, stato e azioni disponibili.

12. Impostazioni

La sezione **Impostazioni** raccoglie la configurazione dell'applicazione, organizzata in tre gruppi: *Azienda & Risorse*, *Dati Tecnici*, *Sistema & Manutenzione*.

12.1 Azienda

Contiene i dati dell'impresa utilizzati nelle intestazioni dei documenti PDF: ragione sociale, partita IVA, indirizzo della sede legale, posta elettronica, PEC, telefono, sito web e IBAN predefinito.

The screenshot shows the 'Impostazioni Sistema' (System Settings) page. The sidebar on the left lists navigation options: DASHBOARD, CLIENTI, COMESSE, PREVENTIVI (TEST), and IMPOSTAZIONI (highlighted). The main content area is titled 'Impostazioni Sistema' and 'GESTIONE DATI AZIENDALI E PARAMETRI TECNICI'. It features a sub-menu on the left with options: AZIENDA (selected), SQUADRA, MEZZI & RISORSE, DATI TECNICI (with sub-options CATEGORIE & FASI and IMPORTA LISTINI), SISTEMA & MANUTENZIONE (with sub-options DATI & LOG and AGGIORNAMENTI). The main form area is titled 'DATI AZIENDALI' and contains fields for: RAGIONE SOCIALE (FreshTech S.r.l.), PARTITA IVA (02700640309), INDIRIZZO SEDE LEGALE (Via dell'Artigianato 15, Padova), EMAIL UFFICIALE (es: info@freshtech.it), PEC (freshtechsrl@pec.it), TELEFONO, SITO WEB, and IBAN PREDEFINITO (IT00 X 00000 00000 000000000000). A 'SALVA DATI AZIENDA' button is at the bottom right.

Figura 16 — Impostazioni: dati aziendali riportati nelle intestazioni dei documenti.

12.2 Squadra

Gestisce l'elenco degli operatori. Per ciascuno si registrano il **nome e cognome** e il **costo orario standard**, che viene proposto automaticamente a ogni registrazione di ore. Il costo orario resta comunque modificabile sulla singola riga di manodopera.




Figura 17 — Gestione della squadra: operatori e relativo costo orario standard.

12.3 Mezzi & Risorse

Contiene il parco mezzi aziendale. Ogni mezzo è definito da un **nome** e da un **costo chilometrico** in euro al chilometro, impiegato per il calcolo automatico delle trasferte. In assenza di indicazione viene applicato il valore di 0,50 €/km.




Figura 18 — Parco mezzi: veicoli aziendali e costo chilometrico associato.

12.4 Categorie & Fasi

Raccoglie i tre elenchi di classificazione impiegati nell'applicazione:

- **Categorie Centri Costo** — tipologie di centro di costo (Robot Lely, Automazione, Impianto elettrico...).
- **Fasi Materiali** — fasi di lavorazione applicabili ai materiali.
- **Fasi / Ambiti Ore** — fasi applicabili alle ore di manodopera e alle spese.

Ogni elenco dispone di un campo di ricerca e dei comandi di aggiunta e rimozione. Le stesse voci possono essere create anche durante l'inserimento, direttamente dai menu a tendina.




Figura 19 — Categorie dei centri di costo e fasi di lavorazione per materiali e ore.

12.5 Importa Listini

È la sezione dedicata al **catalogo materiali**, alimentato dai listini dei fornitori. Il catalogo è ciò che rende possibile il completamento automatico durante l'inserimento dei materiali. Sono disponibili due schede: *Importazione* ed *Elenco Articoli*.




Figura 20 — Importazione dei listini da Excel o CSV e aggiornamento del catalogo da fattura elettronica XML.

Importazione da Excel o CSV

1. Trascinare il file nell'area indicata oppure fare clic su **Sfoglia file...** (formati accettati: **.xlsx** e **.csv**).
2. Verificare l'**anteprima** dei primi cinque articoli, che conferma il corretto riconoscimento delle colonne.
3. Scegliere se **svuotare il catalogo esistente** oppure aggiungere i nuovi articoli a quelli già presenti.
4. Avviare l'importazione e attendere il messaggio con il numero di articoli caricati.

Il riconoscimento delle colonne è automatico: il programma interpreta le intestazioni del foglio individuando codice, descrizione, unità di misura, prezzo unitario, fornitore e ricarica anche in presenza di denominazioni differenti (ad esempio «Cod.», «Prezzo Unitario», «U.M.», «Ricarico»). I ricarichi espressi in percentuale vengono convertiti automaticamente.

SUGGERIMENTO

Per un'importazione priva di errori si raccomanda di utilizzare intestazioni standard: **Codice, Descrizione, UM, Unitario, Fornitore, Ricarico**.

Aggiornamento da fattura elettronica XML

La seconda area consente di caricare il file XML di una fattura elettronica per aggiornare il catalogo con i prezzi effettivamente praticati dal fornitore. Gli articoli della fattura vengono confrontati con il listino per codice o per descrizione; la procedura di **riconciliazione** propone, riga per riga, di aggiornare l'articolo esistente, di collegarlo manualmente a un altro codice oppure di inserirlo come nuovo articolo. Per ciascuna voce è possibile impostare il ricarico da applicare; i nuovi articoli con ricarico pari a zero vengono evidenziati in rosso.

Elenco Articoli

La scheda *Elenco Articoli* consente di consultare il catalogo con ricerca per codice o descrizione, filtro per fornitore, ordinamento e navigazione a pagine. Ogni articolo può essere modificato direttamente nella tabella o eliminato. Il pulsante **Svuota Catalogo Listini** rimuove l'intero catalogo.

ATTENZIONE

Lo svuotamento del catalogo elimina tutti gli articoli di listino. I materiali già registrati nelle commesse **non** vengono modificati: ne risente unicamente il completamento automatico dei nuovi inserimenti.

12.6 Dati & Log

Raccoglie gli strumenti di salvaguardia e diagnostica.

Funzione	Descrizione
Backup Automatici	Riepilogo dei backup: data dell'ultimo eseguito, numero di copie conservate e cartella di destinazione. La copia viene creata automaticamente all'avvio quando l'ultima risale a più di 24 ore e vengono mantenute le 7 copie più recenti
Backup Manuale	Crea immediatamente una copia di sicurezza
Esportazione Database	Salva una copia del database nella posizione scelta dall'utente
Invia Log a Telegram	Trasmette il registro diagnostico allo sviluppatore per l'analisi di eventuali malfunzionamenti
Invia Database a Telegram	Trasmette l'intero database allo sviluppatore; richiede una conferma esplicita

ATTENZIONE

L'invio del database trasmette **tutti** i dati aziendali, anagrafica clienti compresa. Va utilizzato esclusivamente su richiesta dell'assistenza tecnica e previa valutazione dei riflessi in materia di riservatezza dei dati.




Figura 21 — Dati & Log: stato dei backup automatici, esportazione del database e strumenti diagnostici.

12.7 Aggiornamenti

La scheda mostra la versione installata e consente di verificare la disponibilità di aggiornamenti. Il pulsante **Verifica Aggiornamenti** interroga il canale ufficiale di distribuzione; se è disponibile una nuova versione compare il pulsante **Scarica e Installa** con l'indicazione dell'avanzamento. A installazione completata il pulsante **Riavvia Ora** conclude la procedura.




Figura 22 — Verifica e installazione degli aggiornamenti dell'applicazione.

SUGGERIMENTO

Prima di installare un aggiornamento è buona norma creare una copia di sicurezza del database dalla scheda Dati & Log.

13. Backup e sicurezza dei dati

13.1 Backup automatico

All'avvio l'applicazione verifica l'età dell'ultima copia di sicurezza: se supera le **24 ore** ne crea automaticamente una nuova, conservando le **sette copie più recenti** e rimuovendo le precedenti.

La copia non viene effettuata duplicando il file, bensì attraverso la procedura di backup nativa di SQLite: ciò garantisce una copia **coerente** anche se eseguita mentre l'applicazione è in uso.

I file di backup risiedono nella sottocartella **backup**, accanto al database, e sono denominati **freschitech_backup_AAAA-MM-GG_hhmmss.db**.

13.2 Buone pratiche consigliate

- Effettuare periodicamente un'**esportazione del database** su un supporto esterno o su una cartella sincronizzata.
- Creare una copia manuale **prima di operazioni irreversibili**: eliminazione di un cliente o di una commessa, svuotamento del catalogo, aggiornamento dell'applicazione.
- Non modificare né rinominare manualmente il file **freschitech.db** mentre il programma è in esecuzione.
- Includere la cartella di configurazione dell'utente nelle procedure di backup aziendali.

13.3 Ripristino di una copia

1. Chiudere completamente l'applicazione.
2. Accedere alla cartella dei backup indicata nella scheda Dati & Log.
3. Copiare il file di backup desiderato e collocarlo accanto al database, conservando l'originale con un nome differente.
4. Rinominare la copia in **freschitech.db**.
5. Riavviare l'applicazione e verificare la presenza dei dati attesi.

ATTENZIONE

Il ripristino sostituisce integralmente i dati correnti con quelli della copia. Tutte le registrazioni successive alla data del backup andranno perdute. In caso di dubbio si raccomanda di contattare l'assistenza tecnica prima di procedere.

14. Domande frequenti e risoluzione dei problemi

Situazione	Causa	Soluzione
Il margine della commessa risulta pari a zero o assente	Non è stato inserito alcun preventivo accettato sui centri di costo	Aprire il centro di costo, modificarlo e valorizzare il campo «Preventivo accettato»
La commessa compare fra quelle «Senza preventivo accettato»	Sono stati registrati costi ma manca l'importo approvato dal cliente	Inserire il preventivo accettato in ciascun centro di costo della commessa
Digitando il codice non compare alcun suggerimento	Il catalogo listini è vuoto oppure non contiene l'articolo	Importare il listino da Impostazioni → Importa Listini
Il costo della trasferta risulta pari a zero	Non è stato selezionato alcun mezzo oppure i chilometri sono a zero	Selezionare il mezzo e verificare i chilometri; controllare il costo chilometrico in Impostazioni → Mezzi & Risorse
La trasferta compare su una sola riga fra più operatori	Comportamento previsto: il viaggio viene addebitato una sola volta	Nessun intervento necessario
Alcune voci non compaiono nella tabella	È attivo un filtro per fase, centro di costo o testo	Utilizzare il pulsante con la freccia circolare per azzerare i filtri
I costi non compaiono nella Dashboard del centro di costo	Le voci sono state registrate a livello «Generale»	Selezionare le righe interessate e utilizzare la funzione «Sposta in un altro centro di costo»
L'importazione del listino non riconosce le colonne	Le intestazioni del foglio non sono riconducibili ai nomi previsti	Rinominare le intestazioni in Codice, Descrizione, UM, Unitario, Fornitore, Ricarico e ripetere l'importazione
Il pulsante «Salva Configurazione» risulta disattivato	Nessun valore è stato modificato rispetto a quello memorizzato	Modificare almeno un campo perché il pulsante si attivi
Il PDF non viene salvato	La cartella di destinazione non è accessibile in scrittura	Scegliere una cartella diversa, ad esempio il Desktop o Documenti
L'applicazione segnala un database danneggiato	Il file di database ha subito un'anomalia	Seguire le indicazioni a schermo per salvare una copia dei dati e contattare l'assistenza; in alternativa ripristinare un backup (§ 13.3)

Appendice A — Glossario

Termine	Definizione
Commessa	Il cantiere o l'intervento complessivo eseguito presso un cliente
Centro di costo	Unità minima di valutazione economica all'interno della commessa: una macchina, un impianto, un'area di lavoro
Fase / Ambito	Classificazione trasversale della lavorazione a cui una voce si riferisce
Voce generale	Costo registrato senza assegnazione a un centro di costo; resta a livello di commessa
Ricarico (rincaro)	Percentuale applicata al costo per determinare il prezzo di vendita
Costo vivo	Spesa effettivamente sostenuta, al netto di qualunque ricarico
Valore a listino	Valore del lavoro ottenuto applicando i ricarichi a tutte le voci
Preventivo accettato	Importo approvato dal cliente, registrato sul centro di costo
Margine	Differenza fra preventivo accettato e costo totale
Margine a listino	Differenza fra valore a listino e costo totale
Scostamento da listino	Differenza percentuale fra preventivo accettato e valore a listino
Fee di montaggio	Onere di installazione, normalmente calcolato in percentuale sul costo base della macchina
Catalogo listini	Archivio degli articoli dei fornitori, alimentato per importazione
Trasferta	Costo del viaggio, pari a chilometri × costo chilometrico del mezzo

Appendice B — Valori predefiniti

Parametro	Valore	Dove si modifica
Ricarico materiali	25 %	Sulla singola riga, oppure nel listino importato
Ricarico manodopera	50 %	Sulla singola riga di manodopera
Ricarico spese	0 %	Sulla singola riga di spesa
Ricarico centro di costo	15 %	Scheda Configurazione Costi del centro
Fee di montaggio	6 % del costo base	Scheda Configurazione Costi del centro
Costo orario operatore	30 €/h	Impostazioni → Squadra
Costo chilometrico mezzo	0,50 €/km	Impostazioni → Mezzi & Risorse
Unità di misura materiali	pz	Sulla singola riga di materiale
Soglia margine sottile	10 %	Valore di sistema, non modificabile
Copie di backup conservate	7	Valore di sistema, non modificabile
Intervallo di backup automatico	24 ore	Valore di sistema, non modificabile

Appendice C — Riepilogo delle scorciatoie

Combinazione	Effetto
Ctrl+1	Dashboard
Ctrl+2	Clienti
Ctrl+3	Commesse
Ctrl+4	Preventivi
Ctrl+5	Impostazioni
Ctrl+B	Apri o chiudi la barra laterale
Ctrl+K	Ricerca globale
Ctrl+N	Inserimento rapido
Alt+1 ... Alt+5	Schede della commessa o del centro di costo
Esc	Torna indietro di un livello o chiude il pannello aperto
Invio	Salva la riga in corso di inserimento
Tab	Accetta il suggerimento del listino
↑ ↓	Scorre suggerimenti e risultati di ricerca

Appendice D — Struttura dell'archivio dati

Il prospetto seguente descrive, a titolo informativo, le tabelle che compongono il database. È utile per interpretare eventuali esportazioni o per dialogare con l'assistenza tecnica.

Tabella	Contenuto	Collegamenti
clients	Anagrafica clienti	—
projects	Commesse	Collegata al cliente
cost_centers	Centri di costo	Collegati alla commessa
materials	Materiali registrati	Collegati a commessa e centro di costo
labor	Ore di manodopera e trasferte	Collegate a commessa e centro di costo
expenses	Spese accessorie	Collegate a commessa e centro di costo
employees	Operatori e costo orario	—
catalog_materials	Catalogo listini fornitori	—
quotes / quote_items	Preventivi e relative voci	Collegati al cliente
global_settings	Impostazioni dell'applicazione	—

NOTA

L'eliminazione di un cliente comporta la rimozione a catena delle sue commesse e di tutte le voci collegate.

L'eliminazione di un centro di costo comporta la rimozione dei materiali, delle ore e delle spese a esso imputati.