1. Alterazioni ascendenti, minori di semitono:

a) ottavo di tono

+

b) quarto di tono

十 丰 井 」 6 年 6 辑

2. Alterazioni ascendenti, maggiori di semitono:

a) tre quarti di tono

‡ 排 拼 拱 抖

3. Alterazioni discendenti, minori di semitono:

a) ottavo di tono

1 5


b) quarto di tono

4. Alterazioni superiori al semitono:

a) tre quarti di tono

枯 考 b 1 1 11.

Anche i glissandi, come effetto caratterístico che dipende principalmente dal mezzo e dallo strumento che li produce e che presenta aspetti specifici a seconda del contesto, si scrivono in modo diverso: la semplice, anche se imprecisa indicazione di Cowell



Henry Cowell, The Banshee, Ed. Cowell/AMP, New York

contrasta con quella accademica di Gershwin



George Gershwin, Rhapsody in Blue, Ed. Salabert, Parigi.

La natura di ciascuno strumento e perfino la tecnica impiegata dagli strumentisti saranno decisive nella realizzazione dell'effetto del glissando. Nel pianoforte, date le sue caratteristiche, se ne possono distinguere i seguenti tipi:

- a) quelli effettuati sui tasti bianchi (diatonici)
- b) quelli effettuati sui tasti neri (diatonici)
- c) quelli effettuati sui tasti blanchi e neri (cromatici)
- d) quelli effettuati sulla cordiera
- e) quelli effettuati sui tasti senza percuotere i martelletti.

La determinatezza-indeterminatezza o l'alcatorietà di questo effetto dipenderà dal progetto compositivo. Pertanto, tra questi segni possiamo trovare anche:



I suoni simultanei – accordi, clusters, multifonici, suoni rotti
ecc., cioè gruppi di più suoni emessi contemporaneamente con una
precisione relativa riguardo alle altezze e nati da concezioni aleatorie
– benché possano richiedere sfumature o qualità molto determinate,
sono rappresentati con segni diversi;

a) diatonici, suoni non alterati (o tasti bianchi), senza determinare le altezze

□□介↓↓◎


b) diatonici, suoni alterati (o tasti neri), senza determinare le altezze

c) cromatici, suoni alterati o non alterati (o tasti bianchi e neri), senza determinare le altezze


d) diatonici, suoni alterati (o tasti bianchi), determinando più o meno precisamente le altezze



e) diatonici, suoni alterati (o tasti neri), determinando più o meno precisamente le altezze



f) cromatici, suoni alterati e non alterati (o tasti bianchi e neri), determinando più o meno precisamente le altezze



Uno degli effetti comunemente acquisiti per tutti gli strumenti come ripetizione non controllata numericamente – tremolo negli strumenti all'arco, platterzunge negli strumenti a fiato/e pronuncia continuata di vari tipi di R nella voce / è rappresentato con segni diversi

三年 乡 六 曾 本

SUPERF

Anche le linee parallele orizzontali si utilizzano con diverse finalità. La più comune, quella che costituisce il pentagramma, continua a mantenere la sua funzione storica di mezzo per la determinazione delle altezze. Da un punto di vista strumentale è la forma più comprensibile, per questo la si mantiene senza riserve. Aggiungendo più