

Resolução de Endereços: ARP



Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Departamento de Engenharia de Electrónica e Telecomunicações e de

Computadores

Redes de Computadores

Protocolo ARP



Objectivo

 Mapeamento de endereços IP em endereços físicos das redes que suportam o transporte dos datagramas

Características

- Protocolo Request / Reply "peer to peer"
- Request é transportado em tramas MAC de Broadcast
- Reply é transportado em tramas MAC de Unicast
- Máquinas fazem cache de <endereços IP , endereço físico>
- Ambos os intervenientes guardam os dados do outro


– ARP RQ: S: HA=00c0.2610.c184 IPA=192.168.17.18

T: HA=0000.0000.0000 IPA=192.168.17.254

Protocolo ARP



- Exemplo
 - Máquina A envia por broadcast o ARP Request
 - Máquina B envia por unicast o ARP Reply
- IPA e IPB, pertencem à mesma rede IP
- PAA e PAB estão na mesma rede física



Protocolo ARP e RARP



Formato da trama ARP e RARP

0	8		24	31			
HARDW	ARE TYPE	PROTOCOL TYPE					
HLEN	HLEN PLEN		OPERATION				
SENDER HA (bytes 0-3)							
SENDER	HA (bytes 4-5)	SENDER IP (bytes 0-1)					
SENDER	IP (bytes 2-3)	TARGET HA (bytes 0-1)					
TARGET HA (bytes 2-5)							
TARGET IP (bytes 0-3)							

Exº: Resolução de endereços IP (32 bits), para endereços físicos Ethernet a 48 bits.

Protocolo ARP e RARP



Campos da trama ARP e RARP

HARDWARE TYPE - Identificação da rede física (Ethernet = 1)

PROTOCOL TYPE - Identificação do protocolo de nível rede (IP = 0x0800)

HLEN - Dimensão dos endereços da rede física (Ethernet = 6)

PLEN - Dimensão dos endereços do protocolo de encaminhamento (IP = 4)

OPERATION - Tipo da trama (ARP Rq, ARP Rpl, RARP Rq, RARP Rpl)

SENDER HA - Endereço físico de origem

SENDER IP - Endereço de origem do protocolo de encaminhamento

TARGET HA - Endereço físico de destino

TARGET IP - Endereço de destino do protocolo de encaminhamento

Exemplo de trama ARP Request



	No.	Status	Source Address	Dest Address	Summai	ry			Len	Delta Lime
	7 1	M	Fujtsu17A623	Broadcast	ARP:	C PA=[141.	29.155.16]	PRO=IP	60	0.000.000
	Ī 2							HA=XircomF57C6E	PR(60	0.000.490
_										
F	1 III DI	LC: -	DLC Header							
	Die nedder									
	: : =									
	DLC: Frame 1 arrived at 14:50:45.9550; frame size is 60 (003C hex) bytes.									
	DLC: Destination = BROADCAST FFFFFFFFFF Broadcast									
	DIC: Source = Station Fujtsu17A623									
		DLC:	Ethertype = 1	0806 (ARP)						
	: =	DLC:								
		_	ARP/RARP fra							
			ART/RART ITE	JILE						
	ARP:									
	ARP: Hardware type = 1 (10Mb Ethernet)									
		ARP: Protocol type = 0800 (IP)								
	ARP: Length of hardware address = 6 bytes									
	ARP: Length of protocol address = 4 bytes									
	ARP: Opcode 1 (ARP request)									
		•			05000	171400				
		•	Sender's hardwa:							
		ARP:	Sender's protoco	ol address = [141.29	9.155.91]				
		ARP:	Target hardware	address = 0	000000	000000				
		ARP:	Target protocol	address = [141.29	9.155.161				
	ARP: Target protocol address = [141.29.155.16]									
		•	10 bakan faran -							
) ARP:	18 bytes frame p	padding						

Exemplo de trama ARP Reply



	No.	Status	Source Address	Dest Address	Summary				(Len (((D	elta Time
] 1	М	Fujtsu17A623	Broadcast		A=[141.29			60	0.000.000
	<u> </u>		XircomF57C6E	Fujtsu17A623	ARP: R F	A=[141.29	.155.16]	HA=XircomF5	7C6E PR 60	0.000.490
Ē	- mak p.r.c		DIO II I							
Į.	· - -		DLC Header							
	: =	DLC:								
	: : =		Frame 2 arrive			ame size	is 60 (00	J3C hex) byte	es.	
	: : =		Destination = 9							
				Station Xircom	F57C6E					
	: : =		Ethertype =	0806 (ARP)						
		DLC:								
[🖹 🟋 ARF):	ARP/RARP fra	me						
		ARP:								
	- <u>- </u>	🚺 ARP: Hardware type = 1 (10Mb Ethernet)								
	ARP: Protocol type = 0800 (IP)									
	ARP: Length of hardware address = 6 bytes									
	ARP: Length of protocol address = 4 bytes									
	<u></u>]	ARP: 0	Opcode 2 (ARP re	∋ply)						
		ARP: 9	Sender's hardwa:	re address = 0	010A4F57C	6E				
		ARP: 9	Sender's protoco	ol address = [141.29.15	5.16]				
			Target hardware	_		_				
			Carget protocol							
	. =	ARP:	<u>-</u>			.				
			18 bytes frame p	padding						

Comando ARP (Windows)



Exemplo: Mostrar a tabela de ARP da máquina

C:\WINDOWS>arp -a

Interface: 192.168.17.160 on Interface 0x1000002

Internet Address Physical Address Type
192.168.17.54 00-4f-49-04-4f-48 dynamic
192.168.17.161 00-4f-49-04-3f-0d dynamic
192.168.17.254 00-e0-1e-a8-2c-7d dynamic

• (Na tabela só aparecem entradas com endereços IP da rede local (porque será?))

Comando ARP (Windows)



Permite mostrar e modificar a tabela de tradução do protocolo ARP

```
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr]
ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
```

- a	Displays current ARP entries
-N if_addr	Displays the ARP entries for the network interface specified
-S	Adds the host and permanently associates the Internet address inet_addr with the Physical address eth_addr
-d	Deletes the host specified by inet_addr.
if_addr	If present, specifies the Internet address of the interface

Exemplo do Comando ARP (1)



D:\>arp -d

D:\>arp -a
No ARP Entries Found

D:\>ping 180.142.78.91

Pinging 180.142.78.91 with 32 bytes of data:

Reply from 180.142.78.91: bytes=32 time<10ms TTL=127

Ping statistics for 180.142.78.91:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

D:\>arp -a

Interface: 141.29.155.91 on Interface 0x1000003

Internet Address Physical Address Type

Exemplo do Comando ARP (2)



D:\>ping 141.29.155.16

Pinging 141.29.155.16 with 32 bytes of data:

Reply from 141.29.155.16: bytes=32 time<10ms TTL=128

. . .

Ping statistics for 141.29.155.16:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

D:\>arp -a

Interface: 141.29.155.91 on Interface 0x1000003

Internet Address Physical Address Type

141.29.155.16 00-10-a4-f5-7c-6e dynamic

Exemplo do Comando ARP (3)



D:\>ping 180.142.78.79

Pinging 180.142.78.79 with 32 bytes of data:

Reply from 180.142.78.79: bytes=32 time<10ms TTL=126

. . .

Ping statistics for 180.142.78.79:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

D:\>arp -a

Interface: 141.29.155.91 on Interface 0x1000003

Internet Address Physical Address Type

141.29.155.16 00-10-a4-f5-7c-6e dynamic

Exemplo do Comando ARP (4)



D:\>ping 141.29.155.114

Pinging 141.29.155.114 with 32 bytes of data:

Reply from 141.29.155.114: bytes=32 time<10ms TTL=128

. . .

Ping statistics for 141.29.155.114:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

D:\>arp -a

Interface: 141.29.155.91 on Interface 0x1000003

Internet Address Physical Address Type
141.29.155.16 00-10-a4-f5-7c-6e dynamic
141.29.155.114 00-00-0e-fd-2a-8b dynamic

Mapeamento Endereço IP - Endereço Físico



BMA - Broadcast Multiple Access

(Ex.: Ethernet, FDDI)

Protocolo ARP

NBMA - Non Broadcast Multiple Access

(Ex.: X25, Frame Relay, ATM)

Atribuição estática ou ARP (ATM)

Links ponto a ponto

(Ex.: ligações série)

Atribuição estática