

## Camada de Ligação



Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Departamento de Engenharia de Electrónica e Telecomunicações e de

Computadores

Redes de Computadores

# Camada de ligação




- Introdução e serviços
- Sincronismo de trama
- Detecção e correcção de erros
- Endereçamento na camada de ligação
- Controlo de acesso ao meio de comunicação

# Introdução



- Canais de comunicação ligam nós adjacentes ao longo de uma ligação de fim-a-a-fim
  - Ligações por fio
  - Ligações sem fios
  - LANs
- Pacote de nível 2 chama-se trama
- Camada de ligação tem por objectivo transportar dados entre nós vizinhos



# Serviços 1/2



- Encapsulamento, acesso ao canal:
  - Encapsulamento do pacote numa trama, adição de cabeçalho e cauda
  - Acesso ao canal se for partilhado
  - Endereço "MAC" é utilizado na trama para identificar origem e destino
- Troca fiavel de tramas entre nós adjacentes
  - Algoritmos para canais com baixo número médio de erros
  - Algoritmos para canais com elevado número médio de erros

# Serviços 2/2




- Controlo de fluxo entre nós adjacentes
- Detecção de erros
  - Erros causados pela atenuação do sinal e/ou por ruído
  - Detecção de erros por parte do receptor
- Correcção de erros
  - Receptor identifica e corrige erros sem recorrer a retransmissão
- Half-duplex e full-duplex
  - Em half duplex, nós de rede podem transmitir desde que não seja simultâneamente

# Onde é implementada a camada de ligação?




- Em todos os nós de rede
- Implementada no adaptador de rede
  - Network Interface Card (NIC)
  - Placa Ethernet, placa PCMCI, placa 802.11.
  - Implementa camada de ligação e física
- Combinação de hardware, software, e firmware




## Comunicação na camada de ligação



- Lado do transmissor
  - Encapsula pacote em trama
  - Adiciona protecção de erros, controlo de fluxo, endereços, etc.



- Lado do receptor
  - Procura erros, verifica endereços, etc
  - Extrai pacote e passa-o à camada acima



# Camada de ligação




- Introdução e serviços
- Sincronismo de trama
- Detecção e correcção de erros
- Endereçamento na camada de ligação
- Controlo de acesso ao meio de comunicação

### Sincronismo de trama




Marcador <u>único</u> inicial seguido do comprimento total da trama




#### Sincronismo de trama



Delimitadores de inicio e de fim de trama



• Bits de enchimento:



# Camada de ligação




- Introdução e serviços
- Sincronismo de trama
- Detecção e correcção de erros
- Endereçamento na camada de ligação
- Controlo de acesso ao meio de comunicação

## Detecção de erros



- Trama é transmitida em canal com erros
- Dados devem ser enviados com informação extra que permita detectar os erros




## Verificação da paridade




#### Bit de paridade:


Detecta erros de 1 bit



#### Bit de paridade a 2 dimensões

Detecta e corrige erros de 1 bit







# Cyclic Redundancy Check



- M(x) é a mensagem a transmitir.
- G(x) é o polinómio gerador de grau n (com n+1 bits).
- A trama a transmitir será:
  - $M(x) \times 2^{n} + R(x)$
- G(x) é conhecido pelo receptor e pelo transmissor.
- A escolha de G(x) determina quais os tipos de erros que são detectados.
  - Ethernet, 802.11 WiFi, ATM





Trama transmitida

# Camada de ligação



- Introdução e serviços
- Sincronismo de trama
- Detecção e correcção de erros
- Endereçamento na camada de ligação
- Controlo de acesso ao meio de comunicação

#### **MAC Addresses and ARP**



- Endereço IP de 32-bits
  - Endereço da camada de rede
  - Usado para levar o pacote para a subrede IP de destino
- Endereço MAC de 48 bits
  - Hard-coded na ROM da placa de rede
  - Por vezes pode ser configurado por software

Função: levar uma trama de uma placa de rede para outra placa de rede que estejam ligadas físicamente

# IEEE 802.3 – Formato do endereço MAC



I/G U/	Fabricante (22bits)	Interface (24bits)
--------	---------------------	--------------------

- I/G = 0 Individual Address I/G = 1 Group Address
- U/L = 0 Global Address
   U/L = 1 Local Address
- Fabricante: identifica o fabricante da NIC ou porta
  - Cisco 00 02 4A
  - Bay (Nortel) 00 04 DC
  - Intel 00 A0 C9
  - HP 00 60 B0
- Interface Identifica a NIC ou porta de um fabricante

## Endereços IP e endereços MAC



- Endereço MAC: como número de BI
- Endereço IP: funciona como endereço postal
- Endereço MAC → portabilidade
  - Permite que terminais possam mudar de uma rede para outra
- Endereços IP são dependentes do local ao qual o terminal está ligado à rede
  - Endereço depende da subrede

# Camada de ligação




- Introdução e serviços
- Sincronismo de trama
- Detecção e correcção de erros
- Endereçamento na camada de ligação
- Controlo de acesso ao meio de comunicação


## Protocolos e ligações de acesso multiplo




- Tipos de ligações:
  - Ponto a ponto
    - acesso telefónico; entre um switch e um terminal
  - Broadcast, meio físico partilhado
    - old-fashioned Ethernet; 802.11 wireless LAN



shared wire (e.g., cabled Ethernet)







humans at a cocktail party (shared air, acoustical)

## Protocolos de acesso multiplo



- Um único canal partilhado de difusão
- 2 ou mais nós podem transmitir simultaneamente: interferência
- Algoritmo distribuido que determina como os nós partilham o canal de comunicação, i.e., determina quando um nó pode transmitir
- Comunicação sobre partilha do canal tem de ser transmitida pelo próprio canal!!!
  - Não existe um canal extra para coordenação

# Protocolo de acesso multiplo ideal



#### Canal de difusão com débito R bps

- 1. Quando um nó quer transmite transmite ao débito R.
- 2. Quando M nós querem transmitir transmitem ao ritmo de R/M

#### 3. Descentralizado:

- Sem nenhum nó dedicado à coordenação da transmissão
- Sem sincronização de relógios ou multiplexagem

#### 4. Simples

### Tipos de protocolos de acesso ao meio




- Multiplexagem de canal
  - Divide canal em pequenas "partes" (tempo, frequência, código)
  - Aloca uma "parte" a um nó para utilização exclusiva
- Protocolos de acesso aleatório
  - Canal não é dividido, provoca colisões (podem transmitir ao mesmo tempo)
  - Têm de "recuperar" de colisões
- Acesso à vez
  - Nós transmitem à vez
  - Nós com mais dados para transmitir podem monopolizar rede

## Multiplexagem de canal: TDMA



### TDMA: time division multiple access

- Acesso ao canal é feito à vez
- Cada terminal tem um intervalo de tempo por cada iteração
- Intervalos de tempo n\u00e3o utilizados ficam vazios




### Multiplexagem de canal : FDMA



### FDMA: frequency division multiple access

- Espectro do canal é dividido em bandas de frequências
- Cada terminal tem uma banda atribuída.
- Bandas não utilizadas ficam vazias



### Protocolos de acesso aleatório




- Quando um terminal tem um pacote para enviar
  - Transmite utilizando toda a capacidade do canal
  - Não existe coordenação à priori entre os nós
- 2 ou mais nós a transmitir → "colisão"
- Protocolos MAC de acesso aleatório especificam:
  - Como detectar colisões
  - Como recuperar de colisões (e.g., através de atrasos da retransmissão)
- Exemplos de protocolos MAC de acesso aleatório:
  - slotted ALOHA
  - ALOHA
  - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

### **ALOHA**



- Simples, sem sincronização
- Transmite uma trama assim que está disponível
- Probabilidade de colisão aumenta:
  - Trama enviada em t<sub>0</sub> colide com outras tramas transmitidas no intervalo [t<sub>0</sub>-1,t<sub>0</sub>+1]



### **Slotted ALOHA**



- Todas as tramas têm o mesmo tamanho
- Tempo é dividido em intervalos de dimensão idênticas
- Nós iniciam transmissão no inicio do intervalo
- Nós estão sincronizados
- Se 2 ou mais nós transmitem os outros detectam a colisão

#### **Slotted ALOHA**




#### **Pros**

- Um só terminal activo pode transmitir ào máximo débito do canal
- descentralizado: apenas os intervalos precisam de estar sincronizados
- simples

#### Cons

- colisões, wasting slots
- Intervalos vazios
- Nós podem detectar colisões em menos tempo que o a duração do intervalo
- Sincronização do relógio



# **CSMA** (Carrier Sense Multiple Access)



- Escuta o canal de comunicação antes de transmitir:
  - Se canal estiver inactivo, transmite a trama completa
  - Se canal estiver ocupado, adia a transmissão

Analogia humana: não interromper os outros!!!!


# CSMA/CD: Detecção de colisões



- CSMA/CD: idêntico ao CSMA mas:
  - Detecta colisões rapidamente
  - Aborta transmissão reduzindo o tempo de inutilização do canal
- Detecção de colisão:
  - Fácil implementação em redes por cabo: sinais têm potência para serem comparados e recebidos
  - Dificil implementação em redes sem fios: sinais têm fraca potência e acabam por serem mascadarados pela potência do transmissor local
- Analogia humana: ser um conversador diplomático!!!

## CSMA/CD: Detecção de colisões





### CSMA/CA: Evitar colisões




- Problema: em redes sem fios o sinal dos outros transmissores tem uma potência fraca junto a cada terminal, pelo que é difícil detectar uma colisão
- Principio: permite que o transmissor reserve o canal em vez de o aceder aleatóriamente para transmitir tramas: evita colisões de tramas longas
- Transmissor reserva o canal com tramas <u>request-to-send</u> (RTS) para a BS com CSMA
  - Ainda podem ocorrer colisões das tramas RTSs mas são curtas porque as tramas são pequenas
- BS difunda <u>clear-to-send</u> CTS em resposta aos pedidos RTS
- CTS é escutado por todos os nós

Evita completamente as colisões entre tramas de dados ao utilizar pequenas tramas de reserva do canal!

# Evitar colisões: RTS-CTS exchange





## Comparação e protocolos "Taking Turns"




- Multiplexagem de canais
  - Partilham um canal eficientenmente e comportam-se bem com elevada carga
  - Ineficiente com pouca carga: atraso no acesso ao canal, utiliza 1/N da capacidade total mesmo que só 1 nó queira transmitir!
- Protocolos de acesso aleatório
  - Efficiente com pouco carga: único nó utiliza o canal na máxima capacidade
  - Com elevada carga as colisões podem causar congestão
- Protocolos "taking turns"
  - Procuram o melhor dos dois mundos!!!

### **Token bus**



- Nó mestre "convida" nós escravos a transmitir
- Utilizado por terminais escravos simples
- Limitações:
  - Tempo para troca de token
  - Latência
  - Único ponto de falha



slaves


# **Token ring**



Token de controlo é passado pelos vários terminais sequêncialmente

Quem tem o token é que pode transmitir

- Limitações
  - Tempo de troca de token
  - Latência
  - Único ponto de falha (token)



### Resumo dos protocolos MAC



- Multiplexagem de canais
  - no tempo, na frequência ou por código
- Acesso aleatório
  - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA
    - Utilizado em Ethernet e em WiFi 802.11
- Acesso à vez
  - Pedido a gestor central, passagem de token
    - Utilizado em Bluetooth, FDDI, IBM Token Ring

# Sumário & bibliografia



#### Sumário

- Serviços
- Sincronismo de trama
- Detecção e correcção de erros
- Endereçamento na camada de ligação
- Controlo de acesso ao meio de comunicação
  - ALOHA, CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA, TokenBus, TokenRing

#### Bibliografia

Jim Kurose, Keith Ross, "Computer Networking: A Top Down Approach," Addison-Wesley, July 2007.