WoocLight

Mode d'emploi pour tester l'application — version du 14/10/2026

Adresses

- Espace animateur : `https://wooclight.alwaysdata.net/admin.php`
- Participants : `https://wooclight.alwaysdata.net` (ou le QR code)
- Projection : bouton **Ouvrir la projection** dans l'espace animateur

Pour un test complet : un ordinateur (animateur + projection dans deux onglets ou deux écrans) et deux téléphones (vous et un collègue), pour voir plusieurs réponses.

1. Préparer une session

1. Connectez-vous à l'espace animateur avec votre mot de passe.
2. Tapez un titre dans « Titre de la nouvelle session », puis **Créer**. Un code de 5 caractères et un QR code sont générés.
3. **+ Ajouter une question** : choisissez le **type**, écrivez l'**intitulé**, complétez les champs proposés, puis **Enregistrer**.
4. Réordonnez avec ↑ ↓, corrigez avec **Modifier**.

Les types de questions

Type	À quoi ça sert	Ce qu'il faut remplir
Oui / Non, Vrai / Faux	Question rapide, quiz	Cocher la bonne réponse (facultatif)
QCM (quiz)	Plusieurs choix, une ou plusieurs bonnes réponses	Un choix par ligne ; cocher « plusieurs réponses » si besoin
Sondage	Recueillir un avis, sans bonne réponse	Un choix par ligne
Nuage de mots	Un mot ou une courte expression ; les mots fréquents grossissent	Rien de plus
Réponse libre	Mur de réponses courtes, à relire	Rien de plus
Échelle	Note de 1 à 5 ou de 1 à 10, avec moyenne	Choisir 1-5 ou 1-10
Classement par points	Répartir un budget (ex. 10 points)	Un choix par ligne, nombre de points
Mur collaboratif	Plusieurs messages par personne, « j'aime »	Rien de plus
Post-it collectif	Post-its en colonnes (ex. Points forts / Difficultés)	Une colonne par ligne (6 au plus)
Vote par gommettes	Départager les idées d'un post-it ou d'un mur	La question source, le nombre de gommettes

Quand la bonne réponse s'affiche-t-elle ?

Réglage « Correction et résultats »	Effet
Quand je clique sur « Afficher les résultats » (par défaut)	Vous choisissez le moment : la correction et les barres apparaissent ensemble, sur la projection et les téléphones.
Automatiquement à la fin du temps	Différé : dès que le compte à rebours atteint zéro, tout s'affiche sans clic. Une durée est obligatoire.
Immédiate	Chaque participant voit « Bonne réponse ! » ou la correction dès qu'il a répondu ; sa réponse est alors figée. La projection, elle, attend votre clic.

« Durée » : 0 = pas de compte à rebours. « Modifier sa réponse » : autorisé par défaut tant que le vote est ouvert (sauf correction immédiate).

2. Animer en direct

1. **Ouvrir la projection** puis **Plein écran**. L'écran d'accueil affiche l'adresse, le code en grand et le QR code. **Thème clair** si la salle est lumineuse.
2. Les participants scannent le QR code (appareil photo du téléphone) ou tapent l'adresse puis le code. Le nombre de participants s'affiche en haut de la projection.
3. Quand tout le monde est là : **Fermer les inscriptions** (personne d'autre ne peut rejoindre).
4. **Suivante →** projette la question **et ouvre le vote**. Le nombre de réponses s'affiche en direct.
5. **Fermer le vote**, puis **Afficher les résultats**.
6. **Suivante →** pour enchaîner. **← Précédente** revient en arrière (une question déjà jouée n'est pas rouverte). **Réinitialiser** efface les réponses de la question projetée.

Réponses écrites (réponse libre, mur, post-it) : relisez avant d'afficher. **Masquer** retire une réponse qui contient un nom ou une information personnelle. Pour le mur et le post-it, les participants ne voient les contributions des autres qu'après **Publier**.

Enchaînement « bilan » en 15 minutes

1. Post-it collectif « Bilan » avec 3 colonnes : Points forts / Difficultés / Envies.
2. Pendant que les post-its arrivent, regroupez les doublons : sous un post-it, liste *Regrouper sous…* ; changez de colonne avec *Déplacer…*.
3. **Publier** : tout le monde voit le tableau.
4. Question suivante « Vote par gommettes » dont la source est ce post-it : chacun place 3 gommettes, le classement s'affiche.

3. Après l'atelier

- **Exporter en CSV (tout)** pour votre bilan (s'ouvre dans Excel) ; **CSV à diffuser** exclut les réponses masquées ; **Version imprimable** pour un PDF.
- **Terminer la session** : les téléphones affichent « Session terminée ».
- Les sessions sont supprimées automatiquement 30 jours après votre dernière action, ou tout de suite avec **Supprimer** dans « Mes sessions ». **Dupliquer** réutilise les questions sans les réponses.

4. Parcours de test (à cocher)

	Action	Résultat attendu
☐	Créer une session « Test », ouvrir la projection	Accueil avec adresse, code et QR code
☐	Rejoindre avec le téléphone 1 par le QR code, le téléphone 2 en tapant le code	« 2 participants » sur la projection
☐	Vrai/Faux, bonne réponse cochée, correction « quand je clique » ; **Suivante**, répondre avec les 2 téléphones	« 2 réponses » ; rien n'est révélé
☐	**Fermer le vote** puis **Afficher les résultats**	Barres + ✓ sur la projection ; « Bonne réponse ! » ou correction sur les téléphones
☐	Oui/Non, correction **immédiate**	Correction sur le téléphone dès le vote, boutons verrouillés
☐	Oui/Non, durée 20 s, correction **à la fin du temps**	Compte à rebours ; à zéro, résultats et correction sans clic
☐	Nuage de mots : « Écran », « ecran », « ÉCRAN »	Un seul mot, plus gros
☐	Réponse libre avec un faux nom, puis **Masquer**	Disparaît de la projection
☐	Échelle 1-10	Colonnes + moyenne, tout tient à l'écran
☐	Mur : 2 messages par téléphone, **Publier**, « j'aime »	Le plus aimé passe en tête
☐	Post-it 3 colonnes, regrouper deux post-its, **Publier**, puis gommettes	Groupe empilé ; classement des idées
☐	Couper le wifi d'un téléphone, répondre, rallumer	« Connexion perdue », puis réponse envoyée
☐	**Fermer les inscriptions**, essayer de rejoindre avec un 3e appareil	« Les inscriptions sont fermées »
☐	Export CSV, ouvrir dans Excel	Accents corrects, une ligne par réponse
☐	**Terminer la session**	« Session terminée » sur les téléphones
☐	Vidéoprojecteur réel, fond de salle	Texte lisible, QR code scannable de loin

5. En cas de problème

Message ou symptôme	Que faire
« Code inconnu ou session expirée »	Vérifier les 5 caractères ; la session a peut-être été supprimée.
« Le vote n'est pas encore ouvert » / « fermé »	Côté animateur : **Ouvrir le vote**.
« Connexion perdue »	Attendre : reconnexion automatique, la réponse en attente repart seule.
« Trop de tentatives » à la connexion	Attendre 15 minutes (ou se connecter depuis un appareil déjà utilisé).
Reconnexion demandée en pleine séance	Sécurité : 2 h sans action ou 12 h après la connexion. Se reconnecter.
La projection ne bouge plus	Recharger la page (F5) : rien n'est perdu.

Notez ce qui ne va pas (étape, téléphone utilisé, message exact) ; une capture d'écran recadrée, sans nom de participant, aide beaucoup.