RESTO-BAR

BRASA BRAVA

Manual de usuario

Sistema de gestión del restaurante

Caja · Familia · Reportes · Administración · Eliminación física

Octubre de 2026

Índice general

1 Introducción 2
- 1.1 Qué hace el sistema 2
- 1.2 Escritorio y web 2
- 1.3 Quién ve qué 2
- 1.4 Cómo leer este manual 3

2 Ingreso al sistema 3
- 2.1 Iniciar sesión 3
- 2.2 Modo DIRECTORIO 4
- 2.3 Recuperar la contraseña 4
- 2.4 Cerrar sesión 4

3 Página principal y menú 4
- 3.1 Página principal 5
- 3.2 Menú lateral 5
- 3.3 En celular y tablet 6

4 Familia 6
- 4.1 Buscar en el catálogo 6
- 4.2 Detalle de un producto 7
- 4.3 Promociones 8

5 Caja 8
- 5.1 Partes de la pantalla 8
- 5.2 Tomar un pedido 9
- 5.3 Enviar a cocina 10
- 5.4 Lo ya registrado en una mesa 10
- 5.5 Marcar lo que sale de cocina 11
- 5.6 Cobrar 11
- 5.7 Límite de impresiones del ticket 12
- 5.8 Ventas de hoy 13
- 5.9 Impresoras (aplicación de escritorio) 13

6 Reportes de ventas 13
- 6.1 Elegir qué ver 13
- 6.2 Resumen y ventas detalladas 13
- 6.3 Detalle de una venta 14
- 6.4 Descargar o enviar por correo 15
- 6.5 Envíos programados (solo el DIRECTORIO) 15

7 Administración 16
- 7.1 Lo común a todas las pantallas de gestión 16
- 7.2 Productos 18
- 7.3 Secciones y mesas 19
- 7.4 Inventario 19
- 7.5 Categorías 20
- 7.6 Promociones 21
- 7.7 Empleados 22
- 7.8 Cargos 23

8 Eliminación física 24
- 8.1 Elegir qué eliminar 25
- 8.2 Qué arrastra cada cosa 25
- 8.3 Confirmar 26

9 Preguntas frecuentes 26

1 Introducción

Este manual explica cómo usar el sistema de gestión de **Brasa Brava**, el que se usa en el local para tomar los pedidos de cada mesa, mandarlos a cocina, cobrar, revisar las ventas y mantener al día el menú, el inventario y el personal. Está pensado para leerse de corrido la primera vez y para consultarse después por partes: cada capítulo corresponde a una pantalla del menú.

1.1 Qué hace el sistema

Pantalla	Para qué sirve
Página principal	Saludo, hora del local, resumen de caja y cocina del día y accesos rápidos
Familia	Catálogo del local: productos, recetas, porciones que alcanzan con el stock y promociones
Caja	Plano de mesas, armado del pedido, comanda para cocina, lo que ya salió, cobro y ticket
Reportes	Ventas cobradas por fechas y por empleado, en PDF o por correo, y envíos automáticos
Productos	Menú: precio, foto, categoría, disponibilidad y receta de cada producto
Secciones	Ambientes del local y sus mesas con su capacidad
Inventario	Insumos con su cantidad y su mínimo
Categorías	Categorías y subcategorías del menú
Promociones	Combos a precio fijo con sus fechas, días y horario
Empleados	Personal, sus datos, su cargo y su acceso al sistema
Cargos	Qué pantallas ve cada cargo
Eliminación física	Borrado definitivo de lo dado de baja (solo el DIRECTORIO)

1.2 Escritorio y web

El sistema funciona de dos formas con las mismas pantallas y los mismos datos de cada local:

Aplicación de escritorio (Windows). Se abre como cualquier programa desde su ícono. Trae su propia base de datos, así que **no necesita internet** para vender. Es la que imprime directo en las ticketeras de cocina y de caja, sin abrir el diálogo de impresión. Al actualizarla no se pierde ningún dato.

Versión web. Se abre en el navegador con la dirección que entregue el encargado del sistema. Imprime con el diálogo de impresión del navegador, donde se elige la ticketera.

Las pantallas se adaptan a computadora, tablet y celular. En pantallas angostas el menú se abre desde la barra naranja y las tablas se muestran como tarjetas (sección 3.3).

1.3 Quién ve qué

Cada empleado tiene un **cargo**, y cada cargo tiene marcadas las pantallas que puede ver (sección 7.8). Si una pantalla no aparece en el menú es porque el cargo no la tiene. El **DIRECTORIO** es la cuenta del dueño: ve todo, cambia su propia contraseña, programa los envíos automáticos de reportes y es el único que puede hacer la eliminación física.

Cargo	Pantallas con las que se instala el sistema
Administrador	Todas, menos la eliminación física
Cajero	Página principal, Familia y Caja
Mesero	Página principal, Familia y Caja
Cocinero	Página principal y Familia
DIRECTORIO	Todas, incluida la eliminación física

Los cargos se pueden cambiar y se pueden crear otros (por ejemplo, Bartender o Delivery) en **Administración › Cargos**.

1.4 Cómo leer este manual

- Los botones se escriben así: **Enviar a cocina** .
- Las pantallas y menús, así: **Administración › Productos**.
- Los campos de un formulario, en negrita: **Correo de destino**.
- Los montos están en bolivianos (Bs) con coma decimal: Bs 85,00.
- Las fechas se muestran como día/mes/año y las horas en formato de 12 horas (AM/PM), siempre en la hora del local.
- Las capturas se tomaron con los datos de demostración del sistema; los nombres y montos de su local serán otros.

Consejo

Los campos obligatorios llevan un asterisco (*). Si falta algo o está mal escrito, el formulario no se guarda y el mensaje aparece en rojo debajo del campo, diciendo qué corregir.

2 Ingreso al sistema

2.1 Iniciar sesión

Cada empleado entra con su propio usuario. Así el sistema sabe quién registró cada pedido, quién cobró y quién autorizó cada reimpresión.

1. Toque su foto en la fila de arriba: el usuario se completa solo y el cursor pasa a la contraseña. Si no ve su foto, use las flechas de los costados o escriba el **Usuario** (por ejemplo, `a.romero`).
2. Escriba la **Contraseña**. El ojo del campo la muestra u oculta.
3. Presione **Ingresar** o la tecla Enter.

Al entrar, el sistema abre la **Página principal**, o la pantalla que estaba abierta si la sesión se había cerrado sola.



Figura 2.1: Pantalla de inicio de sesión

Si algo sale mal. Con una contraseña incorrecta aparece un aviso rojo arriba y el campo se vacía para volver a escribirla. Un empleado **dado de baja** no puede ingresar aunque su contraseña sea correcta: debe pedir que lo reactiven (sección 7.7).

Duración de la sesión. La sesión dura un turno (8 horas). Pasado ese tiempo el sistema pide ingresar de nuevo y vuelve a la pantalla en la que estaba.

2.2 Modo DIRECTORIO

El dueño no ingresa como empleado sino con el botón **Modo directorio**:

1. Presione **Modo directorio**. El usuario queda como `DIRECTORIO` y aparece un aviso negro que lo recuerda.
2. Escriba la contraseña de administración general y presione **Ingresar**.

Para volver al ingreso normal se presiona **Modo empleado**.

El DIRECTORIO cambia su contraseña con el botón de la llave, junto a su nombre arriba a la derecha: pide la contraseña actual y la nueva dos veces.



Figura 2.2: Modo DIRECTORIO

Primer ingreso en un local nuevo. Un sistema recién instalado no tiene empleados: solo existe la cuenta del DIRECTORIO, con la contraseña inicial `Directorio2026`. Al entrar con ella se abre la ventana **Elija su contraseña**, que no se puede cerrar: escriba la contraseña inicial, la nueva dos veces y presione **Cambiar contraseña**. Hasta hacerlo no se puede usar ninguna pantalla (también puede **Cerrar sesión**). Después, cargue los cargos y los empleados desde **Administración** (secciones 7.8 y 7.7).

2.3 Recuperar la contraseña

Un empleado que olvidó su contraseña puede ponerse una nueva sin pedir ayuda, si su cuenta tiene correo:

1. En el inicio de sesión toque **¿Olvidaste tu contraseña?**.
2. Escriba el **Correo** de su cuenta y presione **Enviar código**.
3. Llega un correo con un **código de 6 dígitos** que vale 10 minutos. Escríbalo (o péguelo) en los seis casilleros y presione **Verificar**.
4. Escriba la **Nueva contraseña** y repítala en **Confirmar contraseña**. Debe tener al menos 8 caracteres, con letras y números.
5. Presione **Guardar contraseña** e ingrese con ella.



Figura 2.3: Recuperar la contraseña

Importante

El código admite 5 intentos; después hay que pedir uno nuevo. Si el sistema avisa que **el correo no está configurado**, el código no va a llegar: pida a quien administra los empleados que le ponga una contraseña nueva. Si la cuenta de ese correo está dada de baja, el sistema no envía el código y lo avisa: pida a administración que la reactive. La contraseña del DIRECTORIO no se recupera por correo.

2.4 Cerrar sesión

Presione **Cerrar sesión**, el botón rojo arriba a la derecha (en el celular está al final del menú). Hágalo siempre al terminar el turno o al dejar la caja: mientras la sesión esté abierta, todo lo que se registre queda a su nombre.

3 Página principal y menú

3.1 Página principal




Figura 3.1: Página principal de un administrador

La primera pantalla saluda según la hora del día (*Buenos días*, *Buenas tardes*, *Buenas noches*) y muestra la fecha y la **hora del local**, que es la que usa todo el sistema.

Quien tiene acceso a Caja ve además el **Resumen de hoy**, que se actualiza solo cada 30 segundos:

Caja. Lo vendido y en cuántas ventas, lo cobrado en efectivo y por QR, y cuántas mesas están ocupadas con lo que falta cobrar en ellas.

Cocina. Los envíos en preparación, las unidades que faltan preparar, los envíos ya listos para entregar y la **espera más larga**, con la mesa que la tiene. La espera se pinta de rojo cuando pasa de 30 minutos.

Abrir caja lleva directo a Caja. Más abajo, los **accesos rápidos** muestran las pantallas del cargo con una breve descripción.

3.2 Menú lateral

El menú de la izquierda muestra solo las pantallas que el cargo puede ver:

- **Home**, **Familia**, **Caja** y **Reportes** están siempre a la vista.
- **Administración** se despliega para mostrar Productos, Secciones, Inventario, Categorías, Promociones, Empleados, Cargos y, para el DIRECTORIO, Eliminación física. Se abre solo al entrar a una de ellas.
- La pestaña redonda del borde («) contrae el menú para dejar solo los íconos y ganar espacio; al pasar el mouse sobre un ícono se ve su nombre. El sistema recuerda cómo lo dejó.

Arriba a la derecha están el nombre, el usuario y el cargo de quien ingresó, y el botón **Cerrar sesión**.

Abajo, el pie con las redes sociales del local.

3.3 En celular y tablet




Figura 3.2: Página principal, menú y Caja en el celular

En pantallas angostas el sistema cambia la forma de mostrarse, pero hace lo mismo:

- El menú baja como una persiana desde la barra naranja con el botón de la derecha. Se cierra con la X, con la tecla Escape o al elegir una pantalla. Al final del menú está **Cerrar sesión**.
- Las tablas de las pantallas de gestión se muestran como **tarjetas**, una por fila, y el orden se elige en una lista.
- En Caja, el pedido de la mesa se abre desde la **barra inferior**, que muestra la mesa y cuántos productos faltan registrar.

4 Familia

Familia es el catálogo del local. Es solo de consulta: desde aquí no se cambia nada. Sirve para que todo el personal, incluida cocina, sepa qué se ofrece, cuánto cuesta, qué lleva cada producto y si alcanza el stock.

4.1 Buscar en el catálogo

- Arriba se elige entre **Productos** y **Promociones**.
- El buscador encuentra productos aunque se escriban sin tildes (*clasica* encuentra *Clásica*).
- Los botones de categoría filtran el catálogo; dentro de una categoría aparecen sus subcategorías para afinar más.
- Lo elegido queda en la dirección de la página, así que al volver atrás el filtro se conserva.

Cada tarjeta muestra la subcategoría, la foto, el nombre, la descripción y el precio, y avisa el estado:




Figura 4.1: Catálogo de productos

Aviso	Qué significa
Sin stock	Algún insumo de la receta no alcanza para ninguna porción. Se puede vender igual, pero cocina debe saberlo
Quedan N	Alcanza para 5 porciones o menos: conviene avisar a cocina
Agotado	Administración lo marcó como no disponible: no se vende hoy

4.2 Detalle de un producto

Al tocar un producto se abre su ficha con la categoría, el precio, la descripción y la **receta**:

- **Lleva por porción**: cuánto de cada insumo usa una porción (por ejemplo, *0,15 kg de carne de res*).
- A la derecha de cada insumo, **para cuántas porciones alcanza** el stock actual, o *no hay* si se acabó.

Si no alcanza para ninguna porción, un aviso rojo dice qué insumo falta. El producto se puede vender igual, pero conviene avisar a cocina y cargar el stock en **Inventario**.

Un producto sin receta lo indica: no descuenta stock al venderse.



Figura 4.2: Detalle de un producto con su receta

4.3 Promociones

En **Promociones** cada combo muestra los productos que incluye con sus cantidades, el precio del combo, cuánto costaría por separado y el porcentaje de ahorro, y **cuándo aplica**: desde y hasta qué fecha, qué días de la semana y, si tiene, en qué horario (por ejemplo, *Lunes a viernes · 6:00 PM a 9:00 PM*). Las que valen en este momento se destacan como vigentes.

5 Caja

Caja reúne en una sola pantalla todo el recorrido de una mesa: elegirla, armar el pedido, mandarlo a cocina, marcar lo que sale y cobrar. Cocina no usa el sistema: recibe la **comanda impresa**, y quien está en caja marca lo que ya salió.




Figura 5.1: Caja sin mesa elegida

5.1 Partes de la pantalla

Arriba, las mesas. Las secciones del local (Salón principal, Terraza, Barra…) con cuántas mesas ocupadas tiene cada una, y las mesas de la sección elegida. Si no entran todas aparecen flechas a los costados.

A la izquierda, el pedido de la mesa elegida: lo ya registrado y lo que falta registrar.

A la derecha, el menú del día con buscador (sin importar tildes) y categorías. **Promociones de hoy** muestra solo los combos que valen en este momento.

Cada mesa muestra su estado:




Figura 5.2: Pedido por registrar

Se ve	Significa
Libre	No tiene pedido abierto
Bs 160,00 · 25 min	Está ocupada: lo consumido hasta ahora y hace cuánto espera lo más antiguo que falta de cocina. La espera está en verde los primeros 15 minutos, en amarillo hasta los 30 y en rojo después
Monto en verde con monedas	Cocina ya sacó todo: la mesa está lista para cobrar

La sección y la mesa elegidas quedan en la dirección de la página: si se recarga, Caja vuelve a la misma mesa.

5.2 Tomar un pedido

1. Toque la mesa en la barra de arriba. Si toca un producto sin haber elegido mesa, el sistema le recuerda elegirla primero.
2. Toque un producto o una promoción del menú. Se abre su ventana.
3. Ajuste la **Cantidad** con **–** y **+** (hasta 99).
4. Elija el **Consumo**: **Local** si se sirve en la mesa o **Para llevar**.
5. En **Quitar ingredientes**, toque los que el cliente no quiere: quedan tachados en rojo. En un combo hay un grupo por cada producto del combo, para quitar por ejemplo el queso solo de la Doble Brava.
6. Revise el **Subtotal** y presione **Agregar al pedido**.



Figura 5.3: Agregar un producto

Consejo

Si dos unidades del mismo producto llevan cambios distintos (una hamburguesa sin tomate y otra completa), agréguelas por separado. Cuando se agrega algo igual a una línea que ya está (mismo producto, consumo e ingredientes quitados), el sistema las junta y suma la cantidad.

5.3 Enviar a cocina

Presione **Enviar a cocina**:

- Si la mesa estaba libre, se abre la venta con su **número de pedido**.
- Si ya estaba ocupada, lo nuevo se suma como un **envío** más del mismo pedido.
- El stock de los insumos se descuenta según la receta, sin contar lo quitado.

La **comanda** lleva solo lo nuevo de ese envío: la mesa y su sección, el número de pedido y de envío, el cajero que lo registró, la hora, cada producto con su cantidad, lo quitado (*sin: tomate*) y el consumo (**L** local, **LL** para llevar). No lleva precios. Desde el segundo envío dice **MODIFICADO POR** y el nombre de quien lo registró, para que cocina sepa que es un agregado.




Figura 5.4: Comanda de cocina

- En la **aplicación de escritorio** con impresora de cocina elegida, la comanda se imprime sola, sin abrir nada.
- En el navegador se muestra la vista previa: presione **Imprimir** y elija la ticketera en el diálogo.

Si un insumo no alcanzó, aparece el aviso *Revise el inventario*: el pedido se envió igual y ese insumo quedó en cero. Si el servidor rechaza el envío (por ejemplo, porque alguien marcó el producto como agotado mientras tanto), el aviso dice el motivo y lo que faltaba registrar se conserva.

5.4 Lo ya registrado en una mesa




Figura 5.3: Mesa ocupada con su pedido registrado

Al elegir una mesa ocupada, la cabecera negra muestra el número de pedido, quién la abrió, desde qué hora y cuánto espera. En **Registrado** (que se pliega o despliega tocando su título) aparece cada envío:

- Su número, la hora y **quién lo registró**, por ejemplo *Envío 2 · 8:31 PM · Registró: admin*.
- Una tabla con **Cant.**, **Producto**, **Consumo** y **Bs**.
- Debajo de cada producto, lo quitado y cuántas unidades ya salieron de cocina (*0 de 1 listos*, o **Listo**).
- El botón de impresora del envío vuelve a imprimir su comanda; la comanda se puede reimprimir las veces que haga falta.

Si la venta tuvo más de un envío, dice **Modificado por** y el último que la cambió. El pedido **no lleva mesero**: solo queda registrado el empleado que tomó cada envío. La mesa se refresca sola cada 15 segundos por si otra caja le agregó algo.

5.5 Marcar lo que sale de cocina




Figura 5.4: Marcar listos

Cuando cocina entrega, presione **Marcar listos**. La ventana tiene tres columnas:

Local y Para llevar. Cada producto pendiente con su envío y lo quitado. **–** y **+** marcan las unidades que salieron de a una; el botón verde lo marca completo.

Faltan. Lo que todavía no salió, con las unidades. Cuando no falta nada dice *Ya salió todo. Se puede cobrar*.

Todo listo marca de una vez todo lo pendiente de la mesa. Si se marcó algo por error, **–** lo devuelve a preparación.

5.6 Cobrar

Cobrar se habilita recién cuando no falta nada de cocina.

1. Elija la forma de pago: **Efectivo**, **QR** o **Mixto**.
2. **Efectivo**: escriba en **Efectivo recibido** lo que entregó el cliente, o use los montos rápidos (**Exacto**, Bs 90, Bs 100, Bs 200…). El sistema calcula el **cambio**. Si el monto no alcanza dice cuánto falta. Si paga exacto, puede dejarlo vacío.
3. **Mixto**: escriba la **Parte en efectivo** (mayor a 0 y menor que el total); el resto se cobra por QR.
4. Presione **Cobrar Bs …**.

A la izquierda se ve la vista previa del ticket.
Página de impuestos abre la página para emitir la factura.



Figura 5.5: Cobro de la mesa

Al cobrar, la mesa queda **libre** y el **ticket de venta** se imprime solo: en la aplicación de escritorio sale directo por la impresora de caja; en el navegador se abre el diálogo de impresión. El ticket lleva:

- Fecha, hora, número de venta, mesa, sección y cajero.
- Las líneas, juntando las iguales, con su consumo y subtotal.
- El total, cómo se pagó, lo recibido y el cambio.
- **MODIFICADO POR** si el pedido tuvo más de un envío.



Figura 5.6: Ticket de venta

5.7 Límite de impresiones del ticket

Para evitar tickets duplicados, el ticket de una venta se puede imprimir **3 veces** libremente, contando la del cobro. Desde la cuarta:

1. El sistema muestra las impresiones anteriores, con quién y a qué hora.
2. Un empleado con acceso a Caja escribe su **Usuario** y su **Contraseña**.
3. Con **Autorizar e imprimir** sale el ticket y queda registrado quién lo autorizó.

Las impresiones del ticket se ven después en el detalle de la venta en Reportes. La comanda de cocina no tiene límite.




Figura 5.7: Autorizar la cuarta impresión

5.8 Ventas de hoy

Ventas de hoy, arriba a la derecha de las mesas, muestra las ventas cobradas del día:

- Los totales: ventas, total, efectivo y QR.
- Cada venta con su número, mesa, hora, forma de pago, quién cobró y el monto.
- El botón de impresora reimprime su ticket, con el mismo límite de impresiones.

Quien tiene acceso a Administración puede cambiar aquí el enlace de la **página de impuestos** con el lápiz; debe empezar con `http://` o `https://`.



Figura 5.8: Ventas de hoy

5.9 Impresoras (aplicación de escritorio)

En la aplicación de escritorio aparece el botón **Impresoras** junto a **Ventas de hoy**. La elección vale solo para esa computadora:

1. Elija la impresora de **Cocina** (comandas) y la de **Caja** (tickets) entre las instaladas en Windows.
2. **Imprimir prueba** saca una hoja para comprobar cada una.
3. Presione **Guardar**.

Si una impresión directa falla (impresora apagada o sin papel), el sistema avisa y ofrece **Imprimir con diálogo** para elegir otra.

6 Reportes de ventas

Reportes muestra las ventas **cobradas**. Cada venta cuenta en el día y la hora en que se cobró, no en la que se abrió la mesa. Al abrir la pantalla ya trae el resumen de hoy de todos los empleados.

6.1 Elegir qué ver

1. Elija el tipo de reporte: **Resumen de ventas** o **Ventas detalladas**.
2. Elija las fechas **Desde** y **Hasta** con el calendario, o use los atajos **Hoy**, **Ayer**, **Esta semana** y **Este mes**. El período puede ser de hasta un año, y **Hasta** no puede ser anterior a **Desde**.
3. Si quiere, elija un **Empleado**. Trae las ventas en las que esa persona participó: las que **registró**, aquellas a las que **agregó un envío** y las que **cobró**. También se puede elegir el DIRECTORIO. Los empleados dados de baja figuran con la marca *de baja*, para consultar su historial.
4. Presione **Generar**.

Debajo de los filtros están los **totales del período**: cantidad de ventas, total, efectivo, QR y ticket promedio. Arriba de todo se lee el período y el empleado elegidos.

6.2 Resumen y ventas detalladas

Resumen de ventas. Una fila por día con su cantidad de ventas, lo cobrado en efectivo, por QR y el total. Sirve para el cierre del día o para comparar días.

Ventas detalladas. Una fila por venta: número, día y hora de cobro, mesa y sección, quién la abrió y quién la cobró, efectivo, QR y total. Sirve para revisar una venta en particular.




Figura 6.1: Resumen de ventas de hoy




Figura 6.2: Ventas detalladas

6.3 Detalle de una venta

El ojo de cada fila de Ventas detalladas abre la venta completa:




Figura 6.3: Detalle de una venta

- En el título, el número y el total; debajo, la fecha, la hora en que se abrió y se cobró, la mesa, la sección y quién la abrió.
- Cada **envío** con su hora y quién lo registró, en una tabla con **Cant.**, **Producto**, **Consumo** (Local o Para llevar) y **Subtotal**. Lo quitado se lee en rojo debajo del producto; en un combo, también lo que trae.
- El **cobro**: efectivo, QR, total, recibido y cambio, quién cobró y cuándo.
- Cuántas veces se imprimió el ticket y, si hubo autorización, quién la dio.

Reimprimir ticket vuelve a imprimirlo con el mismo límite de impresiones de Caja. Solo aparece para quien tiene acceso a Caja.

6.4 Descargar o enviar por correo

- **Descargar PDF** guarda el reporte que se está viendo, con el nombre del tipo y las fechas (por ejemplo, `brasa-brava-resumen-2026-10-01-al-2026-10-25.pdf`). El PDF de ventas detalladas trae cada venta con su tabla de productos, lo quitado, cómo se pagó y las impresiones del ticket.
- Para mandarlo, escriba un correo en **Enviar a este correo** y presione **Enviar por correo**: llega un correo con los totales y el PDF adjunto.

Importante

Para que los correos salgan de verdad, la computadora debe tener configurado el servicio de correo (Brevo), el mismo que usa la recuperación de contraseñas. Mientras no esté configurado, el correo no llega a nadie: en lugar de confirmar el envío, el sistema muestra el aviso amarillo **Correo no configurado**, y la ventana de envíos programados lo recuerda arriba. Pida al encargado del sistema que lo configure.

6.5 Envíos programados (solo el DIRECTORIO)

El DIRECTORIO puede hacer que un reporte llegue solo por correo ciertos días a cierta hora, por ejemplo el resumen al contador cada lunes a las 8:00 AM.

1. Presione **Envíos programados**, arriba a la derecha, y luego **Nuevo envío**.
2. Escriba el **Correo de destino**.
3. Elija el **Reporte**: Resumen de ventas o Ventas detalladas.
4. Marque los **Días de la semana** en que sale (**Todos los días** los marca todos).
5. Elija la **Hora**, con AM o PM.

6. Presione **Guardar**.

Cada envío trae las ventas de **todos los empleados** cobradas **desde el envío anterior** hasta ese momento, así no se repite ni se pierde ninguna venta. El primero trae las ventas desde el turno anterior que le habría tocado.



Figura 6.4: Nuevo envío programado



Figura 6.4: Lista de envíos programados

En la lista, cada envío muestra el destino, el reporte, los días y la hora, cuándo salió el último y cuándo sale el próximo. Con sus botones se puede:

- **Pausar** o reanudar con el interruptor. Uno pausado no sale hasta reanudarlo.
- **Enviar ahora**, sin esperar el día y la hora; no cambia el próximo envío.
- **Modificar** con el lápiz o **borrar** con el tacho (pide confirmación).

Si la computadora estaba apagada. El reporte sale apenas se enciende el sistema y en la lista figura como *Enviado al encender*. Si se perdieron varios turnos, sale uno solo con todas las ventas desde el último envío.

Si el correo falla. La lista muestra el error y el sistema lo vuelve a intentar solo a los 15 minutos.

7 Administración

Las pantallas de **Administración** mantienen al día el menú, el local y el personal. Todas funcionan de la misma forma, así que primero se explica lo común y después lo propio de cada una.

7.1 Lo común a todas las pantallas de gestión

Buscar. El buscador de arriba filtra mientras se escribe, sin importar tildes ni mayúsculas.




Figura 7.1: Una pantalla de gestión: Productos

Filtrar. Los selectores de la derecha (estado, categoría, cargo, disponibilidad, vigencia…). **Limpiar filtros** aparece cuando hay alguno puesto y los quita todos.

Ordenar. Toque el encabezado de una columna con flechas para ordenar por ella; otra vez invierte el orden.

Paginar. Abajo se elige cuántas **Filas por página** ver (5, 10 o 20) y se pasa de página con los números o las flechas. A la izquierda dice cuántos registros se muestran del total.

Registrar. El recuadro del final (*¿Desea registrar…?*) y su botón naranja abren el formulario vacío.

Acciones de cada fila. El **lápiz** abre el formulario para modificar. El **círculo tachado** da de baja, con confirmación. La **flecha circular** reactiva lo dado de baja.

Los filtros, el orden y la página quedan en la dirección de la página: al volver atrás o recargar se conservan.

Consejo

Dar de baja no borra nada. El registro deja de usarse (no aparece en Caja, no puede ingresar, no se elige en formularios) pero se conserva con todo su historial: las ventas viejas siguen mostrando ese producto o ese empleado. Lo dado de baja aparece tachado, con su estado en rojo, y se puede reactivar en cualquier momento. Para borrarlo definitivamente está la eliminación física (capítulo 8).

Antes de dar de baja, el sistema pide confirmar y explica qué pasa. Algunas bajas no se permiten mientras algo dependa del registro, y el aviso dice qué hacer:

- Una sección con mesas ocupadas.
- Un cargo que tienen empleados activos.
- La propia cuenta de quien está usando el sistema.



Figura 7.2: Confirmación de baja

Los nombres no se pueden repetir: no puede haber dos productos, categorías, insumos, secciones, promociones o cargos con el mismo nombre. Las fotos aceptan PNG, JPG o WEBP de hasta 5 MB; se arrastran al recuadro o se elige el archivo tocándolo.

7.2 Productos

La tabla muestra cada producto con su foto, categoría y subcategoría, precio, si está disponible, cuántas porciones alcanzan con su receta y su estado.

Campo	Detalle
Foto	Opcional; se ve en Caja y en Familia
Nombre*	De 2 letras en adelante, sin repetir
Precio*	En bolivianos, con coma decimal
Categoría*	Primero la categoría…
Subcategoría*	… y después una de sus subcategorías activas
Descripción	Hasta 200 caracteres; la ve el cliente



Figura 7.3: Registrar un producto

Disponible o agotado. La columna **Disponible** es un interruptor. Apagado, el producto figura como **Agotado**: en Caja aparece como *No disponible* y no se puede elegir, y en Familia dice *No se vende hoy*. Se vuelve a encender cuando hay de nuevo. Es distinto de dar de baja: agotado es por hoy; de baja es porque el producto sale del menú.

Porciones. La columna **Receta** dice para cuántas porciones alcanza el stock, *Sin insumos* si algún insumo se acabó, o *Sin receta*.

7.2.1 Receta

El botón del gorro de cocinero abre la **receta**: los insumos que lleva **una porción** y cuánto de cada uno. Caja descuenta esas cantidades del inventario en cada venta, salvo los ingredientes que el cliente pidió quitar.

1. **Agregar insumo** suma una fila.
2. Elija el insumo; debajo se ve su stock actual.
3. Escriba la cantidad por porción en la unidad del insumo (kg, g, L, ml o unidades).
4. El tacho quita la fila.
5. Presione **Guardar receta**.

Abajo se ve en vivo para cuántas porciones alcanza el stock actual. Un insumo no puede repetirse en la receta, y solo se eligen insumos activos.




Figura 7.4: Receta de un producto

7.3 Secciones y mesas




Figura 7.2: Gestión de secciones

Las secciones son los ambientes del local (Salón principal, Terraza, Barra…). La tabla muestra sus mesas agrupadas por tamaño y cuántas personas entran en total. En Caja, cada sección es una pestaña con sus mesas.

1. Escriba el **Nombre** y, si quiere, una **Descripción** (por ejemplo, *planta alta, al aire libre*).
2. Presione **Agregar mesa** por cada mesa. Se numeran solas (*Mesa 1*, *Mesa 2*…) y el nombre se puede cambiar.
3. Ajuste la capacidad de cada mesa con sus botones.
4. Presione **Registrar**.

Debe haber al menos una mesa y no puede haber dos mesas con el mismo nombre en la sección. Una mesa que se quita deja de aparecer en Caja, pero sus ventas anteriores se conservan. Una sección con mesas ocupadas no se puede dar de baja hasta cobrarlas.



Figura 7.3: Registrar una sección

7.4 Inventario

Cada insumo tiene su **unidad** (kilogramos, gramos, litros, mililitros o unidades), la **cantidad** actual y el **mínimo**. La cantidad se pinta según el nivel: en naranja cuando llegó al mínimo o está por debajo, y en rojo cuando no queda nada. El filtro de estado permite ver solo lo activo o lo dado de baja.




Figura 7.3: Inventario de insumos

Registrar. Se carga el nombre, la unidad, la cantidad inicial y el mínimo.

Corregir la cantidad. Después de contar el depósito o de recibir mercadería, modifique el insumo y escriba la cantidad real en **Cantidad**. Queda registrado como un *ajuste*, con la fecha y quién lo hizo.

Ventas. Cada envío a cocina descuenta lo que indica la receta. Si un insumo no alcanza, queda en cero y Caja avisa *Revise el inventario*; la venta no se bloquea.

Unidad. No se puede cambiar una vez que el insumo se usó en recetas, ventas o correcciones, para no alterar el historial.



Figura 7.4: Modificar un insumo

7.5 Categorías

Cada categoría del menú tiene foto, nombre, descripción (hasta 160 caracteres) y sus **subcategorías**, por ejemplo Hamburguesas › Clásicas, Especiales, Doble Carne.

- **Agregar subcategoría** suma una fila; el tacho la quita. Debe haber al menos una y hasta 20, sin repetir nombres.
- Renombrar una subcategoría mantiene sus productos.
- Una subcategoría quitada deja de ofrecerse al




Figura 7.4: Gestión de categorías

registrar productos.

En la tabla, la columna **Productos** dice cuántos tiene cada categoría. Las subcategorías que no entran se despliegan con `+N más`.



Figura 7.5: Registrar una categoría

7.6 Promociones

Las promociones son **combos a precio fijo**: dos o más productos con sus cantidades por un precio menor al que costarían por separado. La columna **Vigencia** dice su estado:

Vigencia	Significa
Vigente ahora	Vale en este momento y aparece en `Promociones de hoy` de Caja
Hoy no aplica	Está dentro de sus fechas, pero hoy no es uno de sus días o no es su horario
Programada	Empieza en una fecha futura
Vencida	Ya pasó su fecha de fin
Inactiva	Está dada de baja




Figura 7.5: Gestión de promociones

1. Cargue la foto (opcional) y el **Nombre**.
2. Con **Agregar producto** sume cada producto y su cantidad. Un recuadro muestra en vivo cuánto cuestan por separado.
3. Escriba el **Precio del combo**: debe ser menor que comprar los productos por separado. Se muestra el porcentaje de ahorro.
4. Elija la fecha **Desde** y, si quiere, **Hasta**; vacía, la promoción no vence.
5. Marque los **Días** en que vale (al menos uno).
6. Si solo vale a ciertas horas, elija el **Horario** de inicio y de fin (por ejemplo, 6:00 PM a 9:00 PM). Sin horario, vale todo el día.
7. Presione **Registrar**.




Figura 7.6: Registrar una promoción

7.7 Empleados

La tabla muestra a cada empleado con su foto o iniciales, correo, CI, cargo, usuario, teléfono y estado. Se puede filtrar por cargo y por estado.




Figura 7.6: Gestión de empleados

Campo	Detalle
Foto	Opcional; se ve al iniciar sesión
Nombre*, Apellido*	Como figuran en su documento
CI*	Con su extensión, por ejemplo `4920114 LP`
Teléfono	7 u 8 dígitos
Cargo*	Define qué pantallas ve
Usuario*	Se sugiere con el nombre (`c.mendoza`); letras, números, punto y guion bajo
Correo*	Para recuperar la contraseña
Contraseña*	8 caracteres o más, con letras y números




Figura 7.7: Registrar un empleado

Al **modificar**, la contraseña se deja vacía para mantener la actual; si se escribe una, reemplaza a la anterior. Un empleado dado de baja no puede ingresar ni recuperar su contraseña, pero sus ventas se conservan y sigue apareciendo en Reportes. Nadie puede darse de baja a sí mismo.

7.8 Cargos

La tabla muestra cada cargo con las pantallas que puede ver y cuántos empleados lo tienen.

1. Escriba el **Nombre del cargo**.
2. Marque las pantallas que verá. Están agrupadas en **Operación del local** (Familia, Caja, Reportes) y **Administración**;




Figura 7.7: Gestión de cargos

Marcar todas marca un grupo entero.

3. Revise el aviso de abajo: dice a cuántos empleados afecta el cambio. Lo verán la próxima vez que inicien sesión.
4. Presione **Guardar**.

La página principal la tienen todos. Debe marcarse al menos una pantalla más. Un cargo no se puede dar de baja mientras lo tengan empleados activos: primero hay que cambiarles el cargo. La eliminación física no se puede dar a ningún cargo.




Figura 7.8: Pantallas de un cargo

8 Eliminación física

Importante

Lo que se elimina aquí **se borra para siempre**, junto con todo lo que depende de ello, y no se puede recuperar. Solo el DIRECTORIO entra a esta pantalla, y ningún cargo puede recibir este permiso.

En el día a día alcanza con **dar de baja**. La eliminación física sirve para limpiar datos que ya no se

necesitan: empleados que se fueron hace tiempo, productos que salieron del menú, ventas de prueba o de períodos que ya se cerraron.




Figura 8.1: Eliminación física

8.1 Elegir qué eliminar

Solo se puede elegir lo que **ya está dado de baja** y las **ventas ya cobradas**. Lo activo no aparece en la lista.

1. Entre a **Administración › Eliminación física**.
2. Elija una pestaña: Empleados, Cargos, Secciones y mesas, Productos, Categorías, Insumos, Promociones o Ventas. Cada pestaña dice cuántos registros tiene marcados.
3. Toque las filas que quiere borrar; la fila marcada se pinta de rojo. `Marcar todos` y `Quitar marcas` ayudan cuando son muchas.
4. En **Ventas**, elija primero las fechas: se listan las ventas cobradas de ese período con su número, mesa, fecha y total.
5. Puede marcar en varias pestañas. Abajo se lee cuántos registros hay marcados entre todas.
6. Presione `Eliminar N marcados`.

8.2 Qué arrastra cada cosa

La eliminación es **en cascada**: al eliminar algo se borra también todo lo que depende de eso. En la lista, la columna **Al eliminar** avisa lo que arrastra cada fila, por ejemplo *2 ventas se borran también*, o *Nada asociado*.

Si elimina…	También se borra
Un cargo	Sus empleados (y con ellos sus ventas)
Un empleado	Las ventas que abrió, aquellas a las que agregó un envío y las que cobró
Una sección	Sus mesas y las ventas de esas mesas
Una categoría	Sus subcategorías y sus productos
Un producto	Su receta, las promociones que lo incluyen y las ventas donde aparece
Una promoción	Las ventas donde se vendió
Un insumo	Su lugar en las recetas, sus movimientos de stock y las ventas donde se quitó
Una venta	Sus productos, envíos, pagos e impresiones del ticket

Las fotos de lo eliminado también se borran de la computadora.

8.3 Confirmar

Antes de borrar, el sistema muestra en rojo **todo lo que se va**, incluido lo que arrastra: los registros elegidos de cada tipo, las mesas de las secciones, las ventas afectadas y los empleados de los cargos.

1. Revise la lista con calma.
2. Escriba la palabra `ELIMINAR` en mayúsculas.
3. Presione **Sí, eliminar**.

Todo se borra junto: si algo falla, no se borra nada.




Figura 8.2: Confirmación de la eliminación

Cuando no deja seguir. Si algo de lo elegido sigue activo, o si arrastra una mesa con un pedido abierto, la ventana dice qué lo impide y no deja eliminar. Dé de baja ese registro, o cobre el pedido, y vuelva a intentarlo.

Consejo

Antes de una eliminación grande, descargue el PDF de Reportes del período que se va a borrar: las ventas eliminadas dejan de aparecer en los reportes y en los totales.

9 Preguntas frecuentes

No puedo ingresar. Revise que el usuario esté bien escrito (por ejemplo, `a.romero`, con punto) o toque su foto. Si olvidó la contraseña, use **¿Olvidaste tu contraseña?**. Si el sistema dice que su cuenta está dada de baja, pida a administración que la reactive.

No me llega el código de recuperación. Revise la carpeta de correo no deseado y que el correo sea el registrado en su cuenta. El código vale 10 minutos; si venció, pida otro. Si nunca llegan correos, falta configurar el servicio de correo en el sistema.

No veo una pantalla del menú. Su cargo no la tiene marcada. Pida a quien administra los cargos que la agregue; la verá la próxima vez que inicie sesión.

El sistema me sacó y pide ingresar de nuevo. La sesión dura un turno (8 horas). Ingrese otra vez: vuelve a la pantalla en la que estaba.

El botón Cobrar está gris. Todavía falta algo de cocina. Abra **Marcar listos** y marque lo que ya salió; cuando la columna **Faltan** quede vacía, se habilita el cobro.

Un producto no se puede elegir en Caja. Está marcado como agotado. Quien tenga acceso a Productos debe encender su interruptor **Disponible**. Si directamente no aparece, está dado de baja o su categoría lo está.

Una promoción no aparece en Caja. Solo aparecen las vigentes en ese momento. Revise en **Promociones** sus fechas, días y horario: la columna Vigencia dice por qué no aplica.

Apareció «Revise el inventario» al enviar un pedido. Algún insumo de la receta no alcanzó: el pedido se envió igual y ese insumo quedó en cero. Cargue la cantidad real en **Inventario**.

Me equivoqué en un pedido ya enviado. Lo enviado a cocina no se borra desde Caja. Avise a cocina y, si hace falta, registre lo correcto en un nuevo envío.

El ticket pide usuario y contraseña. Ya se imprimió 3 veces. Un empleado con acceso a Caja debe autorizar la nueva impresión; queda registrado quién lo hizo.

La comanda o el ticket no salen por la impresora. En la aplicación de escritorio, revise en **Impresoras** que estén elegidas la de cocina y la de caja, y pruebe con **Imprimir prueba**. Revise que la impresora esté encendida y con papel. Si la impresión directa falla, use **Imprimir con diálogo**. En el navegador, elija la ticketera en el diálogo de impresión.

El reporte no llega por correo. Revise que el correo esté bien escrito y la carpeta de correo no deseado. Si los correos nunca salen, falta configurar la clave del servicio de correo en esa computadora. En los envíos programados que fallaron, el sistema vuelve a intentar solo a los 15 minutos.

La computadora estaba apagada a la hora de un envío programado. El reporte sale apenas se enciende el sistema, con las ventas desde el envío anterior, y en la lista figura como *Enviado al encender*.

No puedo dar de baja una sección o un cargo. Una sección con mesas ocupadas no se da de baja hasta cobrarlas. Un cargo que tienen empleados activos tampoco: primero cámbieles el cargo.

Borré algo en la eliminación física. No se puede deshacer. Por eso la pantalla muestra antes todo lo que se va y pide escribir `ELIMINAR`. Si solo quería que algo dejara de usarse, alcanza con darlo de baja.