

# Mechanizmy QoS Absolutnie zupełne podstawy (dla początkujących)





PLNOG, Kraków, wrzesień 2011

# Zawartość (z grubsza)\*

- Co to jest QoS?
- DiffServ i IntServ
- Markowanie
- Policing vs Shaping
- Profile dla PHB
- RED/WRED/MDWRR
- HQoS
- Q&A

\* agenda może ulec zmianie bez ostrzeżenia, nawet w trakcie prezentacji



## Co to jest QoS?

- Jakość Usługi ang. Quality of Service
- Zestaw mechanizmów starających się zapewnić nierówne traktowanie ruchu sieciowego
- Celem jest zapewnienie krytycznych paramentów ruchowych dla aplikacji, przy optymalnym wykorzystaniu zasobów.
- Myśląc o QoSie mówimy głównie o zarządzaniu KPI:

Opóźnieniem dla ruchu – (ang. delay)

Zmiennością opóźnień dla ruchu (ang. jitter)

Pasmem (ang. bandwidth)

Stopą utraty pakietów (ang. packet loss/drop)

# Po co nam mechanizmy QoS?

- Aplikacje są wrażliwe na opóźnienia, jitter, utratę pakietów. Na szczęście niekonieczne na wszystkie na raz
- Aplikacje wrażliwe na jitter, kompensują go kosztem zwiększenia opóźnienia, poprzez de-jitter buffer po stronie odbiornika
- Przykłady:

	Delay	Jitter	Loss-rate
VoIP	sensitive	sensitive	moderate [<1%]
IPTV	not sensitive*	not sensitive	sensitive [10E-7]
Gaming	sensitive	moderate	moderate
Translational services (e.g. SAP)	moderate	not sensitive	moderate
WEB, e-mail, ftp	not sensitive	not sensitive	not sensitive

<sup>\* &</sup>quot;Not sensitive" – oznacza relatywnie niską wrażliwość - jednak w rozsądnych granicach ©

## Czynniki wpływające na KPI

 Pewne składniki są niekontrolowane (opóźnienie propagacji, przełączania, błędy CRC, itp.)

Pasmo to nie wszystko: 10Mbps SAT != 10Mbps FO != 10Mbps 4G


Inne składniki możemy kontrolować


Długość buforowania

Kolejność obsługi buforów

- W większości sieci znajdują się miejsca narażone na przeciążenia
- 10Mbit/s -> 100Mbit/s -> 1GE -> 10GE -> 100GE (-> 400GE) ->?

# Scenariusze stworzone dla mechanizmów QoS







# Do czego dążymy z QoS?

oznaczanie

Klasyfikacja i Kolejkowanie i odrzucanie

Wysyłanie ruchu dalej



# **Architektury QoS**

- Architektury QoS opisują sposób w jaki mechanizmy QoS działają w sieciach zapewniając gwarancje usług end-to-end
- Pierwsze architektury IP QoS nie wspominały wprost o SLA endto-end. Podejście hop-by-hop

IP Precedence (RFC 791), IP ToS (RFC 1349)

Dwa modele obecnie używane to:

Differentiated Services – Diffserv (RFC2475)

Integrated Services – Intserv (RFC1633)

- TEORETYCZNIE, w sieciach L3 dostawców usług oba modele mogą współistnieć i uzupełniać się, choć dla "prostych" polityk QoS stosuje się tradycyjnie architekturę Diffserv (mało aplikacji obsługuje RSVP wprost)
- W sieciach lokalnych L2 stosuje się architekturę Diffserv

### **Architektura IntServ**

 Aplikacja końcowa żąda od sieci gwarancji zasobów dla indywidualnej sesji sieciowej

Wsparcie aplikacji dla RSVP

Sesja = Internet 5-typle

- Każdy element sieciowy musi znać stan każdej sesji przechodzącej przez niego. RSVP soft-state.
- Nie stosowane w sieciach SP/Telco

Skalowalność – ile sesji TCP mamy w Internecie? Jak je kontrolować?

Pełna implementacja – kolejka per sesja. Ten sam problem który zabił ATM

Elementy IntServ są wykorzystywane w MPLS-TE


Aggregacja

Gwarancje tylko w control-plane


Nie jest to IntServ as per RFC 1633

### **Architektura Diffserv – RFC2475**

- Mały poziom złożoności – brak utrzymania stanów czy sygnalizacji
- Usługi tworzone są przez kombinację:
  - Złożonej klasyfikacji, oznaczania, ewentualnie przycinania ruchu na brzegu sieci
  - Prostej klasyfikacji wewnątrz sieci w oparciu o DSCP
  - Konfiguracji sposobu obsługi ruchu (PHB)



# Bloki funkcjonajne DS-węzła (1)



### Classifier

Identyfikuje strumienie pakietów, które powinny być jednakowo traktowane – **Behavior Aggregate**. Pakiety nie mogą zmienić kolejności

### Rodzaje:


Behavior Aggregate (BA) – sprawdza wyłącznie DSCP

Multi-field Classifiers (**MF**) – sprawdza wiele pól w nagłówku. Stosowany na wejściowym DS-węźle. Z reguły bezstanowy, ale może być stanowy/aplikacyjny

**Ordered Aggregate (OA)** – zbiór BA, dla których wszystkie pakiety muszą być wysłane w tej samej kolejności w jakiej zostały otrzymane

Dany BA może należeć do tylko jednego OA

# Bloki funkcjonajne DS-węzła (2)



- Meter Mierzy poziom ruchu dla strumienia pakietów wybranych przez classifier (BA). Meter przekazuje informację o stanie in- lub out-of-profile pakietu do innych elementów Traffic Conditioner w celu wykonania operacji
- Marker wpisuje wartość DSCP w odpowiednie pole nagłówka.
- Dropper/shaper odrzuca/buforuje pakiety w taki sposób, aby przyciąć ruch do założonego poziomu
- PHB

### PHB i PSC

PHB = Jak zasoby są alokowane dla danego strumienia
 BA

Rozmiar Bufora FIFO/kolejki

Pasmo na interfejsie wyjściowym

Gwarantowane

Maksymalne

Proporcja

Która kolejka kiedy - scheduler


 PHB Scheduling Class (PSC) = Jak zasoby są alokowane dla danego strumienia OA

Zbiór PHB, dla których pakiety nie mogą się "przeskakiwać"

Aby zagwarantować kolejność – jeden bufor FIFO (kolejka)




### Markowanie – IP DSCP



- Pole składa się z 6 bitów Jedna wartość dla jednego BA/PHB
- Pierwsze 3 bity DSCP Definiują OA/PSC
- Ostatnie 3 bity DSCP Definiują zależność między zajętością kolejki, a priorytetem (prawdopodobieństwem) odrzucenia (drop) pakietu
- RFC 3168 definiuje dodatkowo wykorzystanie dwóch bitów z pola ECN (Explicit Congestion Notification)
- Jeśli ostatnie 3 bity DSCP to 000b i ECN to 00b, to Pierwsze 3 bity są selektorem clasy (CS) – funkcjonalnie odpowiednie i wstecznie kompatybilne z IP Precedence


### **MPLS** i Diffserv



### **Domena MPLS**

- Do "sygnalizacji" QoS używamy 3-bitowego pola TC w nagłówku pakietu MPLS
   Kopia lub mapowanie z wartości pola DSCP oryginalnego pakietu IP
- Decyzja o trafieniu pakietu do konkretnej klasy usługowej może odbywać się na podstawie wartości pola TC, lub IP Precedence/DSCP oryginalnego pakietu
- Wsparcie dla architektury DiffServ w MPLS opisano w RFC 3270 (choć bez żadnych propozycji)

### Markowanie - CoS - 802.1p



- 802.1p pole 'priorytet użytkownika' zwane również Class of Service (CoS)
- Różnym typom ruchu przypisane są różne wartości CoS.
- Wartości CoS 6 i 7 są zarezerwowane dla ruchu sieciowego
- Formalnie nie związany z DiffServ

CoS	Aplikacja	
7	Zarezerwowane	
6	Routing	
5	Głos	
4	Video	
3	Sygnalizacja połączeń	
2	Dane krytyczne	
1	Dane masowe	
0	Dane "Best Effort"	

# IETF DiffServ a implementacje

MF Classifier	Access-list, stateless Firewall Filter, stateful firewall, IDP, etc
Meter	Policer, rate-limit profile, token bucket
Marker	Operacja ustawienia wartości
Dropper	Operacja w Policerze , Operacja w filtrze
PSC	Jedna kolejka i jej parametry
PHB	Kombinacja kolejki i profilu odrzucania pakietów

# Elementy: Policing vs Shaping

## Zarządzanie przeciążeniem

- Z obsługą zbyt dużej ilości ruchu związana jest konieczność odrzucania ruchu nadmiarowego
- Jeśli jednak przeciążenie jest krótkookresowe, można obyć się bez strat. Dwa podejścia:

policing – token bucket

shaping – buforujemy ruch przez określoną ilość czasu


### Policer – Token Bucket

- Żetony do wiaderka są dostarczane w stałym tempie
- Żetony mogą być pobrane z wiaderka w dowolnej ilości (z nieskończoną prędkością)
- Aby przesłać pakiet, dla każdego bajtu, trzeba pobrać odpowiednią ilość żetonów z wiaderka
- Jeśli żetonów brakuje, to pakiet jest odrzucany/oznaczany
- Brak opóźnień
- Po przejściu policera, ruch nadal ma charakter niestały (bursty)
- Po przejściu policera, średnia wartość ruchu odpowiada zadanej prędkości

## **Shaper – Leaky Bucket**

- Żetony wyciekają z wiaderka i są dostarczane w stałym tempie
- Aby przesłać pakiet, dla każdego bajtu, trzeba poczekać aż z wiaderka wycieknie dostateczna ilość żetonów
- W oczekiwaniu na żetony pakiety są składowane w buforze pamięci typu FIFO (kolejka)
- Pakiety są opóźniane w buforze
- Jak zabraknie bufora, pakiet trzeba odrzucić
   Head drop najstarszy pakiet jest wyrzucany, aby zrobić miejsce nowemu
   Tail drop najnowszy pakiet jest odrzucany, bo się nie mieści
- Po przejściu shapera, ruch nadal ma charakter stały
- Po przejściu shapera, średnia wartość ruchu odpowiada zadanej prędkości

# Policing vs shaping



# PHB Scheduling Profiles – parametry kolejki

# Kolejki

Kolejka ma konfigurowalne atrybuty:

Rozmiar – wielkość pamięci, wyrażana w Bajtach, milisekundach, %, pakietach

Kolejka ma priorytet

Kolejka ma przypisane pasmo

CIR (udział w paśmie interfejsu). Minimalne gwarantowane pasmo dla strumienia **OA** wyrażone w % lub kbps

PIR Maksymalne pasmo dla strumienia **OA** wyrażone w % lub kbps

Wagę lub udział w paśmie interfejsu – relatywny udział wzgledem innych kolejek

- Dynamiczny stan kolejki pozytywne/negatywne saldo
- Na interfejsie jest wiele kolejek typowo 4 lub 8
- Scheduler process decydujący która kolejka bedzie obsługiwana

### **Scheduler**

Wiele algorytmów

WFQ

**WRR** 

PQ

. . .

 MDWRR Najbardziej popularny na urządzeniach operatorskich i high-end

wszystkie routery Junipera

CRS, ASR, 7600

# MDWRR (1)

2 token bucket dla każdej kolejki

Pierwszy – napełniany w tempie odpowiadającym CIR

Drugi – napełniany w tempie odpowiadającym PIR

 Jeśli interfejs nie jest przeciążony, ruch z kolejki może być nadawany szybciej niż CIR


Ujemne żetony w pierwszym TB (Deficyt)

Kolejka jest w stanie negatywnego salda


# MDWRR (2) - przykłady


- 1. Obsługa kolejek, które mają **wysoki** priorytet, i równocześnie **pozytywne** saldo. WRR wagą jest CIR/waga.
  - Strict-High priority kolejka o wysokim priorytecie, która zawsze ma pozytywne saldo
- Obsługa kolejek, które mają średni priorytet, i równocześnie pozytywne saldo. WRR – wagą jest CIR/waga
- Obsługa kolejek, które mają niski priorytet, i równocześnie pozytywne saldo. WRR – wagą jest CIR/waga
- 4. Obsługa kolejek, które mają **wysoki** priorytet, i równocześnie **negatywne** saldo. WRR wagą jest CIR/waga
- Obsługa kolejek, które mają średni lub niski priorytet, i równocześnie negatywne saldo. WRR – wagą jest CIR/waga

### **MDWRR** a standardowe **PSC**




### **MDWRR** – niestandardowe **PSC**





# Policing lub przeciążenie – efekt synchronizacji TCP




Wiele sesji TCP startuje w różnym czasie

Rozmiary okien TCP zwiększają się

Bufory/kolejki wypełniają się

Odrzucanie ruchu powoduje zmniejszenie okna TCP w tym samym momencie – a następnie ponowne zwiększanie go...

## Opóźnienia, jitter i "umieranie" pakietów




Stałe ciągłe wykorzystanie buforów powoduje opóźnienia


Zmieniające się obciążenie buforów może powodować jitter

Bardziej agresywne aplikacje generujące ruch mogą powodować "umieranie" bardziej spokojnych aplikacji

# **Mechanizm RED**Random Early Detection




#### **Tail RED**




- Nie wpływa na opóźnienie
- Preferuje dostarczenie pakietów pomarańczowych (np. ruch kontrolny sieci + klientów sieci)
- Pakiety niebieskie to TCP informacja o przeciążeniu w postaci brakujących pakietów jest dostarczana z opóźnieniem D2


#### **Head RED**



- Zmniejsza opóźnienie pakietów pomarańczowych
- Preferuje dostarczenie pakietów pomarańczowych
- Pakiety niebieskie to TCP informacja o przeciążeniu w postaci brakujących pakietów jest dostarczana bez opóźnienia



### **Mechanizm RED a PHB**





# Wymagania aplikacji a możliwosci konfiguracji

#### **KPI**


- Delay
- Jitter
- Loss-rate

#### Konfiguracja

- Priorytet kolejki
- Rozmiar kolejki
- CIR/PIR/Waga kolejki
- Profil RED


■ Upgrade łącza ☺

# Zależności – rozmiar kolejki




Ups... Albo małe starty, albo mały jitter...

# Zależności – priorytet kolejki



# Zależności – CIR/Waga kolejki



Zwiększenie CIR/Wagi – zawsze kosztem innej kolejki

# Ale tak praktycznie...

- CIR/PIR/Waga wynika z przewidywanego ruchu
- RED profile max. drop probability 10%-20%. Powyżej i tak wszystkie okna TCP są resetowane
- Rozmiar kolejki

Zależy od tego jaki jitter jest akceptowalny

Dla TCP – przepływność \* opóźnienie propagacji. (LFN – Elephant) dla optymalizacji wypełnienia łacza



# Hierarchiczny QoS – gdzie i w jakim celu

- Spotykany w środowisku masowego klienta BNG
- Wielu abonentów, każdy z kilkoma klasami QoS
- Trzeba zapewnić każdemu abonentowi minimalne zasoby, niezależnie of klasy ruchu

Abonent musi mieć zapewnioną możliwość realizacji kontraktu (20Mbps) w klasie BE, nawet jeśli inni abonenci są przeciążają łącze ruchem EF

 Potrzebujemy zapewnić minimalne pasmo dla każdego z urządzeń dostepowych, nawet jeśli są połączone w szeregu, tzw. łańcuszek (ang. daisy chain)

### **HQoS**


Outer VLAN = Access NodeCIR

- Inner VLAN = subscriber wagaPIR
- Per VLAN queues

Real-time – CIR=PIR, S-HP, maly bufor

Video – CIR, MP, wielki bufor

Internet – CIR, LP, średni bufor, RED



Pytania?



