
Asembleri




Asembleri - Uvod





- Podjela posla s prethodne slike može biti i drugačija:
 - Povezivanje sa statičkim bibliotekama može obavljati povezivač, a povezivanje sa dinamičkim bibliotekama može obavljati punitelj
 - Punjenje i povezivanje su zadaće koje može obavljati jedan program.
 - Mnemonički program se stvara samo kao privremena datoteka koja se odmah dalje prevodi asemblerskim prevoditeljem, a ne kao datoteka koja će ostati zapisana na disku (ovo je za korisnika nevidljivo)
 - Izvršni program može biti u apsolutnom ili premjestivom obliku






HPC ARCHITECTURE

Asembleri - Uvod





Asembleri - Uvod





- Asemblerski prevoditelji, ili kraće asembleri, su programi koji prevode programe pisane u mnemoničkom jeziku u strojni kôd određenog procesora
 - postupak prevođenja nazivamo asembliranje
 - asembleri su prevoditelji, ali znatno jednostavniji od prevoditelja za više programske jezike
- Mnemonički jezik je jezik niske razine i prilagođen je pojedinom procesoru
- Svaki strojni kôd ima odgovarajući mnemonik s kojim je u odnosu "jedan na jedan"

Asembleri - Uvod






- Nakon povezivanja može se dobiti program koji je još uvijek premjestiv ili je u apsolutnom obliku
 - Program u apsolutnom obliku ima određene sve adrese podatka i potprograma i spreman je za izravno punjenje u memoriju računala i izvođenje
 - Za program u premjestivom obliku mora se prilikom punjenja odrediti početna adresa i na temelju toga preračunati sve adrese koje se u programu koriste.
- Nakon punjenja u memoriju računala, program se pokreće
 - Punjenje se tipično odvija pod upravljanjem operacijskog sustava (OS-a)
 - Punjenje se ne zadaje izravno, nego se podrazumijeva kad pokrenemo neki program
 - Korisnik pokreće program pomoću ljuske ili grafičkog sučelja



ARCHITECTURE AND APPLICATION RESEARCH CENTER

Prevođenje mnemoničkih programa u SSPARCSSu:



Asembleri - Uvod



- Ona se odmah prevodi u izvršnu datoteku u apsolutnom obliku, tj. sadrži strojni kôd koji ima zadanu adresu punjenja u memoriju
- SSPARCSS je simulator računala na niskoj razini i u njemu ne postoji operacijski sustav - njegove najosnovnije zadaće preuzima korisničko sučelje simulatora u kojem se programi mogu puniti i izvoditi



- U ovom poglavlju naučit ćemo programirati procesor u mnemoničkom ili asemblerskom jeziku (assembly language)
 - Mnemonički jezik ovisi o procesoru za kojega je namijenjen, za razliku od viših programskih jezika koji ne ovise o računalu i/ili operacijskom sustavu na kojem će se izvoditi
 - Proizvođač procesora propisuje simbolička imena (mnemonike) za naredbe svog procesora

Asembleri - Mnemonički jezik





- Osim propisanih mnemonika, asemblerski prevoditelji dodaju svoja pravila pisanja, ograničenja ili dopunske mogućnosti
- Datoteke u mnemoničkom jeziku su obične tekstovne datoteke pisane prema pravilima pojedinog procesora i asemblerskog prevoditelja*
- U okviru ovog predmeta ćemo koristiti pravila sustava SSPARCSS

^{*} Napomena: i asemblerski jezik i asemblerski prevoditelj često se nazivaju skraćeno *asembler*

Asembleri - Pravila pisanja





- Mnemoničke datoteke nemaju slobodan format pisanja kao viši programski jezici, nego su retkovno orijentirane:
 - Naredba se ne može protezati kroz više redaka
 - U jednom retku može biti najviše jedna naredba
 - Smije se pisati prazan redak (zbog bolje čitljivosti)
- Svaki redak sastoji se od sljedećih polja:

POLJE LABELE

POLJE NAREDBE

POLJE KOMENTARA

AR1R

Polja imaju sljedeća značenja i pravila pisanja:

Polje labele:

- Obavezno počinje od prvog stupca datoteke, ali se smije ispustiti
- Labela je simboličko ime za adresu
- Labela se sastoji od niza slova i znamenaka te znaka podvlake
 _, a prvi znak mora biti slovo
- Duljina labele nije ograničena, ali se razlikuje samo prvih deset znakova

Asembleri - Pravila pisanja

Polja imaju sljedeća značenja i pravila pisanja:

Polje naredbe:

- Polje naredbe ispred sebe obavezno mora imati prazninu (znak) razmaka ili tabulatora), bez obzira stoji li ispred labela ili ne
- Polje naredbe se smije ispustiti (tada naravno nije potrebno stavljati praznine)
- Naredba se piše prema pravilima definiranim za pojedini procesor
- U polju naredbe umjesto naredbe smije stajati i pseudonaredba (bit će objašnjene kasnije)



Polja imaju sljedeća značenja i pravila pisanja:

Polje komentara:

- Polje komentara počinje znakom komentara i proteže se do kraja tekućeg retka
- Znak komentara je točka-zarez;
- Polje komentara se također može ispustiti
- Polje komentara se zanemaruje prilikom prevođenja

Asembleri - Pravila pisanja

• Primjeri:

```
POLJE_LABELE POLJE_NAREDBE POLJE_KOMENTARA
PETLJA ADD RO, R1, R2 ; naredba ADD
        SUB R3, R2, R3
PODATCI ORG 200 ;pseudonaredba ORG
LABELA_3 ; labela smije stajati bez naredbe
; komentar smije početi od prvog stupca
; ovaj bi red bio prazan da nema komentar :)
```



- Asembleri se mogu podijeliti po broju prolaza na:
 - jednoprolazne ili apsolutne asemblere
 - dvoprolazne ili simboličke asemblere
- Postoje i četveroprolazni asembleri (omogućuju MACRO)

Asembleri - Labele



- U asembleru se labele koriste kao odredište skoka ili adrese podataka
 - Za razliku od viših programskih jezika, u asembleru je korištenje labela i naredbe skoka način za upravljanje tokom programa
 - Kao odredište skoka može se pomoću broja zadati i stvarna adresa skoka, ali tada moramo točno znati na koju adresu želimo skočiti, tj. moramo tu adresu "ručno izračunati".

	ADD	0	ADD
NATRAG	LDR	4	LDR
	SUB	8	SUB
	B NATRAG	C	B 4
Labela		Stvarna	a adresa



- Labele su simbolički nazivi za adrese, a glavne prednosti su:
 - jednostavnije i brže programiranje
 - bolja čitljivost i lakše održavanje programa
 - izračunavanje adresa obavlja asemblerski prevoditelj što ujedno smanjuje mogućnost pogreške
- Asembler "izračunava" stvarne vrijednosti labela (tj. adrese) točno onako kako ih i mi "ručno izračunavamo"
- Korištenje labela naziva se simboličko adresiranje, a korištenje stvarnih adresa zadanih brojem naziva se apsolutno adresiranje
- POZOR: ovo su asemblerska adresiranja i ne treba ih miješati s
 procesorskim adresiranjima, naročito ne s istoimenim apsolutnim
 procesorskim adresiranjem

Asembleri - Pseudonaredbe



- Pseudonaredbe:
 - nemaju veze s procesorom
 - to su naredbe za asemblerski prevoditelj: one upravljaju njegovim radom govoreći mu pobliže kako treba obavljati prevođenje
 - "izvodi" ih asemblerski prevoditelj tijekom prevođenja
- U okviru AR1R koristit će se pseudonaredbe
 - ORG, EQU, DW, DH, DB, DS

Pseudonaredba ORG


AR1R

 Pseudonaredba ORG (origin) zadaje asembleru adresu punjenja strojnog kôda ili podataka, a piše se ovako:

ORG adresa

- Adresa mora biti zadana brojem, a ne labelom
 - Podaci će biti smješteni od zadane adrese
 - Strojni kôdovi dobiveni prevođenjem sljedećih redaka datoteke smjestit će se u memoriji od zadane adrese (ako je djeljiva s 4) ili prve sljedeće adrese koja je djeljiva s 4
- SSPARCSS-ov asembler daje apsolutni strojni kôd pa se mora znati početna adresa punjenja programa:
 - zadaje se pomoću ORG u prvom retku datoteke
 - ako se ORG ispusti, onda se pretpostavlja početna adresa 0


Pseudonaredba ORG




- moraju biti u rastućem redoslijedu
- ne smiju biti manje od adrese zadnjeg prevedenog strojnog kôda

program:

AR1R







zapravo ADD zauzima adrese 0-3, STR 4-7, itd.

"preskočeno" do adrese 14

- Pseudonaredba ORG

Primjer:

AR1R

program:

ORG 20
ADD ...
STR ...
LDR ...

ORG 0
EOR ...
SUB

memorija:

adresa	sadržaj	
20:	ADD	
24:	STR	
28:	LDR	
XXXXXXXXXXXXXX		

greška: 0 je manje od adrese prethodnog ORG-a (iako bi na adresama 0 i 4 bilo mjesta za strojni kod naredaba EOR i SUB)

HPC ARCHITECTURE

- Pseudonaredba ORG

• Primjer:

AR1R

program:

ORG 0
ADD ...
STR ...
LDR ...

ORG 4
EOR ...
SUB

memorija:

adresa	sadržaj	
0:	ADD	
4:	STR	
8:	LDR	
XXXXXXXXXXXXXX		

greška: 4 je manje od adrese prethodne naredbe LDR (veći je od prethodnog ORG-a, ali ne "dovoljno")

VAŽNO: Poravnanje naredaba






- Poravnanje naredaba
- Memorijske lokacije široke su jedan bajt (tj. najmanja količina memorije koja se može adresirati je jedan bajt)
 - Podatkovna sabirnica je širine 32 bita, što znači da se može odjednom pročitati sadržaj 4 memorijske lokacije
 - Naredbe su široke 32 bita pa su u memoriji uvijek spremljene na adresama djeljivima s 4
 - Kažemo da su naredbe poravnate na adresu dijeljivu s 4 (memory aligned).

VAŽNO: Poravnanje naredaba i ORG


 Čak ako s ORG zadamo adresu koja nije djeljiva s 4, prevoditelj će automatski poravnati naredbe:

program:

AR1R



memorija:



asemblerski prevoditelj automatski "poravnava" naredbe na adresu djeljivu s 4



 Pseudonaredba EQU (equal) služi za "ručno" definiranje vrijednosti labele (kao da definiramo imenovanu konstantu):

LABELA EQU podatak

- Labela i podatak se obavezno pišu, pri čemu podatak mora biti zadan numerički, a ne nekom drugom labelom
- Inače, kad nema pseudonaredbe EQU, asemblerski prevoditelj samostalno određuje vrijednost labele na temelju trenutačne adrese (spremljene u lokacijskom brojilu) i ubacuje labelu u tablicu labela
- Pri nailasku na pseudonaredbu EQU, prevoditelj će zanemariti vrijednost lokacijskog brojila. Umjesto toga jednostavno će uzeti labelu i podatak i staviti ih zajedno u tablicu labela

- Pseudonaredba DW



 Pseudonaredba DW (define word) služi za izravan upis riječi (4 bajta) u memoriju (bez prevođenja):

DW podatci

- Podatci moraju biti zadani numerički, a ne labelom
- Ispred pseudonaredbe DW može stajati labela
- Prevoditelj jednostavno uzima podatke i stavlja ih od sljedeće memorijske riječi na dalje, čime se zauzima i inicijalizira memorija



Pseudonaredba DH (define half-word) služi za izravan upis poluriječi (2 bajta) u memoriju (bez prevođenja):

DH podatci

- Podatci moraju biti zadani numerički, a ne labelom
- Ispred pseudonaredbe DH može stajati labela
- Prevoditelj jednostavno uzima podatke i stavlja ih od sljedeće memorijske riječi na dalje, čime se zauzima i inicijalizira memorija

- Pseudonaredba DB

AR1R

 Pseudonaredba DB (define byte) služi za izravan upis bajta u memoriju (bez prevođenja):

DB podatci

- Podatci moraju biti zadani numerički, a ne labelom
- Ispred pseudonaredbe DB može stajati labela
- Prevoditelj jednostavno uzima podatke i stavlja ih od sljedeće memorijske riječi na dalje, čime se zauzima i inicijalizira memorija

- Pseudonaredba DS



 Pseudonaredba DS (define space) služi za zauzimanje većeg broja memorijskih lokacija (bajtova) i njihovu inicijalizaciju u nulu:

DS podatak

- Podatak se obavezno piše te mora biti zadan numerički, a ne labelom
- Podatak zadaje koliko memorijskih lokacija treba zauzeti
- Ispred pseudonaredbe DS može stajati labela
 - Labela će biti adresa prve lokacije u nizu koji je zauzela pseudonaredba DS

- Pseudonaredba DSTR



DSTR je pseudonaredba slična kao DB, ali njome se definira string. String će biti upisan u memoriju, svaki ASCII-znak u jedan bajt, i bit će automatski terminiran znakom \0

STRING1 DSTR "fgafasdf"; upis stringa u memoriju



AR1R

- Brojevi se pišu u podrazumijevanoj bazi koja je dekadska
- To se odnosi na sve brojeve koji se pišu u pseudonaredbama i naredbama bez obzira predstavljaju li adresu, podatak, broj podataka ili bilo što drugo
- za brojeve u drugim bazama, svaki se broj pojedinačno može napisati u željenoj bazi ako se napiše s jednim od prefiksa

0x za heksadekadsku

0b za binarnu

- Na primjer: 0b101010110 ili 1239 ili 0x12AB04
- Kako bi asembler razlikovao brojeve od labela, brojevi će uvijek počinjati znamenkom, a labele slovom