Sistemas Operacionais Comunicação entre processos

Prof^a Dr^a Thaína Aparecida Azevedo Tosta tosta.thaina@unifesp.br



Aula passada

- Utilização de threads
- O modelo de thread clássico
- Implementando threads no espaço do usuário
- Implementando threads no núcleo
- Implementações híbridas
- Threads pop-up
- Convertendo código de um thread em código multithread

Sumário

- Condições de corrida
- Regiões críticas
- Exclusão mútua com espera ocupada
- Dormir e acordar
- Mutexes e semáforos
- Monitores
- Troca de mensagens
- Barreiras

Objetivo: base teórica para execução de códigos.

Comunicação entre processos

Processos quase sempre precisam comunicar-se com outros processos (*interprocess communication* - IPC), o que envolve:


- 1. Passar informações: maneira bem estrutura e sem interrupções;
- 2. Certificar-se que dois ou mais processos não se atrapalhem;
- 3. Sequenciamento adequado quando há dependências.

Esses problemas (e soluções) são também aplicáveis a threads.

Condições de corrida

De maneira mais ou menos simultânea, os processos A e B decidem que querem colocar um arquivo na fila para impressão;

- O processo A lê in e armazena o valor, 7, em uma variável local chamada next free slot;
- O processo A tem sua execução interrompida pela CPU;
- O processo B também lê in e recebe um 7 e o armazena em next free slot;
- O processo B armazena o nome do seu arquivo na vaga 7 e atualiza in para ser um 8;
- O processo B segue suas demais tarefas;
- O processo A volta e encontra um 7 em next_free_slot e escreve seu nome de arquivo na vaga 7.




Condições de corrida

- Situações em que dois ou mais processos estão lendo ou escrevendo alguns dados compartilhados e o resultado final depende de quem executa precisamente e quando, são chamadas de condições de corrida;
- Com o incremento do paralelismo pelo maior número de núcleos, as condições de corrida estão se tornando mais comuns.

Regiões críticas

- A chave para evitar problemas com dados compartilhados é proibir mais de um processo de ler e escrever ao mesmo tempo (exclusão mútua) questão de projeto do sistema operacional;
- Partes do programa que acessam dados compartilhados são chamadas de região crítica ou seção crítica;
- Precisamos fazer com que dois processos jamais estejam em suas regiões críticas ao mesmo tempo.

Regiões críticas



Regiões críticas

Precisamos que quatro condições se mantenham para chegar a uma boa solução:

- 1. Dois processos jamais podem estar simultaneamente dentro de suas regiões críticas;
- 2. Nenhuma suposição pode ser feita a respeito de velocidades ou do número de CPUs;
- 3. Nenhum processo executando fora de sua região crítica pode bloquear qualquer processo;
- 4. Nenhum processo deve ser obrigado a esperar eternamente para entrar em sua região crítica.

Alternância explícita

A variável do tipo inteiro turn serve para controlar de quem é a vez de entrar na região crítica e examinar ou atualizar a memória compartilhada:

- O processo 0 reconhece turn=0 e entra na sua região crítica;
- O processo 1 espera em um laço fechado testando continuamente turn (espera ocupada com desperdício de CPU → spin lock);
- O processo 0 deixa a região crítica e configura turn para 1, com execução de ambos fora da região crítica;
- O processo 0 volta e reconhe turn=1...

```
while (TRUE) {
    while (turn !=0)
                               /* laco */;
    critical_region();
    turn = 1;
    noncritical_region();
                  (a) Processo 0
while (TRUE) {
    while (turn !=1)
                                /* laco */;
    critical_region();
    turn = 0;
    noncritical_region();
```

(b) Processo 1

Alternância explícita

Precisamos que quatro condições se mantenham para chegar a uma boa solução:

- 1. Dois processos jamais podem estar simultaneamente dentro de suas regiões críticas;
- Nenhuma suposição pode ser feita a respeito de velocidades ou do número de CPUs;
- 3. Nenhum processo executando fora de sua região crítica pode bloquear qualquer processo;
- 4. Nenhum processo deve ser obrigado a esperar eternamente para entrar em sua região crítica.

```
#include <stdio.h>
 2 #include <pthread.h>
4 int turn=1:
6 void critical region(int pid){
          printf("Regiao critica\t pid=%d turn=%d \n", pid, turn);
          fflush(stdout):
11 void noncritical region(int pid){
          printf("Fora da regiao critica\t pid=%d turn=%d \n", pid, turn);
          fflush(stdout):
14}
16 #define ALTERNA(turn) (((turn) == 0)?(1):(0))
18 void *proc(void *args) {
          int pid = *(int*)args:
          while(1){
                  while(turn != pid);
                  critical region(pid):
                  turn = ALTERNA(turn):
                  noncritical region(pid):
28 int main(int argc, char **argv){
          pthread t pt0. pt1:
          int pid0 = 0, pid1 = 1:
          pthread create(&pt0, NULL, proc, &pid0);
          pthread create(&pt1, NULL, proc, &pid1);
          pthread join(pt0, NULL);
34
          pthread join(pt1, NULL);
          return 0:
```

```
tostathaina@tostathaina-Predator-PH315...
Fora da regiao critica pid=1 turn=0
Regiao critica pid=0 turn=0
Fora da regiao critica pid=0 turn=1
Regiao critica pid=1 turn=1
Fora da regiao critica pid=1 turn=0
Regiao critica pid=0 turn=0
Fora da regiao critica pid=0 turn=1
Regiao critica pid=1 turn=1
Fora da regiao critica pid=1 turn=0
Regiao critica pid=0 turn=0
Fora da regiao critica pid=0 turn=1
Regiao critica pid=1 turn=1
Fora da regiao critica pid=1 turn=0
Regiao critica pid=0 turn=0
Fora da regiao critica pid=0 turn=1
Regiao critica pid=1 turn=1
Fora da regiao critica pid=1 turn=0
Regiao critica pid=0 turn=0
Fora da regiao critica pid=0 turn=1
```

Quais as condições de inconsistência e por que elas acontecem?

Solução de Peterson

```
Variável compartilhada → Posições não compartilhadas →
```

```
#define FALSE 0
#define TRUE
#define N
                                        /* numero de processos */
                                        /* de quem e a vez? */
int turn;
                                        /* todos os valores 0 (FALSE) */
int interested[N];
void enter_region(int process);
                                        /* processo e 0 ou 1 */
                                        /* numero do outro processo */
     int other:
     other = 1 - process;
                                        /* o oposto do processo */
     interested[process] = TRUE;
                                        /* mostra que voce esta interessado */
                                        /* altera o valor de turn */
     turn = process;
     while (turn == process && interested[other] == TRUE) /* comando nulo */;
void leave_region(int process)
                                        /* processo: quem esta saindo */
     interested[process] = FALSE:
                                        /* indica a saida da regiao critica */
```

A instrução TSL (*Test and Set Lock*, em hardware)

Lê o conteúdo da palavra lock da memória para o registrador RX e então armazena um valor diferente de zero no endereço de memória lock.

enter_region:

TSL REGISTER,LOCK I copia lock para o registrador e poe lock em 1

CMP REGISTER,#0 | I lock valia zero?

JNE enter_region I se fosse diferente de zero, lock estaria ligado; portanto,

continue no laco de repeticao

RET I retorna a quem chamou; entrou na regiao critica

leave_region:

MOVE LOCK,#0 I coloque 0 em lock

RET I retorna a quem chamou

Dormir e acordar

- A espera ocupada desperdiça tempo de CPU e pode gerar o problema de inversão de prioridade:
 - Processo H de alta prioridade é executado sempre que estiver pronto (pelo escalonamento);
 - Processo L de baixa prioridade fica na região crítica de H e não recebe a chance de deixá-la.
- Alternativa: chamadas de sistema sleep e wakeup (comunicação entre processos que bloqueiam quando não são autorizados a entrar nas suas regiões críticas).

Dormir e acordar

O problema do produtor-consumidor

- Também conhecido como problema do buffer limitado;
- Problemas:
 - Buffer cheio: produtor não consegue colocar novo item e vai dormir, sendo desperto quando o consumidor remover um ou mais itens;
 - BUffer vazio: consumidor não tem item para remover e vai dormir até o produtor colocar algo no buffer.

Dormir e acordar

O problema do produtorconsumidor

Se o sinal de despertar é perdido? Bit de espera pelo sinal de acordar.

```
#define N 100
                                                    /* numero de lugares no buffer */
int count = 0:
                                                    /* numero de itens no buffer */
void producer(void)
     int item:
     while (TRUE) {
                                                    /* repita para sempre */
          item = produce_item();
                                                    /* gera o proximo item */
          if (count == N) sleep();
                                                    /* se o buffer estiver cheio, va dormir */
          insert_item(item):
                                                    /* ponha um item no buffer */
                                                    /* incremente o contador de itens no buffer */
          count = count + 1:
          if (count == 1) wakeup(consumer);
                                                    /* o buffer estava vazio? */
void consumer(void)
     int item;
     while (TRUE) {
                                                    /* repita para sempre */
          if (count == 0) sleep();
                                                    /* se o buffer estiver cheio, va dormir */
          item = remove_item();
                                                    /* retire o item do buffer */
          count = count - 1:
                                                    /* descresca de um contador de itens no buffer */
          if (count == N - 1) wakeup(producer);
                                                    /* o buffer estava cheio? */
          consume_item(item);
                                                    /* imprima o item */
```

Mutexes e semáforos

- Mutexes são bons somente para gerenciar a exclusão mútua de algum recurso ou trecho de código compartilhados (variável count);
- São fáceis e eficientes de implementar, e úteis em threads inteiramente no espaço do usuário;
- É uma variável compartilhada binária (0 destravado, 1 travado).

Mutexes e semáforos

- Qual a diferença entre mutex_lock e enter_region?
- Como os threads ficam na espera ocupada?

```
mutex_lock:
```

```
TSL REGISTER, MUTEX CMP REGISTER, #0
```

JZE ok

CALL thread_yield JMP mutex lock

ok: RET

I copia mutex para o registrador e atribui a ele o valor 1

I o mutex era zero?

I se era zero, o mutex estava desimpedido, portanto retorne

I o mutex esta ocupado; escalone um outro thread

I tente novamente

I retorna a quem chamou; entrou na regiao critica

mutex_unlock:

MOVE MUTEX,#0

RET

I coloca 0 em mutex

I retorna a quem chamou

Mutexes e semáforos

O **semáforo** mutex recebe 0 quando o processo entra na região crítica, e o semáforo bloqueia quem o chama nessa condição.

```
/* numero de lugares no buffer */
#define N 100
                                                /* semaforos sao um tipo especial de int */
typedef int semaphore;
semaphore mutex = 1:
                                                /* controla o acesso a regiao critica */
                                                                                                           void consumer(void)
semaphore empty = N;
                                                /* conta os lugares vazios no buffer */
semaphore full = 0:
                                                /* conta os lugares preenchidos no buffer */
                                                                                                                 int item:
void producer(void)
                                                                                                                while (TRUE) {
                                                                                                                                                            /* laco infinito */
                                                                                                                      down(&full);
                                                                                                                                                            /* decresce o contador full */
     int item:
                                                                                                                      down(&mutex);
                                                                                                                                                            /* entra na regiao critica */
                                                                                                                      item = remove_item();
                                                                                                                                                            /* pega item do buffer */
     while (TRUE) {
                                                /* TRUE e a constante 1 */
                                                                                                                                                            /* sai da regiao critica */
                                                                                                                      up(&mutex):
           item = produce_item();
                                                /* gera algo para por no buffer */
                                                                                                                      up(&empty);
                                                                                                                                                            /* incrementa o contador de lugares vazios */
           down(&empty);
                                                /* decresce o contador empty */
                                                                                                                      consume_item(item);
                                                                                                                                                           /* faz algo com o item */
           down(&mutex);
                                                /* entra na regiao critica */
           insert_item(item);
                                                /* poe novo item no buffer */
           up(&mutex):
                                                /* sai da regiao critica */
                                                /* incrementa o contador de lugares preenchidos */
           up(&full);
```

Monitores

- Suponha que os dois downs no código do produtor fossem invertidos ou mutex inicializado com 0 → impasse (deadlock) → cuidado com semáforos;
- O monitor pode ser chamado por qualquer processo, mas eles não podem acessar diretamente as estruturas de dados internos do monitor;
- Apenas um processo pode estar ativo em um monitor em qualquer dado instante, com implementação pelo compilador.

```
monitor example
    integer i;
    condition c:
     procedure producer ();
    end:
     procedure consumer ();
    end;
end monitor:
```

Monitores

```
monitor ProducerConsumer
                                                           procedure producer:
     condition full, empty;
                                                           begin
     integer count,
                                                                 while true do
     procedure insert(item: integer);
                                                                 begin
     begin
                                                   Fora da região crítica → item = produce_item;
          if count= Nthen wait (full);
                                                 Dentro da região crítica →
                                                                       ProducerConsumer.insert(item)
          insert_item(item);
          count: = count + 1;
                                                                 end
          if count = 1then signal (empty)
                                                           end:
     end;
                                                           procedure consumer;
    functionremove:integer;
                                                           begin
     begin
                                                                 while true do
          if count = 0 then wait(empty);
                                                                 begin
          remove = remove item;
                                                 Dentro da região crítica → item = ProducerConsumer.remove;
          count: = count - 1;
                                                   Fora da região crítica →
          if count = N - 1 then signal (full)
                                                                       consume_item(item)
     end:
                                                                 end
                                                           end;
     count := 0:
end monitor:
```

Troca de mensagens


- Para um sistema distribuído consistindo em múltiplas CPUs, cada uma com sua própria memória privada e conectada por uma rede de área local, semáforos e monitores não são utilizáveis;
- Assim, a comunicação entre processos acontece por troca de mensagens (chamadas de sistema facilmente colocadas em bibliotecas);
- Questão importante: sincronização.

Troca de mensagens

```
#define N 100
                                           /* numero de lugares no buffer */
void producer(void)
    int item:
                                           /* buffer de mensagens */
    message m;
    while (TRUE) {
         item = produce item();
                                           /* gera alguma coisa para colocar no buffer */
         receive(consumer, &m);
                                           /* espera que uma mensagem vazia cheque */
         build_message(&m, item);
                                           /* monta uma mensagem para enviar */
         send(consumer, &m);
                                           /* envia item para consumidor */
                                                                          void consumer(void)
                                                                               int item. i:
                                                                               message m;
                                                                               for (i = 0; i < N; i++) send(producer, &m); /* envia N mensagens vazias */
                                                                               while (TRUE) {
                                                                                   receive(producer, &m);
                                                                                                                   /* pega mensagem contendo item */
                                                                                                                   /* extrai o item da mensagem */
                                                                                   item = extract item(&m);
                                                                                   send(producer, &m);
                                                                                                                  /* envia a mensagem vazia como resposta */
                                                                                   consume_item(item);
                                                                                                                   /* faz alguma coisa com o item */
```

Barreiras

- Algumas aplicações são divididas em fases e nenhum processo deve prosseguir até que todos estejam prontos para isso → barreira;
- Quando um processo atinge a barreira, ele é bloqueado até que todos os processos a tenham atingido → sincronização.
 - (a) Todos ainda não chegaram ao fim da fase;
 - (b) Quem termina, executa barrier (geralmente por procedimento de biblioteca) e é suspenso;
 - (c) Todos os processos são liberados.



Objetivo: base teórica para execução de códigos.

Referências



TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. Sistemas operacionais modernos. 4. edição. São Paulo: Pearson, 2016. xviii, 758 p. ISBN 9788543005676.