

### Memória Principal

### Gerência de Memória



- Conceitos
- Alocação de memória contínua
- Paginação
- Estrutura da tabela de páginas
- Swapping

1

2


### **Conceitos**



- O programa deve ser trazido (do disco) para a memória e deve ser transformado em um processo para que ele seja executado
  - O A memória principal e os registradores são apenas o armazenamento que a CPU pode acessar diretamente
- A unidade de memória só vê um fluxo de:
  - O endereços + solicitações de leitura, ou
  - O endereço + dados e solicitações de gravação
- O acesso de registrador é feito em um clock da CPU (ou menos)
- A memória principal pode levar muitos ciclos, causando uma parada
- O cache fica entre a memória principal e os registradores da CPU
  - O Proteção da memória necessária para garantir o funcionamento correto

Proteção


4



 Podemos fornecer essa proteção usando um par de registradores de base e limite para definir o espaço de endereço lógico de um processo

Necessidade de proteger

para que um processo só




3

### Proteção de endereço de hardware



 A CPU deve verificar cada acesso à memória gerado no modo de usuário para ter certeza de que está entre base e limite para esse usuário



 As instruções para carregar os registradores de base e limite são privilegiadas (só o SO e em Assembly)

### Linkagem de endereço



- Programas em disco, prontos para serem trazidos para a memória para executar formam uma fila de entrada
  - O Se sem configuração, devem ser carregado no endereço 0000
- Ruim ter o processo do usuário sendo carregado para o endereço físico 0000
  - Qual o motive de não pode ser?
- Endereços representados de diferentes maneiras em diferentes fases da vida de um programa
- Endereços de código-fonte geralmente simbólicos
  - O Endereços de código compilados se associam a endereços relocáveis
    - Ex: "14 bytes a partir do início deste módulo"
  - O Linker ou loader vinculará endereços relocáveis a endereços absolutos
    - Ex: 74014

Cada ligação mapeia um espaço de endereço para outro

5

6

### Linkagem de instruções e dados à memória



- A vinculação de instruções e dados a endereços de memória pode ocorrer em três estágios diferentes
  - Tempo de compilação: Se o local da memória conhecido a priori, o código absoluto pode ser gerado; deve recompilar o código se o local de início for alterado
  - Tempo de carregamento: Deve gerar código relocável se o local da memória não for conhecido em tempo de compilação
  - Tempo de execução: Vinculação atrasada até o tempo de execução se o processo puder ser movido durante sua execução de um segmento de memória para outro
    - Precisa de suporte de hardware para mapas de endereços (por exemplo, registradores de base e limite)

Processamento em várias etapas de um programa de usuário

other object module

other object module

linkage linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
linkage
li

7

### Espaço de endereço lógico vs. físico



- O conceito de um espaço de endereço lógico que está vinculado a um espaço de endereço físico separado é fundamental para o gerenciamento adequado da memória
  - O Endereço lógico gerado pela CPU; também conhecido como endereço virtual
  - O Endereço físico endereço visto pela unidade de memória

9


11

- Os endereços Lógicos e físicos são os mesmos em esquemas de vinculação de endereço em tempo de compilação e tempo de carregamento, os endereços lógicos (virtuais) e físicos diferem no esquema de vinculação de endereco em tempo de execução;
- Espaço de endereço lógico é o conjunto de todos os endereços lógicos gerados por um programa
- Espaço de endereço físico é o conjunto de todos os endereços físicos gerados por um programa

### **Memory-Management Unit (MMU)**



 Dispositivo de hardware que, em tempo de execução, mapeia o endereço virtual para o físico



• Muitos métodos possíveis

10

### **Memory-Management Unit (MMU)**




- Considere um esquema simples, que é uma generalização do esquema de registrador de base.
- O registrador base agora chamado de registrador de offset
- O valor no registrador de offset é adicionado a cada endereço gerado por um processo de usuário no momento em que é enviado para a memória
- O programa de usuário lida com endereços lógicos; ele nunca vê os endereços físicos reais
  - $\, \circ \,$  A linkagem em tempo de execução ocorre quando é feita referência ao local na memória
  - O Endereço lógico associado a endereços físicos

### **Memory-Management Unit (MMU)**



- Considere um esquema simples, que é uma generalização do esquema de registrador de base.
- O registrador base agora chamado de registro de ofsset
- O valor no registrador de offset é adicionado a cada endereço gerado por um processo de usuário no momento em que é enviado para a memória



12

### Carregamento dinâmico



- Todo o programa precisa estar na memória para ser executado
- A rotina não é carregada até que seja chamada
- Melhor utilização do espaço de memória
  - O A rotina não utilizada nunca é carregada
- Todas as rotinas mantidas em disco em formato de carga realocável
- Útil quando grandes quantidades de código são necessárias para lidar com casos que ocorrem com pouca frequência
- Nenhum suporte especial do sistema operacional é necessário
  - O Implementado através do design do programa
  - O sistema operacional pode ajudar fornecendo bibliotecas para implementar o carregamento dinâmico

### Linkagem dinâmica



- Vinculação estática bibliotecas do sistema e código de programa combinados pelo carregador na imagem do programa binário
- Vinculação dinâmica vinculação adiada até o momento da execução
- Pequeno pedaço de código, stub ou esboço, usado para localizar a rotina apropriada da biblioteca residente na memória
- O Stub substitui-se pelo endereço da rotina e executa a rotina
- O SO verifica se a rotina está no endereço de memória dos processos
  - O Se não estiver no espaço de endereço, adicione ao espaço de endereço
- A vinculação dinâmica é particularmente útil para bibliotecas
- Sistema também conhecido como bibliotecas compartilhadas
- Considere a aplicabilidade para corrigir bibliotecas do sistema
  - O controle de versão pode ser necessário

13

14

### Alocação contígua



- A memória principal deve suportar os processos do sistema operacional e do usuário
- Recurso limitado, deve alocar de forma eficiente
- A alocação contígua é um dos primeiros métodos
- Memória principal geralmente em duas partições:
  - O Sistema operacional geralmente mantido em pouca memória com vetor de interrupção
  - O Processos do usuário, em seguida, mantidos em alta memória
  - O Cada processo contido em uma única seção contígua da memória


### Alocação contígua



- Registradores de realocação usados para proteger os processos do usuário uns dos outros e contra a alteração do código e dos dados do sistema operacional
  - O registrador base contém o valor do menor endereço físico
  - O registrador de limite contém um intervalo de endereços lógicos cada endereço lógico deve ser menor que o registrador de limite
  - O MMU mapeia o endereço lógico dinamicamente
  - Pode então permitir ações como o código do kernel sendo transitório e o kernel mudando de tamanho

# Suporte de hardware para realocação e registrador de limite






Partição variável



- Alocação de várias partições
  - Grau de multiprogramação limitado pelo número de partições
  - Tamanhos de partição variável para eficiência (dimensionados de acordo com as necessidades de um determinado processo)
  - Buraco bloco de memória disponível; buracos de vários tamanhos estão espalhados por toda a memória
  - O Quando um processo chega, ele recebe memória de um parte grande o suficiente para acomodá-lo
  - O Processo de saída libera sua partição e partições livres adjacentes combinadas
  - O sistema operacional mantém informações sobre:

    a) particões alocadas h) particões livros (hyrasos)

a) partições alocadas b) partições livres (buracos)



18

17

19

### Problema de armazenamento com alocação dinâmica



- Como satisfazer um pedido de tamanho n de uma lista de buracos (memória) livres?
  - O First-fit: Aloque o primeiro local que é grande o suficiente
  - Best-fit: Aloque o menor local que seja grande o suficiente; deve pesquisar a lista inteira, a menos que ordenado por tamanho
    - Resulta em um o menor orifício restante
  - O Worst-fit: Alocar o maior espaço; também deve pesquisar a lista inteira
    - Produz o maior espaço não alocado
- First-fit e best-fit s\u00e3o melhores do que worst-fit em termos de velocidade e utiliza\u00e7\u00e3o do armazenamento

Fragmentação



- Fragmentação externa existe espaço total de memória para satisfazer uma solicitação, mas não é contíguo
- Fragmentação interna a memória alocada pode ser um pouco maior do que a memória solicitada; essa diferença de tamanho é a memória interna a uma partição, mas não está sendo usada
- A primeira análise de ajuste revela que, dados os N blocos alocados, 0,5 N blocos perdidos para a fragmentação
  - O 1/3 pode ser inutilizável -> regra de 50%

### Fragmentação



- Reduzir a fragmentação externa por compactação
  - O Embaralhe o conteúdo da memória para colocar toda a memória livre junta em um grande bloco
  - O A compactação só é possível se a realocação for dinâmica e for feita no momento da execução
  - O Problema de E/S
  - O Operação trava na memória enquanto ela está envolvida na E/S
    - Fazer E/S somente em buffers do sistema operacional
- Agora considere que o armazenamento de backup tem os mesmos problemas de fragmentação

### Paginação



- O espaço de endereço físico de um processo pode ser não contíguo; o processo é alocado na memória física sempre que há disponibilidade
  - O Evita a fragmentação externa
  - O Evita o problema de blocos de memória de tamanho variável
- Divida a memória física em blocos de tamanho fixo chamados quadros (frames)
  - O Tamanho é potência de 2, entre 512 bytes e 16 Mbytes
- Divida a memória lógica em blocos do mesmo tamanho chamados páginas
- · Acompanhe todos os quadros livres
- Para executar um programa de tamanho N páginas, precisa encontrar N quadros livres e carregar o programa
- Configurar uma tabela de páginas para converter endereços lógicos em físicos
- O armazenamento de backup também é dividido em páginas
- Ainda tem fragmentação interna

21

22

### Esquema de Tradução de Endereço



- O endereço gerado pela CPU é dividido em:
  - Número de página (p) usado como um índice em uma tabela de página que contém o endereço base de cada página na memória física
  - Deslocamento (offset) de página (d) combinado com o endereço base para definir o endereço de memória física que é enviado para a unidade de memória


page number | page offset | p | d

m -n n


 Para determinado espaço de endereço lógico 2<sup>m</sup> e tamanho de página 2<sup>n</sup>


### Hardware de paginação





23






### Paginação - Calculando a fragmentação interna



- Tamanho da página = 2.048 bytes
- Tamanho do processo = 72.766 bytes
- 35 páginas + 1.086 bytes
- Fragmentação interna de 2.048 1.086 = 962 bytes
- Fragmentação no pior caso = 1 quadro 1 byte
  - O Nesse exemplo, 2.047 bytes
- Em média, fragmentação = 1/2 do tamanho do quadro
- Tamanhos de quadro estão pequenos o suficiente?
- Mas cada entrada de tabela de página usa memória para rastrear: não pode ser tão pequeno
- Os tamanhos das páginas crescem ao longo do tempo



27 28

### Implementação da tabela de páginas



- A tabela de páginas é mantida na memória principal
  - O Page-table base register (PTBR) aponta para a tabela de páginas
  - O Page-table length register (PTLR) indica o tamanho da tabela de páginas
- Nesse esquema, todo acesso a dados/instruções requer dois acessos à memória
  - O Um para a tabela de páginas e outro para os dados/instrução
- O problema de dois acessos a memórias pode ser resolvido com o uso de um cache de hardware especial de pesquisa rápida chamado Translation Look-Aside Buffers (TLBs) (também chamada de memória associativa)

### **Translation Look-Aside Buffer**



- Alguns TLBs armazenam identificadores de espaço de endereço (ASIDs) em cada entrada TLB - identifica exclusivamente cada processo para fornecer proteção de espaço de endereço para esse processo
  - O Caso contrário, precisa liberar a cada troca de contexto
- TLBs tipicamente pequenas (64 a 1024 entradas)
- Em uma miss de TLB, o valor é carregado na TLB para acesso mais rápido na próxima vez
  - O As políticas de substituição devem ser consideradas
  - O Algumas entradas podem ser conectadas para acesso rápido permanente

29

30

32

### Hardware



• Memória associativa – pesquisa paralela



- Tradução de endereço (p, d)
  - O Se p estiver no registrador associativo, obtenha o quadro # da memória física
  - O Caso contrário, obtenha o quadro # da tabela de páginas na memória (dois acessos)

# Hardware de paginação com TLB logical address page frame prophysical address TLB miss TLB mi

physical memory

31

### Tempo de Acesso Efetivo



- Taxa de acertos porcentagem de vezes que um número de página é encontrado na TLB
- Uma taxa de acerto de 80% significa que encontramos o número da página desejada na TLB 80% das vezes.
- Suponha que 10 nanossegundos para acessar a memória
  - O Se encontrarmos a página desejada na TLB, um acesso à memória mapeada leva 10 ns
  - O Caso contrário, precisamos de dois acessos à memória, por isso é 20 ns
- Tempo de Acesso Efetivo (EAT)

EAT = 0,80 x 10 + 0,20 x 20 = 12 nanossegundos implicando 20% de lentidão no tempo de acesso

Considere uma taxa de acerto mais realista de 99%
 EAT = 0,99 x 10 + 0,01 x 20 = 10,1 ns
 implicando apenas 1% de desaceleração no tempo de acesso

### Proteção de memória



- Proteção de memória implementada associando o bit de proteção a cada quadro para indicar se o acesso somente leitura ou leitura/gravação é permitido
  - O Também pode adicionar mais bits para indicar somente execução da página e assim por diante
- Bit válido-inválido anexado a cada entrada na tabela de páginas:
  - "válido" indica que a página associada está no espaço de endereço lógico do processo e, portanto, é uma página válida
  - O "inválido" indica que a página não está no espaço de endereçamento lógico do processo
  - Ou usar page-table length register (PTLR)
- Quaisquer violações resultam em uma interrupção do tipo trap para o kernel

33

35

34

# Bit válido (v) ou inválido (i) em uma tabela de página OUNIVAL Valid-invalid bit page 0 page 1 page 2 page 2 page 3 page 4 page 2 page 3 page 4 page 5 page 4 page 5 page table page table page 5 ii


### Páginas Compartilhadas



- Código compartilhado
  - Uma cópia de código somente leitura compartilhada entre processos (ou seja, editores de texto, compiladores)
  - O Semelhante a vários threads compartilhando o mesmo espaço de processo
  - Também útil para comunicação entre processos se o compartilhamento de páginas de leitura/gravação for permitido
- Código privado e dados
  - O Cada processo mantém uma cópia separada do código e dos dados
  - As páginas para o código privado e os dados podem aparecer em qualquer lugar no espaço de endereço lógico

page n

36



### Estrutura da tabela de páginas



- As estruturas de memória para paginação podem ficar enormes usando métodos diretos
  - O Considere um espaço de endereço lógico de 32 bits como em computadores modernos
  - O Tamanho da página de 4 KB (2<sup>12</sup>)
  - A tabela de páginas teria 1 milhão de entradas (2<sup>32</sup>/2<sup>12</sup>)
  - Se cada entrada tiver 4 bytes -> cada processo precisa de 4 MB de espaço de endereço físico apenas para a tabela de páginas
    - Não quero alocar isso continuamente na memória principal
  - O Uma solução simples é dividir a tabela de páginas em unidades menores
    - Paginação Hierárquica
    - Tabelas de página com hash
    - Tabelas de páginas invertidas

37

38

# Divida o espaço de endereço lógico em várias tabelas de páginas Uma técnica simples é uma tabela de página de dois níveis Em seguida, paginamos a tabela de páginas

### Exemplo de Paginação em Dois Níveis




- Um endereço lógico (em uma máquina de 32 bits com tamanho de página de 1K) é dividido em:
  - O um número de página consistindo de 22 bits
  - O um deslocamento de página consistindo de 10 bits
- Como a tabela de páginas é paginada, o número da página é dividido em:
  - um número de página de 10 bits
  - O um deslocamento de página de 12 bits
- Assim, um endereço lógico é o seguinte:

- onde  $p_1$  é um índice na tabela de página externa e  $p_2$  é o deslocamento dentro da página da tabela de página interna
  - O Conhecida como tabela de página mapeada para frente

40

## Conhecida como tabela de página mapeada para frente





Espaço de endereço lógico de 64 bits



- Mesmo o esquema de paginação de dois níveis não é suficiente
  - O Se o tamanho da página for 4 KB (212)
  - O Então a tabela de páginas tem 252 entradas
  - O Se for um esquema de dois níveis, as tabelas de páginas internas podem ter 2<sup>10</sup> entradas de 4 bytes
  - O Ev-

outer page	inner page	offset
$p_1$	$p_2$	d
42	10	12

- O Tabela de página externa tem 242 entradas ou 244 bytes
- O Uma solução é adicionar uma segunda tabela de página externa
- O Mas no exemplo a seguir, a tabela da segunda página externa ainda tem 2<sup>34</sup> bytes de tamanho
  - E possivelmente 4 acessos à memória para chegar a um local de memória física

42

### Esquema de Paginação de Três Níveis

41

43




outer page	inner page	offset	
$p_1$	$p_2$	d	
42	10	12	

2nd outer page	outer page	inner page	offset
$p_1$	$p_2$	$p_3$	d
32	10	10	12

Tabelas de página com hash



- Comum em espaços de endereços > 32 bits
- O número da página virtual é hash em uma tabela de páginas
- O Esta tabela de página contém uma cadeia de hashing de elementos para o mesmo local
- Cada elemento contém (1) o número da página virtual (2) o valor do quadro da página mapeada (3) um ponteiro para o próximo elemento
- Números de páginas virtuais são comparados nesta cadeia em busca de uma correspondência
  - O Se for encontrada uma correspondência, o quadro físico correspondente é extraído
- A variação para endereços de 64 bits são tabelas de páginas agrupadas
  - O Semelhante ao hash, mas cada entrada refere-se a várias páginas (como 16) em vez de 1
  - Especialmente útil para espaços de endereço esparsos (onde as referências de memória são não contíguas e dispersas)




### Tabela de página invertida



- Em vez de cada processo ter uma tabela de páginas e rastrear todas as páginas lógicas possíveis, rastreie todas as páginas físicas
- Uma entrada para cada página real da memória
- A entrada consiste no endereço virtual da página armazenada naquele local de memória real, com informações sobre o processo que possui essa página
- Diminui a memória necessária para armazenar cada tabela de página, mas aumenta o tempo necessário para pesquisar a tabela quando ocorre uma referência de página
- Use a tabela de hash para limitar a pesquisa a uma ou no máximo algumas — entradas da tabela de páginas
  - O TLB pode acelerar o acesso
- Mas como implementar a memória compartilhada?
  - O Um mapeamento de um endereço virtual para o endereço físico compartilhado

45

46



### **Swapping**



- Um processo pode ser trocado temporariamente da memória para um armazenamento secundário e, em seguida, trazido de volta à memória para execução contínua
  - O espaço total da memória física dos processos pode exceder a memória física
- Armazenamento de apoio disco rápido grande o suficiente para acomodar cópias de todas as imagens de memória para todos os usuários; deve fornecer acesso direto a essas imagens de memória
- Roll out, roll in variante de troca usada para algoritmos de escalonamento baseados em prioridade; o processo de prioridade mais baixa é trocado para que o processo de prioridade mais alta possa ser carregado e executado
- A maior parte do tempo de troca é o tempo de transferência; o tempo total de transferência é diretamente proporcional à quantidade de memória trocada
- O sistema mantém uma fila pronta de processos prontos para execução que possuem imagens de memória em disco

47


### **Swapping**



- O processo trocado precisa trocar de volta para os mesmos endereços físicos?
- Depende do método de ligação de endereço
  - O Além disso, considere E/S pendentes de/para o espaço de memória do processo
- Versões modificadas de troca são encontradas em muitos sistemas (ex: UNIX, Linux e Windows)
  - Swapping normalmente desativado
  - O Iniciado se mais do que a quantidade limite de memória alocada
  - O Desativado novamente quando a demanda de memória for reduzida abaixo do limite

### Visão esquemática de Swapping





50

49

## Tempo de troca de contexto, incluindo



- Swapping
   Se os próximos processos a serem colocados na CPU não estiverem na memória, é necessário trocar um processo e trocar no processo de destino
- O tempo de troca de contexto pode ser muito alto
- Troca de processo de 100 MB para disco rígido com taxa de transferência de 50 MB/s
  - O Tempo de troca de 2000 ms
  - O Mais troca de processo do mesmo tamanho
  - O Tempo total do componente de troca de troca de contexto de 4000ms (4 segundos)
- Pode reduzir se reduzir o tamanho da memória trocada sabendo quanta memória realmente está sendo usada
  - Chamadas do sistema para informar o SO sobre o uso da memória via request\_memory() e release\_memory()

### Tempo de troca de contexto e Swapping



- Outras restrições também na troca
  - O E/S pendente não é possível fazer swapping, pois a E/S ocorreria no processo errado
  - O u sempre transfira E/S para o espaço do kernel e depois para o dispositivo de E/S
    - Conhecido como buffer duplo, adiciona sobrecarga
- Troca padrão não usada em sistemas operacionais modernos
  - O Mas versão modificada comum

52

■ Troque apenas guando a memória livre estiver extremamente baixa

51

