

Escalonamento de CPU

Agenda




- Baseado no capítulo 6 do livro base da disciplina
 - O Conceitos Básicos (6.1)
 - O Critérios de escalonamento (6.2)
 - O Algoritmos de escalonamento (6.3)
 - O Escalonamento de threads (6.4)
 - O Escalonamento de vários processadores (6.5)
 - O Exemplos de sistemas operacionais (6.7)
- Livro base: Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne. Fundamentos de sistemas operacionais

2

1

Conceitos Básicos • Utilização máxima da CPU obtida com multiprogramação load store add store read from file CPU burst • Ciclo de intermitência de CPU-I/O - A execução do processo consiste em wait for I/O I/O burst um ciclo de execução da CPU e store increment index write to file espera de E/S CPU burst • Burst da CPU seguido de burst de wait for I/O I/O burst • A distribuição de burst da CPU é a load store add store read from file CPU burst principal preocupação I/O burst wait for I/O



3

Escalonamento de CPU



- O escalonador de CPU seleciona entre os processos na fila de aptos e aloca um núcleo de CPU para um deles
 - A fila pode ser ordenada de várias maneiras
- Decisões de escalonamento de CPU podem ocorrer quando um processo:
 - 1. Alterna do estado de execução para o estado de espera
 - 2. Alterna do estado em execução para o estado pronto
 - 3. Muda de espera para pronto
 - 4. Termina
 - Para as situações 1 e 4, não há escolha em termos de escalonamento. Um novo processo (se existir um na fila pronta) deve ser selecionado para execução.
 - O Para as situações 2 e 3, no entanto, há uma escolha.

Escalonamento preemptivo e não preemptivo



- Quando o escalonamento ocorre apenas nas circunstâncias 1 e 4, o esquema de escalonamento não é preemptivo
- Caso contrário, é preemptivo
- Em escalonamento não preemptivo, uma vez que a CPU tenha sido alocada a um processo, o processo mantém a CPU até liberá-la encerrando ou alternando para o estado de espera
- Praticamente todos os sistemas operacionais modernos, incluindo Windows, MacOS, Linux e UNIX, usam algoritmos de agendamento preemptivo

6

8

5

Escalonamento Preemptivo e Condições de Corrida




- O escalonamento preemptivo pode resultar em condições de corrida quando os dados são compartilhados entre vários processos
- Considere o caso de dois processos que compartilham dados
 - Enquanto um processo está atualizando os dados, ele é preemptado para que o segundo processo possa ser executado
 - O segundo processo, em seguida, tenta ler os dados, que estão em um estado inconsistente

Dispatcher (despachador)



- O módulo Dispatcher dá o controle da CPU ao processo selecionado pelo escalonador da CPU:
 - Chaveamento de contexto
 - O Chaveamento para o modo de usuário
 - Saltar para a localização adequada no programa de usuário para reiniciar esse programa
- Latência de despacho tempo que leva para o dispatcher parar um processo e colocar outro em execução



7

Critérios de escalonamento

9



- Utilização da CPU manter a CPU o mais ocupada
- Vazão Nº de processos que concluem sua execução por unidade de tempo
- Tempo de resposta quantidade de tempo para executar um determinado processo
- Tempo de espera quantidade de tempo que um processo está aguardando na fila pronta
- Tempo de resposta quantidade de tempo que leva desde o momento em que uma solicitação foi enviada até que a primeira resposta seja produzida

Critérios de otimização do algoritmo de agendamento



- Utilização máxima da CPU
- Taxa de vazão máxima
- Tempo de resposta mínimo
- Tempo de espera mínimo
- Tempo de resposta mínimo

10

Escalonamento - First- Come, First-Served (FCFS) ou First in, First out (FIFO)



Processo Tempo de Burst P_1 P_2 P_3 24 3

• Suponha que os processos cheguem na ordem: P_1 , P_2 , P_3 O Gráfico para o escalonamento é:



- Tempo de espera para $P_1 = 0$; $P_2 = 24$; $P_3 = 27$ Tempo de espera médio: (0 + 24 + 27)/3 = 17

Escalonamento FCFS Scheduling



3

Suponha que os processos cheguem na ordem:

$$P_2$$
, P_3 , P_1

• O gráfico para o escalonamento é:



- Tempo de espera para $P_1 = 6$; $P_2 = 0$. $P_3 = 3$
- Tempo de espera médio : (6 + 0 + 3)/3 = 3
- Muito melhor do que o caso anterior
- Efeito comboio processo curto antes de um processo
 - O Considere um processo vinculado à CPU e muitos processos vinculados a E/S

11

Escalonamento - Shortest-Job-First (SJF)



- Associe a cada processo a duração do seu próximo burst de CPU
 - O Use esses "tempos" para escalonar o processo com o menor tempo
- SJF é ideal fornece tempo de espera médio mínimo para um determinado conjunto de processos
 - O A dificuldade é saber o "tempo" da próxima solicitação de CPU
 - O Poderia perguntar ao usuário

Escalonamento - Shortest-Job-First (SJF)



- Versão preemptiva chamada de shortest-remaining-timefirst
- Como determinamos o tempo do próximo burst de CPU?
 - O Poderia perguntar ao usuário
 - O Estimar: como?

13 14

Example of SJF

15



Processo	Tempo de Burst
P_1	6
P_2	8
P_3	7
P.	3

• Gráfico de escalonamento SJF

P ₄	P ₁	P_3	P_2
1 3		1	6 2

• Tempo de espera médio = (3 + 16 + 9 + 0) / 4 = 7

Determinando o "tempo" do próximo burst de CPU



- Só pode estimar o comprimento deve ser semelhante ao anterior
 - O Em seguida, escolha o processo com o próximo burst de CPU previsto mais curto
- Pode ser feito usando o comprimento de intermitências de CPU anteriores, usando a média exponencial
 - 1. $t_n = \text{actual length of } n^{th} \text{ CPU burst}$
 - 2. τ_{n+1} = predicted value for the next CPU burst
 - 3. α , $0 \le \alpha < 1$
 - 4. Define : $\tau_{n+1} = \alpha t_n + (1 \alpha)\tau_n$.
- Comumente, α definido como 1/2

16

Escalonamento - Round Robin (RR)



- Cada processo recebe uma pequena unidade de tempo de CPU (tempo quântico q), geralmente 10-100 milissegundos. Após esse tempo decorrido, o processo é antecipado e adicionado ao final da fila pronta
- Se houver n processos na fila pronta e o quantum de tempo for q, então cada processo obtém 1/n do tempo da CPU em pedaços de no máximo q unidades de tempo de uma só vez. Nenhum processo espera mais do que (n-1)q unidades de tempo.
- O temporizador interrompe cada quantum para agendar o próximo processo
 - \circ q grande \Rightarrow FIFO

20

 \circ q pequeno \Rightarrow q deve ser grande em relação ao chaveamento de contexto, caso contrário, a sobrecarga é muito alta

Exemplo de RR com Quantum de Tempo = 4



Processo Tempo de Burst 3 3 • O gráfico do RR é:




- Normalmente, maior prazo médio de resposta do que o SJF, mas melhor resposta
- q deve ser grande em comparação com o tempo de troca de contexto
 - \circ q geralmente de 10 milissegundos a 100 milissegundos,
 - O Chaveamento de contexto < 10 microssegundos

21


Tempo de Quantum e Tempo de Chaveamento de Contexto





O tempo de resposta varia com o tempo de





6

22 23

Escalonamento por prioridade



- Um número de prioridade (inteiro) é associado a cada processo
- A CPU é alocada para o processo com a prioridade mais alta (menor inteiro ≡ prioridade máxima, porém nem sempre)
 - O Preemptivo

24

- O Não preemptivo
- SJF é um escalonamento de prioridade em que a prioridade é o inverso do próximo tempo previsto de burst na CPU
- Problema = Starvation (ou Inaniação ou morrer de fome) processos de baixa prioridade podem nunca ser executados
- Solução ≡ Aging (Envelhecimento) à medida que o tempo avança, aumenta a prioridade do processo

Exemplo de Escalonamento por Prioridade



Processo Tempo de Burst Prioridade

P_1	10	3
P_2	1	1
P_3	2	4
P_4	1	5
P_5	5	2

• Gráfico de escalonamento por prioridade



• Tempo de espera médio = 8,2

25

Escalonamento por prioridade c/ Round-Robin



Processo Tempo de Burst Prioridade

P_1	4	3
P_2	5	2
P_3	8	2
P_2 P_3 P_4	7	1
P_5	3	3


- Execute o processo com a prioridade mais alta. Processos com a mesma prioridade são executados em round-robin
- Gráfico com quantum de tempo = 2

P ₄		P ₂	P ₃	P ₂	P ₃	P ₂	P ₃	P ₁	P ₅	P ₁	P ₅
0	7	9	11	13	3 15	16	20	22	24	. 2	6 27

Fila de vários níveis



- Com o escalonamento por prioridade, tenha filas separadas para cada prioridade
- Escalone o processo na fila de prioridade mais alta!



27

Fila de vários níveis • Priorização com base no tipo de processo highest priority real-time processes system processes interactive processes batch processes

28

Fila de vários níveis com realimentação



- Um processo pode se mover entre as várias filas.
- Escalonador das filas de vários níveis com realimentação definido pelos seguintes parâmetros:
 - O Número de filas
 - O Algoritmos de escalonamento para cada fila
 - O Método usado para determinar quando atualizar um processo
 - O Método usado para determinar quando rebaixar um processo
 - Método usado para determinar qual fila um processo entrará quando esse processo precisar de servico
- O envelhecimento pode ser implementado usando as filas de vários níveis com realimentação

29

Exemplo de filas de vários níveis com realimentação Três filas: Q₀ - RR com tempo quântico 8 milissegundos Q₁ - RR tempo quântico 16 milissegundos Q₂ - FCFS Escalonamento Um novo processo entra na fila Q₂ que é escalonado em RR Quando ganha CPU, o processo recebe 8 milissegundos Se não terminar em 8 milissegundos, o processo será movido para a fila Q₁ Em Q₁ o trabalho é novamente servido em RR e recebe 16 milissegundos adicionais Se ainda não for concluido, ele será antecipado e movido para a fila Q₂

Escalonamento de threads



- Distinção entre threads no nível do usuário e no nível do kernel
- Quando threads são suportadas, threads são agendadas, não processos
- Modelos muitos-para-um e muitos-para-muitos, a biblioteca de threads agenda threads de nível de usuário para execução em LWP
 - Conhecido como process-contention scope (PCS) uma vez que a competição de escalonamento está dentro do processo
 - Normalmente feito através de prioridade definida pelo programador
- O escalonamento da thread do kernel para a CPU disponível é system-contention scope (SCS) – competição entre todas as threads do sistema

30

31

Escalonamento na Pthread



- A API permite especificar PCS ou SCS durante a criação de threads
 - O PTHREAD_SCOPE_PROCESS escalona threads usando o escalonamento PCS
 - O PTHREAD_SCOPE_SYSTEM escalona threads usando o escalonamento SCS
- Pode ser limitado pelo sistema operacional Linux e macOS só permitem PTHREAD_SCOPE_SYSTEM

Pthread Scheduling API



```
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <stdio.h>
#define NUM_THREADS 5
int main(int argc, char *argv[]) {
    int i, scope;
    pthread_attr_t attr;
    /* get the default attributes */
    pthread_attr_init(kattr);
    /* first inquire on the current scope */
    if (pthread_attr_getscope(kattr, ascope) != 0)
        fprintf(stderr, "Unable to get scheduling scope\n");
    else {
        if (scope == PTHREAD_SCOPE_PROCESS)
             printf("PTHREAD_SCOPE_PROCESS");
        else if (scope == PTHREAD_SCOPE_SYSTEM)
             printf("PTHREAD_SCOPE_SYSTEM");
        else
             fprintf(stderr, "Illegal scope value.\n");
}
```

32

Pthread Scheduling API



33

```
/* set the scheduling algorithm to PCS or SCS */
pthread_attr_setscope(&attr, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM);
/* create the threads */
for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++)
    pthread_create(&tid[i],&attr,runner,NULL);
/* now join on each thread */
for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++)
    pthread_join(tid[i], NULL);
}
/* Each thread will begin control in this function */
void *runner(void *param)
{
    /* do some work ... */
    pthread_exit(0);
}</pre>
```

Escalonamento de vários processadores




- Escalonamento de CPU mais complexo quando várias CPUs estão disponíveis
- Multiprocesso pode ser qualquer uma das seguintes arquiteturas:
 - O Multicore CPUs
 - O Núcleos multithreaded
 - O Sistemas NUMA
 - O Multiprocessamento heterogêneo

34 35

Escalonamento de vários processadores



- O multiprocessamento simétrico (Symmetric multiprocessing -SMP) é onde cada processador é auto-escalonado
- Todos os threads podem estar em uma fila pronta comum (a)




36

Processadores Multicore



- Tendência recente de colocar vários núcleos de processador no mesmo chip físico
- Mais rápido e consome menos energia
- · Vários threads por núcleo também crescem
 - O Aproveita a parada de memória para progredir em outro thread enquanto a recuperação de memória acontece




37

Sistema Multicore e Multithread



- Cada núcleo tem > 1 threads de hardware
- Se um thread tiver uma parada de memória, mude para outro thread!




38

Sistema Multicore e Multithread



- Chip-multithreading (CMT) atribui a cada núcleo vários threads de hardware. (Intel refere-se a isso como hyperthreading - núcleo lógico)
- Em um sistema quad-core com 2 threads de hardware por núcleo, o sistema operacional vê 8 processadores lógicos



processor

CPU₇

39


Multithreaded Multicore System



 Dois níveis de escalonamento:

> O sistema operacional que decide qual thread de software executar em uma CPU lógica

 Como cada núcleo decide qual thread de hardware executar no núcleo físico



Escalonamento de vários processadores – balanceamento de carga



- Se SMP, precisa manter todas as CPUs carregadas para eficiência
 - Balanceamento de carga tenta manter a carga de trabalho distribuída uniformemente
 - Migração por push verificações periódicas de tarefas carregam em cada processador e, se encontradas, enviam a tarefa da CPU sobrecarregada para outras CPUs
 - Migração pull processadores ociosos puxam a tarefa de espera do processador ocupado

40

41

43

Agendamento de vários processadores – Afinidade do processador



- Quando um thread está sendo executado em um processador, o conteúdo do cache desse processador armazena os acessos à memória por esse thread.
- Referimo-nos a isso como um thread com afinidade com um processador (ou seja, "afinidade com o processador")
- O balanceamento de carga pode afetar a afinidade do processador, pois um thread pode ser movido de um processador para outro para equilibrar cargas, mas esse thread perde o conteúdo do que tinha no cache do processador do qual foi movido.
 - Afinidade soft o sistema operacional tenta manter um thread em execução no mesmo processador, mas sem garantias.
 - Afinidade hard permite que um processo especifique um conjunto de processadores em que ele pode ser executado.

Exemplos de sistemas operacionais



- Escalonamento Linux
- Escalonamento Windows

42

Escalonamento do Linux até a versão 2.5



- Antes da versão 2.5 do kernel, executava a variação do algoritmo de escalonamento padrão do UNIX
 Versão 2.5 movida para o tempo de escalonamento de ordem constante O(1)
- O Preventiva, baseada em prioridades com dois intervalos de prioridade: time-sharing e real-time
- O Intervalo em tempo real de 0 a 99 e normal de 100 a 140
- \circ Mapeie em prioridade global com valores numericamente mais baixos indicando prioridade mais alta
- O Maior prioridade fica maior q e tarefa executável desde que o tempo restante na fatia de tempo (ativa)
- O Se não houver tempo restante (expirado), não poderá ser executado até que todas as outras tarefas usem suas
- O Todas as tarefas executáveis controladas na estrutura de dados runqueue por CPU
 - Duas matrizes de prioridade (ativas, expiradas)
 - Tarefas indexadas por prioridade
 - Quando não estão mais ativos, os arrays são trocados
- O Funcionou bem, mas com tempos de resposta ruins para processos interativos

Escalonamento no Linux na Versão 2.6.23 +



- Completely Fair Scheduler (CFS)
- Classes de escalonamento
 - O Cada um tem prioridade específica
 - O Agendador escolhe a tarefa de prioridade mais alta na classe de agendamento mais alta
 - O Em vez de quantum baseado em loteamentos de tempo fixos, com base na proporção de tempo da
 - O Duas aulas de agendamento incluídas, outras podem ser adicionadas
 - Padrão
 - tempo real

44

45

Escalonamento no Linux na Versão 2.6.23 +



- Quantum calculado com base em nice value de -20 a +19
 - O Valor mais baixo é prioridade mais alta
 - O Calcula a latência de destino intervalo de tempo durante o qual a tarefa deve ser executada pelo menos uma vez
 - O A latência de destino pode aumentar se, digamos, o número de tarefas ativas aumentar
- O escalonador CFS mantém o tempo de execução virtual por tarefa na variável vruntime
 - O Associado ao fator de decaimento com base na prioridade da tarefa a prioridade mais baixa é a taxa de decaimento mais alta
- O A prioridade padrão normal produz tempo de execução virtual = tempo de execução real
- Para decidir a próxima tarefa a ser executada, o agendador seleciona a tarefa com o menor tempo de execução virtual

Linux Scheduling (Cont.)



- Real-time scheduling according to POSIX.1b
 - Real-time tasks have static priorities
- · Real-time plus normal map into global priority scheme
- Nice value of -20 maps to global priority 100
- Nice value of +19 maps to priority 139


	Real-Time		1	Normal
0		99	100	139
Higher				Lower
		Priority		

Linux Scheduling (Cont.)

49



- Linux supports load balancing, but is also NUMA-aware.
- Scheduling domain is a set of CPU cores that can be balanced against one another.
- Domains are organized by what they share (i.e., cache memory.) Goal is to keep threads from migrating between domains.



Windows Scheduling



- Windows uses priority-based preemptive scheduling
- Highest-priority thread runs next
- Dispatcher is scheduler
- Thread runs until (1) blocks, (2) uses time slice, (3) preempted by higher-priority thread
- Real-time threads can preempt non-real-time
- 32-level priority scheme
- Variable class is 1-15, real-time class is 16-31
- Priority 0 is memory-management thread
- · Queue for each priority
- If no run-able thread, runs idle thread

50

Windows Priority Classes



- Win32 API identifies several priority classes to which a process can belong
 - REALTIME_PRIORITY_CLASS, HIGH_PRIORITY_CLASS, ABOVE_NORMAL_PRIORITY_CLASS, NORMAL_PRIORITY_CLASS, BELOW_NORMAL_PRIORITY_CLASS, IDLE_PRIORITY_CLASS
 - O All are variable except REALTIME
- A thread within a given priority class has a relative priority
 - O TIME_CRITICAL, HIGHEST, ABOVE_NORMAL, NORMAL, BELOW_NORMAL, LOWEST, IDLE
- Priority class and relative priority combine to give numeric priority
- Base priority is NORMAL within the class
- If quantum expires, priority lowered, but never below base

Windows Priority Classes (Cont.)



- If wait occurs, priority boosted depending on what was waited for
- Foreground window given 3x priority boost
- Windows 7 added user-mode scheduling (UMS)
 - O Applications create and manage threads independent of kernel
 - O For large number of threads, much more efficient
 - UMS schedulers come from programming language libraries like
 Concurrent Runtime (ConcRT) framework

(++

51

Windows Priorities



	real- time	high	above normal	normal	below normal	idle priority
time-critical	31	15	15	15	15	15
highest	26	15	12	10	8	6
above normal	25	14	11	9	7	5
normal	24	13	10	8	6	4
below normal	23	12	9	7	5	3
lowest	22	11	8	6	4	2
idle	16	1	1	1	1	1

UNIVALI
Universidade do Vale do Italjaí
Escola Politécnica

End