

Universidade do Vale do Itajaí Escola Politécnica

Sistema de Arquivos FAT

Sobre o FAT



- Muitos usuários de Windows já ouviram falar em partições FAT ou FAT32 sem saber ao certo o que isso significa
- Essas são siglas de sistemas de arquivos para o Windows
- Para este mesmo sistema operacional, há também o sistema de arquivos NTFS

Sobre o FAT



- Todas as aplicações precisam armazenar e recuperar informações
 - O espaço de endereçamento virtual pode ser pequeno demais para aplicações
- Além disso, as informações mantidas na memória são perdidas com o término do processo e múltiplos processos não acessam a mesma informação ao mesmo tempo

Sobre o FAT



- A solução para armazenar a informação em discos é criar arquivos
 - A informação deve ser persistente, ou seja, um arquivo desaparecerá quando for removida explicitamente
- O sistema de arquivos (parte do SO) é responsável pelo modo como são estruturados, nomeados, acessados, usados, protegidos e implementados

O que é um sistema de arquivos?



- Não é possível gravar dados num HD ou num Pen drive sem um sistema de arquivos, que é, basicamente, uma estrutura que indica como os arquivos devem ser gravados e guardados em mídias
- Através do sistema de arquivos, é que se determina o espaço utilizado no disco, além de ser o método que permite gerenciar como partes de um arquivo podem ficar "espalhadas" no dispositivo de armazenamento

O que é um sistema de arquivos?



- Um sistema de arquivos é uma estrutura global na qual os arquivos são nomeados, armazenados e organizados
- Memória de massa: Nome genérico para qualquer dispositivo capaz de armazenar dados para uso posterior
 - Ex: disquete, discos rígidos, cd-rom, SSD
- Os dados são armazenados em forma de arquivos e a maneira com que os arquivos são armazenados e manipulados dentro de um sistema de memória de massa varia de acordo com o Sistema Operacional

Um outro detalhe importante



- É o sistema de arquivos que determina como arquivos podem ser gravados, copiados, alterados, nomeados e até apagados
 - Toda e qualquer manipulação de dados numa mídia necessita de um sistema de arquivos para que essas ações sejam possíveis
- Se não houver estrutura de armazenamento e manipulação é impossível gravar dados

Um outro detalhe importante



- As regras exatas para nomear um arquivo variam de sistema para sistema. Muitos sistemas permitem nomes com até 255 caracteres permitindo dígitos e caracteres especiais
- A extensão do arquivo é separada do nome através de um "." (ponto)

O que é FAT?



- FAT é a sigla para File Allocation Table (ou tabela de alocação de arquivos)
- Trata-se de um sistema que funciona através de uma espécie de tabela que contém indicações para onde estão as informações de cada arquivo
- Quando um arquivo é salvo em um pen drive por exemplo, o FAT divide a área do disco em pequenos blocos.
 - O Assim, um arquivo pode e ocupa vários blocos, mas eles não precisam estar numa sequência
- Os blocos de determinados arquivos podem estar em várias posições diferentes
 - O Daí a necessidade de uma tabela para indicar cada bloco

Surgimento



- O primeiro FAT surgiu em 1977 para funcionar com a primeira versão do DOS
- Trata-se de um sistema que funciona através de uma espécie de tabela que contém indicações para onde estão as informações de cada arquivo

Surgimento



- Com o surgimento de dispositivos de armazenamento com mais capacidade e mais sofisticados, o sistema FAT foi ganhando alterações (identificadas pelos nomes FAT12 e FAT16)
- Isso foi necessário porque o FAT era limitado a determinada capacidade de armazenamento
 - Ex: ele só operava com tamanho máximo de 2 GB
- Assim, num disco de 5 GB, seria necessário dividi-lo em 3 partições
- Fora o fato de que o FAT apresentava problemas com informações acima de 512 MB

Surgimento



 Diante de tantos problemas, em 1996, a Microsoft lançou um novo FAT: o FAT32, que é compatível com os Windows 95/98/Me/2000 e XP (apesar destes dois últimos terem um sistema de arquivos mais avançado, o NTFS)

Resumo



- Mapa de utilização do disco
- Julho 1987 (MS-DOS 4.0)
- Graças à ela o sistema operacional é capaz de saber onde exatamente no disco um determinado arquivo está armazenado
- FAT16 = 2¹⁶ = 65.536 posições x 512 bytes = 33.554.432 bytes
 = 32 MB
- Limite de 512 arquivos e ou pastas no diretório
- Tamanho máximo arquivo 2 GB

Funcionamento do sistema FAT



- Ao trabalharmos com HDs é necessário prepará-los, fazendo uma formatação física
- Este processo, divide os discos em trilhas (uma espécie de caminho circular) e setores (subdivisões de cada trilha, com geralmente 512 bytes)
- Um conjunto de trilhas recebe o nome de cilindro
- A formatação física já vem de fábrica e pode ser alterada se o usuário quiser dividir o disco em partições
- Depois deve-se fazer uma formatação lógica, que nada mais é do que "instalar" o sistema de arquivos no dispositivo de armazenamento

Funcionamento do sistema FAT



- O sistema de arquivos FAT não trabalha diretamente com cada setor, mas sim com um grupo de setores. Esse grupo é chamado de cluster (ou unidade de alocação)
- Se por exemplo, um disco com setor de 512 bytes, tiver 5 KB de tamanho, ele terá 10 setores e 5 clusters, se cada cluster ocupar dois setores
- Sendo assim, quando o FAT precisar acessar um determinado setor, primeiro ele descobre em qual cluster ele se encontra

Relembrando



- O FAT não trabalha com setores, mas sim com unidades de alocação chamadas clusters, que são conjuntos de setores
- O tamanho do cluster é definido automaticamente pelo Sistema
 Operacional quando o disco é formatado
- Tamanho do Cluster Múltiplos de 2

Tamanho de cluster



- O sistema FAT exige que cada cluster do disco seja usado somente para um único arquivo, ou seja, num mesmo cluster, não pode haver informações sobre mais de um arquivo
- Isso pode até parecer óbvio, mas gera um problema: desperdício
- Para mostrar isso, vamos supor que desejamos guardar num disquete um arquivo de 5 KB
- Imaginemos que este disquete tenha 8 KB de espaço e dois clusters de 4 KB
- Um cluster ocuparia 4 KB do arquivo, enquanto o outro cluster ocuparia apenas
 1 KB

Tamanho de cluster



- Como o cluster só pode trabalhar com um arquivo, haveria desperdício de 3 KB
- Vamos imaginar agora que em vez de termos clusters com 4 KB, teremos clusters com 2 KB
 - Assim, 3 cluster seriam usados, sendo que um ainda apresentaria desperdício de 1 KB
 - No entanto, sobrou um cluster com 2 KB, que pode ser usado por outro arquivo
- Percebe-se com isso que o tamanho do cluster deve ser o máximo que o FAT consegue manipular
 - A principal diferença entre FAT e FAT32, é que este último consegue trabalhar com um número maior de clusters

Diferenças entre FAT e FAT32



- O sistema FAT (ou FAT16) consegue trabalhar com 65536 clusters
- Esse número é obtido elevando o número 2 a 16 (daí a terminologia FAT16)
- Mas, na verdade, o sistema FAT16 usa apenas 65525 clusters por disco (ou partição)
- É importante frisar que o tamanho do cluster deve obedecer também uma potência de 2: 2 KB, 4 KB, 8 KB, 16 KB e 32 KB, ou seja, não é possível ter cluster de 5 KB, 7 KB, etc
- O tamanho dos clusters no sistema FAT também é uma potência de 2.
 - O limite máximo de tamanho para uma partição em FAT16 é de 2 GB (correspondente a 2 elevado a 16)

Estrutura Básica FAT16



| FAT16 File System Structure Region | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Reserved Region (incl. Boot Sector) | | | |
| File Allocation Table (FAT) | | | |
| Root Directory | | | |
| Data Region | | | |

- O primeiro setor (setor de boot) contém informações que são utilizadas para calcular o tamanho e a localização das outras regiões
- Também contém código para a carga do sistema operacional instalado no volume
- A região de dados é dividida em blocos lógicos denominados clusters. Cada um destes clusters é mapeado na região da FAT
- As informações de mapeamento podem ser uma referência a outro cluster ou uma indicação de final de arquivo
- O diretório raiz contém nomes de arquivos, datas, flags de atributos e o primeiro cluster associado

Setor de boot – FAT16



| D1 | 011 | 0' | | |
|----------------------|--------|-----------|---|--|
| Part | Offset | Size | Description | |
| Code | 0000h | 3 bytes | Code to jump to the bootstrap code. | |
| OS Name | 0003h | 8 bytes | Oem ID - Name of the formatting OS | |
| | 000Bh | 2 bytes | Bytes per Sector | |
| | 000Dh | 1 bytes | Sectors per Cluster - Usual there is 512 bytes per sector. | |
| | 000Eh | 2 bytes | Reserved sectors from the start of the volume. | |
| | 0010h | 1 bytes | Number of FAT copies - Usual 2 copies are used to prevent data loss. | |
| | 0011h | 2 bytes | Number of possible root entries - 512 entries are recommended. | |
| BIOS Para- | 0013h | 2 bytes | Small number of sectors - Used when volume size is less than 32 Mb. | |
| meter Block | 0015h | 1 bytes | Media Descriptor | |
| | 0016h | 2 bytes | Sectors per FAT | |
| | 0018h | 2 bytes | Sectors per Track | |
| | 001Ah | 2 bytes | Number of Heads | |
| | 001Ch | 4 bytes | Hidden Sectors | |
| | 0020h | 4 bytes | Large number of sectors - Used when volume size is greater than 32 Mb. | |
| 0024h | | 1 bytes | Drive Number - Used by some bootstrap code, fx. MS-DOS. | |
| | 0025h | 1 bytes | Reserved - Is used by Windows NT to decide if it shall check disk integrity. | |
| Ext. BIOS | 0026h | 1 bytes | Extended Boot Signature - Indicates that the next three fields are available. | |
| Para- meter Block | 0027h | 4 bytes | Volume Serial Number | |
| | 002Bh | 11 bytes | Volume Label - Should be the same as in the root directory. | |
| | 0036h | 8 bytes | File System Type - The string should be 'FAT16' | |
| Code | 003Eh | 448 bytes | Bootstrap code - May schrink in the future. | |
| Sig. | 01FEh | 2 | Boot sector signature - This is the AA55h signature. | |

FAT – FAT16



Valid FAT16 values

| Value | Description |
|---------------|------------------------------------|
| 0000h | Free cluster |
| 0001h - 0002h | Not allowed |
| 0003h - FFEFh | Number of the next cluster |
| FFF7h | One or more bad sectors in cluster |
| FFF8h - FFFFh | End-of-file |

Estrutura de entrada no diretório – FAT16



| Offset | Size | Description |
|--------|---------|---|
| 00h | 8 bytes | Filename |
| 08h | 3 bytes | Filename Extension |
| 0Bh | 1 bytes | Attribute Byte |
| 0Ch | 1 bytes | Reserved for Windows NT |
| 0Dh | 1 bytes | Creation - Millisecond stamp (actual 100th of a second) |
| 0Eh | 2 bytes | Creation Time |
| 10h | 2 bytes | Creation Date |
| 12h | 2 bytes | Last Access Date |
| 14h | 2 bytes | Reserved for FAT32 |
| 16h | 2 bytes | Last Write Time |
| 18h | 2 bytes | Last Write Date |
| 1Ah | 2 bytes | Starting cluster |
| 1Ch | 4 bytes | File size in bytes |

Estrutura básica FAT32 comparado ao FAT16





FAT File System Structure



FAT32 File System Structure



Estrutura de entrada no diretório – FAT32



Structure of Directory Entries

| Offset | Size | Description | |
|-------------|---------|--|--|
| 00h | 8 bytes | Filename | |
| 08h | 3 bytes | Filename extension | |
| 0Bh | 1 bytes | Flag byte | |
| 0Ch | 8 bytes | Unused in FAT32 - But should be left as it was previously read | |
| 14h | 2 bytes | Starting cluster (High word) | |
| 1 6h | 2 bytes | Time | |
| 18h | 2 bytes | Date | |
| 1Ah | 2 bytes | Starting cluster (Low word) | |
| 1Ch | 4 bytes | File size in bytes | |
| | | | |

FAT – FAT32



Valid FAT Values

| Value | Description |
|-----------------------|------------------------------------|
| 0000000h | Free cluster |
| 000000001h - FFFFFF5h | Number of the next cluster |
| FFFFFFF6h - FFFFFF7h | One or more bad sectors in cluster |
| FFFFFFFh | End-of-file |

Setor de boot – FAT32



Structure of the FAT32 Boot sector

| Part | Offset | Size | Description | |
|------------------|--------|-----------|---|--|
| Code | 0000h | 3 bytes | JMP 0x80h | |
| OS Name | 0003h | 8 bytes | Oem ID - Name of the formatting OS | |
| | 000Bh | 2 bytes | Bytes per Sector on the physical medium - Normally 512 bytes | |
| | 000Dh | 1 bytes | Sectors per Cluster - 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 or 128 sectors | |
| | 000Eh | 2 bytes | Reserved sectors in front of the FAT(s) incl. the Boot sector | |
| | 0010h | 1 bytes | Number of FAT copies - Normaly 2 | |
| | 0011h | 4 bytes | Not used in FAT32 | |
| | 0015h | 1 bytes | Media Descriptor - The same as in FAT16, but FAT32 is only allowed on harddrives, so the value is F8h | |
| | 0016h | 2 bytes | Not used in FAT32 | |
| | 0018h | 2 bytes | Sectors per Track - The disc geometry used when formatting the partition. | |
| BIOS Para- meter | 001Ah | 2 bytes | Heads - The disc geometry used when formatting the partition. | |
| Block | 001Ch | 4 bytes | The number of sectors on the disk from the start of the partition to the beginning of the first FAT. | |
| | 0020h | 4 bytes | Number of sectors in the partition | |
| | 0024h | 4 bytes | Sectors per FAT | |
| | 0028h | 2 bytes | FAT handling flags | |
| | 002Ah | 2 bytes | FAT32 Drive Version (High byte = Major version, Low byte = Minor version) | |
| | 002Ch | 4 bytes | Cluster number for the start of the Root Directory Table | |
| | 0030h | 2 bytes | Sector number from the start of the partition, for the File System Information Sector | |
| | 0032h | 2 bytes | Sector number from the start of the partition, for the Backup Boot Sector | |
| | 0034h | 12 bytes | Reserved | |
| | 0040h | 1 bytes | Logical Drive Number - Normaly 00h for floppies and 80h for hard drives. | |
| | 0041h | 1 bytes | Current Head | |
| Ext. BIOS Para- | 0042h | 1 bytes | Signature | |
| meter Block | 0043h | 4 bytes | ID - Random generated serial number | |
| | 0047h | 11 bytes | Volume Label - The same as stored in a special file in the root directory. | |
| | 0052h | 8 bytes | System ID - This is the string 'FAT32 ' | |
| Code | 005Ah | 420 bytes | Free - Used for executable code - May shrink in the future. | |
| Sig. | 01FEh | 2 | Executable sector signature (AA55h when read into a register) | |

Quanto maior o tamanho do cluster, mais o desperdício de espaço



Quanto mais clusters existir, mais demorado será o uso do sistema de arquivos

| Tamanho do cluster | Capacidade máxima de armazenamento |
|--------------------|------------------------------------|
| 2 kb | 128 mb |
| 4 kb | 256 mb |
| 8 kb | 512 mb |
| 16 kb | 1 gb |
| 32 kb | 2 gb |
| 64 kb | 4 gb |

| MS-DOS/95/98/ME | NT/2000/XP |
|-----------------|------------|
| Até 2GB | Até 4GB |

Tamanho padrão de clusters de FAT para volumes do sistema de arquivos do Windows Server 2003



| Tamanho do volume | Tamanho do cluster de FAT16 | Tamanho do cluster de FAT32 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 7 MB-16 MB | 2 KB | Não compatível |
| 17 MB-32 MB | 512 bytes | Não compatível |
| 33 MB-64 MB | 1 KB | 512 bytes |
| 65 MB-128 MB | 2 KB | 1 KB |
| 129 MB-256 MB | 4 KB | 2 KB |
| 257 MB-512 MB | 8 KB | 4 KB |
| 513 MB-1,024 MB | 16 KB | 4 KB |
| 1,025 MB-2 GB | 32 KB | 4 KB |
| 2 GB-4 GB | 64 KB | 4 KB |
| 4 GB-8 GB | Não Compatível | 4 KB |
| 8 GB-16 GB | Não Compatível | 8 KB |
| 16 GB-32 GB | Não Compatível | 16 KB |
| 32 GB-2 TB | Não compatível | Não compatível |



- Apesar de que é possível determinar o tamanho do cluster do FAT32 também por programas de terceiros, com o Partition Magic (não é possível ter clusters de diferentes tamanhos)
- O tamanho máximo da partição em FAT32 é de 2 TB

Introdução ao FAT32



- O FAT32 (File Allocation Table ou Tabela de Alocação de Arquivos) é um sistema de arquivos que organiza e gerencia o acesso a arquivos em HDs e outras mídias
- Criado em 1997 pela Microsoft para substituir o FAT16 usado pelo MS-DOS e com uma série de limitações
- O FAT32 foi implementado nos sistemas Windows 95, Windows 98 e Millennium e ainda possui compatibilidade com os sistemas Windows 2000 e Windows XP, que utilizam um sistema de arquivos mais moderno, o NTFS, que foi continuado, sendo usado também nos sistemas Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 10 e Windows 11

Mas o que é? e o Funcionamento?



- A tabela de alocação de arquivos (FAT) é uma estrutura de dados que o Windows cria após a formatação física de uma unidade
- Esta tabela guarda informações sobre a localização de cada arquivo dentro da unidade física para que elas possam ser salvas, recuperadas, alteradas ou deletadas posteriormente
- Elas são armazenadas em blocos dispostos em diferentes posições do disco, justificando a necessidade de uma tabela que aponte para cada um destes blocos
- Em resumo, para todo o tipo de acesso a dados em uma mídia, é necessário um sistema de arquivos para realizar tais ações
 - Sem uma estrutura de armazenamento de dados como o FAT32, nenhum procedimento de acesso a disco é possível

Mas o que é? e o Funcionamento?



- Uma explicação básica do que seria FAT
- Esses dígitos significam como o Windows armazena os arquivos no HD (Hard Disk), de que modo eles armazenam, no FAT16 o Windows adota 16 bits para endereçar os dados para o HD
- Então quantos bits usa o FAT 32?
- O FAT32 adota 28 bits.
 - Já acharam que seria 32 não é?
 - 4 bits são reservados para evoluções futuras

Mas o que é? e o Funcionamento?



- Sabe-se que quanto menor um cluster, menor o desperdício
- No entanto, isso aumenta a quantidade de clusters, e quanto mais clusters existir, mais demorado será o uso do sistema de arquivos
- Portanto, usar tamanho de clusters com 8 KB, pode ser uma boa ideia, já que esse valor consegue gerar um equilíbrio
- No entanto, deve-se considerar vários outros aspectos técnicos para se definir o tamanho do cluster
 - Isso deixa claro que esta operação é voltada a usuários experientes

Para definir o tamanho do cluster



- Pode-se usar programas de terceiros ou usar um recurso não documentado pela Microsoft do comando FORMAT
- Para deixar o tamanho do cluster com 8 KB, digite no DOS:

FORMAT C: /Z:16 nem sonhe em fazer isso ai no PC;

 O número 16 é usado porque 16 x 512 bytes = 8 KB. Se em vez de 16, fosse usado 32, o cluster teria 16 KB (32 x 512 bytes = 16 KB)

O que é VFAT



- VFAT é a sigla para (Virtual File Allocation Table)
 - Trata-se de um sistema introduzido no Windows 95.
- Ele possui as mesmas características do sistema FAT, mas pode suportar nome de arquivos longos
- O sistema de arquivos FAT só trabalha com nomes no estilo 8.3
 - 8 caracteres para o nome e 3 para a extensão, como "palavras.txt"
- Com o VFAT, é possível ter nomes de arquivos com até 256 caracteres mais 3 para a extensão
 - O sistema FAT32 herdou todas as características do VFAT

Vantagens FAT32



- Com o FAT32, o desperdício em disco foi sensivelmente reduzido
- O FAT16, seu antecessor, utilizava clusters de até 64 KB enquanto o FAT32 pode utilizar clusters de 4 KB.
- Se um arquivo ocupa 4 KB de espaço, tanto no FAT16 como no FAT32 a ocupação será de 1 cluster porém o FAT16 tem grande perda

Vantagens FAT32



- O FAT32 é mais confiável, pois ele consegue posicionar o diretório principal em qualquer lugar do disco
- Nos sistemas FAT antigos, havia uma limitação no número de entradas que podiam ser alocadas no diretório principal (512 arquivos e/ou pastas)
 - Não há essa limitação no FAT32
- Suporta arquivos de até 4 GB e o nome dos arquivos passou de 8 para 256 caracteres e superou o antigo limite de 3 caracteres para a extensão, embora este padrão ainda seja largamente utilizado

Desvantagens FAT32



- O FAT32 é cerca de 6% mais lento que o sistema FAT16
 - Como o tamanho do cluster é menor, existirão mais clusters no disco tornando um pouco mais demorado o armazenamento de dados
- Não é possível limitar o acesso de determinados arquivos a determinados usuários
- O FAT32 tem apenas as mesmas quatro permissões que existiam desde o MS-DOS (Somente Leitura, Sistema, Oculto e Arquivo)

Desvantagens FAT32



- Um outro problema da FAT32 é a "incompatibilidade" com sistemas antigos
- FAT32 não suporta arquivos com mais de 4 GB
- Você não pode criar uma partição FAT32 maior do que 32GB

Revisão FAT



- Um sistema de arquivos é a estrutura usada pelo computador para organizar dados em um disco rígido
 - Se você está instalando um novo disco rígido, é necessário particionar e formatar esse disco usando um sistema de arquivos antes de começar a armazenar dados ou programas
- No Windows, as três opções de sistemas de arquivos disponíveis são NTFS, FAT32 e o antigo e raramente usado FAT (também conhecido como FAT16)

Referências



- http://www.maverick-os.dk/FileSystemFormats/FAT16 FileSystem.html
- http://www.tavi.co.uk/phobos/fat.html
- https://www.cs.fsu.edu/~cop4610t/assignments/project3/spec/fatspec.pd
 f
- https://fromthegroundupmyway.blogspot.com/2020/10/it-is-time-to-look-into-fat.html
- https://en.wikibooks.org/wiki/Linux Basics/The structure of Linux
- https://simple.wikipedia.org/wiki/File_allocation_table
- https://en.wikipedia.org/wiki/Design of the FAT file system#:~:text=F
 AT32%20stores%20the%20root%20directory,the%20Data%20Region%
 20starts%20here.&text=This%20is%20where%20the%20actual,up%20
 most%20of%20the%20partition.