

BTS SIO	Bloc 2 – Administration des systèmes et des réseaux Conception des infrastructures réseaux	I. B T S
Installation de TrueNAS et Liaison Active Directory		
Prérequis	• TrueNAS CORE • Windows Server 2022 • Réseau fonctionnel entre les deux machines	

SIO – Bloc 2

Administration des systèmes et des réseaux : Stockage Centralisé

Installation de TrueNAS et Liaison Active Directory

Prérequis

-

Contexte

L'entreprise **MicroTech** souhaite séparer les services de calcul (Windows Server) des services de stockage.

Actuellement, les fichiers sont stockés directement sur le serveur AD, ce qui sature l'espace disque et ralentit les services.

L'objectif est de mettre en place un serveur **TrueNAS** pour créer un partage réseau (SMB).

Ce partage doit être sécurisé : seuls les utilisateurs créés dans l'Active Directory de Windows Server pourront y accéder, en respectant la méthode **U-GG-DL-P**.

1. Configuration Réseau du TrueNAS

Pour que TrueNAS puisse communiquer avec le domaine, sa configuration IP doit être cohérente avec le serveur Windows.

- **Adresse IPv4** : 192.168.1.10
 - **Masque** : 255.255.255.0
 - **Passerelle** : 192.168.1.254
 - **DNS** : 192.168.1.1
-

2. Jointure au Domaine Active Directory

Cette étape permet à TrueNAS de "voir" vos utilisateurs (Jacqueline, Georges, etc.).

1. Allez dans l'interface Web de TrueNAS.
 2. Menu **Directory Services > Active Directory**.
 3. Remplissez les champs suivants :
 - **Domain Name** : microtech.lan
 - **Domain Account Name** : Administrateur
 - **Domain Account Password** : vP@sswordsio
 4. Cochez **Enable** et cliquez sur **Save**.
 5. **Vérification** :
Si le statut passe au vert, TrueNAS a récupéré la liste des utilisateurs de Windows.
-

3. Création du Stockage (Pool et Dataset)

Avant de partager, il faut préparer l'espace disque.

1. **Storage > Pools > Add** :
Créez un pool nommé DATA_STORAGE.
 2. Une fois créé, cliquez sur les trois points (:) à côté du pool et faites **Add Dataset**.
 3. Nommez-le Partage_Services.
 4. **Important** :
Dans "Share Type", choisissez **SMB**.
-

4. Configuration du Partage SMB (Liaison Windows)

1. Allez dans **Sharing > Windows Shares (SMB)**.
 2. Cliquez sur **Add**.
 3. Sélectionnez le chemin de votre dataset :
/mnt/DATA_STORAGE/Partage_Services
 4. Activez le service SMB si le système vous le demande.
-

5. Gestion des Droits (Méthode U-GG-DL-P)

C'est ici que l'on fait le lien avec votre TP Windows.

On ne donne pas les droits à "Jean Darveau", mais au groupe local de domaine.

1. Sur **TrueNAS**, allez dans **Storage > Pools**.
2. Sur votre Dataset, cliquez sur : > **Edit Permissions**.
3. Cliquez sur **Use ACL Manager**.
4. Ajoutez une entrée ACL :
 - **Who** : Group
 - **Group** : Recherchez votre groupe local de domaine créé sur Windows
 - **Permissions** : Modify ou Full Control
5. Enregistrez.

