

MySignal EA — เงื่อนไขการเทรด

ไฟล์ `MySignal_EA.mq4` · MetaTrader 4 · Buy อย่างเดียว (ค่าเริ่มต้น) · เสี่ยง 1% ต่อไม้ · Magic 13341
เอกสารนี้ยกมาจากโค้ดจริงทุกบรรทัด ไม่ได้สรุปย่อ

1. หลักการของ EA ตัวนี้

ใช้กฎ My Signal ชุดเดียวกับอินดิเคเตอร์ `MySignal` คือ รีบบิ้น BBE + DE ถือที่ละไม้ต่อกราฟ เข้าเมื่อเจอแท่งสัญญาณซื้อ ออกเมื่อเจอแท่งสัญญาณขายหรือชน SL — ไม่มีการเฉลี่ย ไม่มีกริด ไม่มีมาร์ดิงเกิล

EA คำนวณทุกอย่างเองในตัว ไม่ได้อ่านค่าจากอินดิเคเตอร์ ลากใส่กราฟเปล่าก็รันได้ แต่ต้องตั้งค่าอินพุตให้ตรงกันสองฝั่ง ไม่งั้นสัญญาณจะไม่ตรงกับที่เห็นบนกราฟ

2. การคำนวณสัญญาณ

รีบบิ้น BBE

```
เส้นเร็ว = EMA( EMA(close, 13), 13 )      ← EMA ช้อนสองชั้น ไม่ใช่ EMA ธรรมดา
เส้นช้า  = EMA( EMA(close, 34), 34 )
เขียว (bull) = เส้นเร็ว >= เส้นช้า
```

DE — เงินไหลเข้า/ออก

```
VWMA(n) = Σ(close × volume) ÷ Σ(volume)    ย้อนหลัง n แท่ง
DE = EMA( VWMA(13) - VWMA(55), 5 )
วอลุ่มรวมเป็น 0 (ตลาดปิดยาว) → ถอยไปใช้ค่าเฉลี่ยราคาธรรมดา
```

เลขนับ Pattern 49

```
ราคาปิด > ราคาเปิดของ 4 แท่งก่อน → นับ +1 · ไม่ใช่ → ล้างเป็น 0 · ครบ 9 เริ่มใหม่
```

รหัสสัญญาณของแต่ละแท่ง — ไล่ทับกัน 5 ชั้น บรรทัดล่างทับบรรทัดบน

```
ชั้น 1   bull → HOLD (ถือของ)           ไม่ bull → CASH (ถือเงินสด)
ชั้น 2   bull และ DE ดัดขึ้นเหนือ 0      → BUY
ชั้น 3   bull และ DE ดัดลงใต้ 0         → SELL
ชั้น 4   แท่งก่อนไม่ bull → แท่งนี้ bull → BUY      ← ทับชั้น 2-3
ชั้น 5   แท่งก่อน bull → แท่งนี้ไม่ bull → SELL     ← ทับทุกชั้น

"ดัดขึ้นเหนือ 0" = DE[แท่งนี้] > 0 และ DE[แท่งก่อน] <= 0
"ดัดลงใต้ 0"   = DE[แท่งนี้] < 0 และ DE[แท่งก่อน] >= 0
```

เฉพาะแท่ง BUY กับ SELL เท่านั้นที่ทำให้ EA ลงมือ แท่ง HOLD/CASH คือไม่ทำอะไร

ขอบเขตการคำนวณ

ย้อนหลัง `CalcBars + BbeSlow×4 + DeSlow + 10 =`

601 แท่ง

ทำครั้งเดียวต่อแท่ง ถ้ากราฟมีแท่งไม่ถึง 221 แท่ง EA จะไม่เทรดเลย และเขียนเตือนใน Experts log ครั้งเดียว

3. ลำดับการทำงานทุก tick

1. ดูแนวโน้มที่ถืออยู่ – break-even / trailing
(ปิดทั้งคู่เป็นค่าเริ่มต้น → ข้ามทันที)
2. ศุกร์ และ ชั่วโมง $\geq$ FridayCloseHour → ปิดไม้ทั้งหมด จบรอบ
(FridayCloseAll = false เป็นค่าเริ่มต้น)
3. ถ้ายังเป็นแท่งเดิม → จบรอบ ← ดัดลีนใน จดครั้งเดียวต่อแท่ง
4. คำนวณรีบิ้น / DE / เลขนับ / รหัสสัญญาณ
5. อ่านสัญญาณจากแท่งที่ปิดแล้ว (shift 1)
6. หาไม้ของตัวเอง (Symbol + Magic 13341)
7. มีไม้อยู่ → ไปหัวข้อ 4
8. ไม่มีไม้ → ไปหัวข้อ 5

4. ถ้ากำลังถือไม้อยู่

4.1 สัญญาณสวนทาง — เปิดใช้อยู่

ถือ BUY แล้วแท่งนั้นเป็น SELL → ปิดทั้งไม้ แล้วไปพิจารณาเปิดไม้ใหม่ต่อ
ถือ SELL แล้วแท่งนั้นเป็น BUY → ปิดทั้งไม้ แล้วไปพิจารณาเปิดไม้ใหม่ต่อ

4.2 สถานะ "ลดไม้" — ปิดไว้ (ReduceOnFade)

เข้าได้เฉพาะไม้ BUY และรีบขึ้นยังเขียวอยู่ ต้องเข้าข้อใดข้อหนึ่ง

- DE ถอย : $DE > 0$ และ $DE[1] < DE[2] < DE[3] < DE[4]$ ← ลดลงต่อเนื่อง 3 แท่ง
- นับครบ : เลขนับขึ้น ≥ 9
- รีบขึ้นบิบ : $|เร็ว-ช้า|$ ตอนนี้ $< |เร็ว-ช้า|$ เมื่อ 5 แท่งก่อน $\times 0.85$

ปิดครึ่งไม้ (ปัดลงตาม lotStep) ครั้งเดียวต่อออเดอร์ — จำกัดด้วยเวลาเปิดของไม้ ไม่ใช่เลขตัว เพราะ MT4 ออกตัวใหม่ให้ส่วนที่เหลือหลังปิดบางส่วน · ถ้าครึ่งหนึ่งต่ำกว่า minLot จะไม่ทำอะไร

4.3 นอกนั้น

จบรอบ ไม่เปิดไม้ซ้อน · ระหว่างนี้ถ้าชน SL/TP โบรกปิดเอง EA ไม่เกี่ยว

5. ถ้าไม่มีไม้ — 5 ด้านก่อนเข้า

ด้าน 1 — มีสัญญาณ

รหัสแท่งต้องเป็น BUY หรือ SELL (HOLD / CASH → จบ)
เป็น SELL แต่ AllowShort = false → จบ ← ค่าเริ่มต้น ซื่ออย่างเดียว

ด้าน 2 — ตัวกรองเฉพาะ My Signal

อินพุต	เงื่อนไขที่บังคับ	ค่าเริ่มต้น
RequireDeAbove0	BUY ต้อง $DE > 0$ · SELL ต้อง $DE < 0$	false
SkipWhenCount9	BUY ต้องมีเลขนับขึ้น < 9	false
UseMcdFilter	MCD ผั่งกำไร (%) ต้อง $> MA10$ ของตัวเอง	false

UseMcdFilter อ่านจาก MySignal_MCD.ex4 ผ่าน iCustom — ถ้าอ่านค่าไม่ได้ (ยังไม่คอมไพล์) จะ ปลอยผ่าน ไม่บล็อก ตั้งใจให้ตัวกรองที่ฟังไม่หยุดการเทรดทั้งหมด

ด้าน 3 — ตัวกรองทั่วไป

อินพุต	เงื่อนไข	ค่าเริ่มต้น
UseTrendFilter	BUY: close > EMA(200) · SELL: close < EMA(200)	false / 200
UseAdxFilter	ADX(14) >= 22.0	false
UseRibbonGapFilter	เร็ว-ช้า >= 0.25 × ATR(14)	false / 0.25

ด้าน 4 — บริบท

สเปรด : (Ask - Bid) ÷ pip <= MaxSpreadPips (5.0) ← เปิดอยู่ เกินจะเขียน log แล้วข้าม
เวลา : UseTimeFilter = false → ไม่จำกัด
(ถ้าเปิด: ชั่วโมง 8-22 เวลาเซิร์ฟเวอร์ ตั้งคร่อมเที่ยงคืนได้)

ด้าน 5 — ตัวยืนยัน (ไม่บล็อก แต่กำหนดขนาดไม้)

BUY ยืนยันครบ = DE > 0 และ DE[แท่งนี้] >= DE[แท่งก่อน]
SELL ยืนยันครบ = DE < 0 และ DE[แท่งนี้] <= DE[แท่งก่อน]
(+ MCD ต้องขยาย ถ้าเปิด UseMcdFilter)

ครบ → เต็มไม้ = สถานะ "ซื้อเต็มไม้" บนกราฟ
ไม่ครบ → ครึ่งไม้ = สถานะ "ซื้อครึ่งไม้" (HalfLotUnconfirmed = true)

6. ขนาดไม้

```

ระยะ SL = ATR(14) × 2.0                                ← UseAtrStops = true
        หรือ 300 pip                                       ← ถ้า UseAtrStops = false

ล็อต      = (Balance × 1%) ÷ [ (ระยะ SL ÷ tickSize) × tickValue ]

ปิดลงตาม lotStep · เพดาน MaxLots (5.0) และ maxLot ของโบรก

ขึ้นขึ้นไม่ครบ → ทหารสอง (ปิดลง) ถ้าครึ่งยังไม่ต่ำกว่า minLot

เช็กมาร์จิ้นพอไหม → ไม่พอ = ไม่เข้าไม้

```

ตัวอย่างจริงกับ GOLD

พอร์ต \$1,000 · เสี่ยง 1% = \$10 · ATR(H1) ≈ 8.00 → ระยะ SL = 16.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ขาดทุนต่อ 1 lot ถ้าโดน SL = $(16.00 \div 0.01) \times \$1 = \$1,600$
 ล็อตที่ควรได้ = $10 \div 1,600 = 0.00625$ lot ← ต่ำกว่า minLot 0.01

พอร์ตเล็กเทรดทองจะเจอเคสนี้เกือบทุกไม้

EA จะใช้ 0.01 lot แล้วเขียนเตือนใน Experts log ว่าไม้นี้เสี่ยงเกิน 1% ที่ตั้งไว้ (ของจริงคือประมาณ \$16 = 1.6% ของพอร์ต)

— ยิ่งพอร์ตเล็ก ยิ่งเสี่ยงเกินที่ตั้งไว้มาก

EA จะใช้ 0.01 lot แล้วเขียนเตือนใน Experts log ว่าไม่นี่เสี่ยงเกิน 1% ที่ตั้งไว้ (ของจริงคือประมาณ \$16 = 1.6% ของพอร์ต)
 – ยิ่งพอร์ตเล็ก ยิ่งเสี่ยงเกินที่ตั้งไว้มาก

7. SL / TP ที่ส่งไปกับออเดอร์

BUY : $SL = \text{ราคาเข้า} - \text{ระยะ SL}$ $TP = \text{ราคาเข้า} + (ATR \times TpAtrMultiple)$
 SELL : $SL = \text{ราคาเข้า} + \text{ระยะ SL}$ $TP = \text{ราคาเข้า} - (ATR \times TpAtrMultiple)$

$TpAtrMultiple = 0$ (ค่าเริ่มต้น) → ไม่ตั้ง TP เลย ← ตั้งใจ ให้สัญญาณขายพาท่อเอง

ระยะที่แคบกว่า StopLevel ของโบรก จะถูกดันออกไปเท่า StopLevel อัตโนมัติ

ส่งไม่สำเร็จ ลองใหม่ 3 ครั้ง คิด SL/TP ใหม่ทุกครั้งจากราคาล่าสุด

เจอ error เงินไม่พอ / ปิดเทรด / stop ผิด / ล็อตผิด → เลิกทันที ไม่ลองซ้ำ

8. ระหว่างถือไม้ — ทำทุก tick (ค่าเริ่มต้นปิดทั้งคู่)

Break-even (UseBreakEven):

BUY : ถ้าไร (Bid - ราคาเข้า) >= ระยะเสี่ยงเดิม $\times$ 1.0 และ SL ยิ่งต่ำกว่าทุน
→ เลื่อน SL มาที่ราคาเข้าพอดี

Trailing (UseTrailing):

BUY : SL ใหม่ = Bid - ATR(14) $\times$ 2.0 เลื่อนขึ้นอย่างเดียว
SELL: SL ใหม่ = Ask + ATR(14) $\times$ 2.0 เลื่อนลงอย่างเดียว

ทั้งคู่ต้องเว้นระยะจากราคาปัจจุบันเกิน StopLevel ของโบรก ไม่จั้นไม่ส่งคำสั่ง
ไม่มีกรณีใดที่ SL จะถูกขยับให้กว้างขึ้น

9. ทางออกมีแค่ 4 ทาง

ทางออก	สถานะเริ่มต้น
แท่งสัญญาณสวนทาง → ปิดทั้งไม้	เปิดใช้อยู่
ชน SL	ตั้งทุกไม้ ไม่มีข้อยกเว้น
ชน TP	ปิดไว้ (TpAtrMultiple = 0)
ศูกร์ก่อนตลาดปิด → ปิดทั้งหมด	ปิดไว้
+ ปิดครึ่งไม้ตอน "ลดไม้"	ปิดไว้

10. สิ่งที่ EA นี้ไม่ทำ

- ไม่เฉลี่ยขาดทุน ไม่ทบไม้ ไม่มาร์ติงเกล ไม่กริด
- ไม่เปิดไม้ซ้อนในกราฟเดียวกัน (หนึ่งไม้ต่อ Symbol + Magic)
- ไม่มี pending order — ยิงราคาตลาดอย่างเดียว
- ไม่กรองข่าว ไม่รู้ว่ามี NFP หรือ FOMC
- ไม่ขยับ SL ให้กว้างขึ้นเด็ดขาด
- ไม่รู้จักไม้ที่เปิดด้วยมือ หรือไม้ของ EA ตัวอื่น (คนละ MagicNumber = คนละคน)

11. ค่าเริ่มต้นทั้งหมดในหน้าเดียว

กลุ่ม	ค่า
สัญญาณ	BBE 13/34 · DE 13/55/5 · CalcBars 400 · เข้าเมื่อแท่งปิด · ซื้ออย่างเดียว · สวนทางปิดไม้
กรอง My Signal	ปิดหมด ยกเว้น ครึ่งไม้เมื่อ DE ไม่ยืนยัน = เปิด
กรองทั่วไป	ปิดหมด
SL / TP	SL = ATR × 2 · ไม่ตั้ง TP · ไม่มี break-even ไม่มี trailing
ความเสี่ยง	1% ต่อไม้ · เพดาน 5 lot
บริบท	สเปรดไม่เกิน 5 pip · ไม่จำกัดเวลา · ไม่ปิดศูกร์
อื่น ๆ	Magic 13341 · slippage 3 pip · comment "MySignal"

ชุดค่านี้ตั้งใจให้เรียบที่สุด เป็น **เส้นฐาน** สำหรับวัดว่ากฎ My Signal ล้วน ๆ ทำเงินได้ไหม ก่อนจะไปเปิดตัวกรองใด ๆ · เปิดทีละตัวแล้ว backtest เทียบกัน จะเห็นว่าตัวไหนช่วยจริง

12. ลำดับที่ควรทำก่อนใช้เงินจริง

1. Backtest Ctrl+R > MySignal_EA > Every tick > อย่างน้อย 2-3 ปี
ดู Profit Factor · Max Drawdown · จำนวนไม้ต้องเกิน 100
2. เปิดตัวกรองที่ละตัว รันใหม่ จดผลเทียบกับเส้นฐาน
3. Optimization ใส่ค่า BbeFast / BbeSlow / SlAtrMultiple
เลือกชุดที่ค่ารอบ ๆ ก็ยังกำไร ไม่ใช่ชุดที่กำไรสูงโดดเดียว
4. เดโม อย่างน้อย 1 เดือน ดูว่าผลใกล้เคียง backtest ไหม
5. เงินจริง เริ่มที่ RiskPercent = 0.5 และรันสินค้าเดียวก่อน

ข้อควรระวังสูงสุด

ลากใส่กราฟบัญชีจริงเมื่อไหร่ EA เริ่มเทรดเงินจริงทันทีที่เจอสัญญาณ ไม่ถามก่อน ผลในอดีตไม่รับประกันอนาคต เอกสารและไฟล์ทั้งหมดเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

Mathold · โปรเจกต์ Stock chart · เอกสารสร้างจากซอร์ส `MySignal_EA.mq4` เวอร์ชัน 1.00