Respuestas al listado de mejoras durante el uso

Sistema de Producción y Stock NEXA · noviembre 2026

Respuestas a cada comentario del listado, revisadas contra cómo funciona hoy el sistema. Primero las dudas de Producción (sin cambios por ahora) y después el resto de los puntos.

1. Producción: cómo funciona hoy

La mayor parte de la confusión viene de un detalle: **hay dos formas de arrancar una producción y no hacen lo mismo.**

- **Desde Producción (Encargado):** «Iniciar producción» abre la producción y nada más. El turno lo abre después el operario con «Tomar el turno».
- **Desde Mi turno (operario):** el operario ve la tanda que el Encargado asignó a su máquina, pone los golpes y toca «Iniciar producción». Con ese mismo toque se abre la producción **y su turno**.

Respuestas a cada duda

1. **¿El Encargado inicia en el paso 1 y pone los golpes?** Puede hacerlo él desde Producción o el operario desde su pantalla. Quien inicia pone los golpes que marca la máquina; si la partida continúa, vienen precargados del cierre anterior.
2. **¿El retiro a pie de máquina (paso 2) lo hace el Encargado?** No necesariamente. Lo hace quien tiene el perfil Retiros de MP o Materia prima; el Encargado también puede, pero no es su tarea principal.
3. **¿En el paso 3 el operario carga en la tolva lo que hay a pie de máquina?** Sí, desde su pantalla, con un toque por cada carga de la receta.
4. **¿Por qué después de cargar todo sigue apareciendo para cargar?** Está pensado para cargar de a una vez a lo largo de la producción, porque una tanda lleva varias cargas. Una vez hecha la carga, la pantalla debería pasar a un estado de «produciendo» y no seguir ofreciendo cargar como lo principal.
5. **¿Por qué hay un turno y un relevo cargados si no había iniciado?** La producción #18 se inició desde la pantalla del operario, y eso abre el turno en el mismo momento. Ese «(1)» es el turno abierto del operario, no un relevo. Lo que confunde es la barra de pasos: pone «4. Turnos y relevos» después de retiro y carga, pero en la realidad el turno se abre en el paso 1.
6. **¿El botón de finalizar tendría que ser más notorio?** Hoy es igual a los demás. Corresponde destacarlo.
7. **¿Por qué al finalizar no aparecen las baldosas calculadas ni las descartadas?** El formulario indica que las piezas se calculan solas, pero no las muestra antes de confirmar, y el descarte se pide en kg y no en piezas. Debería mostrar «producidas X, descarte Y, entran a stock Z» antes de confirmar.
8. **Si el operario finaliza, el Encargado no puede verificar nada.** Es así: al finalizar, lo producido entra directo a stock y después sólo Supervisión o Gerencia pueden corregir. Hay que decidir si el operario cierra y el Encargado aprueba antes de que entre al stock, o si queda como está.

Propuesta para simplificar más adelante (sin cambios por ahora)

- Un solo camino para iniciar la producción.

- Barra de pasos en el orden real: inicio y turno → retiro → carga → produciendo → cierre.
- Después de cargar, mostrar «produciendo» y destacar «Finalizar producción».
- Que el cierre muestre las piezas calculadas antes de confirmar.
- Definir si el Encargado aprueba el cierre antes de que entre al stock.

2. Resto de los puntos

Punto	Estado hoy	Qué haría falta
Arranque con 2 bolsitas de 600 g + 1 de 750 g	**Ya se puede.** Se agrega el master dos veces: un renglón con «Bolsita 600 g × 2» y otro con «Bolsita 750 g × 1». Sólo se bloquea el mismo material con la misma presentación.	Mostrarlo en la próxima capacitación.
Materia prima pide a Compras	La necesidad ya se calcula sola en Compras.	Nuevo: botón «Enviar pedido a Compras» con cantidad y aviso a Compras.
Encargado con PIN y contraseña	El PIN era sólo para perfiles de planta.	Habilitar el PIN para el Encargado (cambio chico).
Material para limpiar en cambio de color o modelo	No existe.	Nuevo: registrar material y kg al cambiar de color o de modelo. Definir quién lo carga.
Conteo físico semanal	No hay pantalla de conteo; se usa el ajuste.	Nuevo: stock teórico a la fecha, conteo físico, diferencia y justificación, como el Excel actual.
Pedido en m² o en baldosas	Sólo en unidades.	Nuevo: hace falta saber cuántas baldosas entran por m² en cada producto.
N° de orden manual	El número se genera solo.	Cargarlo a mano para que coincida con el sistema de pedidos en la nube (cambio chico).
Pedido de 300 armado con 100 queda «Listo para despachar»	Está así a propósito: el estado refleja el despacho parcial, que sí está listo, y el detalle dice «Parcial». Pero confunde.	Mostrar «Listo para despachar (parcial)» o el estado que prefieran.
El código de barras no se borra en el ingreso de MP	**Es un error.**	Corregirlo (cambio chico).
Tablero de Gerencia	No existe.	Armar una primera versión para iterar.
Carga de materia prima	En pausa, a consultar.	—

Próximos pasos

- Se corrigen ya los cambios chicos: código de barras en el ingreso de MP, PIN para el Encargado y N° de orden manual.
- Los puntos nuevos necesitan confirmar cómo los quieren antes de desarrollarlos.