فصل پنجم

همزمانی: انحصار متقابل و همگام سازی

مباحث این فصل:

- اصول همزمانی
- انحصار متقابل: رویکردهای نرم افزاری
 - انحصار متقابل: حمايت سخت افزار
 - راهنماها
 - ناظرها
 - تبادل پيام
 - مساله خوانندگان و نویسندگان

موضوعات محوری در طراحی سیستم عامل

- چند برنامه ای: مدیریت فرایندهای متعدد در داخل یک کامپیوتر تک پردازنده ای.
- چند پردازشي: مديريت فرايندهاي متعدد در داخل يک کامپيوتر چند پردازنده اي.
- پردازش توزیعی: مدیریت فرایند فرایندهای متعدد در روی سیستم های کامپیوتری متعدد. برای هر سه زمینه فوق مسئله هم زمانی است.

همزماني

در سه زمینه متفاوت طراحی می گردد:

- **کاربردهای متعدد**: زمان پردازش کامپیوتر به طور پویا بین تعدادی کار یا کاربرد بتواند تقسیم گردد.
- **کاربرد ساخت یافته**: بعضی از کاربردها را می توان به صورت مجموعه ای از فرایندهای همزمان، به طور کارامد برنامه سازی کرد.
 - ساختار سیستم عامل: همین امتیاز ساختاردهی ،برای برنامه ساز سیستم نیز قابل اعمال است.

اصول همزماني

در یک سیستم تک پردازندهای و چند برنامهای، فرآیندها در طول زمان در بین یکدیگر اجرا می شوند تا اجرای هحزمان را نشان دهند.

در سیستم های چند پردازنده ای ،نه تنها ممکن است فرایند ها در بین یکدیگر اجرا شوند،بلکه می توانند واقعا به موازات هم و با همپوشانی اجرا گردند.

در این روش مشکلات زیر پیش می آید:

۱- اشتراک منابع سراسری پر مخاطره است.

۲ - مدیریت تخصیص بهینه منابع برای سیستم عامل است

۳- تعیین محل خطای برنامه سازی مشکل می شود.

همزمانی:

- همزمانی گروهی از موضوعات طراحی را در بر میگیرد:
 - ارتباط بين فرايندها
 - اشتراک منابع و رقابت برای آنها
 - همگام سازی فعالیتهای فرایند های متعدد
 - توزیع وقت پردازنده در بین فرایند ها

یک مثال ساده:

```
void echo()
{
  chin = getchar();
  chout = chin;
  putchar(chout);
}
```

یک مثال ساده: (سیستم چند پردازندهای)

```
Process P1

.
chin = getchar();
.
chout = chin;
putchar(chout);
.
putchar(chout);
.
.
```

نیاز اصلی برای حمایت از فرآیند های همزمان، توان اعمال انحصار متقابل است.

یعنی وقتی به یک فرآیند قدرت انجام عملی داده شد. بتوان تمام فرایندها دیگررا از این قدرت بازداشت.

ملاحظات سیستم عامل در همزمانی:

- سیستم عامل باید به تواند فرایندهای فعال مختلف را دنبال کند که این کار توسط بلوک های کنترل فرایند انجام می شود.
 - سیستم عامل باید منابع را به هر یک از فرایند ها تخصیص دهد و یا باز پس بگیرد از جمله:

(وقت پردازنده، حافظه، پرونده ها، دستگاههای ورودی و خروجی)

ملاحظات سیستم عامل در همزمانی:

• سیستم عامل باید داده ها و منایع فیزیکی هر فرایند را در مقابل دخالت نا خواسته فرایند دیگر محافظت کند.

• نتایج یک فرایند باید مستقل از سرعت پیشرفت اجرای فرایند های همزمان دیگر باشد.

محاوره فرایندها:

- بی اطلاعی فرایندها از یکدیگر: اینها فرایند های مستقل از یکدیگرند و خواستار همکاری با یکدیگر نیستند.
- اطلاع غیر مستقیم فرایند ها از یکدیگر: اینها فرایند هایی هستند که لزوما از شناسه یکدیگر آشنا نیستند، ولی در دسترسی به بعضی اشیاء مثل بافر ورودی خروجی با یکدیگر مشترکند.
- اطلاع مستقیم از یکدیگر: اینها فرایندهایی هستند که قادرند با استفاده از شناسه، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و برای کار مشترک بر روی بعضی فعالیت ها ساخته شده اند.

مسئله بالقوه کنترل	تاثیری که یک فرایند روی فرایند دیگری میگذارد	رايطه	ميزان اطلاع
 انحصار متقایل بن بست گرسنگی 	 استقلال نتایج یک فرایند از عملکرد فرایندهای دیگر امکان تاثیر در زمانگیری فرایند 	رقابت	یی اطلاعی فرایند ها از یکدیگر
 انحصار متقابل بن بست گرسنگی وابستگی داده ها 	 امکان وابستگی نتایج یک فرایند به اطلاعات بدست آمده از فرایند های دیگر امکان تاثیر در زمانگیری فرایند 	همکاری پوسیله اشتراک	اطلاع غیر مستقیم فرایند ها از یکدیگر
 بن بست گرسنگی 	 امکان وابستگی نتایج یک فرایند به اطلاعات بدست آمده از فرایند های دیگر امکان تاثیر در زمانگیری فرایند 	همکاری توسط ار تباط	اطلاع مستقیم از یکدیگر

رقابت میان فرایند ها برای منابع:

- در مورد فرایند های رقیب با سه مساله کنترلی برخورد خواهیم داشت:
 - انحصار متقابل(بخش بحراني)
 - در هر لحظه فقط یک برنامه اجازه دارد به بخش بحرانی خود وارد شود.
- به عنوان مثال در هر لحظه تنها یک فرایند اجازه دارد پیامی را به چاپگر بفرستد.
 - ۹ بن بست
- : هنگام اعمال انحصار متقابل، در صورتیکه یک فرایند کنترل منبعی را در اختیار بگیرد و در انتظار منبع دیگری برای اجرا یاشد ممکن است بن بست رخ دهد.
 - گرسنگی
- ممکن است یکی از فرایندهای مجموعه برای مدتی نامحدود از دسترسی به منابع مورد نیازش محروم بماند، چرا که سایر فرایند ها منابع را به طور انحصاری بین یکدیگر مبادله میکنند. به این حالت گرسنگی می گویند.

همكارى فرايند ها توسط اشتراك:

• فرایندهایی را پوشش می دهند که با یکدیگر محاوره می کنند، بدون اینکه صراحتا از یکدیگر مطلع باشند.

• مسئله کنترل انحصار متقابل ، بن بست ، گرسنگی باز وجود دارد و داده در دو حالت ممکن خواندن و نوشتن مورد دسترسی قرار می گیرند و تنها مورد نوشتن باید در انحصار متقابل قرار گیرد.

همكارى فرايند ها توسط ارتباط:

- هر فرایند محیط مجزای خود را دارد و فرایند های دیگر را در بر ندارد.
- محاوره بین فرایند ها غیر مستقیم است و فرایند ها صراحتا از محل یکدیگر اطلاع ندارند.
 - ارتباط را با نوعی پیام مشخص می کنند.
 - مسئله بن بست و گرسنگی و جود دارد.

ملزومات انحصار متقابل:

- انحصار متقابل باید اعمال گردد: از میان فرایندهایی که برای منبع یکسان یا شیء مشترکی دارای بخش بحرانی هستند، تنها یک فرایند مجاز است در بخش بحرانی خود باشد.
- فرایندی که در بخش غیربحرانی خود متوقف میشود، باید طوری عمل کند که هیچ دخالتی در عملکرد فرایند های دیگر نداشته باشد.
- برای فرایندی که نیاز به دسترسی یه یک بخش بحرانی دارد نباید امکان به تاخیر انداختن نامحدود آن وجود داشته باشد، "بن بست یا گرسنگی نمی تواند مجاز باشد.

ملزومات انحصار متقابل:

- هنگامی که هیچ فرایندی در بخش بحرانی خود نیست، هر فرایندی که متقاضی ورود به بخش بحرانی خود باشد، باید بدون تأخیر مجاز به ورود باشد.
 - هیچ فرضی در مورد سرعت نسبی فرایندها یا تعداد آنها نمیتوان نوشت.
 - هر فرایندی فقط برای مدت زمان محدوددی در داخل بخش بحرانی خود می ماند.

انحصار متقابل: رویکرد نرم افزاری

رویکرد نرم افزاری: را میتوان برای فرایند های همزمانی که روی ماشینهای تک پردازنده ای یا چند پردازنده ای که از حافظه مشترک استفاده می کنند پیاده سازی کرد.

```
while(TRUE)
دستورات عادي
دستورات ورود به ناحیه بحرانی
دستورات ناحیه بحرانی
دستورات خروج از ناحیه بحرانی
دستورات عادى
```

تلاش صفر

- یک متغیر lock برای ناحیه بخرانی وجود داشته باشد و هر فرایند قبل از ورود به ناحیه بحرانی آن را بررسی می کند، اگر برابر صفر بود آن فرایند به بخش بحرانی خود وارد میشود.
 - انحصار مقابل؟
 - بن بست؟
 - گرسنگی؟

```
while (true)
{
......
while(lock==true);
lock=true;
Critical Section;
lock=false;
......
}
```

```
while (true)
{
......
while(lock==true);
lock=true;
Critical Section;
lock=false;
......
}
```

الگوريتم ديجسترا : تلاش اول

- هر فرایند مقدار متغیر Turn را بررسی می کند، اگر برابر شماره آن فرایند بود به بخش بحرانی خود وارد میشود.
 - انتظار برای مشغولی:
 - فرایند همواره در حال چک کردن است تا ببیند آیا میتواند به بخش بحرانی خود وارد شود یا نه.
- اگر فرایندی چه در بخش بحرانی و چه در خارج آن با شکست مواجه شود، فرایند دیگر مسدود می ماند.

```
      P0
      P1

      while (true)
      {

      ......
      {

      ......
      while (true)

      {
      ......

      while (turn!=1);
      Critical Section;

      turn=1;
      turn=0;

      .......
      }
```

الگوريتم ديجسترا : تلاش اول

- ساختاری که در بالا گفته شد ساختار همروال است
- هم روال ها برای این طراحی شدند تا بتوانند کنترل اجرا را بین یکدیگر عقب و جلو ببرند.
- این فن تنها برای ساخت دادن به یک فرایند واحد است، و برای حمایت از پردازش همزمان کافی نست

• اشكالات:

- فرايندها بايد دقيقا متناوب عمل كنند
- اگر یکی از فرآیندها دچار خطا شود دیگری تا ابد مسدود خواهد بود

الگوريتم ديجسترا : تلاش دوم

- در این روش از یک بردار دودویی استفاده میشود که در آن [Flag[i] مربوط به فرایند i است.
- هر فرایند میتواند مقدار مربوط به فرایند دیگر را بیازماید، ولی نمیتواند آنرا تغییر دهد.
- هنگامی که فرایند میخواهد وارد ناحیه بحرانی خود شود ابتدا مقدار سایر فرایند ها را بررسی میکند.
- اگر هیچ فرایندی در بخش بحرانی خود نبود (یا Flag برای همه فرایند ها False بود) فرایند بلافاصله مقدار Flag خود را True میکند و وارد بخش بحرانی خود میشود. هنگام خروج فرایند مقدار Flag را به False برمیگرداند.
- در این صورت اگر فرایندی در ناحیه بحرانی خود شکست بخورد، فرایند دیگر تا ابد مسدود است.

الگوريتم ديجسترا : تلاش دوم

• این روش انحصار متقابل را تضمین نمی کند.

```
P0
                                P0
                                while (true)
while (true)
                                while(flag[0]!=false);
while(flag[1]!=false);
flag[0]=true;
                                flag[1]=true;
Critical Section;
                                Critical Section;
flag[0]=false;
                                flag[1]=false;
```

الگوريتم ديجسترا : تلاش سوم

- فرایند P1 قبل از بررسی سایر فرایند ها مقدار پرچم خود را برای ورود به ناحیه بحرانی می نشاند.
- هنگامی که فرایند دیگری مثل P2 در ناحیه بحرانی است و پرچم فرایند P1 در است فرایند P1 است فرایند P1 تا زمانی که فرایند P2 از ناحیه بحرانی خارج شود در حالت مسدود میماند.

```
while (true)
{
.....
flag[0]=true;
while(flag[1]!=false);
Critical Section;
flag[0]=false;
......
}
```

while (true) { flag[1]=true; while(flag[0]!=false); Critical Section; flag[1]=false; }

الگوريتم ديجسترا : تلاش سوم

• امکان بن بست وجود دارد. هنگامی که دو فرایند Flag خود را برای ورود به ناحیه بحرانی True میکنند، در این صورت هر فرایند باید در انتظاز فرایند دیگر برای رهایی ناحیه بحرانی باشد.

```
while (true)
{
.....
flag[0]=true;
while(flag[1]!=false);
Critical Section;
flag[0]=false;
.....
}
```

```
while (true)
{
.....
flag[1]=true;
while(flag[0]!=false);
Critical Section;
flag[1]=false;
.....
}
```

الگوريتم ديجسترا : تلاش چهارم

- هر فرایند Flag خود را مقدار دهی میکند تا تمایل خود را برای ورود به ناحیه بحرانی نشان دهد. اما آماده است Flag خود را برای احترام به سایر فرایند ها تغییر دهد.
- سایر فرایند ها بررسی میشوند، اگر یکی از آنها در بخش بحرانی بود مقدار Flag به False باز میگردد و بعدا دوباره مقدار دهی میشود تا تمایل خود را برای ورود به ناحیه بحرانی نشان دهد. این چرخه تا زمان ورود ادامه دارد.

```
/* PROCESS 0 */
                           /* PROCESS 1 */
flag[0] = true;
                         flag[1] = true;
while (flag[1])
                         while (flag[0])
 flag[0] = false;
                         flag[1] = false;
 /*delay */;
                         /*delay */;
 flag[0] = true;
                          flag[1] = true;
/*critical section*/;
                        /* critical section*/:
flag[0] = false;
                       flag[1] = false;
```

الگوریتم دیجسترا : تلاش چهارم

• دقت کنید که چرخه تست Flag میتواند به طور نامحدود گسترش یابد، اما این یک بن بست نیست چرا که بن بست چرا که بن بست چرا که بن بست چرا که بن بست وارد شوند ولی هیچ کدام نتوانند. به این حالت بن باز گفته میشود، چرا که هر تغییری در سرعت نسبی دو فرایند چرخه را شکسته و موجب ورود به ناحیه بحرانی میشود.

الگوریتم دیجسترا : یک راه حل صحیح

- در این روش هم از آرایه برداری دودویی Flag و هم از متغیر Turn استفاده میشود.
- هر فرایند برای ورود به ناحیه بحرانی ابتدا مقدار Flag خود را True میکند و سپس در انتظار مقدار Turn میماند

```
void PO()
   while (true)
      flag[0] = true:
      while (flag [1])
             if (turn == 1)
                 flag[0] = false;
                     while (turn == 1)
                            /* do nothing */;
                 flag[0] = true:
      /* critical section */;
      turn = 1;
      flag[0] = false:
      /* remainder */;
```

```
void P1()
   while (true)
      flag [1] = true;
      while (flag [0])
         if(turn == 0)
            flag [1] = false;
            while (turn == 0)
                /* do nothing */;
            flag [1] = true;
      /* critical section */:
      turn = 0:
      flag [1] = false;
     /* remainder */;
```

: Peterson الگوريتم

آرایه سراسری flag نمایانگر وضع هر فرایند نسبت به انحصار متقابل است و متغییر سراسری turn در گیریهای همزمانی را حل می کند.

```
while (true)
{
.....
flag[0]=true;
turn=0;
while(flag[1]==true && turn==0);
Critical Section;
flag[0]=false;
.....
}
```

```
while (true)
{
......
flag[1]=true;
turn=1;
while(flag[0]==true && turn==1);
Critical Section;
flag[1]=false;
......
}
```

- از كار انداختن وقفه ها:
- یک فرایند تا زمانی که خدمتی از سیستم عامل را احظار نکرده و یا تا زمانی که با وقفه مواجه نشده به اجرای خود ادامه میدهد.
 - از كار انداختن وقفه، انحصار متقابل را ضمانت ميكند چون بخش بحراني نمي تواند وقفه داده شود.
 - پردازنده محدود به قابلیت در همگذاری برنامه هاست.
- این رویکرد در معماری چند پردازشی کار نمیکند، چرا که در یک سیستم چند پردازشی در هر لحظه بیش از یک فرایند در حال اجراست.
 - کارایی اجرایی به طور متقابل کم می شود.

```
while (true) {
    /* disable interrupts */;
    /* critical section */;
    /* enable interrupts */;
    /* remainder */;
}
```

- دستورالعمل های ویژه ماشین:
- این دستورالعمل ها در یک چرخه دستورالعمل واحد انجام میشوند، و در معرض دخالت دستورالعمل های دیگر نیستند.
- در سطح سخت افزار دسترسی به یک محل از حافظه، از دسترسی به همان محل از حافظه توسط دیگر فرآیندها جلوگیری میکند.

• دستورالعمل آزمون و مقدار گذاری:

```
boolean testset (int i)
        if (i == 0)
                 i = 1;
                return true;
        else
                 return false;
```

• دستورالعمل معاوضه:

```
void exchange(int register, int memory)
{
    int temp;
    temp = memory;
    memory = register;
    register = temp;
}
```

انحصار متقابل:

```
/* program mutualexclusion */
const int n = /* number of processes */;
int bolt:
void P(int i)
  while (true)
     while (!testset (bolt))
        /* do nothing */;
     /* critical section */;
     bolt = 0;
     /* remainder */
void main()
  bolt = 0;
  parbegin (P(1), P(2), . . . ,P(n));
```

```
/* program mutualexclusion */
int const n = /* number of processes**/;
int bolt:
void P(int i)
  int keyi;
  while (true)
     keyi = 1;
     while (keyi != 0)
           exchange (keyi, bolt);
     /* critical section */;
     exchange (keyi, bolt);
     /* remainder */
void main()
  bolt = 0;
  parbegin (P(1), P(2), \ldots, P(n));
```

(b) Exchange instruction

انحصار متقابل: دستورالعمل های ویژه ماشین

• مزایا:

- برای هر تعداد از فرایندها، روی یک پردازنده و یا چند پردازنده، که از حافظه مشترک استفاده میکنند، قابل به کار گیری است.
 - ساده است و بنابراین وارسی آن آسان است.
- از آن برای حمایت از بخش های بحرانی متعدد میتوان استفاده کرد که در آن هر بخش بحرانی میتواند با متغیر خاص خود تعریف شود.

انحصار متقابل: دستورالعمل های ویژه ماشین

• معایب:

- انتظار مشغولی وجود دارد.
- امکان گرسنگی وجود دارد: هنگامی که فرایندی بخش بحرانی خود را ترک میکند و بیش از یک فرایند در انتظار است.
- امکان بن بست وجود دارد: اگر یک فرایند با اولویت پایین در بخش بحرانی خود باشد و به یک فرایند با اولویت بالاتر در انتظار ورود به بخش بحرانی باشد بن بست رخ میدهد.

(Semaphore): La Laial,

• راهنما، مکانیسیمی است که از دسترسی دو یا چند فرایند به منابع مشترک به طور همزمان جلوگیری میکند. به عنوان مثال در یک راه آهن راهنما از برخورد قطار ها با هم در یک ریل مشترک جلوگیری میکند. در صورتیکه به راهنمها توجهی نشود تضمینی وجود ندارد که قطار ها با هم برخورد نکنند به طور مشابه درکامپیوتر در صورت عدم توجه به راهنما احتمال اغتشاش فرایندها وجود دارد.

(Semaphore): La Lainly

• در سال ۱۹۶۵ دیجسترا راهنما ها را به عنوان راه حلی برای فرایند های همزمان در نظر گرفت.

• اصل بنیادی این بود: دو یا چند فرایند میتوانند با علامت های ساده با یکدیگر همکاری کنند. هنگامی که یک فرایند در انتظار یک علامت از طرف فرایند دیگر است، آن فرایند تا رسیدن آن علامت در حالت معلق است.

• برای علامت دهی از متغیر های ویژه ای به نام راهنما استفاده شد

عملیات روی راهنما:

- یک راهنما میتواند با یک مقدار غیر منفی صحیح مقدار دهی اولیه شود.
- عمل Wait مقدار راهنما را یک واحد کاهش میدهد. اگر مقدار منفی شود آنگاه فرایندی که دستور Wait را اجرا کرده مسدود میشود.
- عمل Signal مقدار راهنما را یک واحد افزایش میدهد. اگر مقدار مثبت نباشد آنگاه فرایندی که توسط دستور Wait مسدود شده بود آزاد میگردد.
 - غیر این ۳ عمل راه دیگری برای دستکاری سمافور وجود ندارد.

تعریف اولیه های راهنما:


```
struct semaphore {
     int count;
     queueType queue;
void semWait(semaphore s)
     s.count--;
     if (s.count < 0)
          place this process in s.queue;
          block this process
void semSignal(semaphore s)
     s.count++;
     if (s.count <= 0)
          remove a process P from s.queue;
          place process P on ready list;
```

تعریف ا ولیه های راهنماهای دودویی

```
struct binary semaphore {
     enum {zero, one} value;
     queueType queue;
};
void semWaitB(binary semaphore s)
     if (s.value == 1)
          s.value = 0:
     else
               place this process in s.queue;
               block this process;
void semSignalB(semaphore s)
     if (s.queue.is empty())
          s.value = 1;
     else
          remove a process P from s.queue;
          place process P on ready list;
```

انحصار متقابل با استفاده از سمافور:

```
/* program mutualexclusion */
const int n = /* number of processes */;
semaphore s = 1;
void P(int i)
    while (true)
         semWait(s);
          /* critical section */;
          semSignal(s);
         /* remainder */;
void main()
    parbegin (P(1), P(2), ..., P(n));
```



مثالی از مکانیسم سمافور:

دسترسی فرایند ها به داده های مشترکی که با یک راهنما محافظت شده اند.




Figure 5.7 Processes Accessing Shared Data Protected by a Semaphore


پیادهسازی راهنما

- اعمال wait و signal باید به صورت تجزیه ناپذیر پیاده سازی شوند.
- در هر لحظه فقط یک فرآیند حق دستکاری یک راهنما را دارد (انحصار متقابل)
 - استفاده از راه حلهای سخت افزاری و نرم افزاری

مساله تولید کننده و مصرف کننده:

- یک تولید کننده یا بیشتر نوعی داده را تولید میکند و در میانگیری قرار میدهد.
 - یک مصرف کننده این اقلام را یکی یکی از میانگیر برمیدارد.
- در هر زمان تنها یک تولید کننده یا مصرف کننده میتواند به میانگیر دسترسی داشته باشد.

مساله تولید کننده و مصرف کننده:



Note: shaded area indicates portion of buffer that is occupied

میانگیر نامحدود برای مساله تولید کننده و مصرف

مساله تولید کننده و مصرف کننده:

```
توليد كننده:
```

```
producer:
while (true) {
     /* produce item v */
     b[in] = v;
     in++;
}
```

مصرف كننده:

```
consumer:
while (true) {
    while (in <= out)
        /*do nothing */;
    w = b[out];
    out++;
    /* consume item w */
}</pre>
```

پیادهسازی با راهنمای دودویی(راه حل نادرست)

```
/* program producerconsumer */
     int n;
     binary semaphore s = 1, delay = 0;
     void producer()
           while (true) {
                 produce();
                  semWaitB(s);
                 append();
                  n++;
                 if (n==1) semSignalB(delay);
                  semSignalB(s);
     void consumer()
           semWaitB(delay);
           while (true)
                  semWaitB(s);
                 take();
                 n--;
                  semSignalB(s);
                 consume();
                 if (n==0) semWaitB(delay);
     void main()
          n = 0;
          parbegin (producer, consumer);
```

پیادهسازی با راهنمای دودویی(راه حل نادرست)

	Producer	Consumer	s	n	Delay
1			1	0	0
2	semWaitB(s)		0	0	0
3	n++		0	1	0
4	<pre>if (n==1) (semSignalB(delay))</pre>		0	1	1
5	semSignalB(s)		1	1	1
6		semWaitB(delay)	1	1	0
7		semWaitB(s)	0	1	0
8		n	0	0	0
9		semSignalB(s)	1	0	0
10	semWaitB(s)		0	0	0
11	n++		0	1	0
12	<pre>if (n==1) (semSignalB(delay))</pre>		0	1	1
13	semSignalB(s)		1	1	1
14		<pre>if (n==0) (semWaitB(delay))</pre>	1	1	1
15		semWaitB(s)	0	1	1
16		n	0	0	1
17		semSignalB(s)	1	0	1
18		<pre>if (n==0) (semWaitB(delay))</pre>	1	0	0
19		semWaitB(s)	0	0	0
20		n	0	-1	0
21		semSignalB(s)	1	-1	0

پیادهسازی با راهنمای دودویی (راه حل درست)

```
/* program producerconsumer */
     int n;
     binary_semaphore s = 1, delay = 0;
     void producer()
           while (true) {
                 produce();
                  semWaitB(s);
                  append();
                  n++;
                  if (n==1) semSignalB(delay);
                  semSignalB(s);
     void consumer()
           int m; /* a local variable */
           semWaitB(delay);
           while (true)
                 semWaitB(s);
                 take();
                  n--;
                  m = n;
                  semSignalB(s);
                  consume();
                 if (m==0) semWaitB(delay);
     void main()
           n = 0;
          parbegin (producer, consumer);
```

پیادهسازی با راهنمای معمولی (راه حل درست)

```
/* program producerconsumer */
      semaphore n = 0, s = 1;
     void producer()
           while (true) {
                produce();
                semWait(s);
                append();
                semSignal(s);
                semSignal(n);
     void consumer()
           while (true) {
                semWait(n);
                semWait(s);
                take();
                semSignal(s);
                consume();
      void main()
           parbegin (producer, consumer);
```


مساله تولید کننده و مصرف کننده با میانگیر نامحدود:

Block on:	Unblock on:
Producer: insert in full buffer	Consumer: item inserted
Consumer: remove from empty buffer	Producer: item removed

```
producer:
while (true) {
    /* produce item v */
    while ((in + 1) % n == out)
        /* do nothing */;
    b[in] = v;
    in = (in + 1) % n
}

consumer:
while (true) {
    while (in == out)
        /* do nothing */;
    w = b[out];
    out = (out + 1) % n;
    /* consume item w */
}
```

مساله تولید کننده و مصرف کننده با میانگیر نامحدود:



پیادهسازی با راهنمای معمولی

```
/* program boundedbuffer */
     const int sizeofbuffer = /* buffer size */;
      semaphore s = 1, n = 0, e = sizeofbuffer;
     void producer()
          while (true) {
                produce();
                semWait(e);
                semWait(s);
                append();
                semSignal(s);
                semSignal(n);
     void consumer()
          while (true) {
                semWait(n);
                semWait(s);
                take();
                semSignal(s);
                semSignal(e);
                consume();
     void main()
                 parbegin (producer, consumer);
```

ناظر (Monitor):

- مجموعه ای از رویه ها، متغیر ها، و ساختمان داده ها میباشد.که همگی در یک ماژول نرم افزاری خاص قرار گرفته اند.
 - پردازش ها در هر زمان میتوانند زیربرنامه های داخل مانیتور را فراخوانی کرده و اجرا کنند.

ویژگیهای مهم ناظر :

- متغیر ها و داده های محلی ناظر تنها برای رویه های خود ناظر قابل دسترس است و هیچ رویه دیگری به آنها دسترسی ندارد.
 - یک فرایند با احضار یکی از رویه های ناظر وارد آن میشود.
- در هر زمان تنها یک فرایند میتوان در ناظر در حال اجرا باشد، فرایند های دیگری که ناظر را احضار کرده اند تا فراهم شدن ناظر معلق خواهند ماند.

توابع ناظر:


ناظر بدون علامت

- اجرای یک فرایند صدا کننده را روی شرط c معلق می کند. Cwait(c)
- **Csignsl(c)** : اجرای یک فرایندی که بعد از یک عمل cwait ، روی همان شرط معلق بوده است را از سر می گیرد.

ناظر با اعلام:

- د سکند. از یک عمل cwait مسدود بوده است را آزاد میکند. که بعد از یک عمل <math>cwait د میکند.
- **Cbroadcast(c)**: تمام فرایندهایی که بعد از یک عمل cwait بر روی شرط مسدود بوده است را آزاد میکند.

ساختار ناظر:



تولیدکننده/مصرف کننده با ناظر

```
void producer()
      char x;
      while (true) {
      produce(x);
      append(x);
void consumer()
      char x;
      while (true) {
      take(x);
      consume(x);
void main()
      parbegin (producer, consumer);
```

ناظر بدون اعلام

```
/* program producerconsumer */
monitor boundedbuffer;
char buffer [N];
                                                       /* space for N 1tems */
                                                         /* buffer pointers */
int nextin, nextout;
                                               /* number of items in buffer */
int count;
                         /* condition variables for synchronization */
cond notfull, notempty;
void append (char x)
     if (count == N) cwait(notfull); /* buffer is full; avoid overflow */
     buffer[nextin] = x;
     nextin = (nextin + 1) % N;
     count++;
     /* one more item in buffer */
     csignal (notempty);
                                              /*resume any waiting consumer */
void take (char x)
     if (count == 0) cwait(notempty); /* buffer is empty; avoid underflow */
     x = buffer[nextout];
     nextout = (nextout + 1) % N);
     count --;
                                                /* one fewer item in buffer */
     csignal (notfull);
                                             /* resume any waiting producer */
                                                            /* monitor body */
     nextin = 0; nextout = 0; count = 0; /* buffer initially empty */
```

ناظر با اعلام

```
void append (char x)
     while (count == N) cwait(notfull); /* buffer is full; avoid overflow */
     buffer[nextin] = x;
     nextin = (nextin + 1) % N;
                                                    /* one more item in buffer */
     count++;
     cnot1fy(notempty);
                                                /* notify any waiting consumer */
void take (char x)
     while (count == 0) cwait(notempty); /* buffer is empty; avoid underflow */
     x = buffer[nextout];
     nextout = (nextout + 1) % N);
     count --;
                                                   /* one fewer item in buffer */
     cnotify(notfull);
                                                /* notify any waiting producer */
```

تبادل پیام:

- در یک نتیجه گیری کلی میتوان گفت سمافور ها سطح پایین هستند، و کار کردن با آنها مشکل است.مانیتور ها نیز به جز چند زبان برنامه نویسی غیر معروف غیر قابل استفاده اند.علاوه بر این هیچ کدام از این دو، امکانات لازم برای تبادل اطلاعات بین کامپیوتر ها در کامپیوتر های توزیع شده را ندارند بنابرین تکنیک دیگری به نام تبادل پیام ابداع شد.
- پیام ها یک مکانیزم ساده و مناسب جهت همگام سازی و ارتباط دهی بین فرایندها در یم محیط غیرمتمرکز و توزیع شده اند.
- بسیاری از سیستم عامل های چند برنامگی از نوعی پیام های بین فرایند ها یشتیبانی میکنند.

تبادل پیام:

- پیام مجموعه ای از اطلاعات است که بین فرایندهای ارسال کننده و دریافت کننده مبادله میشود.
 - قالب پیام قابل انعطاف و قابل تبادل توسط هر زوج گیرنده فرستنده است.

send (destination, message)

receive (source, message)

خلاصه ای از مسائل مربوط به پیام

```
Synchronization
                                                      Format
  Send
                                                           Content
      blocking
                                                           Length
      nonblocking
                                                               fixed
  Receive
                                                               variable
      blocking
                                                       Queueing Discipline
      nonblocking
      test for arrival
                                                           FIFO
                                                           Priority
Addressing
  Direct
      send
      receive
        explicit
        implicit
  Indirect
      static
      dynamic
      ownership
```

همگام سازی:

- فرستنده و گیرنده میتوانند مسدود باشند یا نباشند(منتظر برای پیام)
 - مسدود شدن فرستنده، مسدود شدن گیرنده:
 - هم فرستنده و هم گیرنده تا زمانی که پیام تحویل داده شود مسدودند.
 - گاهی به آن قرار ملاقات هم گفته میشود.
 - این ترکیب همگام سازی محکم بین فرایندها را میسر میکند.

همگام سازی:

- مسدود نشدن فرستنده، مسدود شدن گیرنده:
 - فرستنده به کار خود ادامه میدهد.
- گیرنده تا زمانی که پیام تحویل داده شود، مسدود است.
- این مفید ترین ترکیب است، چرا که اجازه میدهد یک پیام یا بیشتر در اسرع وقت به مقصد های متنوع ارسال شود.
 - مسدود نشدن فرستنده، مسدود نشدن گیرنده
 - انتظار هیچ یک از دو طرف ضروری نیست


آدرس دهی:

- آدرس دهی مستقیم:
- اولیه Send شامل شناسه مشخص فرایند مقصد است
- اولیه Receive میتوان به یکی از دو صورت زیر داده شود:
- فرایند گیرنده صراحتاً فرایند فرستنده را تعیین کند بنابراین فرایند باید از قبل بداند از کدام فرایند باید انتظار پیام داشته باشد.
- مشخص کردن فرایند مبدأ مورد انتظار غیر ممکن است در این حالت پارامتر مبدأ از اولیه Receive دارای مقداریست که با انجام عمل دریافت برگشت داده میشود.

آدرس دهی:

- آدرس دهی غیر مستقیم:
- پیامها مستقیماً از فرستنده به گیرنده ارسال نمیشوند.بلکه به یک ساختمان داده مشترک که شامل صفهایی است که میتوانند پیامها را به طور دائمی نگه دارند ارسال میشود.
 - صف ها معمولاً صندوقهای پستی (Mail box) نامیده میشوند.
- یک فرایند پیام را به صندوق پستی ارسال میکند و فرایند دیگر آن را از صندوق پستی بر میدارد.

ارتباط غیر مستقیم فرایند ها:




قالب پيام:

- قالب پیام به اهداف امکانات پیام دهی و اینکه این امکانات روی یک کامپیوتر یا یک سیستم توزیعی اجرا میشوند بستگی دارد.
- بعضی سیستم عاملها برای حداقل کردن سربار پردازش و حافظه پیامهای کوچک با طول ثابت را ترجیح داده اند.
 - قالب کلی پیام های طول متغیربه دو بخش تقسیم میشود:
 - سرآمد: حاوى اطلاعات مربوط به پيام
 - بدنه: حاوی خود پیام

قالب پيام:

- سرآیند:
- اطلاعات مبدأ و مقصد مورد نظر پيام
 - طول پيام
 - اطلاعات كنترلى
- اشاره گر برای ایجاد لیستی از پیام ها
 - شماره ترتیب برای پیگیری تعداد و ترتیب انتقال پیامها
- بدنه:



مسأله خوانندگان و نویسندگان:

- در این مسأله شرایط زیر همواره برقرار است:
- هر تعدادی از خوانندگان میتوانند از پرونده بخوانند.
- در هر زمان فقط یک نویسنده میتواند در پرونده بنویسد.
- هر گاه یک نویسنده در حال نوشتن بر روی پرونده است، هیچ خواننده ای امکان خواندن را ندارد.

```
/* program readersandwriters */
int readcount;
semaphore x = 1, wsem = 1;
void reader()
    while (true) {
     semWait (x);
     readcount++;
     if(readcount == 1)
         semWait (wsem);
     semSignal (x);
     READUNIT();
     semWait (x);
     readcount --;
     if(readcount == 0)
         semSignal (wsem);
     semSignal (x);
void writer()
    while (true) {
     semWait (wsem);
     WRITEUNIT();
     semSignal (wsem);
void main()
    readcount = 0;
    parbegin (reader, writer);
```

Figure 5.22 A Solution to the Readers/Writers Problem Using Semaphore: Readers Have Priority

پیادهسازی با راهنما اولویت خوانندگان

```
/* program readersandwriters */
int readcount, writecount; semaphore x = 1, y = 1, z = 1, wsem = 1, rsem = 1;
void reader ()
   while (true) {
     semWait (z);
         semWait (rsem);
              semWait (x);
                    readcount++;
                    if (readcount == 1)
                          semWait (wsem);
                    semSignal (x);
              semSignal (rsem);
         semSignal (z);
         READUNIT();
         semWait (x);
              readcount --;
              if (readcount == 0) semSignal (wsem);
         semSignal (x);
void writer ()
   while (true) {
     semWait (y);
         writecount++;
         if (writecount == 1)
              semWait (rsem);
     semSignal (y);
     semWait (wsem);
     WRITEUNIT();
     semSignal (wsem);
     semWait (y);
         writecount --;
         if (writecount == 0) semSignal (rsem);
     semSignal (y);
void main()
   readcount = writecount = 0;
   parbegin (reader, writer);
```

پیادهسازی با راهنما اولویت نویسندگان

پیادهسازی با پیام

```
void reader(int i)
                                                  void controller()
                                                      while (true)
   message rmsg;
      while (true) {
          rmsg = i;
                                                         if (count > 0) {
          send (readrequest, rmsg);
                                                             if (!empty (finished)) {
          receive (mbox[i], rmsg);
                                                                receive (finished, msg);
          READUNIT ();
                                                                count++;
          rmsg = i;
          send (finished, rmsq);
                                                             else if (!empty (writerequest))
                                                                receive (writerequest, msq);
                                                                writer id = msq.id;
void writer(int j)
                                                                count = count - 100;
                                                             else if (!empty (readrequest)) {
   message rmsg;
   while(true) {
                                                                receive (readrequest, msg);
      rmsg = j;
                                                                count --;
      send (writerequest, rmsg);
                                                                send (msg.id, "OK");
      receive (mbox[j], rmsg);
       WRITEUNIT ();
      rmsg = j;
                                                         if (count == 0) {
      send (finished, rmsg);
                                                             send (writer id, "OK");
                                                             receive (finished, msg);
                                                             count = 100;
                                                         while (count < 0) {
                                                             receive (finished, msg);
                                                             count++;
```

Figure 5.24 A Solution to the Readers/Writers Problem Using Message Passing