DavinTelop

ユーザーマニュアル

DaVinci Resolve / Premiere Pro テロップ作成ツール

v1.0

目 次

第1章 はじめに
- DavinTelop とは
- 動作環境
- インストール

第2章 画面構成とテーマ
- メインウィンドウ
- ダーク/ライトモード
- パネルの切り離し

第3章 テロップデータの管理
- CSVインポート
- 直接入力
- クイック入力

第4章 デザイン設定
- テキスト
- エフェクト
- 配置・位置スナップ

第5章 書き出し
- PNG / SRT / FCPxml

第6章 DaVinci Resolve 連携
- API送信
- スクリプト生成

第7章 VoiceVox 音声生成
- マルチエンジン対応
- 音声パラメータ
- Resolve へ送信

第8章 口パク (Lip Sync)
- キャラクター設定
- AnimType
- 出力形式

第9章 合成プレビュー
- NDI受信
- スクリーンキャプチャ
- Photoshop連携

第10章 NDI Tools のインストール
- 自動インストール機能

第11章 キーボードショートカット
- デフォルト一覧
- カスタマイズ

第12章 トラブルシューティング

第1章 はじめに

1.1 DavinTelop とは

DavinTelop は DaVinci Resolve / Premiere Pro 向けテロップ作成ツールです。テロップデータの管理・透過PNG生成・タイムライン書き出し・VoiceVox音声生成・口パクアニメーション・NDIリアルタイム合成プレビューまで一貫して対応します。

項目	内容
CSV / 直接入力	テロップをタイムコード付きで管理
デザイン設定	フォント・縁取り・シャドウ・背景を GUI で調整
リアルタイムプレビュー	変更がすぐプレビューに反映
PNG / SRT / FCPxml 書き出し	透過PNG・字幕・タイムライン形式で書き出し
DaVinci Resolve API	ワンクリックでタイムラインにテロップを配置
VoiceVox 音声生成	複数エンジン対応、WAV を自動生成して Resolve に配置
口パク (Lip Sync)	PSD 立ち絵 + VoiceVox 音素データで口パクアニメ生成
NDI 合成プレビュー	Resolve/Premiere の映像にテロップをリアルタイム合成
ダークモード	システム設定に合わせて自動切替（手動切替も可）

1.2 動作環境

項目	内容
OS	Windows 10 / 11（64bit）
ランタイム	不要（スタンドアロン EXE）
DaVinci Resolve	18以降（API連携使用時）
Premiere Pro	CC 2020以降（合成プレビュー・NDI使用時）
NDI Tools	NDI 合成プレビュー使用時（アプリ内から自動インストール可）
VoiceVox	音声生成・口パク使用時（別途起動が必要）

1.3 インストール・アンインストール

1. DavinTelop_v1.0.zip を任意のフォルダに解凍
2. DavinTelop.exe をダブルクリックして起動

> TIP: レジストリへの書き込みなし。設定は C:¥Users¥ユーザー名¥.davintelop¥ に保存。

アンインストールは解凍フォルダと上記設定フォルダを削除するだけです。

第2章 画面構成とテーマ

2.1 メインウィンドウ（3ペイン構成）

項目	内容
左パネル	テロップリスト — CSV読込・直接入力・リスト管理
中央パネル	デザイン設定（テキスト/エフェクト/配置） + プレビュー
右パネル	合成プレビュー（常時表示）

テロッププレビューとテンプレートは、ボトムバーのボタンまたは「ウィンドウ」メニューから独立ウィンドウとして呼び出せます。

2.2 ダーク / ライトモード

- ボトムバー右端の ☒ / ☀☒ ボタンでワンクリック切替
- メニュー「ウィンドウ > ☒ ダークモード」チェックボックス
- 初回起動時は OS のカラーテーマを自動検出して適用
- 設定は次回起動時も引き継がれる

2.3 パネルの切り離し（Photoshop スタイル）

項目	内容
↗ 分離 ボタン	左パネル・デザイン設定・プレビューを独立ウィンドウに切り離し
右パネルのタブをダブルクリック	タブを独立ウィンドウとして切り離し
右パネルのタブを右クリック	「切り離す」メニューが表示される
ウィンドウ > すべてドックに戻す	すべての切り離しパネルをメインウィンドウに戻す

第3章 テロップデータの管理

3.1 CSV インポート

ヘッダ付き CSV（start / end / text 列）またはヘッダなし（1列目=開始TC・2列目=終了TC・3列目=テキスト）に対応。

```
start,end,text
00:00:01:00,00:00:04:00,■■■■1
00:00:05:00,00:00:09:00,■■■■2
```

3.2 直接入力

- TCテンプレボタン（00:00:00:00 / 01:00:00:00 / 10:00:00:00）
- 尺ボタン（2秒〜30秒）で終了TCを自動計算
- テキスト入力後 Enter または「追加」ボタン
- 追加後、開始TCが自動的に次のTC（前の終了TC）に更新

3.3 クイックテロップ入力

Ctrl + Alt + N（デフォルト）でポップアップを表示:

- 複数行テキスト入力対応
- 開始TC・終了TC・尺の入力（相互連動）
- 右側にリアルタイムプレビュー
- Ctrl + Enter で追加、Esc でキャンセル

第4章 デザイン設定

4.1 テキストタブ

項目	内容
フォント	システムフォント一覧から選択 / TTF・OTF・TTC ファイルを直接指定
サイズ	8〜300px（スライダー付き）
文字色	カラーピッカーで指定
字間（カーニング）	-50〜200px（スライダー付き）
行間	0.8〜4.0倍

4.2 エフェクトタブ

縁取り・ドロップシャドウ・背景の3セクション。チェックで有効化、無効時はグレーアウト。

4.3 配置タブ・位置スナップ

横縦位置・オフセット・テキスト揃え・解像度・FPS を設定できます。

位置プリセット（3×3 グリッド） — プレビューエリアに常時表示:

↖ 左上	↑ 上中央	↗ 右上
← 左中央	⊕ 中央	→ 右中央
↙ 左下	↓ 下中央	↘ 右下

クリックすると position_h / position_v をセットし、オフセットをリセットします。ショートカットキー（ウィンドウメニュー > キーボードショートカット設定）でも割り当て可能です。

第5章 書き出し

項目	内容
PNG 書き出し	透過PNG（RGBA）を連番で書き出し。ファイル名にテキスト付与オプションあり
SRT 書き出し	SubRip 形式の字幕ファイル
FCPxml 書き出し	Final Cut Pro XML（Resolve のタイムラインインポートに対応）

第6章 DaVinci Resolve 連携

6.1 事前設定

1. DaVinci Resolve を起動
2. DaVinci Resolve > Preferences > General を開く
3. External scripting using: Local に設定
4. DaVinci Resolve を再起動

6.2 API 送信（推奨）

- 下部バー「出力先」フォルダとビデオトラック番号を設定
- 「☒ Resolve API 送信」ボタンをクリック
- PNG 書き出し → Resolve タイムラインへの配置が自動実行

6.3 スクリプト生成（API 不要）

1. 「☒ Resolveスクリプト生成」をクリック
2. 出力フォルダに PNG と davintelop_resolve.py が生成される
3. Resolve の Workspace > Console を開く
4. .py ファイルをコンソールにドラッグ＆ドロップして Enter

第7章 VoiceVox 音声生成

7.1 対応エンジン

項目	内容
VoiceVox	ポート 50021 / ずんだもん等多数
SHAREVOX	ポート 50025 / 追加キャラクター
VoiceVox NEMO	ポート 50121 / 高品質音声エンジン

エンジンを選ぶとポートが自動セットされます。ホスト・ポートは個別に変更可能です。

7.2 使い方

1. VoiceVox を起動しておく（タスクトレイに常駐）
2. ボトムバー「☒ VoiceVox」ボタンまたはメニューから開く
3. エンジン選択 → 「接続テスト」で接続確認
4. 話者・スタイルを選択
5. 話速・音高・抑揚・音量などのパラメータを調整
6. 出力先フォルダを設定
7. 「▶ 全テロップを生成」をクリック

生成後に出力フォルダが自動で開きます。voicevox_meta.csv にタイムコード対応表が保存されます。

7.3 Resolve へ自動送信

「DaVinci Resolve へ送信」セクションの「生成後に WAV を Resolve オーディオトラックに配置」をチェックすると、WAV 生成後に自動的に Resolve のオーディオトラックに配置されます。

> 注意: Resolve が起動中で API 設定済みである必要があります（第6章参照）。

第8章 口パク (Lip Sync)

8.1 概要

PSD　　立ち絵の口形状レイヤー（あ/い/う/え/お/ん/閉じ）と　　VoiceVox の音素データを組み合わせて、フレーム単位で口の開閉を切り替えるアニメーション（PNG　連番　/　GIF　/　APNG）を生成します。

8.2 AnimType（口パクの滑らかさ）

項目	内容
aiueo	子音フェーズ=閉じ口。最も厳密な口パク
aiueo2 （推奨）	子音フェーズ=次の母音の口形状。自然な滑らかさ
aiueo3	子音フェーズ=前の口形状を維持。最も滑らか
open	発話中は常に「あ」口。シンプル

8.3 キャラクター設定

項目	内容
PSD から自動抽出	PSD ファイルを開いて「レイヤー抽出」— 口レイヤーを名前で自動判定
PNG 個別指定	あ/い/う/え/お/ん/閉じ の PNG を1つずつ指定
口オフセット X/Y	口レイヤーの合成位置を調整（ベース画像に対するずれ）

PSD のレイヤー命名例: 口_あ / 口_い / 口_う / 口_え / 口_お / 口_ん / 口_閉じ

8.4 出力形式

項目	内容
PNG 連番	出力フォルダ/lipsync/frames/frame_0000.png〜
GIF	出力フォルダ/lipsync/lipsync.gif（256色）
APNG	出力フォルダ/lipsync/lipsync.png（透過対応 / Pillow 9.1以降）

第9章 合成プレビュー

9.1 概要

右パネルの「合成プレビュー」にて、映像（背景）とテロップ PNG をリアルタイムで合成確認できます。

9.2 背景ソース

項目	内容
NDI（推奨）	Resolve/Premiere が NDI 出力している映像を直接受信。低遅延・高品質
スクリーンキャプチャ	mss でプレビューウィンドウの画面領域をキャプチャ

NDI の使い方:

1. NDI Tools をインストール（第10章参照）
2. Resolve/Premiere の NDI 出力を有効化
3. 「☒ 検索」でソースを検出し「▶ 開始」

9.3 テロップソース

項目	内容
DavinTelop 出力フォルダ	PNG 書き出しのたびに自動更新（推奨）
Photoshop PNG	PS で保存するたびに自動更新（アクション設定が必要）
スクリーンキャプチャ	PS の画面エリアを直接キャプチャ

Photoshop アクション設定（概要）:

1. PS でアクションを作成し「書き出し形式」でPNG保存を記録
2. ファンクションキー（例: F2）に割り当て
3. DavinTelop で Photoshop PNG モードを選択し、そのパスを指定
4. 以降は F2 を押すたびにプレビューが自動更新

> TIP: 「☒ Photoshopガイド」ボタンからアプリ内でも手順を確認できます。

第10章 NDI Tools のインストール

10.1 自動インストール機能

DavinTelop は NDI Tools のダウンロード・インストールをアプリ内から実行できます。

項目	内容
起動方法	メニュー「ヘルプ > ☒ NDI Tools をインストール...」 または合成プレビューの「☒ 検索」ボタン押下時（未インストールなら自動表示）
バージョン選択	NDI 6 Tools（最新・推奨・565MB） / NDI 5 Tools（旧・364MB）
自動ダウンロード	保存先を指定して「⬇ 自動ダウンロード＆インストール」をクリック
進捗表示	ダウンロード速度・残量・プログレスバーをリアルタイム表示
インストール	ダウンロード完了後にインストーラーを自動起動（管理者権限が必要な場合あり）
再起動	インストール完了後に DavinTelop を再起動すると NDI が有効になる

NOTE: NDI Tools のダウンロードには NDI.video のサーバーへの接続が必要です。ファイアウォールでブロックされている場合は「☒ ブラウザで開く」から手動でダウンロードしてください。

第11章 キーボードショートカット

11.1 デフォルトショートカット一覧

キー	動作
Ctrl + N	テロップを追加（詳細ダイアログ）
Ctrl + Alt + N	クイックテロップ入力ポップアップ
Ctrl + Enter	Resolve API 送信
Ctrl + Shift + P	PNG 書き出し
Ctrl + Shift + S	SRT 書き出し
Ctrl + Shift + X	FCPxml 書き出し
Ctrl + Shift + R	Resolve スクリプト生成
Alt + ← / → / ↑ / ↓	テロップをステップ移動
矢印キー（Canvasフォーカス時）	テロップをステップ移動
Shift + 矢印キー	1px 微調整
Ctrl + 矢印キー	50px 大移動
位置スナップ（デフォルト未割当）	↖↑↗←⊕→↙↓↘ の9箇所にスナップ

11.2 カスタマイズ

ファイル > キーボードショートカット設定... から全ショートカットを変更できます。ボタンをクリックしてキーを押すだけで設定完了。位置スナップやテロップ移動も登録可能です。

第12章 トラブルシューティング

Q: Resolve API に接続できない

A: Preferences > General > External scripting using: Local を確認。Resolve の再起動が必要な場合があります。

Q: NDI ソースが検出されない

A: NDI Tools がインストールされているか確認（ヘルプ > NDI Tools をインストール）。Resolve/Premiere の NDI 出力が有効か確認。

Q: VoiceVox に接続できない

A: VoiceVox が起動中か確認（タスクトレイ）。ポート番号がエンジンと一致しているか確認。

Q: プレビューが表示されない

A: プレビューキャンバスをクリックしてフォーカスを当ててください。

Q: 口パクが全フレーム閉じたまま

A: VoiceVox との接続と話者設定を確認。AnimType を「aiueo2」に設定してみてください。

Q: GIF が生成されない

A: Pillow のバージョンを確認。また GIF は 256 色制限があるため透過表現が劣化します。透過アニメが必要な場合は APNG（Pillow 9.1以降）を使用してください。

Q: EXE 起動時にウイルス警告

A: PyInstaller 製 EXE は一部ウイルス対策ソフトで誤検知されます。除外設定に追加するか、ソースから python main.py で直接起動してください。

付録 バージョン情報

DavinTelop v1.0

Python 3.8 / Pillow / tkinter / sv-ttk / mss / numpy / NDIlib / psd-tools

ライセンス: MIT License — 個人・商用利用ともに自由にご使用いただけます。