## Reti di calcolatori e Internet: Un approccio top-down

7<sup>a</sup> edizione Jim Kurose, Keith Ross

Pearson Paravia Bruno Mondadori Spa

# Capitolo 3: Livello di trasporto

- □ 3.1 Servizi a livello di trasporto
- 3.2 Multiplexing e demultiplexing
- □ 3.3 Trasporto senza connessione: UDP
- 3.4 Principi del trasferimento dati affidabile


- □ 3.5 Trasporto orientato alla connessione: TCP
  - o struttura dei segmenti
  - trasferimento dati affidabile
  - o controllo di flusso
  - o gestione della connessione
- 3.6 Principi del controllo di congestione
- □ 3.7 Controllo di congestione TCP


# Principi del controllo di congestione


#### Congestione:

- informalmente: "troppe sorgenti trasmettono troppi dati, a una velocità talmente elevata che la rete non è in grado di gestirli"
- □ differisce dal controllo di flusso!
- □ sintomi:
  - pacchetti smarriti (overflow nei buffer dei router)
  - lunghi ritardi (accodamento nei buffer dei router)

- due mittenti,due destinatari
- un router con buffer illimitati
- nessuna ritrasmissione









- grandi ritardi se congestionati
- throughput massimo


- un router, buffer finiti
- □ il mittente ritrasmette il pacchetto perduto
  - application-layer input = application-layer output:  $\lambda_{in} = \lambda_{out}$
  - transport-layer input include le *ritrasmissioni* :  $\lambda'_{in} \ge \lambda_{in}$




- $\Box$   $\lambda$  out è il goodput
- $\square$  Ritrasmissione "perfetta" solo quando la perdita è certa:  $\lambda_{\text{in}}^{'} > \lambda_{\text{in}}^{'}$
- $\Box$  La ritrasmissione del pacchetto ritardato (non perduto) rende  $\lambda_{\text{in}}^{'}$  più grande (rispetto al caso perfetto) per lo stesso  $\lambda_{\text{out}}$



a) l'host trasmette solo quando è certo che nel buffer ci sia spazio ("magicamente")




b) l'host ritrasmette solo i dati realmente perduti ("magicamente" o timeout molto grande)



c) l'host ritrasmette anche pacchetti in ritardo

- $\Box$   $\lambda$  out è il goodput
- $\Box$  Ritrasmissione "perfetta" solo quando la perdita è certa:  $\lambda_{\rm in}^{'} > \lambda_{\rm out}$
- $\blacksquare$  La ritrasmissione del pacchetto ritardato (non perduto) rende  $\lambda_{in}^{'}$  più grande (rispetto al caso perfetto) per lo stesso  $\lambda_{out}$





#### "Costi" della congestione:


- Più lavoro (ritrasmissioni) per un dato "goodput"
- Ritrasmissioni non necessarie: il collegamento trasporta più copie del pacchetto

- Quattro mittenti
- Percorsi multihop
- □ timeout/ritrasmissione

D: Che cosa accade quando  $\lambda$  e  $\lambda'_{in}$  aumentano?







#### Un altro "costo" della congestione:

Quando il pacchetto viene scartato, la capacità trasmissiva utilizzata sui collegamenti di upstream per instradare il pacchetto risulta sprecata!

## Approcci al controllo della congestione

#### I due principali approcci al controllo della congestione:

# Controllo di congestione punto-punto:

- nessun supporto esplicito dalla rete
- la congestione è dedotta osservando le perdite e i ritardi nei sistemi terminali
- metodo adottato da TCP

# Controllo di congestione assistito dalla rete:

- □ i router forniscono un feedback ai sistemi terminali
  - un singolo bit per indicare la congestione
  - comunicare in modo esplicito al mittente la frequenza trasmissiva

# Capitolo 3: Livello di trasporto

- □ 3.1 Servizi a livello di trasporto
- 3.2 Multiplexing e demultiplexing
- □ 3.3 Trasporto senza connessione: UDP
- 3.4 Principi del trasferimento dati affidabile

- □ 3.5 Trasporto orientato alla connessione: TCP
  - o struttura dei segmenti
  - trasferimento dati affidabile
  - o controllo di flusso
  - o gestione della connessione
- 3.6 Principi del controllo di congestione
- □ 3.7 Controllo di congestione TCP

# Controllo di congestione TCP

- □ Il mittente limita la trasmissione tramite una "finestra di congestione" (CongWin)
- Approssimativamente:

Frequenza d'invio = 
$$\frac{CongWin}{RTT}$$
 byte/sec

 Congwin è una funzione dinamica della congestione percepita

#### <u>In che modo il mittente</u> <u>percepisce la congestione?</u>

- Evento di perdita = timeout o ricezione di 3 ACK duplicati
- □ Il mittente TCP riduce la frequenza d'invio (CongWin) dopo un evento di perdita

#### tre meccanismi:

- o Partenza lenta
- AIMD (additive-increase multiplicative-decrease)
- Reazione agli eventi di perdita


### Partenza lenta

- Quando si stabilisce una connessione, CongWin = 1 MSS
  - Esempio: MSS = 500 byteRTT = 200 msec
  - Frequenza iniziale = 20 kbps
- □ La larghezza di banda disponibile potrebbe essere >> MSS/RTT
  - Consente di raggiungere rapidamente una frequenza d'invio significativa

- Quando inizia la connessione, la frequenza aumenta in modo esponenziale, fino a quando non si verifica un evento di perdita
  - Congwin aumenta di 1MSS alla ricezione di ogni Ack
  - In un RTT la dimensione di CongWin raddoppia

### Partenza lenta (continua)

- Quando inizia la connessione, la frequenza aumenta in modo esponenziale, fino a quando non si verifica un evento di perdita:
  - o raddoppia Congwin a ogni RTT
  - o ciò avviene incrementando Congwin per ogni ACK ricevuto
- Riassunto: la frequenza iniziale è lenta, ma poi cresce in modo esponenziale





# Controllo di congestione TCP: incremento additivo e decremento moltiplicativo (AIMD)

Approccio: aumenta il tasso trasmissivo sondando la rete, fino a quando non si verifica una perdita

<u>Decremento moltiplicativo:</u> riduce a metà Congwin dopo un evento di perdita

Incremento additivo: aumenta Congwin di 1 MSS a ogni RTT in assenza di eventi di perdita: sondaggio






## TCP: reazione ad un evento di perdita

- □ Perdita indicata da timeout:
  - OcongWin impostata ad 1 MSS;
  - Crescita esponenziale (come nella fase di slow start) fino alla soglia, poi passaggio a AIMD
- □ Perdita indicata da 3 ACK duplicati (TCP RENO) => Fast Recovery
  - CongWin viene dimezzata e si prosegue con AIMD
  - (TCP Tahoe) invece imposta sempre CongWin a 1


#### TCP: passaggio tra slow start e congestion avoidance

#### Valore Soglia:


- Soglia variabile
- Quando si rileva
  una perdita, la
  soglia si imposta a
  1/2 CongWin



#### Riepilogo: Controllo di Congestione del TCP



#### Riepilogo: Controllo di Congestione del TCP




Versione semplificata senza il Fast Recovery

## Riassunto: il controllo della congestione TCP

- Quando Congwin è sotto la soglia (Threshold), il mittente è nella fase di partenza lenta; la finestra cresce in modo esponenziale.
- Quando CongWin è sopra la soglia, il mittente è nella fase di congestion avoidance; la finestra cresce in modo lineare.
- Quando si verificano tre ACK duplicati, il valore di Threshold e CongWin vengono impostati a CongWin/2
- Quando si verifica un timeout, il valore di Threshold viene impostato a CongWin/2 e CongWin è impostata a 1 MSS.


# Throughput TCP

- Qual è il throughput medio di TCP in funzione della dimensione della finestra e di RTT?
  - o Ignoriamo le fasi di partenza lenta
- Sia W la dimensione della finestra quando si verifica una perdita.
- Quando la finestra è W, il throughput è W/RTT
- Subito dopo la perdita, la finestra si riduce a W/2, il throughput a W/2RTT.
- □ Throughout medio: 0,75 W/RTT



# Equità di TCP


Equità: se K sessioni TCP condividono lo stesso collegamento con ampiezza di banda R, che è un collo di bottiglia per il sistema, ogni sessione dovrà avere una frequenza trasmissiva media pari a R/K.



# Perché TCP è equo?

#### Due connessioni in concorrenza tra loro:

- □ L'incremento additivo determina una pendenza pari a 1, all'aumentare del throughout (ci si muove in avanti su una retta a 45°)
- □ Il decremento moltiplicativo riduce il throughput in modo proporzionale (ci si muove all'indietro sulla congiungente con l'origine)



# <u>Equità</u>

#### Equità e UDP

- □ Le applicazioni multimediali spesso non usano TCP
  - non vogliono che il loro tasso trasmissivo venga ridotto dal controllo di congestione
- Utilizzano UDP:
  - immettono audio/video a frequenza costante, tollerano la perdita di pacchetti
- Area di ricerca: evitare che il traffico UDP estrometta il traffico TCP

#### <u>Equità e connessioni TCP</u> <u>in parallelo</u>

- Nulla può impedire a un'applicazione di aprire connessioni in parallelo tra 2 host
- □ I browser web lo fanno
- Esempio: un collegamento di frequenza R che supporta 9 connessioni;
  - Se una nuova applicazione chiede una connessione TCP, ottiene una frequenza trasmissiva pari a R/10
  - Se la nuova applicazione chiede 11 connessioni TCP, ottiene una frequenza trasmissiva pari a R/2!

# Explicit Congestion Notification (ECN)

#### Controllo della congestione assistito dalla rete:

- Due bit nell'header IP (campo Tipo di Servizio) impostati dai router per indicare la congestione
- Il destinatario viene informato dai router della presenza di congestione
- Il destinatario imposta il bit ECE (echo) in un segmento di ack verso il mittente
- Il mittente dimezza la finestra di congestione

