# Réalisation d'un réseau TinyCore


### Sommaire:

Tal	٦l	Δ .	Ч	Δς	m	ati	Α	res
Idi	IJ	ש	u	<b>E2</b>	ш	αu	E	162

Schéma du réseau TinyCore à réaliser	3
Objectifs	3
TinyCore	3
Définition de TinyCore	3
Création de la VM TinyCore	4
Installation de Chrome sur la VM TinyCore	7
Configuration réseau de TinyCore	8
Création de la VM du routeur	8
Création de la VM czimage	9
Protocole Telnet	9
Objectifs	10
Installation de Telnet sur Windows	10
Installation de Telnet sur Debian	10
Protocole SSH	10
Installation de SSH Sur Windows	11
Installation de SSH sur Debian	11
Objectifs	12
Création de la VM tc-master	12
Protocole Samba	12
Installation d'un serveur Samba sur la machine czimage	13
Installation du client Samba sur la machine tc-router	14
Protocole NFS	15
Installation d'un serveur NFS sur la machine czimage	15
Installation du client NFS sur la machine tc-master	16
CloneZilla	17
Schéma	17
Objectifs	17

Réalisation d'une image de tc-master dans partimag	18
Déploiement de l'image sur la machine tc-clone	28
Utilisation du déploiement d'images avec des utilisateurs Samba	31
Objectifs	31
Création des utilisateurs Samba	31
Déploiement de l'image avec les utilisateurs en utilisant SSH	32
Déploiement de l'image avec les utilisateurs en utilisant SAMBA	36
Echange de clés SSH	36
Schéma	36
Objectifs	37
Clés symétriques ou privées	37
Clés asymétriques ou publiques	37
Debian vers Debian	38
Windows vers Debian	39
Objectifs	39

### Schéma du réseau TinyCore à réaliser



Pour commencer, nous allons créer le réseau TinyCore. Ce réseau est constitué d'un routeur pour avoir accès à Internet en local, de la machine hôte Windows, d'une machine Debian czimage qui va servir à stocker les images clonées à partir de CloneZilla et d'une machine tc-master qui permettra d'installer TinyCore.

## **Objectifs**

Les objectifs sont les suivants :

- Création d'une machine TinyCore à partir d'une template Debian LXDE
- Installer et configurer TinyCore
- Création d'une machine Debian czimage à partir d'une template Debian Buster 10
- Configuration de la machine czimage
- Création d'une machine Routeur

## **TinyCore**

## Définition de TinyCore

TinyCore est une distribution Linux indépendante, réduite à son maximum. C'est un système de base à la fois ultra-rapide, léger et évolutif. C'est une distribution qui se veut profondément personnalisable avec une grande stabilité. Il y a une rapidité de démarrage et de réaction du système.

### Création de la VM TinyCore

Pour la création de la machine TinyCore il faut d'abord <u>se prémunir d'un ISO de TinyCore</u> qui se trouve sur le site de TinyCore. Il suffit d'aller dans Download et prendre la version CorePlus.

(163 MB)

CorePlus is an installation image and not the distribution. It is recommended for new users who only have access to a wireless network or who use a non-US keyboard layout. It includes the base Core System and installation tools to provide for the setup with the following options: Choice of 7 Window Managers, Wireless support via many firmware files and ndiswrapper, non-US keyboard support, and a remastering tool.

Sur VirtualBox, on va devoir créer une machine Other Linux 32bits et l'appelé tc-master.



Comme nous utilisons un ISO on va devoir créer un disque dur virtuel

La	taille du disque dur recommandée est de <b>8,00 Gio</b> .
0	Ne pas ajouter de disque dur virtuel
	Créer un disque dur virtuel maintenant

O Utiliser un fichier de disque dur virtuel existant

Nous allons choisir le disque VDI car elle permet à l'utilisateur d'accéder à une interface de PC virtualisée sur un serveur distant via le cloud.

### Type de fichier de disque dur

Choisissez le type de fichier que vous désirez utiliser pour le nouveau disque virtuel. Si vous n'avez pas besoin de l'utiliser avec d'autres logiciels de virtualisation vous pouvez laisser ce paramètre inchangé.

•	VDI (Image Disque VirtualBox)
0	VHD (Disque dur Virtuel)
0	VMDK (Disque Virtual Machine)

Nous devons mettre « dynamiquement alloué » car elle utilise que l'espace du disque dur physique au fur et à mesure.

#### Stockage sur disque dur physique

Veuilez choisir si le nouveau fichier de disque dur virtuel doit croître au fur et à mesure (allocation dynamique) ou bien s'il doit être crée à sa taille maximale (taille fixe).


Un fichier de disque dur **alloué dynamiquement** n'utilisera d'espace sur votre disque dur physique qu'au fur et à mesure qu'il se remplira (jusqu'à une **taille fixe maximale), cependant il ne se réduira pas automatiquement lorsque de l'espace sur celui-ci sera libéré.** 

Un fichier de disque dur à **taille fixe** sera plus long à créer sur certains systèmes mais sera souvent plus rapide à utiliser.

Dynamiquement alloué

Taille fixe

La machine est désormais créée nous allons pouvoir <u>ajouter l'ISO</u> dans la configuration de celle-ci. Allez dans le stockage puis ajouter l'ISO de TinyCore.




Nous allons désormais pouvoir lancer la machine et commencer l'installation. Nous allons choisir le Boot Core Plus with default FLWM topside.


```
Core plus networking, installation, and remastering.

Boot Core Plus with default FLWM topside.
Boot Core Plus with Joe's Window Manager.
Boot Core Plus with ICE Window Manager.
Boot Core Plus with Huxbox Window Manager.
Boot Core Plus with Hackedbox Window Manager.
Boot Core Plus with Openbox Window Manager.
Boot Core Plus with FLWM Classic Window Manager.
Boot Core with only X/GUI (TinyCore).
Boot Core with X/GUI (TinyCore) + Installation Extension.
Boot Core with X/GUI (TinyCore) + Wifi Extension.
Boot Core with X/GUI (TinyCore) + Wifi + Firmware.
Boot Core to command line only. No X/GUI or extensions.
Boot Core without embedded extensions with waitusb=5.
```


Une fois le téléchargement finit nous allons cliquer sur tc-install pour terminer l'installation L'objectif lorsque l'on a TinyCore est tout d'abord de le configurer. Pour cela allez dans Install puis lancer la configuration de celui-ci.




On choisit l'entièreté des disques en cochant « Whole Disk » puis un choisit le SDA qui signifie disque d'interface de système de petit ordinateur.




On prend le système de ext4 car il garde une compatibilité avec son prédécesseur et est considéré par ses propres concepteurs comme une étape intermédiaire devant mener à un vrai système de fichiers de nouvelle génération.



Nous allons choisir les options comme la langue en français, le clavier en azerty, le fuseau horaire...



Ne pas oublier de cocher sur la case « Non-US Keyboard ».




On peut finalement procéder pour finaliser la configuration.




### Installation de Chrome sur la VM TinyCore

Pour installer Chrome il faut aller dans Apps puis chercher l'application Chromium.




Choisir la deuxième solution et cliquer sur Go.



## Configuration réseau de TinyCore

Tout d'abord il faut se mettre en réseau Privé Hôte sur VirtualBox. Ensuite sur la VM TinyCore, allez dans le <u>Contrôle Panel</u> et dans <u>Network</u> on va pouvoir modifier la configuration. On lui attribue l'adresse IP du schéma puis lui donner pour Gateway l'adresse IP du routeur.



On a maintenant accès à Chrome et on peut également pinger les autres machines.

#### Création de la VM du routeur

Pour créer la machine tc-router il suffit d'aller dans les images de VirtualBox, l'image du routeur est déjà fournie il suffira de double cliquer. Nous arriverons sur l'interface de VirtualBox où nous auront notre machine directement créée. Attention <u>il ne faut pas oublier de démarrer le routeur</u> à chaque fois pour pouvoir utiliser ses fonctionnalités!

## Création de la VM czimage

#### **Commande utiles:**

**1.** Modifier l'interface réseau : nano /etc/network/interfaces


2. Modifier le nom de la machine : nano /etc/hostname

3. Modifier le DNS : nano /etc/resolv.conf

4. Créer un fichier : mkdir5. Supprimer un fichier : rmdir

6. Se déplacer dans les répertoires : cd

Nous allons créer la VM czimage à partir d'une template Debian Buster 10. Au démarrage de celle-ci il y a une erreur « <u>Kernel Panic</u> » pour régler cette erreur il suffit <u>de rajouter un cœur</u> dans la configuration de la machine sur VirtualBox.



La machine peut maintenant se lancer. Il faudra modifier la configuration réseau afin de lui attribuer son adresse IP, la passerelle afin qu'elle puisse faire des installations de paquets et il faudra également renommer son nom en czimage.

```
# This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback

# The primary network interface allow-hotplug enpos3 iface enpos3 inet static address 192.168.56.201/24 gateway 192.168.56.254
```

Ensuite nous allons créer un répertoire <u>partimag dans /home</u> puis créer dans ce répertoire deux autres répertoires qui auront les noms <u>image-xp</u> et <u>image-debian-srv.</u>

```
root@Matteo:~# mkdir /home/partimag
root@Matteo:~# mkdir /home/partimag/image–xp
root@Matteo:~# mkdir /home/partimag/image–debian–srv
```

On donne les droits sur les fichiers et tous les sous répertoires, chmod 777 qui correspond à 7 : read + write + execute pour user, group et other.

```
root@czimage:~# chmod 777 /home/partimag –R
```

#### **Protocole Telnet**

Le protocole est utilisé sur tout réseau TCP/IP, permettant de communiquer avec un serveur distant en échangeant des lignes de texte et en recevant des réponses également sous forme de texte. Utilise le port 23. Il tombé en désuétude par défaut de sécurisation. Toute communication est transmise en clair sur le réseau, mots de passe y compris donc des sniffeurs comme TCPdump ou WireShark permettant d'intercepter les communications.

## **Objectifs**


Les objectifs sont les suivants :

- Installer les services de Telnet et SSH sur Windows
- Installer les services de Telnet et SSH sur Debian
- Utiliser ces protocoles pour se connecter à une machine distante

#### Installation de Telnet sur Windows

Pour installer Telnet sur Windows il faut dans le <u>Panneau de configuration > Activer des autres</u> <u>fonctionnalités > Activer le Client Telnet.</u>





#### Installation de Telnet sur Debian

#### **Commandes utiles:**

- 1. Mettre à jour les paquets : apt update
- 2. Installer le service Serveur Telnet : apt install telnetd
- 3. Se connecter avec Telnet: telnet 192.168.56.201 (l'adresse IP auquel on veut se connecter) 23 (port que l'on utilise)

Pour commencer on va installer le serveur Telnet

root@czimage:~# apt install telnetd

Ensuite sur la machine hôte Windows on va se connecter à Telnet avec la commande <u>telnet</u> <u>192.168.56.201 23</u> dans le PowerShell puis on va <u>se log en sio/sio</u> car root/root ne marche pas sinon on aura tous les droits à la machine distante.

```
Debian GNU/Linux 10 czimage login: root

Login incorrect czimage login: sio
Password:
Last login: Tue Jan 7 14:13:42 CET 2020 on tty2
Linux czimage 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. sio@czimage:~$
```

#### Protocole SSH

Le protocole SSH permet de fournir une connexion de gestion sécurisée à un appareil distant. Utilise le port 22. Il remplace Telnet et FTP et permet à l'accès distant de lignes de commandes, au transfert de fichiers, à l'accès ressources distantes, au transport d'autres protocole via tunnel (encapsulation des données).

#### Installation de SSH Sur Windows

Il va falloir installer les fonctionnalités SSH dans Windows et donc pour cela il faut aller dans le <u>Panneau de configuration > Programmes > Ajouter des fonctionnalités > Client SSH.</u>

#### Installation de SSH sur Debian

#### **Commandes utiles:**

- 1. Installer le service Serveur SSH : apt install openssh.server
- 2. Se connecter avec SSH: ssh sio@192.168.56.201 (sio correspond à l'utilisateur et l'adresse IP est la machine distante)
- 3. Afficher le contenu du répertoire : ls -la
- 4. Se mettre en root : su

On va installer le serveur SSH

On va retourner sur la machine hôte Windows et dans PowerShell pour se connecter cette fois-ci avec le protocole SSH et pour cela on utilise la commande <u>ssh sio@192.168.56.201</u>.

```
PS U:\> ssh sio@192.168.56.201
sio@192.168.56.201's password:
Linux czimage 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Sep 8 14:52:28 2022 from 192.168.56.1
sio@czimage:~$ ^C
sio@czimage:~$
```

On peut afficher les droits avec la commande ls -la

```
sio@czimage:~$ ^C
sio@czimage:~$ ls -la
total 24
drwxr-xr-x 2 sio sio 4096 sept.
                                  8 15:01 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 sept.
                                  6 15:13 ...
rw----- 1 sio sio
                         5 sept. 8 15:01 .bash_history
rw-r--r-- 1 sio sio
                       220 janv. 7
                                     2020 .bash_logout
rw-r--r-- 1 sio sio 3526 janv. 7
                                     2020 .bashrc
                       807 janv.
rw-r--r-- 1 sio sio
                                     2020 .profile
io@czimage:~$
```

Pour se mettre en root il suffit d'utiliser la commande su et de mettre le mot de passe root après.

```
sio@czimage:~$ su
Mot de passe :
root@czimage:/home/sio#
```

### **Objectifs**

Les objectifs sont les suivants :

- Création d'une VM tc-master à partir de la template Debian 8.5-LXDE
- Configurer l'interface réseau de tc-master
- Installer le protocole Samba
- Installer le protocole NFS
- Partager les dossiers avec les protocoles Samba et NFS

#### Création de la VM tc-master

On va créer une nouvelle machine sur VirtualBox avec comme base Debian 9 ayant une interface graphique. Avant de la démarrer nous allons ajouter un cœur dans la configuration. On va configurer l'interface réseau pour utiliser Samba à l'avenir. Ne pas oublier de mettre la machine en Réseau Privé Hôte pour qu'elle puisse pinger les autres machines dans le réseau.

```
root@debian:~# cat /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system

# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*


# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.56.202/24
gateway 192.168.56.254
root@debian:~#
```

#### Protocole Samba

Samba utilise le protocole SMB (Server Message Block) permet le partage de documents entre plusieurs OS donc on pourra faire les transferts entre des machines Linux et des machines Windows. C'est donc un serveur de fichiers permettant l'interopérabilité entre divers systèmes.

Protocole SMB: (Server Message Block) est un protocole serveur client réglant l'accès à des fichiers, à des répertoires complets et à d'autres ressource du réseau comme les imprimantes, les routeurs ou les interfaces partagées dans le réseau.



## Installation d'un serveur Samba sur la machine czimage

#### **Commandes utiles:**

- 1. Installer le serveur Samba : apt install samba
- **2.** Modifier le fichier de configuration Samba : nano /etc/samba/smb.conf
- 3. Vérifier que le fichier de configuration Samba est correcte : testa

- 4. Installer le client Samba : apt install smbclient
- <u>5.</u> Se connecter au serveur Samba: smbclient //192.168.56.201/partimag -U sio (on met l'adresse IP de la machine ayant le serveur Samba avec le dossier que l'on veut accéder puis -U sio pour nous permettre de nous connecter avec celui-ci)
- 6. Relancer le service samba : service smbd restart

Pour commencer on va installer le serveur Samba sur la VM czimage donc pour cela on va utiliser la commande apt install Samba.

```
root@czimage:~# apt install samba
```

Ensuite on va modifier le fichier de configuration.

```
root@czimage:~# nano_/etc/samba/smb.conf
```

```
[partimag]
path = /home/partimag
guest ok = yes
read only = yes
```

Dans ce cas ici on va mettre le chemin (=path), le paramètre guest ok signifie que l'accès sera autorisé en tant qu'utilisateur invité par défaut puis on ajoute le droit de lecture seulement

La commande testparm permet de vérifier la configuration smb.conf

```
root@Matteo:/etc/samba# testparm
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Registered MSG_REQ_POOL_USAGE
Registered MSG_REQ_DMALLOC_MARK and LOG_CHANGED
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[homes]"
Processing section "[printers]"
Processing section "[print$]"
Processing section "[partimag]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
```

#### Installation du client Samba sur la machine tc-router

On va tout d'abord installer le client Samba avec la commande apt install smbclient.

```
root@debian:~# apt install smbclient
```

On va se connecter à la ressource distante et on demande d'avoir accès à partimag, le –U permet de nous connecter avec le profil sio.

```
root@debian:~# smbclient //192.168.56.201/partimag -U sio
```

```
root@debian:~# smbclient //192.168.56.201/partimag -U sio
Enter sio's password:
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.9.5-Debian]
smb: \> ■
```

On peut également se connecter en root.

```
root@debian:~# smbclient //192.168.56.201/partimag -U root
Enter root's password:
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.9.5-Debian]
smb: \> ■
```


```
      smb: \> ls
      D
      0
      Tue Sep 13 14:33:45 2022

      ...
      D
      0
      Tue Sep 13 14:33:29 2022


      image-debian-srv
      D
      0
      Tue Sep 13 14:33:45 2022

      image-xp
      D
      0
      Tue Sep 13 14:33:36 2022
```

On peut accéder depuis l'explorateur de fichier en mettant le chemin et en précisant le protocole smb avant.



On peut également le mettre sur la machine hôte en tapant \\192.168.56.201



#### Protocole NFS

NFS (Network File System) est un protocole qui permet d'accéder à des fichiers via le réseau, les clients montent la partition de la machine distante comme si c'était un disque local.

La différence entre Samba et NFS : Samba plus pratique pour les ressources utilisateurs alors que NFS est plus pour les logiciels fixes. NFS est sensible à la casse et non Samba. NFS basé sur un hôte en particulier et Samba basé sur les utilisateurs. NFS est plus simple à mettre en place.

Partage du répertoire /home/partimag du serveur dans le répertoire /media/NFS du client

## Installation d'un serveur NFS sur la machine czimage

#### **Commandes utiles:**

- 1. Installer le service Serveur NFS : apt install nfs-kernel-server
- **2.** Modifier le fichier de configuration : nano /etc/exports
- **3.** Relancer le service NFS : service nfs-kernel-server restart
- 4. Montage de la ressource distante : showmount -e
- **5.** Rechercher le paquet dans un cache : apt-cache search ... (... correspond au service que l'on cherche)

<u>6.</u> Monter la ressource dans le répertoire NFS : mount 192.168.56.201:/home/partimag /media/NFS

Installer le serveur NFS avec la commande apt install nfs-kernel-server.

```
root@czimage:~# apt install nfs–kernel–server
```

On modifie dans /etc/exports et on ajoute le dossier le partagé à la fin du fichier de configuration.

```
/home/partimag 192.168.56.0/255.255.255.0(ro,all_squash)
```

ro correspond à read only

all\_squash: force le mapping de tous les utilisateurs vers l'utilisateur anonyme.

On peut désormais relancer le service

```
root@czimage:~# service nfs–kernel–server restart
```

#### Installation du client NFS sur la machine tc-master

Pour vérifier que l'export a bien eu lieu, nous allons taper la commande <u>showmount -e</u> 192.168.56.201.

```
root@debian:~# showmount -e 192.168.56.201
Export list for 192.168.56.201:
/home/partimag 192.168.56.0/255.255.255.0
root@debian:~# ■
```

S'il y a une erreur « commande introuvable » cela veut dire qu'il ne trouve pas le dépôt, on va taper la commande <u>apt-cache search showmount</u> pour trouver le dépôt.

```
root@debian:~# apt-cache search showmount
nfs-common - fichiers de prise en charge NFS communs au client et au serveur
root@debian:~# ■
```

Showmount –e va monter le fichier, permet de faire un lien avec NFS.

Ensuite on va créer le répertoire /media/NFS et on va monter le répertoire /home/partimag du serveur dans le répertoire /media/NFS du client.


```
root@debian:~# showmount -e 192.168.56.201
Export list for 192.168.56.201:
/home/partimag 192.168.56.0/255.255.255.0
root@debian:~# mkdir /media/NFS
root@debian:~# mount 192.168.56.201:/home/partimag /media/NFS
```

```
root@debian:~# cd /media/NFS
root@debian:/media/NFS# ls -la
total 16
drwxrwxrwx 4 root root 4096 sept. 13 14:33 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 sept. 15 15:07 ..
drwxrwxrwx 2 root root 4096 sept. 13 14:33 image-debian-srv
drwxrwxrwx 2 root root 4096 sept. 13 14:33 image-xp
root@debian:/media/NFS#
```

#### CloneZilla

Clonezilla est un logiciel libre de restauration de données, de clonage de disque, et de création d'image de disque. Il supporte la copie d'un poste à un autre (unicast), ainsi que celle d'un serveur vers plusieurs postes (multicast). Son système est basé sur les logiciels DRBL (amorçage à distance sans disque dans Linux), Partclone et UDPCast. Clonezilla crée une copie du contenu du disque dur d'un ordinateur sur un autre périphérique de stockage et permet aux utilisateurs d'effectuer des sauvegardes et des restaurations sur leurs ordinateurs personnels. Clonezilla a deux types : CloneZilla Live et CloneZilla SE. Créée par Steven Shiau et c'est un logiciel open source. On peut se connecter à distance avec SSH, SMB et NFS. Clonezilla est une alternative libre aux logiciels propriétaires et payants (Norton Ghost, Acronis True Image, Rembo, ou même RIS/WDS des Windows Server de Microsoft.) Comme avec ces derniers, vous créez une image de sauvegarde d'un disque dur ou d'une ou plusieurs partitions, puis vous la/les restaurerez.

#### Schéma



Avec CloneZilla on va faire en sorte de cloner tc-master dans le répertoire /home/partimag de la VM czimage et on va déployer cette image dans tc-clone pour avoir exactement la même machine.

## **Objectifs**


Les objectifs sont les suivants :

- Réaliser une image de tc-master dans /home/partimag de czimage
- Créer une VM tc-clone1 vide
- Restaurer l'image sur le tc-clone1
- Créer des utilisateurs Samba sur czimage
- Restaurer l'image à l'aide des utilisateurs Samba


## Réalisation d'une image de tc-master dans partimag

Il est conseillé pour plus de simplicité de rester en clavier US, réaliser l'image via samba dans le répertoire suivant /home/partimag de la VM czimage et vérifier que l'image s'y trouve bien .

Dans la configuration de la machine tc-master on va <u>ajouter l'ISO de CloneZilla dans le stockage</u> et dans le système on va <u>choisir l'ordre d'amorcage</u>.




On va pouvoir lancer tc-master qui aura du coup l'interface de CloneZilla pour réaliser nos objectifs. Nous allons choisir la 1ère option.



Il y a une erreur lors du bootage. Nous allons donc le <u>régler en changeant la configuration générale</u> car actuellement tc-master tourne sur Other Linux 32bits et cela n'es pas valable pour l'utilisation de CloneZilla. Nous allons donc <u>prendre une Debian 64bits</u> mais l'erreur persiste car cette fois il y a une erreur « Kernel Panic ».

This kernel requires an x86-64 CPU, but only detected an i686 CPU. Unable to boot - please use a kernel appropriate for your CPU.


2.8733731 ---[ end Kernel panic - not syncing: No working init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/admin-guide/init.rst for guidance. 1---



La solution pour ça est de rajouter un cœur dans le processeur mais malheureusement il y est déjà, il va donc falloir enlever <u>désactivé l'USB dans la configuration</u> de la machine puis <u>augmenter la mémoire vive</u>.

On peut maintenant démarrer tc-master et commenter le bootage. Pour les premiers paramètres à choisir on va prendre la langue Française et conserver le clavier US.

```
Choose language
Which language do you prefer:
  ca_ES.UTF-8 Catalan | Català
  de_DE.UTF-8 German | Deutsch
  en_US.UTF-8 English
  hu_HU.UTF-8 Hungarian | Magyar
  es_ES.UTF-8 Spanish | Español
    <u>_FR.UTF-8 French | Français</u>
  it_IT.UTF-8 Italian | Italiano
  ja_JP.UTF-8 Japanese | 日本語
ko_KR.UTF-8 Korean | 한국어
  pl_PL.UTF-8 Polish | Polski
  pt_BR.UTF-8 Brazilian Portuguese | Português do Brasil
  ru_RU.UTF-8 Russian | Русский
  sk_SK.UTF-8 Slovak | Slovenský
  tr_TR.UTF-8 Turkish | Türkçe
  zh_CN.UTF-8 Chinese (Simplified) | 简体中文
zh_TW.UTF-8 Chinese (Traditional) | 正體中文 - 臺灣
                             <0k>
```



#### Démarrer CloneZilla

```
Démarrage de Clonezilla |

Lancer Clonezilla ou ouvrir une session shell (ligne de commande) ?

Sélectionnez le mode :

Start_Clonezilla Démarrage de Clonezilla
Enter_shell Passer en ligne de commande


<OK>

Annuler>
```


Choisir la 1ère option car c'est l'option qui va permettre de cloner le disque vers une image et c'est ce que nous voulons.

```
Clonezilla – Opensource Clone System (OCS)
**Clonezilla est un logiciel libre (GPL). Il est livré SANS AUCUNE GARANTIE**
///Astuce ! À partir de maintenant, lorsque plusieurs choix seront possibles, vous devrez
appuyer la barre d'espace pour cocher votre sélection. Une étoile (*) marque la sélection///
Deux modes sont disponibles, vous pouvez choisir
(1) clonage disque/partition vers image ou image vers disque/partition
(2) clonage disque à disque ou partition à partition.
Clonezilla existe aussi en mode lite server et client. Utilisez–les pour du déploiement massif
Sélectionnez le mode :
           device-image disque/partition vers/depuis
           device-device disque/partition vers disque/partition
           remote-source Entrez le mode source pour le clonage du poste distant
                        Entrez le mode destination pour le clonage du poste distant
           remote-dest
                         Entrer_sur_Clonezilla_live_lite_server
           lite-server
                         Entrer_sur_Clonezilla_live_lite_client
           lite-client
                          <0k>
                                                             <Annuler>
```


#### On va utiliser le protocole Samba



Mettre en static car notre IP de czimage est en static donc on devra la retaper plus tard.




<u>Mettre une adresse IP se trouvant sur le réseau 192.168.56.0</u>, n'importe laquelle fera l'affaire tant qu'elle n'est pas utilisée.



La passerelle est déjà mise donc on peut la laisser comme ça.



Ne pas modifier le DNS non plus car il est donné par défaut.




Mettre l'adresse IP **192.168.56.201** de la VM czimage.

Nous n'avons pas de domaine à mettre donc on peut passer à la suite.

Ensuite ici on se connecte en sio. ( <u>WARNING</u>: Par la suite on verra que sio n'était pas le bon utilisateur à mettre. )

Le répertoire où nous allons placer l'image se trouve dans /partimag.



Nous pouvons tout laisser en auto et se connecter en sio avec le mot de passe sio.





```
Mounting Samba server by:
LC_ALL=C mount –t cifs "//192.168.56.201/partimag" /home/partimag –o user="sio"
Password for sio@//192.168.56.201/partimag: _
```

#### **Remarque:**


Ici j'ai fait avec le clonage avec le compte sio sauf qu'en sio nous n'avons pas les mêmes droits qu'en root. Donc il faut redémarrer le bootage et se connecter en root

Le problème que j'ai rencontré ensuite c'est que quand je me connectais en root avec le mot de passe root il y avait toujours un message d'erreur concernant le mot de passe. J'ai donc supprimé l'ISO de CloneZilla sur le C: et j'ai repris celle de base qui était donné sur le serveur du lycée. J'ai refait l'installation avec la nouvelle ISO et cela a marché à nouveau.

**<u>Update</u>**: Pour régler ce problème il faut également <u>démarrer la machine tc-router</u>!

Donc voici la suite des démarches à suivre suite à la connexion en root.

On va prendre le Mode Débutant.



Mettre « **Savedisk** » pour sauvegarder le disque local dans une image.


Nous retrouvons maintenant le nom de l'image de tc-master que nous allons retrouver à la fin du processus dans le répertoire /home/partimag de czimage. ( <u>WARNING</u>: Etant donné que j'ai essayé plusieurs fois, il y aura un autre nom pour l'image qui est la suivant : Image OK. )

```
Clonezilla – Opensource Clone System (OCS) | Mode: savedisk | Saisissez un nom pour l'image


2022-09-20-13-img

<OK> <Annuler>
```


Nous n'avons rien à faire ici car il y a qu'une seule option « sda ».



Utiliser zip pour la compression.



Pas besoin de vérifier le système de fichiers source.



Nous allons vérifier l'image sauvegardée.

```
Paramètres avancés supplémentaires de Clonezilla | Mode: savedisk |
Après la sauvegarde, voulez-vous vérifier que l'image est restaurable ? ///NOTE/// Cette opération ne réalise qu'une vérification. Elle n'écrit aucune donnée sur le disque dur.

Oui, vérifier l'image sauvegardée

-scs Non, ne pas vérifier l'image sauvegardée

<OK>

<Annuler>
```

Ne pas chiffrer l'image.

```
Paramètres avancés supplémentaires de Clonezilla | Mode: savedisk |
Voulez-vous chiffrer l'image ?
Si oui, eCryptfs sera utilisé pour le chiffrement de l'image. Ce logiciel utilise des mécanismes standard de chiffrement, de génération de clefs et de protection par phrase de passe. Sans votre sel, votre phrase de passe ou votre clef privée, personne ne pourra lire vos données.
//NOTE// Vous devrez vous souvenir de votre phrase de passe, sans quoi l'image sera inutilisable.

-senc Ne pas chiffrer l'image
-enc Chiffrer l'image

<Annuler>
```

Malgré l'utilisation du profil root il y a une erreur de permissions non accordées.

mkdir: impossible de créer le répertoire « /home/partimag/2022–09–22–07–img »: Permission non accord ée

```
ct: Aucun fichier ou dossier de ce type
Unknown partition table format on disk /dev/sda.
Programme terminé !!
"ocs-live-general" finished with error!
Check /var/log/clonezilla.log for more details.
Press "Enter" to continue..._
```

Pour régler les problèmes de droits il y a deux étapes à suivre :

- Modifier le fichier smb.conf pour ajouter le droit d'écriture
- Mettre tous les droits à tous les utilisateurs

#### **Commandes utiles:**

1. Mettre les droits à tous les utilisateurs : chmod 777


Modifier dans smb.conf de czimage les droits pour enlever le droit de lire et mettre le droit d'écrire car il faut pouvoir écrire pour créer l'image. Puis <u>mettre tous les droits sur tous les utilisateurs.</u> On peut également faire un **testparm** et **redémarrer le service.** 

**Rappel:** La commande chmod 777 correspond à tous les droits sur tous les utilisateurs car on voit trois fois le chiffre 7, 7 signifie 1+2+4 qui eux font référence aux droits de lecture, d'écriture et d'exécution. Si on le note trois fois c'est pour qu'on l'assigne aux utilisateurs, aux groupes et aux autres.

```
[partimag]
path = /home/partimag
guest ok = yes
read only = yes
writeable = yes_
```

#### root@czimage:/home# chmod 777 /home/partimag

On peut désormais reprendre le bootage (il faudra refaire les étapes vu précédemment) et cette fois-ci on peut voir cette interface apparaître car l'image se créée.



Nous allons pouvoir retourner sur le répertoire de partimag pour retrouver notre image de tc-master.

#### 2022-09-22-13-img

Commentaire : J'ai eu une erreur lors du déploiement de celle-ci, lorsque je voulais restaurer l'image sur le clone je n'avais pas l'option pour donc j'ai dû recréer une image et ça a pu marcher.


Pour la création de tc-clone nous avons juste besoin de créer une machine Debian 64bits sans rien mettre ensuite donc on ne met pas l'image de Debian Buster 10. Ensuite on doit <u>modifier sa configuration et mettre 2 cœurs dans le processeu</u>r pour ne pas avoir l'erreur « Kernel Panic », on doit également <u>se mettre en Réseau Privé Hôte</u> et <u>ajouter l'ISO de CloneZilla</u> dans le Stockage.

#### Crée une machine virtuelle

#### Nom et système d'exploitation

Veuillez choisir un nom et un dossier pour la nouvelle machine virtuelle et sélectionner le type de système d'exploitation que vous envisagez d'y installer. Le nom que vous choisirez sera repris au travers de VirtualBox pour identifier cette machine.

Nom:	TC-CLONE5	
Dossier de la machine :	C: \Users\simon.matteo\Documents\VM	~
Type:	Linux	▼ 64
Version:	Debian (64-bit)	_



### Déploiement de l'image sur la machine tc-clone

Pour le déploiement de l'image sur le clone nous allons suivre les mêmes étapes que pour la création de l'image. Nous allons cependant devoir mettre une autre option après s'être connecté en root. Il faudra mettre « Restoredisk » au lieu de « Savedisk ».

Après avoir suivi la même procédure que précédemment on va arriver sur l'interface où on doit choisir le type d'assistant.

Lancer le Mode Expert ou Débutant peu importe.

```
Clonezilla – Opensource Clone System (OCS)
Sélectionnez le type d'assistant à exécuter pour les paramètres avancés:

Beginner Mode débutant : Accepter les options par défaut
Expert Mode expert : Choisissez vos propres options
Exit sortir. Passer en ligne de commande

(Ok)

(Annuler)
```


Le changement se trouve là car nous avons de nouvelles options dont « **Restoredisk** » pour restaurer une image vers le disque du clone.

```
Clonezilla – Opensource Clone System (OCS): Sélectionnez le mode
**Clonezilla est un logiciel libre (GPL). Il est livré SANS AUCUNE GARANTIE***
*** Ce programme va écraser les données de votre disque dur lors de la restauration ! Il est
recommandé de sauvegarder les fichiers importants avant de restaurer ! ***
///Astuce ! À partir de maintenant, lorsque plusieurs choix seront possibles, vous devrez appuyer la barre d'espace pour cocher votre sélection. Une étoile (*) marque la sélection///
                            Sauvegarder_le_disque_local_dans_une_image
      savedisk.
                            Sauvegarder_les_partitions_locales_dans_une_image
      saveparts
       restoredis
      restoreparts
                            Restaurer_une_image_vers_les_partitions_locales
                            Restaurer_une_image_vers_plusieurs_disques_locaux
      1-2-mdisks
                            Créer_Clonezilla_live_de_restauration
      recovery-iso-zip
      chk-img-restorable
                            Vérifier_que_l'image_est_restaurable_ou_pas
      cvt-img-compression Convertir_le_format_de_compression_de_l image_en_une_autre_image
                            Chiffrer_une_image_non_chiffrée_existante
      encrypt-img
      decrypt-img
                            Déchiffrer_une_image_chiffrée_existante
      exit
                            sortir. Passer en ligne de commande
                            <Nk>
                                                                   <Annuler>
```

#### On peut retrouver l'image.




#### Choisir la seule option proposée.



Laisser par défaut donc on peut appuyer sur « entrer ».

```
La machine virtuelle signale que le système d'exploitation invité supporte l'intégration de la souris. Ceci signifie que vous n'avez pas besoin de inner
 Espace pour marquer la sélection. Un astérisque (*) montre la sélection)
                                       Réinstaller grub dans le MBR du disque client (si cette configuration existe)
Ajuster automatiquement le système de fichiers pour la partition NTFS, si elle e
sfdisk utilise les données CHS du disque dur à partir d'EDD (amorçage non–grub)
                                       Sortie texte seulement ; pas d'interface utilisateur texte ou graphique
Changer le nom d'hôte MS Windows (à partir de l'adresse IP) après le clonage
Changer le nom d'hôte MS Windows (à partir de l'adresse MAC) après le clonage
                 -hn1 PC
                                        Messages bavards (en particulier pour udpcast)
Exécuter le clonage en mode batch (DANGEREUX !)
                                        Le client attend une confirmation avant de cloner
                                       Le client ne restaure pas son MBR (Master Boot Record)
Le client restaure le MBR prédéfini dans Syslinux (Windows seulement)
Le client passe la restauration de l'EBR (Extended Boot Record)
Ajuster le système de fichiers à la taille de la partition cible
                                        Continuer et lire le prochain bloc en cas d'erreur de lecture
                 -rescue
                                        Le client utilise la valeur CHS du disque (sauvée dans l'image) pour sfdisk
Ignorer le contrôle de CRC de partclone
                 -icrc
                                       Ne supprimez pas l'enregistrement du matériel udev Linux après la restauration.
Ne retirer pas le drapeau de volume NTFS "dirty" après la restauration
Ne pas mettre à jour les fichiers syslinux après la restauration.
Ne pas mettre à jour les fichiers initramfs sur le système GNU/Linux restauré.
Ne pas vérifier le disque cible avant de créer la table de partitions
Ne pas mettre à jour les entrées de boot de l'EFI NVRAM après restauration
                 -invd
                 -iefi
                                       Réécriture du MBR (512 octets) après la restauration de l'image. Ne convient pas
Cloner_les_données_cachées_entre_le_MBR_et_la_lère_partition
Vérifier l'image à partir de sa somme de contrôle MD5
                                                                  image à partir de sa somme de contrôle
                                                             <0k>
                                                                                                                                            <Annuler>
```

#### Utiliser la table de partition de l'image.



#### Vérifier l'image avant d'être restaurer.

```
Paramètres avancés supplémentaires de Clonezilla | Mode: restoredisk |
Avant de restaurer l'image, voulez-vous vérifier qu'elle est restaurable ? ///NOTE/// Ce choix vérifie uniquement que l'image est restaurable. Rien n'est écrit sur le disque dur.

Oui, vérifier l'image avant de restaurer |
-scr Non, ne pas vérifier l'image avant la restauration


(Ok) |

Annuler>
```

#### On peut redémarrer.

```
— Partolone –
Partclone v0.3.17 http://partclone.org
Starting to check image (-)
Calculating bitmap... Please wait...
done!
File system: EXTFS
Device size: 8.6 GB = 2097144 Blocks
Space in use: 301.1 MB = 73521 Blocks
Free Space: 8.3 GB = 2023623 Blocks
Block size: 4096 Byte
Elapsed: 00:00:02 Remaining: 00:00:01 Rate:
                                                  5.41GB/min
Current Block: 567684 Total Block: 2097144
Data Block Process:
                                                       59.89%
Total Block Process:
                                                       27.07%
```

La restauration est maintenant terminée, nous allons pouvoir relancer tc-clone mais avant nous devons <u>supprimer l'ISO de CloneZilla dans le stockage</u> de la machine pour ne pas relancer CloneZilla.



## Utilisation du déploiement d'images avec des utilisateurs Samba

## **Objectifs**

Les objectifs sont les suivants :

- Créer un utilisateur pour Samba pour ne pas avoir à utiliser les comptes « root » ou « sio »
- Modifier le fichier smb.conf afin de ne donner que les droits à cet utilisateur
- Restaurer l'image avec les utilisateurs en utilisant le protocole SSH et Samba

### Création des utilisateurs Samba

#### **Commandes utiles:**

1. Créer un utilisateur : adduser

2. Créer un utilisateur Samba : smbpasswd

3. Donner l'accès Samba à l'utilisateur : pdbedit

4. Installer le serveur SSH : apt install openssh.server

On va maintenant créer notre utilisateur, pour les informations on peut ne pas en mettre car ce n'est pas important étant donné que c'est un utilisateur pour tester.

root@czimage:/etc/samba# adduser matteo

On va ensuite <u>modifier le fichier de configuration Samba</u> pour ajouter l'utilisateur Samba avec la ligne <u>valid users.</u>

```
[partimag]
path = /home/partimag
guest ok = yes
read only = no
writable = yes
guest ok = yes
valid users = matteo_
```

Puis créer l'utilisateur Samba Matteo avec la commande smbpasswd -a Matteo.

```
root@czimage:~# smbpasswd –a matteo
New SMB password:
Retype new SMB password:_
```

Nous allons faire le lien entre Samba et l'utilisateur Matteo avec la commande pdbedit -a Matteo.

```
root@czimage:~# pdbedit –a matteo_
```

### Déploiement de l'image avec les utilisateurs en utilisant SSH

On peut démarrer la machine du tc-clone2 car c'est un nouveau clone et lorsqu'on doit choisir un protocole on prend le protocole SSH.


```
Montage du répertoire des images de Clonezilla 
Avant de pouvoir cloner, vous devez définir l'endroit où les images Clonezilla seront écrites ou
lues. Le périphérique ou la ressource distante sera monté sous /home/partimag. L'image
Clonezilla sera par la suite écrite ou lue dans /home/partimag.
Sélectionnez le mode :
         local_dev
                        Monter un périphérique local (p.ex. : disque dur, clef USB)
                        Monter un serveur SAMBA (partage sur le voisinage réseau)
         samba_server
                        Monter un serveur NFS
         nfs server
         webdav_server Utiliser_un_serveur_WebDAV
         s3_server
                        Utiliser_le_serveur_AWS_S3
         enter_shell Passer en ligne de commande. Montage manuel
         ram_disk
                        Utiliser la mémoire (OK pour BT depuis un périphérique brut)
                        Utiliser /home/partimag existant (En mémoire ! *NON RECOMMANDÉ*)
         skip
                            <0k>
                                                                 <Annuler>
```

Il est important de ne pas oublier <u>d'installer le serveur SSH sur la machine czimage</u> sinon cela ne marchera pas.


```
root@czimage:~# apt install openssh–server
```

Ensuite on met le port 22 qui est le port de SSH.

Pour un premier test j'ai utilisé le profil sio.



On va ici indiquer le chemin absolu qui est proposé par défaut.



On va se connecter au compte sio.

On utilise l'option pour restaurer l'image.

Appuyez sur "Entrée" pour continuer...

```
Clonezilla – Opensource Clone System (OCS): Sélectionnez le mode
**Clonezilla est un logiciel libre (GPL). Il est livré SANS AUCUNE GARANTIE***

**** Ce programme va écraser les données de votre disque dur lors de la restauration ! Il est
recommandé de sauvegarder les fichiers importants avant de restaurer ! ***
///Astuce ! À partir de maintenant, lorsque plusieurs choix seront possibles, vous devrez appuyer la barre d'espace pour cocher votre sélection. Une étoile (*) marque la sélection///
       savedisk
                                Sauvegarder_le_disque_local_dans_une_image
       saveparts
                                Sauvegarder_les_partitions_locales_dans_une_image
                               Restaurer_une_image_vers_le_disque_local
Restaurer_une_image_vers_les_partitions_locales
       restoredisk
       restoreparts
       1-2-mdisks
                                Restaurer_une_image_vers_plusieurs_disques_locaux
       recovery-iso-zip
                                Créer_Clonezilla_live_de_restauration
       chk-img-restorable Vérifier_que_l'image_est_restaurable_ou_pas
       cvt-img-compression Convertir_le_format_de_compression_de_l'image_en_une_autre_image
       encrypt-img
                                Chiffrer_une_image_non_chiffrée_existante
       decrypt-img
                                Déchiffrer_une_image_chiffrée_existante
                                sortir. Passer en ligne de commande
       exit
                                <0k>
                                                                           <Annuler>
```

On retrouve notre image créée précédemment.

```
Clonezilla – Opensource Clone System (OCS) | Mode: restoredisk |
Sélection du fichier image à restaurer:

Image-OK 2022-0927-1242_sda_8590MB

<Ok>
<Annuler>
```

On continu la démarche jusqu'à la fin.

```
Partclone
Partolone v0.3.17 http://partolone.org
Starting to check image (-)
Calculating bitmap... Please wait...
done!
File system: EXTFS
              8.6 GB = 2097144 Blocks
Device size:
Space in use: 301.1 MB = 73519 Blocks
Free Space:
               8.3 GB = 2023625 Blocks
Block size:
             4096 Byte
Elapsed: 00:00:02 Remaining: 00:00:06 Rate:
                                               2.11GB/min
Current Block: 70596 Total Block: 2097144
Data Block Process:
                                                    23.33%
Total Block Process:
                                                     3.37%
```

Cette fois-ci je refais la restauration en SSH mais avec le profil Matteo ( <u>WARNING</u>: Le clavier est en Qwerty.)

```
Mount sshfs

Compte du serveur : le compte sous lequel vous disposez des permissions d'écriture

(enregistrement de l'image) ou de lecture, Ex root:

matteo

(Ok)

Annuler>
```


On restaure l'image sur le disque.

<0k>




On finit la restauration puis on supprime l'ISO de la machine pour accéder à la machine clone.

<Annuler>



### Déploiement de l'image avec les utilisateurs en utilisant SAMBA

Même démarche que les autres fois c'est-à-dire : création du clone avec la modification de sa configuration, démarrage de la machine, suivre les étapes puis utiliser le protocole Samba.




Se connecter avec le profil Matteo et finir le processus.

Grâce aux commandes <u>smbpasswd –a Matteo</u> et <u>pdbedit –a Matteo</u> on pourra avoir les droits car si on ne le fait pas il y aura un message d'erreurs Permission Denied.

### Echange de clés SSH

#### Schéma




## **Objectifs**

Les objectifs sont les suivants :

- Créer les machines Debian srv-home et srv-backup
- Générer une paire de clés privées et publiques
- Vérifier l'empreinte sur srv-backup
- Accéder à srv-home depuis srv-backup


## Clés symétriques ou privées



Avantage: algorithmes rapides


Inconvénients: interception de la clé lors de sa transmission sur le réseau

## Clés asymétriques ou publiques



<u>Avantages :</u> transmission uniquement de la clé publique <u>Inconvénients :</u> algorithmes de chiffrement/déchiffrement lents

### Le Protocole SSH





La clé publique elle sert à chiffrer ; la clé privée sert à déchiffrer

Srv-home 192.168.56.101 - Openssh.server

Srv-backup 192.168.56.102

#### Debian vers Debian

#### **Commandes utiles:**

Générer la paire de clés : ssh-keygen
 Afficher la clé : ssh-keygen -lf .ssh/id\_rsa

3. Copier la clé dans srv-home : ssh-copy-id -i sio@192.168.56.101

4. Se connecter avec SSH: ssh sio@192.168.56.101

Tout d'abord il faut aller dans la VM srv-backup pour générer la paire de clé SSH. Nous devons <u>nous</u> <u>connecter avec le compte sio.</u>

Utiliser la commande ssh-keygen (outil de création de nouvelles paires de clés pour ssh).

```
sio@srv–backup:~$ ssh–keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/sio/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/sio/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
/our identification has been saved in /home/sio/.ssh/id_rsa
/our public key has been saved in <mark>/home/sio/.ssh/id_rsa.pub.</mark>
The key fingerprint is:
SHA256:IFTuQybkOri74Y3M9JHUDu9lafci/aajf5lIBPhOHn8 sio@srv–backup
The key's randomart image is:
   -[RSA 2048]----+
    o ++S+
    0 = .0.0 E
   + 0 0 =0.0 0
   * o . .+oBo
    -[SHA256]--
 io@srv-backup:~$
```

Afficher la clé avec la commande ssh-keygen -lf .ssh/id\_rsa.

```
sio@srv–backup:~$ ssh–keygen –lf .ssh/id_rsa
2048 SHA256:IFTuQybkOri74Y3M9JHUDu9lafci/aajf5lIBPhOHn8 sio@srv–backup (RSA)
sio@srv–backup:~$ _
```

Copier la clé sur le serveur pour qu'il puisse nous connaître.

```
sio@srv-backup:~$ ssh-copy-id -i sio@192.168.56.101_
```

Maintenant que nous sommes reconnus par la machine srv-home on peut se connecter à celui-ci avec SSH.


### Windows vers Debian

## **Objectifs**


Les objectifs sont les suivants :


- Générer une paire de clé sur Windows et Debian
- Partager la clé publique vers srv-home
- Se connecter à la machine srv-home sans avoir besoin de mettre le mot de passe

Nous devons lancer **Putty Key Generator** pour générer la paire de clé.



Nous allons cliquer sur « Generate » et nous allons devoir bouger la souris pour générer celle-ci.






Nous avons maintenant voir la clé RSA et on va pouvoir sauvegarder tout d'abord la clé publique. Le fichier généré est XXX.pub

Il y a la même démarche du côté de srv-home et on va se connecter en sio


Pour la connexion entre les deux machines on va <u>utiliser WinSCP</u> entre les deux machines pour échanger des fichiers. Utiliser le protocole <u>SFTP</u> et se connecter avec <u>sio.</u>




Afficher les fichiers cachés dans Options > Préférences > Panneaux > Afficher les fichiers cachés.




Dans la machine srv-home on peut <u>voir le fichier .ssh apparaitre</u>, on va aller dessus pour retrouver deux fichiers correspondant à la paire de clé générée précédemment.



<u>Copier la clé publique</u> de votre machine hôte <u>dans srv-home dans le répertoire /home/sio/ssh.</u>





Il faut ensuite gérer la liste des clés publiques autorisées. Ajouter en la copiant (attention au retour à la ligne) votre clé publique à la liste.

Ouvrir le fichier authorized\_keys et la clé publique .pub qu'on a transférée et on va la **copier dans authorized keys.** 

```
---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----
Comment: "rsa-key-20221011"

AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCJGgGp6pSDZCg81vaJffivAvpkAXRIYRpA
K8/tiYVLpibYMzH3+789dulpkr9HEtvIfbt02DGEQbTGdRtZfkPXZ8auNOnFvXFa
yk520AZiXWxL0ckExCC6mgGMEjt4v+hA7BU6IQ+k2WyeVlaOkGGt0Vr/nmgs2Wr7
/yzYLy40LgPx1ikYULSgdztJtg4Gf6uRcejQkuUm9z3ecYvR+V6uZPNESJqIMHxj
ENTcatgVT90XGaB+RL4WuCmIFJ7ZfNb/9KPWPR0REGpqW4gJixQ+Tbe3/8ASB6v0
LD427t/7tNj000ev+DgWvwg89sLxG6yX0GsDMaK9qQekKD/ASwLJ
---- END SSH2 PUBLIC KEY ----
```

On va la mettre sur une seule ligne et la copier dans le bon fichier en ajoutant ssh-rsa avant la clé.





Ensuite on va sauvegarder la clé privée. Le fichier généré est XXX.<u>ppk.</u>

Dans PuTTY on va aller <u>dans Connexions > SSH > Auth</u> et on va mettre la clé privée.



Puis dans **Connexion > Data** on va pouvoir cocher « **Use System Username** ».





Puis lancer la machine

```
PuTTY (inactive)

Using username "SIMON.Matteo".

Server refused our key

SIMON.Matteo@192.168.56.101's password:
```

#### Se connecter en sio.

On peut voir qu'il n'y a pas besoin de mettre le mot de passe car la machine est déjà connue lorsque l'on a mis la clé publique dans la machine.

```
login as: sio
Authenticating with public key "rsa-key-20221011"
Linux srv-home 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11) x86_6

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.

Last login: Tue Oct 11 14:41:34 2022 from 192.168.56.1

sio@srv-home:~$
```