# Memoria dinamica e operatori bitwise

Matteo Spanio Giulio Pitteri

23 aprile 2024

In questa lezione si discutono i dettagli della gestione della memoria dinamica in C, introducendo la struttura dati di base per implementare una lista concatenata. Si discutono inoltre gli operatori bitwise e le operazioni che possono essere effettuate con essi.

## Strutture dati

Le strutture sono molto utili per definire... strutture dati. Per esempio si possono definire array dinamici, liste concatenate, alberi, pile, code...

Gli array in C sono molto limitati, infatti dobbiamo gestire la loro lunghezza *a mano*, ad esempio passandola come argomento di una funzione.

Si può creare una struttura che contenga un array e la sua lunghezza:

### Lista 1 Implementazione di un array di interi con lunghezza variabile.

```
#define MAX 1024

typedef struct intarray {
   int array[MAX];
   int length;
} IntArray;

①
```

- 1. Definiamo una costante MAX che rappresenta il numero massimo di elementi che possono essere memorizzati nell'array;
- 2. La struttura dati contiene l'array di interi (che, in questo caso, è di dimensione  $1024 \times 4 = 4096$  byte)
- 3. La struttura contiene anche un intero che rappresenta la lunghezza attuale dell'array: cioè il numero di elementi effettivamente contenuti dall'array.

Si noti che il membro lenght è aggiornato solo quando si aggiungono o rimuovono elementi dall'array.

Adesso si può passare la struttura come argomento di una funzione, senza dover tenere traccia in maniera esplicita della lunghezza dell'array:

# Lista 2 Implementazione della funzione per stampare un IntArray.

```
void stampa_array(IntArray a) {
    for (int i = 0; i < a.length; i++) {
        printf("%d ", a.array[i]);
    }
    printf("\n");
}</pre>
```

La routine per aggiungere un elemento all'array è la seguente:

```
int append(IntArray *a, int value) {
    if (a->length < MAX) {
        a->array[a->length] = value;
        a->length++;
        return 0;
    }
    return 1;
}
```

- ① La funzione append prende come argomento un puntatore a IntArray e un intero da aggiungere all'array, l'array è passato by reference perché i suoi campi vengono modificati;
- ② Prima di effettuare l'inserimento viene controllato che l'array non sia già pieno, per accedere ai membri di un puntatore a una struttura si usa l'operatore ->, che è una forma abbreviata di (\*p).membro;
- 3 Si aggiunge il valore all'array;
- 4) Si incrementa la lunghezza dell'array;
- (5) La funzione restituisce 0 se l'inserimento è andato a buon fine;
- (6) Restituisce 1 se l'array è pieno.

#### Esercizio

Per esercizio si implementino le funzioni: 1. int get(IntArray a, int index) che restituisce l'elemento in posizione index dell'array a; 2. int insert(IntArray \*a, int index, int value) che inserisce l'elemento value in posizione index dell'array a; 3. int remove(IntArray \*a, int index) che rimuove l'elemento in posizione index dell'array a.

# Consiglio ?

Si noti che le funzioni insert e remove possono fallire se l'array è pieno o vuoto, rispettivamente, inoltre è necessario spostare tutti gli elementi dell'array.

## Memoria dinamica

L'implementazione vista in Lista 1 ha due grossi problemi:

- 1. la dimensione dell'array è fissa;
- 2. la struttura IntArray funziona solo con interi, per gestire float, char, ecc. bisogna creare ogni volta una nuova struttura;

Soffermandosi sul punto 1 ci si può accorgere che le strutture dati viste fino ad ora in C hanno dimensione fissa. Infatti gli array vengono inizializzati con un valore costante. Non sempre però è possibile sapere quanta memoria sarà necessaria al programma per contenere i dati, per questo, esistono dei comandi che permettono di allocare dinamicamente zone di memoria, permettendo di fare strutture che crescono o si rimpiccioliscono durante l'esecuzione del programma.

Ad esempio si pensi a un programma che, a runtime, prenda in input dei dati dall'utente e li immagazzini in un array. Si può pensare di creare un array di dimensione molto grande, sperando che sia sufficiente per contenere i dati che inserirà l'utente. Evidentemente questa soluzione introduce facilmente errori, infatti, nel caso in cui l'utente inserisca pochi dati, ci sarà un grande spreco di memoria, al contrario, se l'utente inserisce più dei dati che possono essere immagazzinati, bisogna interrompere l'esecuzione del programma mostrando un messaggio di errore.

Per evitare tutto ciò la libreria stdlib.h mette a disposizione 3 funzioni per gestire dinamicamente la memoria:

- 1. malloc (memory allocation): alloca una zona di memoria di una certa dimensione
- 2. calloc (clear allocation): alloca una zona di memoria di una certa dimensione e la inizializza a 0
- 3. realloc (reallocate): cambia la dimensione di una zona di memoria già allocata

malloc, calloc e realloc restituiscono un puntatore a void, che è un puntatore generico. Questo puntatore non fa riferimento a un certo tipo di dato, ma solo a un indirizzo di memoria.

#### malloc

```
void* malloc(size_t size);
```

Supponendo di voler creare un array di interi di dimensione variabile, c'è bisogno di creare un puntatore ad interi e poi assegnargli l'indirizzo della nuova zona di memoria:

```
int *a;
a = malloc(10 * sizeof(int));
```

La funzione malloc accetta come argomento il numero di byte da allocare. L'esempio crea 10 cellette di memoria, ciascuna grande quanto un intero (4 byte).

#### calloc

```
void* calloc(size_t num, size_t size);
```

- Per inizializzare array torna comoda anche la funzione calloc, che ha due parametri: numero di membri e dimensione (in byte) dei membri
- Inoltre ha come effetto aggiuntivo di porre a zero tutti i byte interessati (quindi tutti i membri dell'array che creo)

```
double *a;
a = calloc(10, sizeof(double));
```

L'effetto di questo codice è lo stesso del precedente (con la malloc), ma con tutti i membri dell'array inizializzati a 0.

#### realloc

```
void* realloc(void* ptr, size_t size);
```

- Questa funzione cambia la dimensione di uno spazio allocato dinamicamente.
- L'argomento ptr deve essere un puntatore ottenuto da una funzione ..alloc, altrimenti porta a comportamento non definito.
- I dati già presenti nella zona di memoria vengono mantenuti.

#### **NULL**

- Quando si usa la memoria dinamica, è importante controllare che l'allocazione sia andata a buon fine.
- Se malloc, calloc o realloc non riescono a trovare spazio in memoria, restituiscono NULL.
- NULL è una costante che rappresenta un puntatore all'indirizzo 0x0. NULL è definito in stdlib.h.

#### malloc, calloc, realloc

- Queste funzioni scrivono in una zona di memoria nota come heap;
- Le variabili locali e i parametri delle funzioni sono invece memorizzati nello stack;
- Usando ricorsione e molta memoria dinamica si può esaurire la memoria disponibile
- Occorre quindi fare uso oculato della memoria e pulire quella usata che non serve più

#### free

void free(void\* ptr);

- La funzione free permette di liberare un blocco di memoria (e quindi renderlo disponibile per un'altra allocazione)
- ptr dopo l'esecuzione di free continua a puntare alla stessa zona di memoria, ma il contenuto di quella zona non è più garantito, si chiama dangling pointer
- Occorre, subito dopo la free, assegnare a ptr il valore NULL (oppure una nuova memoria)
- accedere un blocco deallocato è un gravissimo errore

## **Array dinamico**

Un array dinamico è un array la cui dimensione può cambiare durante l'esecuzione del programma.

Per implementare un array dinamico si può usare una struttura che contiene un puntatore all'array e la sua lunghezza:

```
typedef struct {
   int *array;
   int capacity;
   int length;
} ArrayList;
```

## ArrayList

Il nuovo tipo ArrayList ha tre membri:

- array è un puntatore ad interi, che punta all'array dinamico
- capacity è la dimensione massima dell'array
- length è il numero di elementi attualmente presenti nell'array

Quando length raggiunge capacity, bisogna riallocare la memoria per l'array, aumentando la sua dimensione.

#### Linked list

- Una lista concatenata è una struttura dati composta da nodi, ciascuno dei quali contiene un valore e un puntatore al nodo successivo.
- La differenza con un array è che i nodi non sono memorizzati in posizioni contigue di memoria.
- La lista concatenata è una struttura ricorsiva: un nodo contiene un valore e un puntatore al nodo successivo.

#### Linked list

L'implementazione classica della lista concatenata in C è:

```
typedef struct node {
   int value;
   struct node *next;
} Node;
```

Un esempio completo in cui vengono implementate le classi ArrayList e LinkedList, oltre all'interfaccia List, è disponibile qui.

# Operazioni bitwise

Gli operatori bitwise permettono di effettuare calcoli al livello dei bit delle variabili. Questi operatori sono molto utili quando si deve lavorare con i registri di un microcontrollore o con i dati grezzi provenienti da un sensore.

Gli operatori bitwise in C sono: - & AND - | OR - ^ XOR - ~ NOT - << Shift a sinistra - >> Shift a destra

#### Calcoli

Questi operatori applicano le regole dell'algebra booleana, pertanto sarà importante conoscere le tabelle di verità delle operazioni AND, OR e XOR.

Ā	В	A AND B	A OR B	A XOR B
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

## Esempi

In elettronica digitale, spesso si utilizzano serie di bit per rappresentare lo stato di un sistema. Ad esempio, si può utilizzare un byte per rappresentare lo stato di 8 interruttori. Supponiamo che l'interruttore 3 sia acceso e gli altri spenti. Per rappresentare lo stato degli interruttori si può utilizzare una variabile di tipo char:

```
unsigned char switches = Ob00001000;
// oppure
unsigned char switches = 8;
```

In questa configurazione il quarto bit interruttore è acceso, mentre gli altri sono spenti.

Ipotizzando di voler accendere un altro interruttore, si può utilizzare l'operatore OR:

```
// switches = 0b00001000
switches = switches | 0b00000100;
// oppure
switches = switches | 4;
```

Ora il valore di switches sarà 0b00001100. Il che rappresenta il fatto che gli interruttori 3 e 4 sono accesi.

Per spegnere tutti gli interruttori si può utilizzare l'operatore AND:

```
switches = switches & Ob00000000;
// oppure
switches = switches & O;
// switches: Ob00000000
```

#### Esercizio

Scrivere un programma che stampi a monitor il valore del bit meno significativo di un numero intero.

```
#include <stdio.h>
void print_lsb(int n);

int main(void)
{
   int a = 127, b = 128;
     print_lsb(a);
     print_lsb(b);
}
```

```
void print_lsb(int n)
{
    printf("The least significant bit of %d is: ", n);
    printf("%d\n", n & 1);
}
```

#### **Esercizio**

Scrivere una funzione che dato un numero intero n, restituisca true se n è pari, false altrimenti. Usare l'operatore AND per verificare se un numero è pari.

```
#include <stdbool.h>
bool is_even(int n);
int main(void) {
   int a = 55, b = 48;
   printf("%d is even: %d\n", a, is_even(a));
   printf("%d is even: %d\n", b, is_even(b));
}
```

L'operatore XOR è molto utile per invertire lo stato di un bit.

```
i Nota
Eseguire l'operazione di XOR due volte su un bit restituisce il valore originale.

char c = 'A';
c = c ^ 'h';
c = c ^ 'h';
// c: 'A'
```

## **Esempio**

```
65: 0b01000001
73: 0b01001001
08: 0b00001000
65 \, \widehat{\phantom{a}} \, 73 = 8
8 \, \widehat{\phantom{a}} \, 73 = 65
'A' \widehat{\phantom{a}} \, 'I' = \underline{"}
```

# **Esempio**

```
#include <stdio.h>
#define KEY 'h'

int main(void)
{
    char c = 'A';
    c = c ^ KEY;
    printf("%c\n", c);

    c = c ^ KEY;
    printf("%c\n", c);
}
```

## Esercizi

Scrivere un programma di semplice crittografia in grado di cifrare e decifrare una stringa utilizzando l'operatore XOR.

## Shift

Gli operatori di shift permettono di spostare i bit di una variabile a sinistra o a destra.

```
unsigned char c = 0b00000001;
c = c << 1;
// c: 0b00000010
c = c << 3;
// c: 0b00010000
c = c >> 2;
// c: 0b00000100
```

## **Esempio Shift**

Scrivere un programma che moltiplichi un numero intero per 2 utilizzando l'operatore di shift.

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
  int n = 5;
```

```
n = n << 1;
printf("%d\n", n);
}</pre>
```

## **Esercizi**

Scrivere un programma che stampi a monitor la codifica in binario di un unsigned char.

Ad esempio, se il valore di c è 5, il programma dovrà stampare 00000101.

## **Esercizi**

Immaginando che una serie di 8 bit rappresenti lo stato di accensione di 8 led, scrivere un programma che:

- 1. Accenda il led più a destra;
- 2. Accenda il led più a sinistra;
- 3. Inverta lo stato di tutti i led;
- 4. Spenga tutti i led.