
Tutorat 3 IO-Devices

Korrektur




KorrekturInteressantes und häufige Fehler

- ein paar Fehler bei der RETI Treiberaufgabe
- viele kleinere Fehler bei der **push und pop** Aufgabe
- Aufgabe 3 haben sich viele gespart
- Usermodus und Kernelmodus hatten einige Fragen
- Terminal Bedienung
- die Sache mit <SP> und [SP]


Korrektursystem

- Punkte sind nur zum Vergleich untereinander
- Ampelsystem:
 - Sehr gut, damit ist man für die Klausur auf der sicheren Seite
 - Laustreichend, aber bezüglich Klausur sollte man dann zumindest im Tutorat gut aufpassen
 - Nicht ausreichend. Leider zu wenig Arbeitsaufwand investiert

Vorbereitung



- Bestimmte Bits auf 0 setzen u. alle anderen unverändert lassen (*Maskieren*):
 - 10100111 00101101 10010100 00000100
 00000000 00000000 00000000 11111111
 00000000 00000000 00000000 00000100
 - 10 ist controlling value zum mit 10 en überschreiben
 - Herleitung über Decision Tree:



- Bestimmte Bits auf 1 setzen u. alle anderen unverändert lassen (*Maskieren*):
 - 10100111 00101101 10010100 01100101
 00000000 00000000 00000000 11111111
 10100111 00101101 10010100 11111111
 - 1 ist controlling value zum mit 1 en überschreiben
- Test auf bestimmten Bitwert:
 - non-controlling value von & bzw. I nutzen, um ein bestimmtes Bit unverändert beizubehalten und dann aus diesem bzw. dessen Negation zu schlussfolgern, dass da eine 1 bzw. Ø steht
 - mit JUMP<> i testen, ob z.B. **Bit 3** von REG 1 bzw. 0 ist. Dazu ACC = REG & 00000100 bzw. ACC = \sim (REG | 111111011) und dann: <PC> + [i] gdw. ACC \neq 00000000 gdw. **Bit 3** ist 1 bzw. 0

- Bestimmte Bits negieren und alle anderen unverändert lassen (Differenz):
 - 10100111 00101101 10110100 01100101
 10111100 10101001 00000000 11111111
 00011011 10000100 10110100 10011010
 - Unterschiede werden hervorgehoben
 - 1 ist controlling value zum Negieren von 0 zu 1 bzw. 1 zu 0
 - ist non-controlling value zum unverändert Beibehalten
- Test auf Gleichheit:
 - Bits, die gleich sind rauswerfen:
 - mit JUMP= i testen, ob zwei Register gleiche Bitworte haben. Dazu ACC = REG1 \oplus REG2 und dann: <PC> + [i] gdw. ACC = 00000000 gdw. REG1 = REG2

- Bitshiften:
 - Shiften um 3 Stellen nach links
 - 10110 x 1000 = 10110000
 - Shiften um 3 Stellen nach rechts
 - 10110000 / 1000 = 10110
 - Zahl finden, die Modulo 2 den passenden Wert (hier: 3) hat bzw.
 entsprechende Anzahl Ø en hat (hier: 3 Ø en)
 - 8 % 2 = 3, also hat **3** Ø en → passt


Vorbereitung Merkhilfe RETI Befehlssatz

- to X = from X
- Compute: calc D OP S to D, calc D OP M(<i>) to D, calc D OP [i] to D
- Load:
 - LOAD to D from M(<S>) und LOADI to D directly from i
 - LOADIN from M(<S>+[i]) to D
- Store:
 - Store from D to M(<S>) und move from D directly to S
 - es gibt kein STOREI, da die erweiterte RETI und vor allem der **SRAM** nicht dazu konzepiert sind, dass **zwei Argumente** beide auf den Speicher zugreifen
 - STOREIN to M(<S>+[i]) from D

VorbereitungMerkhilfe RETI Befehlssatz

- Jump: JUMPc i gdw. ACC c 0
 - mache JUMPc i *gdw.* 3 < 4 *gdw.* 3 4 < 0
- Kodierung der Condition:

| С | Bedingung c |
|-------|-------------|
| 0 0 0 | nie |
| 0 0 1 | > |
| 0 1 0 | = |
| 0 1 1 | ≥ |
| 100 | < |
| 101 | ≠ |
| 1 1 0 | ≤ |
| 111 | immer |



Übungsblatt




Übungsblatt Aufgabe 1

- UART:
 - RO: xxxxxxxx , Senderegister (Senden an Peripheriegerät)
 - R1: xxxxxxxx, Empfangsregister (Empfangen vom Peripheriegerät)
 - R2: b0, b1, X, X, X, X, X, X, Statusregister
 - R2[0] = b0: senderegister_befuehlbar
 - R2[1] = b1: empfangsregister_befuehlt
 - R3-7: XXXXXXXX

Übungsblatt

Aufgabe 1

- - UART Konstante: EPROM[r] = 01000000 00000000 00000000 00000000
 - SRAM Konstante: EPROM[s] = 10000000 00000000 00000000 000000000



Übungsblatt Aufgabe 1

• zu UART wechseln:

```
LOADI DS 01000000 00000000 000000000
MULTI DS 00000000 00000001 00000000
```

zu SRAM wechseln:

```
LOADI DS 10000000 00000000 000000000
MULTI DS 00000000 00000001 00000000
```

• zu EPROM wechseln:

```
LOADI DS 00000000 00000000 00000000
MULTI DS 00000000 00000001 00000000
```

Übungsblatt Aufgabe 1

Versenden:

```
if (senderegister_befuehlbar == 1) { // R2[0] == 1
  write_data(R0);
  R2[0] = 0;
}
// else: warten, denn die UART versendet gerade noch Inhalt von R0 ans
// Peripheriegerät
```

Empfangen:

```
if (empfangsregister_befuehlt == 1) { // R2[1] == 1
  read_data(R1);
  R2[1] = 0;
}
// else: warten, denn die UART ist noch beim Fühlen des Registers, die UART
// wird sobald sie fertig ist R2[1] = 0; auf 1 setzen
```

Übungsblatt

Aufgabe 1a)

• C-Code:

```
polling_loop(int new_instruction) {
  uart_selektieren()
  while (empfangsregister_befuehlt == 0) { // R2[1] == 0
      // warten, denn die UART ist noch beim Fühlen des Registers, die UART
      // wird sobald sie fertig ist R2[1] = 0; auf 1 setzen
  }
  new_instruction[7:0] = R1; // IN1[7:0] = R1
  R2[1] = 0;
}
```

- while (1) {if (empfangsregister_befuehlt == 1) { }}
 - → while (!(empfangsregister_befuehlt == 1)) { }
 - → while (empfangsregister_befuehlt == 0) { }

Übungsblatt Aufgabe 1a)

RETI-Assembler-Code:

```
# POLLING-LOOP
LOADI DS 01000000 00000000 00000000 # Zu UART switchen
MULTI DS 00000000 00000001 00000000
LOAD ACC 2 # Statusregister R2 laden
# while (empfangsregister_befuehlt == 0) { }
ANDI ACC 00000000 00000000 00000010 # Prüfen, ob R2 mitteilt, dass Peripherigerät fertig ist
JUMP= -2 # Zurückjumpen, wenn Peripheriegerät noch nicht fertig ist
# new_instruction[7:0] = R1;
OR IN1 1 # Non-Controlling Value von Or nutzen, um neuen Inhalt des Empfangsregisters R1 zu laden
# R2[1] = 0;
LOAD ACC 2 # Statusregister R2 laden
ANDI ACC 111111101 11111111 11111101 # 2tes Bit auf 0 setzen
STORE ACC 2 # Bitvektor mit 2tem Bit auf 0 gesetzt wieder zurück ins Statusregister R2 schreiben
```

Übungsblatt

Aufgabe 1b)

• C-Code:

```
void instruction_loop(int new_instruction) { // IN1 = 0
int counter = 4; // IN2 = 4
while (counter > 0) {
   new_instruction << 8; // IN1 << 8
   polling_loop(&new_instruction) // Code aus Teil a)
   counter--; // IN2 - 1
}
</pre>
```

Übungsblatt Aufgabe 1b)

RETI-Assembler-Code:

```
# INSTRUCTION-LOOP
LOADI IN2 4  # Benutze IN2 als Schleifenzähler
LOADI IN1 00000000 00000000 00000000  # Rückstände aus vorheriger Iteration clearen
# 11
MULTI IN1 00000000 00000001 00000000  # Um 8 Stellen nach links shiften
POLLING-LOOP  # Code aus Teil a)
SUBI IN2 1  # Schleifenzähler dekrementieren
MOV IN2 ACC  # Schleifenzähler muss für den Vergleich beim Jump auf dem ACC stehen
JUMP> -{Lines between this jump and comment 11}  # Zurückjumpen, wenn Schleifenzähler größer 0 ist
```

Übungsblatt Aufgabe 1c)

- Adresse a, um im SRAM nächste Instruction abzulegen:
 - a = 00000000 XXXXXXXXX XXXXXXXX (16 Bit)
- final_command ist die Instruction 01110000 00000000 00000000 00000000 mit der die Übertragung endet
- C-Pseudo-Code:

```
void load_code(int free_address, int final_command) {     // Adresse a
    while (new_instruction != final_command) {
        instruction_loop(&new_instruction) // Code aus Teil b)
        SRAM[free_address] = new_instruction; // M(<a>) := IN1
        free_address++; // a + 1
    }
}
```

• es sind nicht mehr genug **freie Register** da, daher muss die Variable free_address mit der Adresse a auf dem **Stack** gespeichert werden

Übungsblatt Aufgabe 1c)

RETI-Assembler-Code:


```
# LOAD-CODE
LOADI DS 10000000 00000000 00000000 # Zu SRAM switchen
MULTI DS 00000000 00000001 00000000
LOADI ACC a # Startadresse a wählen
# 12
STOREIN SP ACC 0 # Adresse a auf Stack pushen
SUBI SP 1
INSTRUCTION-LOOP # Code aus Teil c)
LOADI DS 10000000 00000000 00000000 # Zu SRAM switchen
MULTI DS 00000000 00000001 00000000
LOADIN SP ACC 1 # Adresse a vom Stack popen
ADDI SP 1
# SRAM[free_address] = new_instruction (M(<a>) := IN1)
STOREIN ACC IN1 0
```

Übungsblatt Aufgabe 1c)

• RETI-Assembler-Code:

```
# free_address++ (a + 1)
ADDI ACC 1  # zu Adresse für nächste Instruction wechseln
STOREIN SP ACC 0  # Adresse a auf Stack pushen
SUBI SP 1
# while (new_instruction != final_command) { /*...*/ }
LOADI ACC 01110000 00000000 00000000  # final_command für Vergleich erzeugen
MULTI ACC 00000000 00000001 00000000
OPLUSI ACC IN1  # Testen, ob die neu geschriebene Instruction der final_command ist
JUMP<> -{Lines between this jump and comment 12}  # Zurückjumpen, wenn neu geschriebene
# Instruction nicht der final_command ist
```

Quellen



QuellenWissenquellen

• https://en.wikipedia.org/wiki/Register-memory_architecture

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

