

Tutorat 5

Zusatzautomat, Kontrolllogik, RETI übersetzen





"Xor-Terme"


a	6	Ø	6	asb	ā ø b	900	a.ob	
0	0	1	1	0	1	1	0	
0	1	1	Q	7	0	0	1	
1	0	D	1	1	0	0	1	
1	1	0	۵	٥	1	1	0	

$$\neg(a \oplus b) = \neg(\neg a \oplus \neg b) = \neg a \oplus b = \alpha \oplus \neg b$$

$$\neg(a \oplus b) = \neg(a \oplus \neg b) = a \oplus b = \neg a \oplus \neg b$$


"Xor-Terme"

 damit sind die meisten Variationen aus 2 Aussagenlogischen Variablen durch Minterme, Maxterme, "Xor-Terme", Top und Bottom darstellbar:




"Xor-Ausdrücke" mit mehreren Aussgnl. Variablen

- ist **true** *gdw.* # 1 en **ungerade** ist:
 - 1 ist controllling value und switcht 1 → 0 und 0 → 1
 - 10 ist non-controllling value und belässt es so wie es ist
 - **Bsp.** 01011: $0 \xrightarrow{1} 1 \xrightarrow{0} 0 \xrightarrow{1} 1 \xrightarrow{1} 0$




Aufgabe 1



• CNTinc, CNTdec, CNTzero


Тур	J	Befehl	Wirkung		J	Befehl	Wirkung
11	0 1	INT i	Interruptroutine Nr. i wird ausgeführt	11	10	RTI	Rücksprungadresse vom Stack entfernt, in PC geladen, Wechsel in Usermodus

Aufgabe 1




• Normalbetrieb sind Befehle ADDI D i, STOREIN D S i, INT i usw., die der User über Bibliothekfunktionenen indirekt aufruft mit Fetch und Execute Phase usw. INT i ist nur der Befehl der eine ISR einleitet und läuft selber im Normalbetrieb. Die ISR selber ist dann im Nichtnormalbetrieb und läuft den Zustandsautomaten durch. Neben Software-Interrupt gibt es noch Hardware Interrupt, wenn man z.B. eine Taste auf dem Keyboard drückt.

Aufgabe 1




Aufgabe 1



Aufgabe 2

PO NO P2 N2 P3 N3 PO NO P1 N1 P2 N2 P3 N3



Aufgabe 2

Тур	Modus	Befehl	Wirkur	ng	Тур	Modus	Befehl	Wir	kung
0 1	0 0	LOAD D i	D := M(<i>)</i>	<pc> := <pc> + 1</pc></pc>	1 0	0 0	STORE S i	M(<i>) := S</i>	<pc> := <pc> + 1</pc></pc>
0 1	0 1	LOADIN S D i	D := M(<s> + [i])</s>	<pc> := <pc> + 1</pc></pc>	1 0	0 1	STOREIN D S i	M(<d> + [i]) := S</d>	<pc> := <pc> + 1</pc></pc>
0 1	1 1	LOADI D i	D := 0 ¹⁰ i	<pc> := <pc> + 1</pc></pc>	1 0	1 1	MOVE S D	D := S	<pc> := <pc> + 1</pc></pc>

• ComputeImmedate: 0000, Compute Memory: 0010, Compute Register: 00*1


Aufgabe 2

$$\begin{aligned} \text{SPcken}_{\text{ pre}} &= [E \cdot \overline{s_1} \cdot s_0] \left\{ \left[\overline{I_{31}} \cdot I_{30} \cdot I_{24} \cdot \overline{I_{23}} \cdot \overline{I_{22}} + \right. \right. \\ &\left. \overline{I_{31}} \cdot \overline{I_{30}} \cdot I_{24} \cdot \overline{I_{23}} \cdot \overline{I_{22}} + \right. \\ &\left. I_{31} \cdot \overline{I_{30}} \cdot I_{29} \cdot I_{28} \cdot I_{24} \cdot \overline{I_{23}} \cdot \overline{I_{22}} \right] \cdot NB + \\ &\left[\overline{h_2} \cdot h_1 \cdot \overline{h_0} + \ h_2 \cdot h_1 \cdot h_0 \right] \right\} \end{aligned}$$

true gdw. bestimmte Phase von Execute (E ~s0 s1), im Normalbetrieb (NB) und wenn die Befehle [...] kodiert an die Kontrollogoik vom Instruktionsregister weitergegeben werden oder im Zusatzautomat in den Zuständen [...]

Aufgabe 2

PO NO P2 N2 P3 N3 PO NO P1 N1 P2 N2 P3 N3



Aufgabe 2

Тур	J	Befehl	Wirkung
11	0 1	INT i	Interruptroutine Nr. i wird ausgeführt

$$IVNcken_{pre} = \left[E \cdot \overline{s_1} \cdot s_0
ight] \left\{ \left[\overline{h_2} \cdot \overline{h_1} \cdot h_0
ight] + NB \cdot I_{31} \cdot I_{30} \cdot \overline{I_{26}} \cdot I_{25}
ight\}$$

Aufgabe 3

```
void main()
  //Deklarationsteil
  int x;
  int y;
  const int z = 5;
  //Anweisungsteil
  y = 3;
 x = 2;
 x = (x + ((y * z) + 10)); // vollstaendig geklammerter Ausdruck
```

Übungsblatt Aufgabe 3 a)

Symboltabelle

```
    st(x) = (var,int,128)
    st(y) = (var,int,129)
    st(z) = (const,int,'5')
```

Aufgabe 3 b)

```
SUBI SP 1; // Variablenbezeichner y, Adresse 129
LOADI ACC 3;
STOREIN SP ACC 1;
LOADIN SP ACC 1; // Zuweisung
ADDI SP 1;
STORE ACC 129;
SUBI SP 1; // Variablenbezeichner x, Adresse 128
LOADI ACC 2;
STOREIN SP ACC 1;
LOADIN SP ACC 1; // Zuweisung
ADDI SP 1;
STORE ACC 128;
```

Betriebssysteme, Tutorat 5, Gruppe 6, <u>juergmatth@gmail.com</u>, Universität Freiburg Technische Fakultät

```
SUBI SP 1 // Variablenbezeichner x, Adresse 128
LOAD ACC 128
STOREIN SP ACC 1 // x=2 auf Stack
SUBI SP 1 // Variablenbezeichner y, Adresse 129
LOAD ACC 129
STOREIN SP ACC 1 // y=3 auf Stack
SUBT SP 1
LOADI ACC 5 // z ist Konstante, also direkt 5 nutzen.
STOREIN SP ACC 1 // z=5 auf Stack
```

```
LOADIN SP ACC 2 // ACC:= y=3
LOADIN SP IN2 1 // IN2:= z=5
MUL ACC IN2 // ACC:= 3*5=15
STOREIN SP ACC 2 // 15 auf den Stack (zweitoberste Stack-Zelle)
ADDI SP 1 // Stack um eins verkuerzen

SUBI SP 1
LOADI ACC 10 // ACC:= 10
STOREIN SP ACC 1 // 10 auf Stack
```

```
LOADIN SP ACC 2 // ACC:= 15
LOADIN SP IN2 1 // IN2:= 10
ADD ACC IN2 // ACC:= 15+10=25
STOREIN SP ACC 2 // 25 auf den Stack (zweitoberste Stack-Zelle)
ADDI SP 1 // Stack um eins verkuerzen
LOADIN SP ACC 2 // ACC:= 2
LOADIN SP IN2 1 // IN2:= 25
ADD ACC IN2 // ACC:= 2+25=27
STOREIN SP ACC 2 // 27 auf den Stack (zweitoberste Stack-Zelle)
ADDI SP 1
```

```
LOADIN SP ACC 1; // Variable x zuweisen
ADDI SP 1;
STORE ACC 128;
```


Aufgabe 3 c)

- $(x_1 \circ (x_2 \circ (x_3 \circ ... (x_{n-1} \circ x_n))...) \rightarrow \text{max. n Teilergebnisse}$
- $((...(x_1 \circ x_2) \circ x_3) \circ ... x_{n-1}) \circ x_n) \rightarrow \text{max. 2 Teilergebnisse}$

Anmerkung

- Compilerpattern sind nicht effizient → alle Variablen auf dem Stack gespeichert
- Echte Compiler versuchen allerdings mittels **Graph Coloring** möglichst viele Variablen **Registern** zuzuweisen, was nicht immer so einfach ist, weil man erst die **liveness** (**live** *gdw.* wenn der momentante Wert der Variablen zu einem späteren Zeitpunkt im Programm genutzt wird) jeder einzelnen Variable herausfinden muss und schauen muss, wo sich diese Zeiträume überschneiden, also nicht dem **gleichen** Register zugewiesen werden können usw.

Quellen



Quellen Wissenquellen



QuellenBildquellen



Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!



