

qtposter: 非対称な配置

grid: で座標を書く

行またぎ・列またぎと、その書き方(qtposter)

このページ自体が非対称な配置になっている。下の grid: が全ての箱を座標で置いている(右の縦長・下の全幅を含む)。

2 つの書き方

箱の置き方は 2 通りある。 **同じ紙面を、どちらの書き方でも作れるわけではない。**

- **段組みの流し込み** — `grid:` を書かないときの既定。 `#` の順に段へ流し込み、 `{.break}` で次の段へ送る。
- **`grid:`** — 箱ごとに `x/y/w/h` を書く。 **非対称な配置はこちらだけ。**

`grid:` を書くと段組みは使わない (`columns:` は無視される)。

grid の座標

箱ごとに位置と大きさを書く。

```
grid:
  columns: 3
  boxes:
    - {name: はじめに, x: 0, y: 0, w: 2}
    - {name: 縦長,      x: 2, y: 0, h: 3}
    - {name: 方法,      x: 0, y: 1}
    - {name: 調査地,    x: 1, y: 1}
    - {name: まとめ,   x: 0, y: 2, w: 2}
```

`x/y` は **左上を 0** として数える。 `w/h` を省くと 1. **acposter・ggposter と完全に同じ書式**なので、配置ごと移し替えられる。

段送りの書き方

`grid:` を書かないときは、見出しに `{.break}` を付けた箱から次の段へ送る。

```
# はじめに

# 方法 {.break}
```

Typst の段組みは「あふれたら次の段」なので、A0 では自動では分れない。 **段の切れ目は書き手が決める。**

`grid:` を使うときは `{.break}` は効かない (警告が出る)。

縦に長い箱

この箱は `h: 3` なので **3 行ぶん**の高さをとる。左の 3 つの箱と切り分けられず、横に並んだままになる。

縦に長い箱は、いちばん場所の要るもの(大きな結果の表・序列化の図・長い種リスト)の置き場になる。

箱は中身に応じて伸びるので、 **縦に長い箱が隣を引き伸ばすことはない。** 行の高さは、その行でいちばん高い箱が決める。

- `h: 2` — 2 行ぶん
- `h: 3` — 3 行ぶん (この箱)
- `w: 2` — 2 列ぶん (下の箱を見る)

どちらを使うか

どちらが良いというものではなく、向き不向きがある。

	段組みの流し込み	<code>grid:</code>
書く量	少ない(見出しだけ)	箱ごとに座標
非対称な配置	できない	できる
箱を 1 つ足す	どこにも触らない	後ろの箱の <code>y</code> を直す
姉妹ツールへの移し替え	効かない	そのまま通る

目安: **まず流し込みで書き始め**、紙面の割り付けが決まったら `grid:` に移す。

何が検査されるか

書き間違いは PDF ができる前に止まる。刷ってから気づく事故を防ぐため。

- **重なり** — 同じマスに 2 つの箱があると、両方の名前を挙げてエラー。
- **はみ出し** — `x + w` が `columns` を超える箱を名指しでエラー。
- **食い違い** — 本文の `#` にあって `grid.bboxes` に無い(逆も)とエラー。
- **`validate-yaml: false` の書き忘れ** — `grid` は Quarto の予約キーなので、これが無いと Quarto の YAML 検証がフィルタより先に弾く。

このページ自体

このファイルのヘッダーは `grid:` の `columns: 3`。いま読んでいる箱が `w: 3` (全幅)、右の縦長が `h: 3`、真ん中の行に書き方の 2 つの箱が横に並ぶ。

同じ内容の見本が 3 系統にある。 `poster_howto.qmd` (機能の一巡り)、 `poster_howto2.qmd` (入力と出力の対応)、 `golf_course.qmd` (実際のポスターに近い例)。 `acposter` の `examples/poster_howto3.md`、 `ggposter` の `inst/extdata/poster_sample_howto3.yml` が同じ役割を持つ。