


# Packet Tracer: Conexión de un router a una LAN

# (versión para el instructor)

**Nota para el instructor**: el color de fuente rojo o las partes resaltadas en gris indican texto que aparece en la copia del instructor solamente.

## Topología



### Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	No aplicable
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	No aplicable
	S0/0/0 (DCE)	209.165.200.225	255.255.255.252	No aplicable
R2	G0/0	10.1.1.1	255.255.255.0	No aplicable
	G0/1	10.1.2.1	255.255.255.0	No aplicable
	S0/0/0	209.165.200.226	255.255.255.252	No aplicable
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC3	NIC	10.1.1.10	255.255.255.0	10.1.1.1
PC4	NIC	10.1.2.10	255.255.255.0	10.1.2.1

## **Objetivos**

Parte 1: Mostrar la información del router

Paso 2: Configurar las interfaces del router

Paso 3: Verificar la configuración

#### Información básica

En esta actividad, utilizará diversos comandos **show** para mostrar el estado actual del router. Después utilizará la Tabla de direccionamiento para configurar las interfaces Ethernet del router. Finalmente, utilizará comandos para verificar y probar las configuraciones.

**Nota:** los routers en esta actividad están parcialmente configurados. Algunas de las configuraciones no se incluyen en este curso, pero se proporcionan para ayudarlo a utilizar los comandos de verificación.

**Nota:** las interfaces seriales ya están configuradas y activas. Además, el enrutamiento se configuró mediante EIGRP. Esto se hace para que esta actividad 1) sea coherente con los ejemplos que se muestran en el capítulo, y (2) esté lista para proporcionar resultados completos de los comandos **show** cuando el estudiante configure y active las interfaces Ethernet.

### Parte 1: Mostrar la información del router

#### Paso 1: Mostrar la información de la interfaz en el R1.

**Nota:** haga clic en un dispositivo y, a continuación, en la ficha **CLI** para acceder a la línea de comandos directamente. La contraseña de consola es **cisco**. La contraseña de EXEC privilegiado es **class**.

- a. ¿Qué comando muestra las estadísticas para todas las interfaces configuradas en el router? show interfaces
- b. ¿Qué comando muestra solo la información de la interfaz Serial 0/0/0? show interface serial 0/0/0
- c. Introduzca el comando para visualizar las estadísticas de la interfaz Serial 0/0/0 en el R1 y responda las siguientes preguntas:
  - 1) ¿Cuál es la dirección IP configurada en el R1? 209.165.200.225/30
  - 2) ¿Cuál es el ancho de banda en la interfaz Serial 0/0/0? 1544 kbits
- d. Introduzca el comando para visualizar las estadísticas de la interfaz GigabitEthernet 0/0 y responda las siguientes preguntas:
  - 1) ¿Cuál es la dirección IP en el R1? No hay una dirección IP configurada en la interfaz GigabitEthernet 0/0.
  - 2) ¿Cuál es la dirección MAC de la interfaz GigabitEthernet 0/0? 000d.bd6c.7d01
  - 3) ¿Cuál es el ancho de banda en la interfaz GigabitEthernet 0/0? 1 000 000 kbits

#### Paso 2: Mostrar una lista de resumen de las interfaces en el R1

- a. ¿Qué comando muestra un breve resumen de las interfaces, los estados y las direcciones IP actualmente asignadas a ellas? show ip interface brief
- b. Introduzca el comando en cada router y responda las siguientes preguntas:
  - 1) ¿Cuántas interfaces seriales hay en R1 y R2? Cada router tiene 2 interfaces seriales.
  - 2) ¿Cuántas interfaces Ethernet hay en R1 y R2? R1 tiene seis interfaces Ethernet y R2 tiene dos interfaces Ethernet.
  - 3) ¿Son iguales todas las interfaces Ethernet en el R1? Si no es así, explique las diferencias. No lo son. Hay dos interfaces Gigabit Ethernet y cuatro interfaces Fast Ethernet. Las interfaces Gigabit Ethernet admiten velocidades de hasta 1 000 000 000 bits, y las interfaces Fast Ethernet admiten velocidades de hasta 1 000 000 bits.

#### Paso 3: Mostrar la tabla de enrutamiento en el R1

- a. ¿Qué comando muestra el contenido de la tabla de enrutamiento? show ip route
- b. Introduzca el comando en el **R1** y responda las siguientes preguntas:

- 1) ¿Cuántas rutas conectadas hay (utilizan el código C)? 1
- 2) ¿Qué ruta se indica? 209.165.200.224/30
- 3) ¿Cómo administra el router un paquete destinado a una red que no se incluye en la tabla de enrutamiento? Un router solo envía paquetes a redes indicadas en la tabla de enrutamiento. Si una red no aparece en la lista, el paquete se descarta.

## Parte 2: Configurar las interfaces del router

### Paso 1: Configurar la interfaz GigabitEthernet 0/0 en el R1

a. Introduzca los siguientes comandos direccionar y activar la interfaz GigabitEthernet 0/0 en el R1:

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

b. Es aconsejable configurar una descripción en cada interfaz para ayudar a registrar la información de la red. Configure una descripción de la interfaz que indique a qué dispositivo está conectada.

```
R1(config-if) # description LAN connection to S1
```

c. Ahora, el R1 debe poder hacer ping a la PC1.

```
R1(config-if)# end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1# ping 192.168.10.10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.10, timeout is 2 seconds:
.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/2/8 ms
```

#### Paso 2: Configure las interfaces Gigabit Ethernet restantes en R1 y R2.

- a. Utilice la información en la Addressing Table para finalizar la configuración de **R1** y **R2**. Para cada interfaz, realice lo siguiente:
  - 1) Introduzca la dirección IP y active la interfaz.
  - 2) Configure una descripción apropiada.
- b. Verifique las configuraciones de las interfaces.

## Paso 3: Realizar una copia de seguridad de las configuraciones en la NVRAM

Guarde los archivos de configuración de ambos routers en la NVRAM. ¿Qué comando utilizó? copy run start

## Parte 3: Verificar la configuración

## Paso 1: Utilizar los comandos de verificación para revisar la configuración de la interfaz

- a. Utilice el comando **show ip interface brief** en **R1** y **R2** para verificar rápidamente que las interfaces estén configuradas con la dirección IP correcta y estén activas.
  - ¿Cuántas interfaces en **R1** y **R2** están configuradas con direcciones IP y tienen el estado "up/up" (activa/activa)? Tres en cada router.
  - ¿Qué parte de la configuración de la interfaz NO se muestra en el resultado del comando? La máscara de subred
  - ¿Qué comandos puede utilizar para verificar esta parte de la configuración? show run, show interfaces, show ip protocols
- b. Utilice el comando **show ip route** en **R1** y **R2** para ver las tablas de enrutamiento actuales y responda las siguientes preguntas:
  - 1) ¿Cuántas rutas conectadas (utilizan el código C) ve en cada router? 3
  - 2) ¿Cuántas rutas EIGRP (utilizan el código **D**) ve en cada router? 2
  - 3) Si el router conoce todas las rutas en la red, la cantidad de rutas conectadas y de rutas descubiertas dinámicamente (EIGRP) debe ser igual a la cantidad total de LAN y WAN. ¿Cuántas LAN y WAN hay en la topología? 5
  - 4) ¿Esta cantidad coincide con la cantidad de rutas C y D que se muestran en la tabla de enrutamiento?

Nota: si su respuesta es "no", falta una configuración necesaria. Revise los pasos de la parte 2.

#### Paso 2: Probar la conectividad de extremo a extremo a través de la red

Ahora debería poder hacer ping desde cualquier PC a cualquier otra PC en la red. Además, debería poder hacer ping a las interfaces activas de los routers. Por ejemplo, las siguientes pruebas deberían realizarse correctamente:

- Desde la línea de comandos en la PC1, haga ping a la PC4.
- Desde la línea de comandos en el R2, haga ping a la PC2.

Nota: para simplificar esta actividad, los switches no están configurados, por lo que podrá hacerles ping.

# Tabla de calificación sugerida

Sección de la actividad	Ubicación de la consulta	Posibles puntos	Puntos obtenidos		
Parte 1: Mostrar la	Paso 1a	2			
información del router	Paso 1b	2			
	Paso 1c	4			
	Paso 1d	6			
	Paso 2a	2			
	Paso 2b	6			
	Paso 3a	2			
	Paso 3b	6			
1	30				
Paso 2: Configurar las interfaces del router	Paso 3	2			
1	2				
Paso 3: Verificar la	Paso 1a	6			
configuración	Paso 1b	8			
7	14				
Puntuación	54				
Puntuación total (con	100				