

Trabajo Práctico Final

Modelo Navier Stokes 2D

1 de marzo de 2018

Organización del Computador II

Integrante	LU	Correo electrónico
Ventura, Martín Alejandro	249/11	venturamartin90@gmail.com
Muiño, María Laura	399/11	mmuino@dc.uba.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja) Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300

http://www.exactas.uba.ar

1

1. Introducción

Los flujos son gobernados por ecuaciones diferenciales parciales, que representan las leyes de conservación de masa, momento y energía. La dinámica de fluidos computacional se encarga de resolver esas ecuaciones diferenciales utilizando técnicas de análisis numérico. Las computadoras son utilizadas para realizar los cálculos requeridos para simular la interacción entre líquidos, gases y superficies definidas por las condiciones de borde. Disponer de más poder computacional es útil para disminuir el tiempo requerido para realizar las simulaciones, o aumentar la calidad de los resultados.

Para poder aumentar el poder computacional disponible, se utilizan a menudo, técnicas de cómputo en paralelo, o de cómputo vectorial. En este trabajo nos centraremos en la tecnología de cómputo vectorial SIMD (Single Instruction Multiple Data) de Intel.

Concretamente se desarrollará código en assembler, que utilizando las instrucciones de vectorización de los procesadores Intel, logre un aumento de rendimiento. Luego se comparará ese aumento de rendimiento con técnicas automáticas de vectorización o paralelización, tales como OpenMP, una API para el procesamiento multinúcleo con memoria compartida, y las optimizaciones disponibles en los compiladores ICC (Intel C Compiler) y g++, que a su vez utilizan instrucciones SIMD.

Hay diversos problemas de flujo conocidos que son utilizados frecuentemente para testear aplicaciones de este estilo. En este trabajo utilizaremos cavity flow. si llegamos... y channel flow.

El problema conocido como Lid-Driven Cavity Flow ha sido largamente usado como caso de validación para nuevos códigos y métodos. La geometría del problema es simple y bidimensional, las condiciones de borde son también sencillas. El caso estandar consta de un fluido contenido en un dominio cuadrado con condiciones de borde de Dirichlet en todas las paredes, con tres lados estacionarios y un lado en movimiento (con velocidad tangente a la pared), que induce velocidad en el fluido.

2. Desarrolo

2.1. Discretización. El problema de Navier Stokes es gobernado por la siguiente escuación

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \vec{v}$$

Los operadores presentes en la primera ecuación presentada, al ser usados en su forma bidimencional, permiten una reescritura como la siguiente:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + v \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

$$\frac{\partial \nu}{\partial t} + u \frac{\partial \nu}{\partial x} + \nu \frac{\partial \nu}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 \nu}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \nu}{\partial y^2} \right)$$

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} = -\rho \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} + 2 \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

Las primeras dos ecuaciones se corresponden con la velocidad en las direcciones en x e y, mientras que la tercera da cuenta de los efectos de la presión.

Comenzaremos con algunas definiciones. Al modelar con diferencias finitas, se utilizan ciertos reemplazos de los operadores diferenciales conocidos como discretizaciones. Como su nombre indica, estas son versiones discretas de los operadores, y se las usa bajo el supuesto de que en el límite se comportan de forma similar. Pasaremos ahora a definir algunas discretizaciones que serán utilizadas para modelar el problema.

Centradas de primer orden:

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{U}}{\mathrm{d}\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{U}_{i+1,j}^{n} - \mathbf{U}_{i-1,j}^{n}}{2\mathrm{d}\mathbf{x}}$$

$$\frac{dU}{dy} = \frac{U_{i,j+1}^n - U_{i,j-1}^n}{2dy}$$

$$\frac{d\mathbf{u}}{d\mathbf{t}} = \frac{\mathbf{u}_{i,j}^{n+1} - \mathbf{u}_{i,j}^{n-1}}{2d\mathbf{t}}$$

Centradas de segundo orden:

$$\frac{d^2 U}{dx^2} = \frac{U_{i+1,j}^n - 2*U_{i,j}^n + U_{i-1,j}^n}{dx^2}$$

$$\frac{d^2 U}{dy^2} = \frac{U_{i,j+1}^n - 2*U_{i,j}^n + U_{i,j-1}^n}{dx^2}$$

$$\frac{d^2 U}{dt^2} = \frac{U^{\mathfrak{n}+1}_{i,j} - 2*U^{\mathfrak{n}}_{i,j} + U^{\mathfrak{n}-1}_{i,j}}{dt^2}$$

Adelantadas de primer orden:

$$\tfrac{dU}{dx} = \tfrac{U^n_{\mathfrak{i}+1,j} - U^n_{\mathfrak{i},j}}{dx}$$

$$\frac{dU}{dy} = \frac{U_{i,j+1}^n - U_{i,j}^n}{dy}$$

$$\frac{dU}{dt} = \frac{U_{i,j}^{n+1} - U_{i,j}^n}{dx}$$

Atrasadas de primer orden:

$$\frac{dU}{dx} = \frac{U_{i,j}^n - U_{i-1,j}^n}{dx}$$

$$\frac{dU}{dy} = \frac{U_{i,j}^n - U_{i,j-1}^n}{dy}$$

$$\frac{dU}{dt} = \frac{U_{i,j}^n - U_{i,j}^{n-1}}{dx}$$

Reemplazando estas discretizaciones en las ecuaciones semi-acopladas de Navier Stokes obtenemos:

$$\begin{split} \frac{u_{i,j}^{n+1}-u_{i,j}^n}{\Delta t} + u_{i,j}^n \frac{u_{i,j}^n-u_{i-1,j}^n}{\Delta x} + \nu_{i,j}^n \frac{u_{i,j}^n-u_{i,j-1}^n}{\Delta y} &= -\frac{1}{\rho} \frac{p_{i+1,j}^n-p_{i-1,j}^n}{2\Delta x} + \nu \big(\frac{u_{i+1,j}^n-2u_{i,j}^n+u_{i-1,j}^n}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j+1}^n-2u_{i,j}^n+u_{i,j-1}^n}{\Delta y^2} \big) + \mathsf{F} u \\ \\ \frac{\nu_{i,j}^{n+1}-\nu_{i,j}^n}{\Delta t} + u_{i,j}^n \frac{\nu_{i,j}^n-\nu_{i-1,j}^n}{\Delta x} + \nu_{i,j}^n \frac{\nu_{i,j}^n-\nu_{i,j-1}^n}{\Delta y} &= -\frac{1}{\rho} \frac{p_{i,j+1}^n-p_{i,j-1}^n}{2\Delta y} + \nu \big(\frac{\nu_{i+1,j}^n-2\nu_{i,j}^n+\nu_{i-1,j}^n}{\Delta x^2} + \frac{\nu_{i,j+1}^n-2\nu_{i,j}^n+\nu_{i,j-1}^n}{\Delta y^2} \big) + \mathsf{F} v \\ \\ \frac{p_{i+1,j}^n-2p_{i,j}^n+p_{i-1,j}^n}{\Delta x^2} + \frac{p_{i,j+1}^n-2*p_{i,j+1}^n+p_{i,j-1}^n}{\Delta y^2} &= \rho \big[\frac{1}{\Delta t} \big(\frac{u_{i+1,j}-u_{i-1,j}}{2\Delta x} + \frac{v_{i,j+1}-v_{i,j-1}}{2\Delta y} \big) \end{split}$$

Aquí en la ultima ecuación podemos ver que no se reemplazó directamente cada operador mediante las ecuaciones de discretización, sino que se agregó un término temporal, sin que hubiera en principio información sobre el tiempo en la ecuación de la presión. Este cambio se hace con el objetivo de acoplar la ecuación de la presión con las ecuaciones de velocidad. El mecanismo por el cual la adición de este nuevo término acopla las ecuaciones, no se presentará en este trabajo.

Cabe aclarar que al discretizar, se puede modelar el sistema mediante un método implícito o explícito. Un método implícito, o parcialmente implícito, incluiría una ponderación entre los valores de las variables en la iteración n, y la iteración n+1. En este trabajo utilizaremos un método explicito, ya que el sistema de ecuaciones determinado por un método explicito es lineal, y resulta en relaciones donde un elemento en la iteración n+1 depende de otros en la iteración n, pudiendo entonces realizarse los reemplazos en las matrices que representan el sistema de forma directa, y resultando así en una implementación con menor dependencia de datos. Un método implícito da como resultado un sistema no lineal, en el cual hay que hacer uso de algún método de resolución de sistemas no lineales, como punto fijo, lo cual aumenta la complejidad de la implementación.

2.2. Implementación. La implementación fue realizada completamente en C++, excepto por la sección donde es crítico el rendimiento, la cual fue programada en C++ y Assembler. Esta sección es la correspondiente a la función *calcVelocities*, que como su nombre indica, calcula las velocidades en cada punto.

El programa define las matrices U1, U2, V1, V2, P1, P2, que representan el estado del sistema en una iteración para la velocidad en *u*, en *v*, y la presión, y luego estas mismas en la iteración siguiente.

Se definen las condiciones iniciales del problema, y luego se utiliza un método explícito para calcular los nuevos valores del sistema. Estos son guardados en U2, V2, y P2. Seguido de esto, el programa reemplaza los valores de U1, V1, y P1, por aquellos de U2, V2 y P2, quedado así preparado para la siguiente iteración.

Se implementó también una clase mat2, que representa una matriz, y que contiene un puntero a un arreglo de números de punto flotante de simple precisión y dos enteros que representan el tamaño en filas y columnas de la matriz. Además la clase cuenta con funciones que realizan la abstracción de indexar en el arreglo calculando la posición del elemento buscado como la columna pedida, más la fila pedida multiplicada por la cantidad de columnas.

En cuanto a la vectorización, como se comentó anteriormente se utilizó la tecnología SIMD de Intel, de la forma descripta a continuación:

- Mediante una directiva DEFINE presente en el Makefile, se elije si se desea compilar con soporte para SIMD, soporte para OpenMP, ambos, o ninguno.
- El programa define las matrices necesarias con los valores iniciales según lo estipulado por el método de discretización utilizado.
- La sección del programa que realiza el cálculo consta de tres ciclos consecutivos. El primero cicla en la variable *t*, que representa el tiempo, el segundo en la variable *i*, que representa la altura, y el tercero en la variable *j* que representa el ancho.
- La paralelización mediante OpenMP se realiza en la variable *i*.
- La vectorización mediante SIMD, se realiza en la variable *j*. Es decir, en un solo llamado a la versión de Assembler de la función de cálculo se procesan 4 elementos consecutivos en memoria.
- Además, al utilizar SIMD, cuando se llega a un valor de j menor al ancho de los registros XMM dividido por el tamaño del tipo de datos flotante de presición simple, se cambia el procesamiento mediante SIMD por el de C++, hasta que j alcanza su valor máximo.
- Además, durante la simulación no se crean ni se destruyen matrices, sino que estas son reutilizadas cambiando los valores que contienen para no perder tiempo manejando memoria.

3. EXPERIMENTACION

Dedicamos este párrafo a describir las herramientas que usamos para experimentar en las próximas secciones. La herramienta que utilizamos para traducir el código de C++ a Assembler es *objdump*, en base a esto podemos hacer comparaciones entre el código de C++ y Assembler. Para medir tiempos de compilación y ejecución utilizamos el comando *time* y conservamos la medición de tiempo real, o sea, la correspondiente al tiempo que mide de un reloj de pared.

DUDA: Se va a analizar la memoria?

- **3.1. Análisis del código generado.** Usando la herramienta *objdump* sobre los archivos objeto (.o) del código de C++ (sin flags de optimización), obtuvimos y analizamos el código ensamblado por el compilador. Notamos las siguientes caracterísicas del código generado que dan lugar a mejoras en el rendimiento:
 - Dentro de la función calcVelocities, la función donde se ralizan los cálculos que luego se vectorizarán, hay llamados a líneas consecutivas.
 - Hay consultas a memorias innecesarias, por ejemplo, se pide un mismo valor a memoria varias veces, a pesar de haber sido guardado en un registro y nunca haber sido reemplazado con otro valor.
 - Se manejan las variables locales almacenandolas en la pila, mientras que sólo se usan los registros de manera auxiliar para realizar operaciones.

Decidimos en consecuencia, analizar el mismo código de C++ aplicando algunas optimizaciones de compilador de GCC.

3.2. Optimizaciones del compilador.

- 3.2.1. Optimizaciones -O1. El compilador de GCC posee una gran cantidad de optimizaciones. Un grupo de estas optimizaciones es habilitado por el parámetro -O1. Con el uso de esta optimización, el compilador se centra en reducir el tamaño del código y el tiempo de ejecución, a expensas de tiempo de compilación. Esto es comparando con la versión que no usa flags (-O0). Entre algunos de ellos se encuentran los siguientes flags:
 - *fdce*: Realiza eliminación de código muerto en RTL ¹, i.e. elimina instrucciones que no tienen efecto en la ejecución.
 - fdse: Realiza eliminación de guardado muerto en RTL, e.g. valores que son escritos a memoria de manera innecesaria.
 - *fsplit-wide-types*: Cuando se usa un tipo de datos que ocupa múltiples registros, como por ejemplo "long long" en un sistema de 32-bit, separa el dato y lo guarda de manera independiente. Esto, normalmente, genera mejor código para estos tipos de datos, pero hace más difícil el debuggeo.
 - *fmerge-constants*: Intenta unir constantes identicas (cadenas o flotantes) a través de unidades de compilación. Esta opción es la por defecto para la compilación optimizada si el ensamblador y linker la soportan.
 - *fdelayed-branch*: No tiene efecto en el código pero causa la ejecución a priori en ramas de ejecución para aumentar la performance.

Analizamos los códigos generados por G++ con y sin flag de optimización -O1. Extrajimos la función set, que implementa el seteo de un valor a la posición (i,j) de una matriz y lo primero que notamos fue la diferencia en cantidad de las líneas de código.

Función set de mat2

18e: 55	push	rbp
18f: 48 89 e5	mov	rbp,rsp
192: 48 89 7d f8	mov	QWORD PTR $[rbp-0x8]$, rdi
196: 89 75 f4	mov	DWORD PTR [rbp-0xc], esi
199: 89 55 f0	mov	DWORD PTR [rbp-0x10], edx
19c: f3 0f 11 45	ec movss	DWORD PTR [rbp-0x14],xmm0
1a1: 48 8b 45 f8	mov	rax , QWORD PTR [rbp-0x8]
1a5: 48 8b 10	mov	rdx, QWORD PTR [rax]
1a8: 48 8b 45 f8	mov	rax, QWORD PTR [rbp-0x8]
1ac: 8b 40 0c	mov	eax, DWORD PTR [rax+0xc]
1af: Of af 45 f4	imul	eax,DWORD PTR [rbp-0xc]

¹Register Transfer Language. Es una representación intermedia (RI), similar a Assembler. Se utiliza para describir el transferencia de datos de una arquitectura a nivel registro

```
1b3: 89 c1
                             mov
                                     ecx, eax
1b5: 8b 45 f0
                                     eax ,DWORD PTR [rbp-0x10]
                             mov
1b8: 01 c8
                             add
                                    eax, ecx
1ba: 48 98
                             cdge
1bc: 48 c1 e0 02
                             shl
                                    rax,0x2
1c0: 48 01 d0
                             add
                                    rax, rdx
1c3: f3 0f 10 45 ec
                                    xmm0,DWORD PTR [rbp-0x14]
                             movss
1c8: f3 0f 11 00
                                    DWORD PTR [rax],xmm0
                             movss
1cc: 90
                             nop
1cd: 5d
                                    rbp
                             pop
1ce: c3
                             ret
1cf: 90
                             nop
```

La versión sin opitmizar, toma los parámetros cargados en registros, los guarda en la pila y luego vuelve a cargarlos a registros distintos. Incluso realiza accesos a memoria más de una vez en busca de un mismo dato. En cambio, la versión del código de C++ mediante la optimización, utiliza los registros para el manejo de variables locales y accede solo las veces necesarias a memoria. Este es un claro ejemplo de los efectos de los flags *fdse* y *fdce*.

Función set de mat2 con optimización -O1

```
      d4:
      0f af 77 0c
      imul esi ,DWORD PTR [rdi+0xc]

      d8:
      01 f2
      add edx , esi

      da:
      48 63 d2
      movsxd rdx , edx

      dd:
      48 8b 07
      mov rax ,QWORD PTR [rdi]

      e0:
      f3 0f 11 04 90
      movss DWORD PTR [rax+rdx*4],xmm0

      e5:
      c3
```

A pesar de las mejoras que notamos con el uso de la optimización, encontramos métodos donde no se eliminaban del todo los accesos innecesarios a memoria o los fragmentos de código sin utilidad. Tomamos otro extracto de código de la función *calcVelocities* (donde se realizan los cálculos más complejos) y la analizamos.

Función calcVelocities

```
1abe: 55
                             push
                                     rbp
1abf: 48 89 e5
                             mov
                                     rbp, rsp
1ac2: 48 83 ec 38
                             sub
                                     rsp,0x38
1ac6: 48 89 7d e8
                                     QWORD PTR [rbp-0x18], rdi
                             mov
1aca: 89 75 e4
                                     DWORD PTR [rbp-0x1c], esi
                             mov
1acd: 89 55 e0
                                     DWORD PTR [rbp-0x20], edx
                             mov
1ad0: 48 8b 45 e8
                                     rax ,QWORD PTR [rbp-0x18]
                             mov
1ad4: 48 8d 88 e0 00 00 00
                             lea
                                     rcx, [rax+0xe0]
1adb: 8b 55 e0
                             mov
                                     edx,DWORD PTR [rbp-0x20]
                                     eax,DWORD PTR [rbp-0x1c]
1ade: 8b 45 e4
                             mov
1ae1: 89 c6
                                     esi, eax
1ae3: 48 89 cf
                                     rdi, rcx
                             mov
1ae6: e8 00 00 00 00
                             call
1aeb: f3 0f 11 45 d8
                             movss
                                     DWORD PTR [rbp-0x28],xmm0
                                     rax ,QWORD PTR [rbp-0x18]
1af0: 48 8b 45 e8
                             mov
1af4: 48 8d 88 e0 00 00 00
                                     rcx,[rax+0xe0]
                             lea
1afb: 8b 55 e0
                                     edx,DWORD PTR [rbp-0x20]
                             mov
1afe: 8b 45 e4
                                     eax, DWORD PTR [rbp-0x1c]
                             mov
1b01: 89 c6
                                     esi, eax
                             mov
1b03: 48 89 cf
                                     rdi, rcx
                             mov
1b06: e8 00 00 00 00
                              call
                                     1b0b
```

```
. . .
2400: f3 0f 10 45 d8
                              movss xmm0, DWORD PTR [rbp-0x28]
2405: 89 c6
                              mov
                                      esi, eax
2407: e8 00 00 00 00
                              call
240c: 90
                              nop
240d: c9
                              leave
240e: c3
                              ret
240 f: 90
                              nop
```

La diferencia que notamos de los dos extractos de código de *calcVelocities*, es el uso de la instrucción **nop**. El código de operación de **nop** corresponde a "no operation", no tiene ningun tipo de efecto, con lo cual, en el código optimizado se hace eliminación de este. En la instrucción lad0 se carga el registro rax con un valor, no se lo pisa y luego vuelve a cargarlo en laf0. Este tipo de instrucciones donde no es necesario volver a cargar de memoria datos, vuelve a ser eliminado con el uso del flag fdse.

Volvemos a notar que en el código de C++ con flag -O1, el manejo de memoria no tiene el comportamiento de volver a cargar algo desde memoria que previamente había sido cargado y guardado en registros. Sin embargo, y apesar de las mejoras, vemos que aun repite movimientos de datos innecesarios entre registros. Observando más detalladamente, el código con la mejora, no utiliza al máximo los registros, ya que guarda ciertos datos a memoria.

Función calcVelocities con optimización -O1

```
12f0: 41 57
                             push
                                    r15
. . .
                             . . .
                                     . . .
12f9: 53
                                    rbx
                             push
12fa: 48 83 ec 30
                                    rsp,0x30
                             sub
12 fe: 48 89 fb
                                    rbx, rdi
                             mov
1301: 89 f5
                             mov
                                    ebp, esi
1303: 41 89 d4
                                    r12d, edx
1306: 4c 8d bf e0 00 00 00
                                    r15, [rdi+0xe0]
130d: 4c 89 ff
                             mov
                                    rdi, r15
1310: e8 00 00 00 00
                             call
                                    1315
1315: 0f 28 e0
                             movaps xmm4,xmm0
1318: f3 0f 10 7b 1c
                             movss xmm7,DWORD PTR [rbx+0x1c]
131d: f3 0f 10 5b 14
                                   xmm3,DWORD PTR [rbx+0x14]
                             movss
1322: f3 0f 11 7c 24 04
                             movss DWORD PTR [rsp+0x4],xmm7
1328: 0f 28 c7
                             movaps xmm0,xmm7
132b: f3 0f 11 5c 24 10
                             movss DWORD PTR [rsp+0x10], xmm3
1331: f3 Of 5e c3
                             divss
                                    xmm0,xmm3
1335: 0f 28 f0
                             movaps xmm6,xmm0
1338: f3 0f 11 24 24
                             movss DWORD PTR [rsp],xmm4
133d: f3 0f 59 f4
                             mulss
                                    xmm6,xmm4
1341: f3 0f 11 74 24 08
                             movss
                                    DWORD PTR [rsp+0x8], xmm6
1347: 8d 45 ff
                             lea
                                    eax, [rbp-0x1]
134a: 44 89 e2
                             mov
                                    edx, r12d
134d: 89 44 24 14
                                    DWORD PTR [rsp+0x14], eax
                             mov
1351: 89 c6
                             mov
                                    esi, eax
1353: 4c 89 ff
                                    rdi, r15
                             mov
1356: e8 00 00 00 00
                                    135b
                             call
135b: f3 0f 10 24 24
                             movss
                                    xmm4,DWORD PTR [rsp]
187a: 48 8d bb 30 01 00 00
                             lea
                                    rdi,[rbx+0x130]
1881: 44 89 e2
                                    edx, r12d
                             mov
1884: 89 ee
                                     esi, ebp
                             mov
1886: e8 00 00 00 00
                             call
                                    188b
188b: 48 83 c4 30
                             add
                                    rsp,0x30
188f: 5b
                             pop
                                     rbx
```

1897: 41 5f	pop	r15
1899: c3	ret	

Por último, analizamos los tiempos de ejecución del código de C++ con el flag de optimización -O1 y se obtuvieron los siguientes resultados en medición de tiempo de ejecución respecto al código sin flags de optimización:

Tiempo ejecución		
Tamaño	Sin optimización	Con optimización (O1)
6 x 6	8.328s	3.260s
8 x 8	14.640s	5.776s
10 x 10	22.872s	8.980s
12 x 12	32.916s	12.888s

Los tiempos de ejecución se reducen utilizando el flag de optimización. Por otro lado, los tiempos de compilación aumentan, como era esperado.

Tiempo compilación		
Sin optimización	Con optimización (O1)	
0.652s	1.044s	

Esto puede volar e ir más adelante con el resto de las mediciones, lo dejo por las dudas

3.2.2. Optimizaciones O2. Las optimizaciones de -O2 realizan mejoras de velocidad y tamaño de código tal que las mejoras de una no comprometan a la otra. En comparación con -O1, aumenta aún más el tiempo de compilación y la mejora de performace del código generado. Algunos de los flags que -O2 activa son:

- falign-loops:
- falign-labels:
- fcaller-saves:
- fcrossjumping:
- fcse-follow-jumps:
- fcse-skip-blocks:
- fdelete-null-pointer-checks:
- *fdevirtualize*:
- *fdevirtualize-speculatively*:
- *fexpensive-optimizations*:
- *fgcse*: Busca instancias de expresiones idénticas (i.e. que evaluan al mismo valor) y analiza si vale la pena reemplazarlas por una única variable reteniendo el valor computado² de manera global. También realiza constant folding³ y constant propagation ⁴.
- fgcse-lm: Intenta reordenar instrucciones donde se produzcan sucesivas cargas/guardados que pisan valores de una misma variable. Esto permite en los loops pasar de tener una variable (registro) que se carga constantemente, a una carga fuera del loop y copias y guardados en el loop.
- *fhoist-adjacent-loads*:
- finline-small-functions:
- findirect-inlining:
- fipa-cp:
- fipa-bit-cp:
- fipa-vrp:
- fipa-sra:
- fipa-icf:
- fisolate-erroneous-paths-dereference:
- flra-remat:
- *foptimize-sibling-calls*:

²Common Subexpression Elimination (CSE).

³Constant folding: Evaluar expresiones constantes en tiempo de compilación.

⁴Constant propagation: Sustitución de variables por sus valores constantes en expresiones en tiempo de compilación.

- foptimize-strlen:
- fpartial-inlining:
- *fpeephole2*:
- *freorder-blocks-algorithm=stc*:
- *freorder-blocks-and-partition*:
- freorder-functions:
- frerun-cse-after-loop:
- fsched-interblock:
- fsched-spec:
- fschedule-insns:
- *fschedule-insns2*:
- fstore-merging:
- fstrict-aliasing:
- *ftree-builtin-call-dce*:
- *ftree-switch-conversion*:
- ftree-tail-merge:
- fcode-hoisting:
- ftree-pre:
- *ftree-vrp*:
- fipa-ra:

Notamos varios flags que aportan a la refactorización de código, que en consecuencia, ayudan a reducir el tamaño de código e incluso, con ayuda de los precálculos en tiempo de compilación, reducen tiempo de ejecución.

Con lo cual, las instrucciones

Función setCavityFlowSpeeds con optimización -O1

```
DWORD PTR [rdi+0x24],0x0
106c:
        83 7f 24 00
                                   cmp
1070:
        7e 7d
                                   jle
                                           10 ef
1072:
        41 56
                                   push
                                           r14
1074:
        41 55
                                   push
                                           r13
1076:
        41 54
                                   push
                                           r12
                                   push
1078:
        55
                                           rbp
                                   push
1079:
        53
                                           rbx
107a:
        48 89 fd
                                   mov
                                           rbp, rdi
107d:
        bb 00 00 00 00
                                   mov
                                           ebx,0x0
        4c 8d b7 b0 00 00 00
1082:
                                   lea
                                           r14,[rdi+0xb0]
1089:
        4c 8d af e0 00 00 00
                                           r13,[rdi+0xe0]
                                   lea
1090:
        4c 8d a7 10 01 00 00
                                   lea
                                           r12,[rdi+0x110]
1097:
        8b 45 28
                                   mov
                                           eax, DWORD PTR [rbp+0x28]
109a:
        8d 50
               f f
                                           edx, [rax-0x1]
                                   lea
109d:
        f3 0f 10 05 00 00 00
                                           xmm0,DWORD PTR [rip+0x0]
                                   movss
10a4:
        00
                                           esi, ebx
10a5:
        89 de
                                   mov
                                           rdi, r14
10a7:
        4c 89 f7
                                   mov
        e8 00 00 00 00
10aa:
                                           10 af
                                   call
        8b 45 28
                                           eax, DWORD PTR [rbp+0x28]
10 af:
                                   mov
10b2:
        8d 50 ff
                                   lea
                                           edx, [rax-0x1]
10b5:
        f3 0f 10 05 00 00 00
                                   movss
                                           xmm0,DWORD PTR [rip+0x0]
10bc:
        00
10bd:
        89 de
                                   mov
                                           esi, ebx
10bf:
        4c 89 ef
                                   mov
                                           rdi, r13
10c2:
        e8 00 00 00 00
                                   call
                                           10c7
10c7:
        8b 45 28
                                           eax, DWORD PTR [rbp+0x28]
                                   mov
10ca:
        8d 50 ff
                                           edx, [rax-0x1]
                                   1ea
10cd:
        f3 0f 10 05 00 00 00
                                           xmm0,DWORD PTR [rip+0x0]
                                   movss
10d4:
        00
10d5:
        89 de
                                   mov
                                           esi, ebx
10d7:
        4c 89 e7
                                   mov
                                           rdi, r12
```

```
10da:
         e8 00 00 00 00
                                    call
                                            10 df
10 df:
         83 c3 01
                                    add
                                            ebx,0x1
10e2:
         39 5d 24
                                           DWORD PTR [rbp+0x24], ebx
                                    cmp
10e5:
         7f b0
                                    jg
10e7:
         5b
                                            rbx
                                    pop
10e8:
         5d
                                            rbp
                                    pop
10e9:
        41 5c
                                            r12
                                    pop
10eb:
        41 5d
                                    pop
                                            r13
10ed:
         41 5e
                                            r14
                                    pop
10 ef:
         f3 c3
                                    repz ret
10f1:
         90
                                    nop
```

Función setCavityFlowSpeeds con optimización -O2

```
1880:
        44 8b 5f 24
                                          r11d ,DWORD PTR [rdi+0x24]
                                  mov
1884:
        45 85 db
                                   test
                                          r11d, r11d
1887:
        7e 72
                                   jle
                                          18fb
1889:
        8b 47 28
                                  mov
                                          eax, DWORD PTR [rdi+0x28]
188c:
        4c 63 97 bc 00 00 00
                                  movsxd r10, DWORD PTR [rdi+0xbc]
1893:
        31 d2
                                          edx, edx
                                  xor
1895:
        4c 63 8f ec 00 00 00
                                  movsxd r9, DWORD PTR [rdi+0xec]
189c:
                                  movsxd r8, DWORD PTR [rdi+0x11c]
        4c 63 87 1c 01 00 00
18a3:
        83 e8 01
                                  sub
                                          eax,0x1
        48 98
18a6:
                                   cdqe
18a8:
        49 c1 e2 02
                                   shl
                                          r10,0x2
18ac:
        48 c1 e0 02
                                   shl
                                          rax,0x2
18b0:
        49 c1 e1 02
                                   shl
                                          r9,0x2
                                          r8,0x2
18b4:
        49 c1 e0 02
                                   shl
18b8:
        48 89 c6
                                  mov
                                          rsi, rax
18bb:
        48 89 c1
                                  mov
                                          rcx, rax
18be:
        48 03 b7 b0 00 00 00
                                  add
                                          rsi ,QWORD PTR [rdi+0xb0]
                                          rcx ,QWORD PTR [rdi+0xe0]
18c5:
        48 03 8f e0 00 00 00
                                  add
18cc:
        48 03 87 10 01 00 00
                                  add
                                          rax ,QWORD PTR [rdi+0x110]
18d3:
        0f 1f 44 00 00
                                          DWORD PTR [rax+rax*1+0x0]
                                  nop
        83 c2 01
18d8:
                                  add
                                          edx, 0x1
18db:
        c7 06 0a d7 23 3c
                                          DWORD PTR [rsi],0x3c23d70a
                                  mov
18e1:
        c7 01 0a d7 23 3c
                                          DWORD PTR [rcx], 0x3c23d70a
                                  mov
18e7:
        4c 01 d6
                                  add
                                          rsi, r10
18ea:
        c7 00 0a d7 23 3c
                                  mov
                                          DWORD PTR [rax],0x3c23d70a
18f0:
        4c 01 c9
                                  add
                                          rcx, r9
18f3:
        4c 01 c0
                                  add
                                          rax, r8
18f6:
        44 39 da
                                          edx, r11d
                                  cmp
18f9:
        75 dd
                                          18d8
                                  jne
18fb:
        f3 c3
                                   repz ret
18fd:
        90
                                  nop
18 fe:
        66 90
                                  xchg
                                          ax, ax
```

Analizaremos ahora las diferencias entre el codigo resultado de compilar con optimizaciónes -O1 y el que es generado por la compilación mediante optimizaciónes O2. Para eso tomaremos como objeto de estudio la función setCavityFlowSpeeds. Esta función es interesante ya que consiste de un unico ciclo, dentro del cual presenta un llamado a una función con una pequeña operatoria aritmetica. En particular lo que hace es recorrer el borde de cada matriz, y mediante un llamado a la función set, esta función concretamente multiplica el valor del indice i por el valor maximo que puede tomar la variable j y luego suma el valor de entrada de j a este resultado, abstrayendo asi el mecanismo de indexado en un arreglo plano.

A grandes rasgos la optimización más notoria se constituye por un calculo previo al ciclado, de los distintos valores numéricos necesarios para luego acceder a las posiciónes de memoria necesarias. Este cálculo previo no

se da en la versión -O1, sino que estos cálculos son realizados dentro del ciclo. Esto es claro ya que si observamos el ciclo que se constituye entre las lineas 1097 y 10e5 (24 instrucciónes) de la versión -O1, este consta de una mayor cantidad de líneas que el de la versión O2, 18d8, 18f9 (9 instrucciónes). Por el contrario, el código entre el inicio de la función y el del ciclo, es más largo en la versión O2.

Además se puede notar la activación de los flags de alineamiento. Por ejemplo, se nota claramente la presencia de -falign-functions, que fuerza el comienzo de las funciónes en posiciones de memoria que sean multiplos de potencias de dos. Esto se logra insertando instrucciones sin efectos. Una forma de hacer esto es insertar líneas luego de un RET, que nunca se llegan a ejecutar.

Si analizamos las direcciones de memoria donde se encuentran definidas las funciones, su último dígito siempre es cero. A continuación se muestran algunos ejemplos donde se ve el final de una función, con sus respectivas instrucciónes extra y el comienzo de la nueva función alineada.

calcVelocities:

```
1a99:
        41 5d
                                   pop
                                          r13
1a9b:
        41 5e
                                          r14
                                   pop
1a9d:
        c3
                                   ret
1a9e:
        66 90
                                   xchg
                                          ax, ax
1aa0 <_ZN9simulator14calcVelocitiesEii >:
        8b 8f ec 00 00 00
                                          ecx, DWORD PTR [rdi+0xec]
1aa0:
                                  mov
        41 57
1aa6:
                                   push
                                          r15
1aa8:
        41 56
                                   push
                                          r14
```

setPBorders:

```
18fb:
        f3 c3
                                   repz ret
18fd:
        90
                                   nop
18 fe:
        66 90
                                   xchg
                                           ax, ax
1900 <_ZN9simulator11setPBordersEv>:
1900:
        41 56
                                           r14
                                   push
1902:
         41 55
                                           r13
                                   push
```

Se aclara que, la potencia de dos utilizada, es algo que se especifica en el flag cuando es utilizado por el usuario, y que no queda definida cuando este flag es agregado mediante el uso de -O2. Aún así el hecho de que el último dígito de todas las funciónes sea cero es un fuerte indicador de la presencia del efecto de esta optimización.

Comparamos dos versiones distintas del código de cpp con optimizaciones de -O1 (ambas) pero a una de ellas le agregamos el flag finline-small-functions, propia de las optimizaciones de O2. La finalidad de este experimento, es descubrir por qué razón hay funciones que hacen llamados a lineas consecutivas de su propio código. Dichas llamadas en la versión con el flag finline-small-functions fueron reemplazadas por el código de las funciones utilizadas. Este es el caso de CavityFlowSpeeds, que hace uso de la función set. El código de muestra se puede ver aqui. (esta arriba. organizar)

Al no encontrar una explicación clara sobre este comportamiento en el código, decidimos utilizar el siguiente comando g++ -4std=C++11 -DUSE_CPP main.cpp -S -masm=intel -o main.s para generar la versión de Assembler del código de cpp. Descubrimos que los raros llamados recursivos eran generados por *objdump*.

TODO: seguir redactando la experiencia esta y decimos que generamos con g++

3.2.3. Optimizaciones O3. La optimización O3 mejora aún más los resultados, activa todas las optimizaciones de -O2 además de los siguientes flags:

- finline-functions
- funswitch-loops
- fpredictive-commoning
- fgcse-after-reload
- ftree-loop-vectorize
- ftree-loop-distribute-patterns
- ftree-slp-vectorize
- fvect-cost-model
- ftree-partial-pre
- fipa-cp-clone options

La utilizacion del flag -O3 aumenta aun mas la cantidad de mejoras en busqueda del aumento d ela velocidad. La primera de ellas, finline-functions, es similar a su correspondiente flag en -O2, finline-small-functions, con la diferencia de que hace efecto sobre mayor cantidad de funciones, no limitandose solo a las funciónes mas pequeñas en cuanto a cantidad de codigo de cara a mantener baja la cantidad de lineas totales.

En cuanto a funswitch-loops, no hay en el programa condiciones en ciclos que sean independientes de ellos ya que todos son función de las variables sobre las que se itera. La única instancia de esto que podria darse es en la condición que decide si utilizar Assembler o C++ plano pero esta no esta escrita en el lenguaje, sino que es una directiva del compilador.

Tampoco se encuentran efectos de aplicar el flag fpredictive-commoning. De aplicar, el mismo ahorarría accesos a memoria guardando datos de una iteración de un ciclo para la siguiente. No se ven ahorros de accesos a memoria ni cambios en la forma en que se accede. Tampoco se ve ningun cambio en el codigo al incluir el flag en una compilación realizada con -O2 y realizar una diferencia entre este y el resultado de -O2 normal.

3.3. Comparación entre secuencial, vectorial y multicore. Ya analizado el tipo de mejoras que son implementadas por G++ al utilizar -O1, -O2 y -O3, se comparan mediciones de tiempo de los distintos flags presentes en el compilador, con otras formas de mejorar el rendimiento. En particular se estudia vectorización medinte SIMD y multicore mediante OpenMP.

Para cada mejora se experimentó con distintos tamaños del sistema simulado, yendo desde $1x1m^2$ hasta $20x20m^2$. Además, para cada tamaño, se realizaron 100 repticiónes, y se tomo la media y varianza de las mismas, con el objetivo de eliminar el error de medición introducido por la falta de control del tiempo otorgado a las distintas tareas del sistema operativo por parte del scheduler.

FIGURA 1. Tiempo(s) vs Tamaño(m) para GCC




FIGURA 2. Tiempo(s) vs Tamaño(m) para Intel C++ Compiler




FIGURA 3. Tiempo(s) vs Tamaño(m) para Assembler(NASM)




FIGURA 4. Tiempo(s) vs Tamaño(m) para GCC + OpenMP




FIGURA 5. Tiempo(s) vs Tamaño(m) utilizando el flag -Ofast





FIGURA 6. Tiempo(s) vs Tamaño(m), todos los experimentos



3.4. CPU vs. memoria.

4. Conclusión