

# Trabajo Práctico Final

**Modelo Navier Stokes 2D** 

28 de febrero de 2018

Organización del Computador II

Integrante	LU	Correo electrónico	
Ventura, Martín Alejandro	249/11	venturamartin90@gmail.com	
Muiño, María Laura	399/11	mmuino@dc.uba.com	



# Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

# Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)
Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep.
Argentina

Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300 http://www.exactas.uba.ar

# 1. Introducción

Los flujos son gobernados por ecuaciones diferenciales parciales, que representan las leyes de conservación de masa, momento y energía. La dinámica de fluidos computacional se encarga de resolver esas ecuaciones diferenciales utilizando técnicas de análisis numérico. Las computadoras son utilizadas para realizar los cálculos requeridos para simular la interacción entre líquidos, gases y superficies definidas por las condiciones de borde. Disponer de más poder computacional es útil para disminuir el tiempo requerido para realizar las simulaciones, o aumentar la calidad de los resultados.

Para poder aumentar el poder computacional disponible, se utilizan a menudo, técnicas de cómputo en paralelo, o de cómputo vectorial. En este trabajo nos centraremos en la tecnología de cómputo vectorial SIMD (Single Instruction Multiple Data) de Intel.

Concretamente se desarrollará código en assembler, que utilizando las instrucciones de vectorización de los procesadores Intel, logre un aumento de rendimiento. Luego se comparará ese aumento de rendimiento con técnicas automáticas de vectorización o paralelización, tales como OpenMP, una API para el procesamiento multinúcleo con memoria compartida, y las optimizaciones disponibles en los compiladores ICC (Intel C Compiler) y g++, que a su vez utilizan instrucciones SIMD.

Hay diversos problemas de flujo conocidos que son utilizados frecuentemente para testear aplicaciones de este estilo. En este trabajo utilizaremos cavity flow. si llegamos... y channel flow.

El problema conocido como Lid-Driven Cavity Flow ha sido largamente usado como caso de validación para nuevos códigos y métodos. La geometría del problema es simple y bidimensional, las condiciones de borde son también sencillas. El caso estandar consta de un fluido contenido en un dominio cuadrado con condiciones de borde de Dirichlet en todas las paredes, con tres lados estacionarios y un lado en movimiento (con velocidad tangente a la pared), que induce velocidad en el fluido.

#### 2. Desarrolo

### 2.1. Discretización. El problema de Navier Stokes es gobernado por la siguiente escuación

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \vec{v}$$

Los operadores presentes en la primera ecuación presentada, al ser usados en su forma bidimencional, permiten una reescritura como la siguiente:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + v \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + v \left( \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right)$$

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} = -\rho \left( \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} + 2 \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

Las primeras dos ecuaciones se corresponden con la velocidad en las direcciones en x e y, mientras que la tercera da cuenta de los efectos de la presión.

Comenzaremos con algunas definiciones. Al modelar con diferencias finitas, se utilizan ciertos reemplazos de los operadores diferenciales conocidos como discretizaciones. Como su nombre indica, estas son versiones discretas de los operadores, y se las usa bajo el supuesto de que en el límite se comportan de forma similar. Pasaremos ahora a definir algunas discretizaciones que serán utilizadas para modelar el problema.

Centradas de primer orden:

$$\begin{split} \frac{dU}{dx} &= \frac{U_{i+1,j}^n - U_{i-1,j}^n}{2dx} \\ \frac{dU}{dy} &= \frac{U_{i,j+1}^n - U_{i,j-1}^n}{2dy} \\ \frac{dU}{dt} &= \frac{U_{i,j}^{n+1} - U_{i,j}^{n-1}}{2dt} \end{split}$$

Centradas de segundo orden:

$$\begin{split} \frac{d^2 U}{dx^2} &= \frac{U_{i+1,j}^n - 2*U_{i,j}^n + U_{i-1,j}^n}{dx^2} \\ \frac{d^2 U}{dy^2} &= \frac{U_{i,j+1}^n - 2*U_{i,j}^n + U_{i,j-1}^n}{dx^2} \\ \frac{d^2 U}{dt^2} &= \frac{U_{i,j}^{n+1} - 2*U_{i,j}^n + U_{i,j}^{n-1}}{dt^2} \end{split}$$

Adelantadas de primer orden:

$$\frac{dU}{dx} = \frac{U_{i+1,j}^n - U_{i,j}^n}{dx}$$

$$\frac{dU}{dy} = \frac{U_{i,j+1}^n - U_{i,j}^n}{dy}$$

$$\frac{dU}{dt} = \frac{U_{i,j}^{n+1} - U_{i,j}^n}{dx}$$

Atrasadas de primer orden:

$$\begin{split} \frac{du}{dx} &= \frac{u_{i,j}^{n} - u_{i-1,j}^{n}}{dx} \\ \frac{du}{dy} &= \frac{u_{i,j}^{n} - u_{i,j-1}^{n}}{dy} \\ \frac{du}{dt} &= \frac{u_{i,j}^{n} - u_{i,j-1}^{n-1}}{dx} \end{split}$$

Reemplazando estas discretizaciones en las ecuaciones semi-acopladas de Navier Stokes obtenemos:

$$\begin{split} \frac{u_{i,j}^{n+1}-u_{i,j}^n}{\Delta t} + u_{i,j}^n \frac{u_{i,j}^n-u_{i-1,j}^n}{\Delta x} + \nu_{i,j}^n \frac{u_{i,j}^n-u_{i,j-1}^n}{\Delta y} = \\ -\frac{1}{\rho} \frac{p_{i+1,j}^n-p_{i-1,j}^n}{2\Delta x} + \nu \Big( \frac{u_{i+1,j}^n-2u_{i,j}^n+u_{i-1,j}^n}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j+1}^n-2u_{i,j}^n+u_{i,j-1}^n}{\Delta y^2} \Big) + Fu \\ \frac{\frac{\nu_{i,j}^{n+1}-\nu_{i,j}^n}{\Delta x} + u_{i,j}^n \frac{\nu_{i,j}^n-\nu_{i-1,j}^n}{\Delta x} + \nu_{i,j}^n \frac{\nu_{i,j}^n-\nu_{i,j-1}^n}{\Delta y} = \\ -\frac{1}{\rho} \frac{p_{i,j+1}^n-p_{i,j-1}^n}{2\Delta y} + \nu \Big( \frac{\nu_{i+1,j}^n-2\nu_{i,j}^n+\nu_{i-1,j}^n}{\Delta x^2} + \frac{\nu_{i,j+1}^n-2\nu_{i,j}^n+\nu_{i,j-1}^n}{\Delta y^2} \Big) + Fv \\ \frac{p_{i+1,j}^n-2p_{i,j}^n+p_{i-1,j}^n}{\Delta x^2} + \frac{p_{i,j+1}^n-2*p_{i,j}^n+p_{i,j-1}^n}{\Delta y^2} = \rho \big[ \frac{1}{\Delta t} \Big( \frac{u_{i+1,j}-u_{i-1,j}}{2\Delta x} + \frac{\nu_{i,j+1}-\nu_{i,j-1}}{2\Delta y} \Big) \Big] \end{split}$$

Aquí en la ultima ecuación podemos ver que no se reemplazó directamente cada operador mediante las ecuaciones de discretización, sino que se agregó un término temporal, sin que hubiera en principio información sobre el tiempo en la ecuación de la presión. Este cambio se hace con el objetivo de acoplar la ecuación de la presión con las ecuaciones de velocidad. El mecanismo por el cual la adición de este nuevo término acopla las ecuaciones, no se presentará en este trabajo.

Cabe aclarar que al discretizar, se puede modelar el sistema mediante un método implícito o explícito. Un método implícito, o parcialmente implícito, incluiría una ponderación entre los valores de las variables en la iteración n, y la iteración n+1. En este trabajo utilizaremos un método explicito, ya que el sistema de ecuaciones determinado por un método explicito es lineal, y resulta en relaciones donde un elemento en la iteración n+1 depende de otros en la iteración n, pudiendo entonces realizarse los reemplazos en las matrices que representan el sistema de forma directa, y resultando así en una implementación con menor dependencia de datos. Un método implícito da como resultado un sistema no lineal, en el cual hay que hacer uso de algún método de resolución de sistemas no lineales, como punto fijo, lo cual aumenta la complejidad de la implementación.

**2.2. Implementación.** La implementación fue realizada completamente en C++, excepto por la sección donde es crítico el rendimiento, la cual fue programada en C++ y Assembler. Esta sección es la correspondiente a la función *calcVelocities*, que como su nombre indica, calcula las velocidades en cada punto.

El programa define las matrices U1, U2, V1, V2, P1, P2, que representan el estado del sistema en una iteración para la velocidad en u, en v, y la presión, y luego estas mismas en la iteración siguiente.

Se definen las condiciones iniciales del problema, y luego se utiliza un método explícito para calcular los nuevos valores del sistema. Estos son guardados en U2, V2, y P2. Seguido de esto, el programa reemplaza los valores de U1, V1, y P1, por aquellos de U2, V2 y P2, quedado así preparado para la siguiente iteración.

Se implementó también una clase mat2, que representa una matriz, y que contiene un puntero a un arreglo de números de punto flotante de simple precisión y dos enteros que representan el tamaño en filas y columnas de la matriz. Además la clase cuenta con funciones que realizan la abstracción de indexar en el arreglo calculando la posición del elemento buscado como la columna pedida, más la fila pedida multiplicada por la cantidad de columnas.

En cuanto a la vectorización, como se comentó anteriormente se utilizó la tecnología SIMD de Intel, de la forma descripta a continuación:

- Mediante una directiva DEFINE presente en el Makefile, se elije si se desea compilar con soporte para SIMD, soporte para OpenMP, ambos, o ninguno.
- El programa define las matrices necesarias con los valores iniciales según lo estipulado por el método de discretización utilizado.
- La sección del programa que realiza el cálculo consta de tres ciclos consecutivos. El primero cicla en la variable *t*, que representa el tiempo, el segundo en la variable *i*, que representa la altura, y el tercero en la variable *j* que representa el ancho.
- La paralelización mediante OpenMP se realiza en la variable *i*.
- La vectorización mediante SIMD, se realiza en la variable *j*. Es decir, en un solo llamado a la versión de Assembler de la función de cálculo se procesan 4 elementos consecutivos en memoria.
- Además, al utilizar SIMD, cuando se llega a un valor de j menor al ancho de los registros XMM dividido por el tamaño del tipo de datos flotante de presición simple, se cambia el procesamiento mediante SIMD por el de C++, hasta que j alcanza su valor máximo.
- Además, durante la simulación no se crean ni se destruyen matrices, sino que estas son reutilizadas cambiando los valores que contienen para no perder tiempo manejando memoria.

#### 3. EXPERIMENTACION

Dedicamos este párrafo a describir las herramientas que usamos para experimentar en las próximas secciones. La herramienta que utilizamos para traducir el código de C++ a Assembler es *objdump*, en base a esto podemos hacer comparaciones entre el código de C++ y Assembler. Para medir tiempos de compilación y ejecución utilizamos el comando *time* y conservamos la medición de tiempo real, o sea, la correspondiente al tiempo que mide de un reloj de pared.

# DUDA: nos hacemos los boludos con lo de la memoria?

- **3.1. Análisis del código generado.** Usando la herramienta *objdump* sobre los archivos objeto (.o) del código de C++ (sin flags de optimización), obtuvimos y analizamos el código ensamblado por el compilador. Notamos las siguientes caracterísicas del código generado que dan lugar a mejoras en el rendimiento:
  - Dentro de la función calcVelocities, la función donde se ralizan los cálculos que luego se vectorizarán, hay llamados a líneas consecutivas.
  - Hay consultas a memorias innecesarias, por ejemplo, se pide un mismo valor a memoria varias veces, a pesar de haber sido guardado en un registro y nunca haber sido reemplazado con otro valor.
  - Se manejan las variables locales almacenandolas en la pila, mientras que sólo se usan los registros de manera auxiliar para realizar operaciones.

Decidimos en consecuencia, analizar el mismo código de C++ aplicando algunas optimizaciones de compilador de GCC.

#### 3.2. Optimizaciones del compilador.

- 3.2.1. Optimizaciones -O1. El compilador de GCC posee una gran cantidad de optimizaciones. Un grupo de estas optimizaciones es habilitado por el parámetro -O1. Con el uso de esta optimización, el compilador se centra en reducir el tamaño del código y el tiempo de ejecución, a expensas de tiempo de compilación. Esto es comparando con la versión que no usa flags (-O0). Entre algunos de ellos se encuentran los siguientes flags:
  - *fdce*: Realiza eliminación de código muerto en RTL <sup>1</sup>, i.e. elimina instrucciones que no tienen efecto en la ejecución.
  - *fdse*: Realiza eliminación de guardado muerto en RTL, e.g. valores que son escritos a memoria de manera innecesaria.
  - *fsplit-wide-types*: Cuando se usa un tipo de datos que ocupa múltiples registros, como por ejemplo "long long" en un sistema de 32-bit, separa el dato y lo guarda de manera independiente. Esto, normalmente, genera mejor código para estos tipos de datos, pero hace más difícil el debuggeo.
  - *fmerge-constants*: Intenta unir constantes identicas (cadenas o flotantes) a través de unidades de compilación. Esta opción es la por defecto para la compilacion optimizada si el ensamblador y linker la soportan.
  - *fdelayed-branch*: No tiene efecto en el código pero causa la ejecución a priori en ramas de ejecución para aumentar la performance.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Register Transfer Language. Es una representación intermedia (RI), similar a Assembler. Se utiliza para describir el transferencia de datos de una arquitectura a nivel registro

Analizamos los códigos generados por G++ con y sin flag de optimización -O1. Extrajimos la función *set*, que implementa el seteo de un valor a la posición (i, j) de una matriz y lo primero que notamos fue la diferencia en cantidad de las líneas de código.

Función set de mat2 18e: 55 push rbp 18f: 48 89 e5 mov rbp, rsp 192: 48 89 7d f8 **QWORD PTR** [rbp-0x8], rdi mov 196: 89 75 f4 **DWORD PTR** [rbp-0xc], esi mov 199: 89 55 f0 **DWORD PTR** [rbp-0x10], edx mov 19c: f3 0f 11 45 ec **DWORD PTR** [rbp-0x14],xmm0 movss 1a1: 48 8b 45 f8 rax ,QWORD PTR [rbp-0x8] mov rdx, QWORD PTR [rax] 1a5: 48 8b 10 mov 1a8: 48 8b 45 f8 rax ,**QWORD PTR** [rbp-0x8] mov 1ac: 8b 40 0c eax, DWORD PTR [rax+0xc] mov 1af: 0f af 45 f4 eax ,DWORD PTR [rbp-0xc] imul 1b3: 89 c1 mov ecx, eax 1b5: 8b 45 f0 eax ,DWORD PTR [rbp-0x10] mov 1b8: 01 c8 add eax, ecx 1ba: 48 98 cdge 1bc: 48 c1 e0 02 rax,0x2shl 1c0: 48 01 d0 add rax, rdx 1c3: f3 0f 10 45 ec xmm0, **DWORD PTR** [rbp-0x14] movss 1c8: f3 0f 11 00 **DWORD PTR** [rax],xmm0 movss 1cc: 90 nop 1cd: 5d rbp pop 1ce: c3 ret 1cf: 90 nop

La versión sin opitmizar, toma los parámetros cargados en registros, los guarda en la pila y luego vuelve a cargarlos a registros distintos. Incluso realiza accesos a memoria más de una vez en busca de un mismo dato. En cambio, la versión del código de C++ mediante la optimización, utiliza los registros para el manejo de variables locales y accede solo las veces necesarias a memoria. Este es un claro ejemplo de los efectos de los flags *fdse* y *fdce*.

```
Función set de mat2 con optimización -O1
d4: 0f af 77 0c
                             imul
                                     esi, DWORD PTR [rdi+0xc]
d8: 01 f2
                             add
                                     edx, esi
da: 48 63 d2
                             movsxd rdx, edx
dd: 48 8b 07
                                    rax ,QWORD PTR [rdi]
                             mov
       0f 11 04 90
e0: f3
                                    DWORD PTR [rax+rdx*4],xmm0
                             movss
e5: c3
```

A pesar de las mejoras que notamos con el uso de la optimización, encontramos métodos donde no se eliminaban del todo los accesos innecesarios a memoria o los fragmentos de código sin utilidad. Tomamos otro extracto de código de la función *calcVelocities* (donde se realizan los cálculos más complejos) y la analizamos.

Función calcVelocities

```
1abe: 55
                               push
                                       rbp
1abf: 48 89 e5
                                       rbp,rsp
                               mov
                                       rsp,0x38
1ac2: 48
         83 ec 38
                               sub
1ac6:
      48
         89
             7d
                               mov
                                      QWORD PTR [rbp-0x18], rdi
                                      DWORD PTR [rbp-0x1c], esi
1aca: 89
         75 e4
                               mov
1acd: 89
                                      DWORD PTR [rbp-0x20], edx
         55 e0
                               mov
1ad0: 48
         8b 45
                                       rax, QWORD PTR [rbp-0x18]
                e8
                               mov
                e0 00 00 00
1ad4: 48 8d 88
                               lea
                                       rcx, [rax+0xe0]
1adb: 8b
         55
             e0
                                       edx, DWORD PTR [rbp-0x20]
                               mov
1ade: 8b 45
                                       eax ,DWORD PTR [rbp-0x1c]
                               mov
1ae1: 89
          c6
                                       esi, eax
                               mov
1ae3: 48 89
             c f
                               mov
                                       rdi, rcx
1ae6: e8
         00
             00 00 00
                                       1aeb
                               call
1aeb: f3
            11 45
                                      DWORD PTR [rbp-0x28],xmm0
         0 f
                   d8
                               movss
1af0: 48 8b 45 e8
                                       rax, QWORD PTR [rbp-0x18]
                               mov
                                       rcx, [rax+0xe0]
1af4: 48
         8d 88
                e0 00 00 00
                               lea
1afb: 8b 55
             e0
                                       edx, DWORD PTR [rbp-0x20]
                               mov
1afe: 8b 45
                                       eax ,DWORD PTR [rbp-0x1c]
             e4
                               mov
1b01: 89
         c6
                                       esi, eax
                               mov
1b03: 48 89
                                       rdi, rcx
             c f
                               mov
1b06: e8 00 00 00 00
                                       1b0b
                               call
                               . . .
2400: f3 0f 10 45 d8
                               movss
                                      xmm0, DWORD PTR [rbp-0x28]
2405: 89
         c6
                                       esi, eax
                               mov
2407: e8 00 00 00 00
                                       240 c
                               call
240c: 90
                               nop
240d: c9
                               leave
240e: c3
                               ret
240 f: 90
                               nop
```

La diferencia que notamos de los dos extractos de código de calc Velocities, es el uso de la instrucción nop. El código de operación de nop corresponde a "no operation", no tiene ningun tipo de efecto, con lo cual, en el código optimizado se hace eliminación de este. En la instrucción lad0 se carga el registro rax con un valor, no se lo pisa y luego vuelve a cargarlo en laf0. Este tipo de instrucciones donde no es necesario volver a cargar de memoria datos, vuelve a ser eliminado con el uso del flag fdse.

Volvemos a notar que en el código de C++ con flag -O1, el manejo de memoria no tiene el comportamiento de volver a cargar algo desde memoria que previamente había sido cargado y guardado en registros. Sin embargo, y apesar de las mejoras, vemos que aun repite movimientos de datos innecesarios entre registros. Observando más detalladamente, el código con la mejora, no utiliza al máximo los registros, ya que guarda ciertos datos a memoria.

Función calc Velocities con optimización -O1

```
12 f 0: 41 57
                                             r15
                                    push
                                             . . .
. . .
                                    . . .
12f9: 53
                                    push
                                             rbx
12fa: 48 83 ec 30
                                             rsp,0x30
                                    sub
```

```
rbx, rdi
12fe: 48 89 fb
                              mov
1301: 89 f5
                              mov
                                      ebp, esi
1303: 41 89 d4
                              mov
                                      r12d, edx
1306: 4c 8d bf e0 00 00 00
                                      r15,[rdi+0xe0]
                               lea
130d: 4c 89 ff
                                      rdi, r15
                              mov
1310: e8 00 00
                00 00
                               call
                                      1315
1315: 0f 28 e0
                               movaps xmm4,xmm0
1318: f3 0f 10 7b 1c
                                      xmm7,DWORD PTR [rbx+0x1c]
                               movss
131d: f3 0f 10 5b 14
                                      xmm3, DWORD PTR [rbx+0x14]
                               movss
1322: f3 0f 11 7c 24 04
                                      DWORD PTR [rsp+0x4],xmm7
                               movss
1328: 0f 28 c7
                               movaps xmm0,xmm7
132b: f3 0f 11 5c 24 10
                                      DWORD PTR [rsp+0x10], xmm3
                               movss
1331: f3 Of 5e c3
                                      xmm0,xmm3
                               divss
1335: 0f 28 f0
                               movaps xmm6,xmm0
1338: f3 0f 11
                                      DWORD PTR [rsp],xmm4
                24 24
                               movss
133d: f3 0f 59
                f4
                               mulss
                                      xmm6,xmm4
1341: f3 0f 11 74 24 08
                                      DWORD PTR [rsp+0x8], xmm6
                               movss
1347: 8d 45 ff
                               lea
                                      eax, [rbp-0x1]
134a: 44 89 e2
                              mov
                                      edx, r12d
134d: 89 44 24 14
                                      DWORD PTR [rsp+0x14], eax
                              mov
1351: 89 c6
                                      esi, eax
                              mov
1353: 4c 89 ff
                                      rdi, r15
                              mov
1356: e8 00 00 00 00
                               call.
                                      135b
135b: f3 0f 10 24 24
                                      xmm4, DWORD PTR [rsp]
                               movss
                               . . .
. . .
                                      rdi,[rbx+0x130]
187a: 48 8d bb 30 01 00 00
                               lea
1881: 44 89 e2
                                      edx, r12d
                              mov
1884: 89 ee
                                      esi, ebp
                              mov
1886: e8 00 00 00 00
                               call
                                      188b
188b: 48 83 c4 30
                               add
                                      rsp ,0 x30
188 f: 5b
                               pop
                                      rbx
. . .
                                       . . .
      . . .
                               . . .
1897: 41 5f
                                      r15
                               pop
1899: c3
                               ret
```

Por último, analizamos los tiempos de ejecución del código de C++ con el flag de optimización -O1 y se obtuvieron los siguientes resultados en medición de tiempo de ejecución respecto al código sin flags de optimización:

Tien	npo ejecución			
Tamaño	Sin optimización	Con optimización (O1)		
6 x 6	8.328s	3.260s		
8 x 8	14.640s	5.776s		
10 x 10	22.872s	8.980s		
12 x 12	32.916s	12.888s		

Los tiempos de ejecución se reducen utilizando el flag de optimización. Por otro lado, los tiempos de compilación aumentan, como era esperado.

Tiempo compilación					
Sin optimización	Con optimización (O1)				
0.652s	1.044s				

Esto puede volar e ir más adelante con el resto de las mediciones, lo dejo por las dudas

- 3.2.2. Optimizaciones O2. Las optimizaciones de -O2 realizan mejoras de velocidad y tamaño de código tal que las mejoras de una no comprometan a la otra. En comparación con -O1, aumenta aún más el tiempo de compilación y la mejora de performace del código generado. Algunos de los flags que -O2 activa son:
  - falign-loops:
  - falign-labels:
  - fcaller-saves:
  - fcrossjumping:
  - *fcse-follow-jumps*:
  - fcse-skip-blocks:
  - *fdelete-null-pointer-checks*:
  - fdevirtualize:
  - *fdevirtualize-speculatively*:
  - *fexpensive-optimizations*:
  - fgcse: Busca instancias de expresiones idénticas (i.e. que evaluan al mismo valor) y analiza si vale la pena reemplazarlas por una única variable reteniendo el valor computado<sup>2</sup> de manera global. También realiza constant folding<sup>3</sup> y constant propagation <sup>4</sup>.
  - *fgcse-lm*: Intenta reordenar instrucciones donde se produzcan sucesivas cargas/guardados que pisan valores de una misma variable. Esto permite en los loops pasar de tener una variable (registro) que se carga constantemente, a una carga fuera del loop y copias y guardados en el loop.
  - *fhoist-adjacent-loads*:
  - *finline-small-functions*:
  - findirect-inlining:
  - fipa-cp:
  - fipa-bit-cp:
  - fipa-vrp:
  - fipa-sra:
  - fipa-icf:
  - *fisolate-erroneous-paths-dereference*:
  - flra-remat:
  - foptimize-sibling-calls:
  - foptimize-strlen:
  - *fpartial-inlining*:
  - fpeephole2:
  - *freorder-blocks-algorithm=stc*:
  - *freorder-blocks-and-partition*:
  - *freorder-functions*:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Common Subexpression Elimination (CSE).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Constant folding: Evaluar expresiones constantes en tiempo de compilación.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Constant propagation: Sustitución de variables por sus valores constantes en expresiones en tiempo de compilación.

- frerun-cse-after-loop:
- *fsched-interblock*:
- fsched-spec:
- fschedule-insns:
- fschedule-insns2:
- fstore-merging:
- fstrict-aliasing:
- *ftree-builtin-call-dce*:
- *ftree-switch-conversion*:
- *ftree-tail-merge*:
- *fcode-hoisting*:
- *ftree-pre*:
- *ftree-vrp*:
- fipa-ra:

Notamos varios flags que aportan a la refactorización de código, que en consecuencia, ayudan a reducir el tamaño de código e incluso, con ayuda de los precálculos en tiempo de compilación, reducen tiempo de ejecución.

Con lo cual, las instrucciones

Función setCavityFlowSpeeds con optimización -O1

106c:	83	7 f	24	00				cmp	<b>DWORD PTR</b> $[rdi+0x24],0x0$
1070:	7e	7d						jle	10 e f
1072:	41	56						push	r14
1074:	41	55						push	r13
1076:	41	54						push	r12
1078:	55							push	rbp
1079:	53							push	rbx
107a:	48	89	fd					mov	rbp,rdi
107d:	bb	00	00	00	00			mov	<b>ebx</b> ,0x0
1082:	4 c	8d	b7	b0	00	00	00	lea	r14 ,[ rdi+0xb0]
1089:	4 c	8d	a f	e0	00	00	00	lea	r13 ,[ rdi+0xe0]
1090:	4 c	8d	a7	10	01	00	00	lea	r12 ,[ rdi+0x110]
1097:	8b	45	28					mov	eax,DWORD PTR [rbp+0x28]
109a:	8d	50	f f					lea	<b>edx</b> ,[rax-0x1]
109d:	f3	0 f	10	05	00	00	00	movss	xmm0, <b>DWORD PTR</b> [rip+0x0]
10a4:	00								
10a5:	89	de						mov	esi, ebx
10a7:	4 c	89	f7					mov	rdi ,r14
10aa:	e8	00	00	00	00			call	10 a f
10 af:	8b	45	28					mov	eax,DWORD PTR [rbp+0x28]
10b2:	8d	50	f f					lea	edx, [rax $-0x1$ ]
10b5:	f3	0 f	10	05	00	00	00	movss	xmm0, <b>DWORD PTR</b> [rip+0x0]
10bc:	00								
10bd:	89	de						mov	esi,ebx
10bf:	4 c	89	ef					mov	rdi,r13
10c2:	e8	00	00	00	00			call	10c7
10c7:	8b	45	28					mov	eax,DWORD PTR [rbp+0x28]
10 ca:	8d	50	f f					lea	edx, [rax $-0x1$ ]
10cd:	f3	0 f	10	05	00	00	00	movss	xmm0, <b>DWORD PTR</b> [rip+0x0]
10d4:	00								
10d5:	89	de						mov	esi, ebx

```
10d7:
         4c 89 e7
                                             rdi, r12
                                     mov
10da:
         e8 00 00 00 00
                                             10df
                                     call.
10df:
         83 c3 01
                                     add
                                             ebx, 0x1
10e2:
         39 5d 24
                                             DWORD PTR [rbp+0x24], ebx
                                     cmp
10e5:
         7f b0
                                     jg
10e7:
         5b
                                     pop
                                             rbx
10e8:
         5d
                                             rbp
                                     pop
10e9:
         41 5c
                                             r12
                                     pop
10eb:
         41 5d
                                             r13
                                     pop
10ed:
         41 5e
                                             r14
                                     pop
10 ef:
         f3 c3
                                     repz ret
10f1:
         90
                                     nop
```

. Función setCavityFlowSpeeds con optimización -O2

```
1880:
        44 8b 5f 24
                                           r11d, DWORD PTR [rdi+0x24]
                                   mov
1884:
        45 85 db
                                           r11d, r11d
                                   test
1887:
        7e 72
                                   jle
                                           18 fb
1889:
        8b 47 28
                                           eax ,DWORD PTR [rdi+0x28]
                                   mov
188c:
        4c 63 97 bc 00 00 00
                                   movsxd r10 , DWORD PTR [rdi+0xbc]
1893:
        31 d2
                                           edx, edx
                                   xor
1895:
        4c 63 8f ec 00 00 00
                                   movsxd r9, DWORD PTR [rdi+0xec]
189c:
        4c 63 87 1c 01 00 00
                                   movsxd r8, DWORD PTR [rdi+0x11c]
18a3:
        83 e8 01
                                   sub
                                           eax,0x1
18a6:
        48 98
                                   cdqe
18a8:
        49 c1 e2 02
                                   shl
                                           r10,0x2
        48 c1 e0 02
18ac:
                                           rax,0x2
                                   shl
18b0:
        49 c1 e1 02
                                           r9,0x2
                                   shl
18b4:
        49 c1 e0 02
                                           r8,0x2
                                   shl
18b8:
        48 89 c6
                                           rsi, rax
                                   mov
18bb:
        48 89 c1
                                   mov
                                           rcx, rax
18be:
        48 03 b7 b0 00 00 00
                                           rsi ,QWORD PTR [rdi+0xb0]
                                   add
18c5:
        48 03 8f e0 00 00 00
                                           rcx , QWORD PTR [rdi+0xe0]
                                   add
18cc:
        48 03 87 10 01 00 00
                                   add
                                           rax, QWORD PTR [rdi+0x110]
        0f 1f 44 00 00
18d3:
                                          DWORD PTR [rax+rax*1+0x0]
                                   nop
18d8:
        83 c2 01
                                   add
                                           edx,0x1
18db:
        c7 06 0a d7 23 3c
                                          DWORD PTR [rsi],0x3c23d70a
                                   mov
18e1:
        c7 01 0a d7 23 3c
                                          DWORD PTR [rcx],0x3c23d70a
                                   mov
18e7:
        4c 01 d6
                                           rsi, r10
                                   add
18ea:
        c7 00 0a d7 23 3c
                                          DWORD PTR [rax],0x3c23d70a
                                   mov
18f0:
        4c 01 c9
                                           rcx, r9
                                   add
        4c 01 c0
                                           rax, r8
18f3:
                                   add
18f6:
        44 39 da
                                           edx, r11d
                                   cmp
18f9:
        75 dd
                                   jne
                                           18d8
18fb:
        f3 c3
                                   repz ret
18fd:
        90
                                   nop
18 fe:
        66 90
                                   xchg
                                           ax, ax
```

Analizaremos ahora las diferencias entre el codigo resultado de compilar con optimizaciónes -O1 y el que es generado por la compilación mediante optimizaciónes O2. Para eso

tomaremos como objeto de estudio la función setCavityFlowSpeeds. Esta función es interesante ya que consiste de un unico ciclo, dentro del cual presenta un llamado a una función con una pequeña operatoria aritmetica. En particular lo que hace es recorrer el borde de cada matriz, y mediante un llamado a la función set, esta función concretamente multiplica el valor del indice i por el valor maximo que puede tomar la variable j y luego suma el valor de entrada de j a este resultado, abstrayendo asi el mecanismo de indexado en un arreglo plano.

A grandes rasgos la optimización más notoria se constituye por un calculo previo al ciclado, de los distintos valores numéricos necesarios para luego acceder a las posiciónes de memoria necesarias. Este cálculo previo no se da en la versión -O1, sino que estos cálculos son realizados dentro del ciclo. Esto es claro ya que si observamos el ciclo que se constituye entre las lineas 1097 y 10e5 (24 instrucciónes) de la versión -O1, este consta de una mayor cantidad de líneas que el de la versión O2, 18d8, 18f9 (9 instrucciónes). Por el contrario, el código entre el inicio de la función y el del ciclo, es más largo en la versión O2.

Además se puede notar la activación de los flags de alineamiento. Por ejemplo, se nota claramente la presencia de -falign-functions, que fuerza el comienzo de las funciónes en posiciones de memoria que sean multiplos de potencias de dos. Esto se logra insertando instrucciones sin efectos. Una forma de hacer esto es insertar líneas luego de un ret, que nunca se llegan a ejecutar.

Si analizamos las direcciones de memoria donde se encuentran definidas las funciones, su último dígito siempre es cero. A continuación se muestran algunos ejemplos donde se ve el final de una función, con sus respectivas instrucciónes extra y el comienzo de la nueva función alineada.

#### calcVelocities:

```
1a99: 41 5d
                                  r13
                            pop
1a9b: 41 5e
                            pop
                                  r14
1a9d: c3
                            ret
1a9e: 66 90
                            xchg
                                  ax,ax
1aa0 <_ZN9simulator14calcVelocitiesEii>:
1aa0: 8b 8f ec 00 00 00 mov ecx, DWORD PTR [rdi+0xec]
                           push r15
1aa6: 41 57
1aa8: 41 56
                            push
                                  r14
```

#### setPBorders:

se aclara que, la potencia de dos utilizada, es algo que se especifica en el flag cuando es utilizado por el usuario, y que no queda definida cuando este flag es agregado mediante el uso de —O2. Aún así el hecho de que el último dígito de todas las funciónes sea cero es un fuerte indicador de la presencia del efecto de esta optimización.

Comparamos dos versiones distintas del código de cpp con optimizaciones de -O1 (ambas) pero a una de ellas le agregamos el flag finline-small-functions, propia de las optimizaciones de O2. La finalidad de este experimento, es descubrir por qué razón hay funciones que hacen llamados a lineas consecutivas de su propio código.

Dichas llamadas en la versión con el flag finline-small-functions fueron reemplazadas por el código de las funciones utilizadas. Este es el caso de CavityFlowSpeeds, que hace uso de la función set. El código de muestra se puede ver aqui. (esta arriba. organizar)

Al no encontrar una explicación clara sobre este comportamiento en el código, decidimos utilizar el siguiente comando  $g++-std=C++11-DUSE_C$ PPmain.cpp-S-masm=intel-omain.s para generar la versión de Assembler del código de cpp. Descubrimos que los raros llamados recursivos eran generados por *objdump*.

todo: seguir redactando la experiencia esta y decimos que generamos con g++

- 3.2.3. Optimizaciones O3. La optimización O3 mejora aún más los resultados, activa todas las optimizaciones de -O2 además de los siguientes flags:
  - finline-functions
  - funswitch-loops
  - fpredictive-commoning
  - fgcse-after-reload
  - ftree-loop-vectorize
  - *ftree-loop-distribute-patterns*
  - ftree-slp-vectorize
  - fvect-cost-model
  - ftree-partial-pre
  - *fipa-cp-clone options*
- **3.3.** Comparación entre secuencial, vectorial y multicore. Ya analizado el tipo de mejoras que son implementadas por G++ al utilizar -O1, se comparan mediciones de tiempo de los distintos flags presentes en el compilador, con otras formas de mejorar el rendimiento. En particular se estudia vectorización medinte SIMD y multicore mediante OpenMP.

Para cada mejora se experimentó con distintos tamaños del sistema simulado, yendo desde 1x1m² hasta 20x20m². Además, para cada tamaño, se realizaron 100 repticiónes, y se tomo la media y varianza de las mismas, con el objetivo de eliminar el error de medición introducido por la falta de control del tiempo otorgado a las distintas tareas del sistema operativo por parte del scheduler.

#### 3.4. CPU vs. memoria.

# 4. Conclusión