

Trabajo Práctico Final

Modelo Navier Stokes 2D

27 de febrero de 2018

Organización del Computador II

Integrante	LU	Correo electrónico
Ventura, Martín Alejandro	249/11	venturamartin90@gmail.com
Muiño, María Laura	399/11	mmuino@dc.uba.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja) Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300 http://www.exactas.uba.ar

1. Introducción

Los flujos son gobernados por ecuaciones diferenciales parciales, que representan las leyes de conservación de masa, momento y energía. La dinámica de fluidos computacional se encarga de resolver esas ecuaciones diferenciales utilizando técnicas de análisis numérico. Las computadoras son utilizadas para realizar los cálculos requeridos para simular la interacción entre líquidos, gases y superficies definidas por las condiciones de borde. Disponer de mas poder computacional es útil para disminuir el tiempo requerido para realizar las simulaciones, o aumentar la calidad de los resultados.

Para poder aumentar el poder computacional disponible, se utilizan a menudo, técnicas de computación en paralelo, o de computación vectorial. En este trabajo nos centraremos en la tecnología de computación vectorial SIMD (Single instruction multiple data) de Intel.

Concretamente se desarrollará codigo en assembler que utilizando las instrucciónes de vectorización de los procesadores Intel logre un aumento de rendimiento. Luego se comparará ese aumento de rendimiento con tecnicas automaticas de vectorización o paralelización, tales como OpenMP, una api para el procesamiento multinucleo con memoria compartida, y las optimizaciónes disponibles en los compiladores ICC (Intel C compiler) y g++, que a su vez utilizan instrucciónes SIMD.

Hay diversos problemas de flujo conocidos que son utilizados frecuentemente para testear aplicaciónes de este estilo. En este trabajo utilizaremos cavity flow y channel flow. describirlos

Se realizó una solución iterativa de punto fijo, creo. Por que? No hay iteracion de punto fijo en el codigo.

2. Desarrolo

2.1. Discretización. Comenzaremos con algunas definiciones. al modelar con diferencias finitas, se utilizan ciertos reemplazos de los operadores diferenciales conocidos como discretizaciones. Como su nombre indica, estos son versiones discretas de los operadores, y se los usa bajo el supuesto de que en el limite se comportan de forma similar. Pasaremos ahora a definir algunas discretizaciones que serán utilizadas en al hacer el pasaje.

Centradas de primer orden:

$$\begin{split} \frac{dU}{dx} &= \frac{U_{i+1,j}^{n} - U_{i-1,j}^{n}}{2dx} \\ \frac{dU}{dy} &= \frac{U_{i,j+1}^{n} - U_{i,j-1}^{n}}{2dy} \\ \frac{dU}{dt} &= \frac{U_{i,j+1}^{n+1} - U_{i,j}^{n-1}}{2dt} \end{split}$$

Centradas de segundo orden:

$$\begin{split} \frac{d^2 U}{dx^2} &= \frac{U^n_{i+1,j} - 2*U^n_{i,j} + U^n_{i-1,j}}{dx^2} \\ \frac{d^2 U}{dy^2} &= \frac{U^n_{i,j+1} - 2*U^n_{i,j} + U^n_{i,j-1}}{dx^2} \\ \frac{d^2 U}{dt^2} &= \frac{U^{n+1}_{i,j} - 2*U^n_{i,j} + U^{n-1}_{i,j}}{dt^2} \end{split}$$

Adelantadas de primer orden:

$$\frac{d\underline{U}}{dx} = \frac{U_{i+1,j}^n - U_{i,j}^n}{dx}$$
$$\frac{d\underline{U}}{dy} = \frac{U_{i,j+1}^n - U_{i,j}^n}{dy}$$
$$\frac{d\underline{U}}{dt} = \frac{U_{i,j}^{n+1} - U_{i,j}^n}{dx}$$

Atrasadas de primer orden:

$$\begin{split} \frac{d\underline{U}}{dx} &= \frac{U_{i,j}^n - U_{i-1,j}^n}{dx} \\ \frac{d\underline{U}}{dy} &= \frac{U_{i,j}^n - U_{i,j-1}^n}{dy} \\ \frac{d\underline{U}}{dt} &= \frac{U_{i,j}^n - U_{i,j}^{n-1}}{dx} \end{split}$$

Reemplazando estas discretizaciones en las ecuaciones semi-acopladas de Navier Stokes y obtenemos:

$$\begin{split} \frac{u_{i,j}^{n+1}-u_{i,j}^n}{\Delta t} + u_{i,j}^n \frac{u_{i,j}^n-u_{i-1,j}^n}{\Delta x} + \nu_{i,j}^n \frac{u_{i,j}^n-u_{i,j-1}^n}{\Delta y} = \\ -\frac{1}{\rho} \frac{p_{i+1,j}^n-p_{i-1,j}^n}{2\Delta x} + \nu \big(\frac{u_{i+1,j}^n-2u_{i,j}^n+u_{i-1,j}^n}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j}^n-2u_{i,j}^n+u_{i,j-1}^n}{\Delta y^2} \big) + Fu \\ \frac{\frac{\nu_{i,j}^{n+1}-\nu_{i,j}^n}{\Delta t} + u_{i,j}^n \frac{\nu_{i,j}^n-\nu_{i-1,j}^n}{\Delta x} + \nu_{i,j}^n \frac{\nu_{i,j}^n-\nu_{i,j-1}^n}{\Delta y} = \\ -\frac{1}{\rho} \frac{p_{i,j+1}^n-p_{i,j-1}^n}{2\Delta y} + \nu \big(\frac{\nu_{i+1,j}^n-2\nu_{i,j}^n+\nu_{i-1,j}^n}{\Delta x^2} + \frac{\nu_{i,j+1}^n-2\nu_{i,j}^n+\nu_{i,j-1}^n}{\Delta y^2} \big) + Fv \\ \frac{p_{i+1,j}^n-2p_{i,j}^n+p_{i-1,j}^n}{\Delta x^2} + \frac{p_{i,j+1}^n-2*p_{i,j}^n+p_{i,j-1}^n}{\Delta y^2} = \rho \big[\frac{1}{\Delta t} \big(\frac{u_{i+1,j}-u_{i-1,j}}{2\Delta x} + \frac{\nu_{i,j+1}-\nu_{i,j-1}}{2\Delta y} \big) \end{split}$$

Aquí en la ultima ecuación podemos ver que no se reemplazó directamente cada operador mediante las ecuaciones de discretización, sino que se agregó un termino temporal, sin que hubiera en principio información sobre el tiempo en la ecuación de la presión. Este cambio se hace con el objetivo de terminar de acoplar la ecuación de la presión con las ecuaciones de velocidad. La derivación de esta solución no se presentará en este trabajo.

Cabe aclarar que al discretizar, se puede modelar el sistema mediante un método implícito o explicito. Un método implícito, o parcialmente implícito, incluiría una ponderación entre los valores de las variables en la iteración n, y la iteración n+1. En este trabajo utilizaremos un método explicito, ya que el sistema de ecuaciones determinado por un método explicito es lineal, y resulta en relaciones donde un elemento en la iteración n+1 depende de otros en la iteración n, pudiendo entonces realizarse los reemplazos en las matrices que representan el sistema de forma directa, y resultando así en una implementación más sencilla. Un método implícito da como resultado un sistema no lineal, en el cual hay que hacer uso de algún método de resolución de sistemas no lineales, como punto fijo, lo cual aumenta la complejidad de la implementación.

2.2. Implementación. La implementación fue realizada casi completamente en C++, excepto por la sección donde es critico el rendimiento, la cual fue programada en C++ y Assembler. Esta sección es la correspondiente a la función calcVelocities, que como su nombre indica, calcula las velocidades en cada punto.

El programa define las matrices U2, U2, V1, V2, P1, P2, que representan el estado del sistema en una iteración para la velocidad en u, en v, y la presión, y luego estas mismas en la iteración siguiente.

Se definen las condiciones iniciales del problema, y luego se utiliza un método explicito para calcular los nuevos valores del sistema. Estos son guardados en U2, V2, y P2. Seguido de esto el programa reemplaza los valores de U1, V1, y P1, por aquellos de U2, V2 y P2, quedado así preparado para la siguiente iteración.

Se implementó también una clase mat2, que representa una matriz, y que contiene un puntero a un arreglo de números de punto flotante de simple precisión y dos enteros que representan el tamaño en filas y columnas de la matriz. Ademas la clase cuenta con funciones

que realizan la abstracción de indexar en el arreglo calculando la posición del elemento buscado como la columna pedida, más la fila pedida multiplicada por la cantidad de columnas.

En cuanto a la vectorización, como se comentó anteriormente se utilizó la tecnología SIMD de Intel, de la forma descripta a continuación:

- Mediante una directiva DEFINE presente en el Makefile, se elije si se desea compilar con soporte para SIMD, soporte para OpenMP, ambos, o ninguno.
- El programa define las matrices necesarias con los valores iniciales segun lo estipulado por el metodo de discretización utilizado.
- La sección del programa que realiza el calculo consta de tres ciclos for consecutivos. El primero cicla en la variable t, que representa el tiempo. el segundo en la variable i, que representa la altura, y el tercero en la variable j que representa el ancho.
- Mediante la utilización de las directivas de compilador, el codigo compilado constara de una implementación en C++ plano, una implementación SIMD, donde al llegar a un valor menor al ancho de los registros XMM dividido por el tamaño de el tipo de datos flotante de precision simple se cambia el procesamiento mediante SIMD por el de C++, y ademas mediante estas mismas directivas puede definirse o no la presencia de OpenMP, logrando asi la utilización de multiples nucleos.
- La paralelización mediante OpenMP se realiza en la variable i.
- La vectorización mediante SIMD, se realiza en la variable j. Es decir, en un solo llamado a la versión de assembler de la funcion de calculo se calculan 4 elementos consecutivos en memoria.
- Ademas, durante la simulación no se crean ni se destruyen matrices, sino que estas son reutilizadas cambiando los valores que contienen para no perder tiempo manejando memoria.

3. EXPERIMENTACION

- **3.1. Análisis del código generado.** Usando la herramienta objdump sobre los archivos objeto (.o) del código de c++ (sin flags de optimización), obtuvimos y analizamos el código ensamblado por el compilador. Notamos las siguientes caracterísicas del código generado que dan lugar a mejoras en el rendimiento:
 - Dentro de la función calcVelocities, la función donde se ralizan los cálculos que luego se vectorizarán, hay llamados a líneas consecutivas.
 - Hay consultas a memorias innecesarias, por ejemplo, se pide un mismo valor a memoria varias veces, a pesar de haber sido guardado en un registro y nunca haber sido reemplazado con otro valor.
 - Se manejan las variables locales almacenandolas en la pila, mientras que sólo se usan los registros de manera auxiliar para realizar operaciones.

3.2. Optimizaciones del compilador.

- 3.2.1. Optimizaciones O1. El compilador de gcc posee una gran cantidad de optimizaciones. Un grupo de estas optimizaciones es habilitado por el parámetro -O1. Entre ellos se encuentran los siguientes flags:
 - fdce: Realiza eliminación de código muerto en RTL ¹. Disminuyendo asi la presencia de codigo que no tiene efecto en el resultado.
 - fdse: Realiza eliminación de guardado muerto en RTL, valores que son escritos a memoria, pero que no vuelven a leerse.
 - fsplit-wide-types: Cuando se usa un tipo de datos que ocupa múltiples registros, como por ejemplo long longen un sistema de 32-bit, separa el dato y lo guarda de manera independiente. Esto, normalmente, genera mejor código para estos tipos de datos, pero hace más dificil el debuggeo.
 - -fmerge-constants: Intenta unir constantes identicas (cadenas o flotantes) a travez de unidades de compilación. Esta opción es la por defecto para la compilacion optimizada si el ensamblador y linker la soportan.
 - -fdelayed-branch: No tiene efecto en el código pero causa la ejecución a priori en ramas de ejecución para aumentar la performance.

Tenemos un extracto de código de la función CalcVelocities (donde se realiza el grueso de los cálculos) donde podemos ver el flag de eliminación de código muerto (fdce) en acción. Tenemos un primer pedazo de código donde obtenemos la ejecucion de cpp sin optimización en version assembler y más abajo lo mismo pero con optimización -O1. El formato es línea de código, instrucción en hexadecimal y descripción de la instrucción versión asembler.

Muestra de código de cpp

<_simulatorCalcVelocities>:

```
      1abe: 55
      push
      rbp

      1abf: 48 89 e5
      mov
      rbp,rsp

      1ac2: 48 83 ec 38
      sub
      rsp,0x38

      1ac6: 48 89 7d e8
      mov
      QWORD PTR [rbp-0x18],rdi
```

¹Register Transfer Language. Es una representación intermedia (RI), similar a assembler. Se utiliza para describir el transferencia de datos de una arquitectura a nivel registro

```
1aca: 89 75 e4
                             mov
                                     DWORD PTR [rbp-0x1c], esi
1acd: 89 55 e0
                             mov
                                     DWORD PTR [rbp-0x20], edx
1ad0: 48 8b 45 e8
                             mov
                                     rax,QWORD PTR [rbp-0x18]
1ad4: 48 8d 88 e0 00 00 00
                             lea
                                     rcx, [rax+0xe0]
1adb: 8b 55 e0
                                     edx, DWORD PTR [rbp-0x20]
                             mov
1ade: 8b 45 e4
                             mov
                                     eax, DWORD PTR [rbp-0x1c]
1ae1: 89 c6
                                     esi,eax
                             mov
1ae3: 48 89 cf
                                     rdi, rcx
                             mov
lae6: e8 00 00 00 00
                                     1aeb
                             call
laeb: f3 Of 11 45 d8
                             movss DWORD PTR [rbp-0x28], xmm0
1af0: 48 8b 45 e8
                             mov
                                     rax, QWORD PTR [rbp-0x18]
1af4: 48 8d 88 e0 00 00 00
                             lea
                                     rcx,[rax+0xe0]
1afb: 8b 55 e0
                             mov
                                     edx, DWORD PTR [rbp-0x20]
1afe: 8b 45 e4
                                     eax, DWORD PTR [rbp-0x1c]
                             mov
1b01: 89 c6
                                     esi, eax
                             mov
1b03: 48 89 cf
                                     rdi, rcx
                             mov
1b06: e8 00 00 00 00
                                     1b0b
                             call
2400: f3 Of 10 45 d8
                                    xmm0,DWORD PTR [rbp-0x28]
                             movss
2405: 89 c6
                                     esi, eax
                             mov
2407: e8 00 00 00 00
                             call
                                     240c
240c: 90
                             nop
240d: c9
                             leave
240e: c3
                             ret
240f: 90
                             nop
```

Muestra de código de cpp con 01

```
< simulatorCalcVelocities>:
12f0: 41 57
                             push
                                    r15
12f2: 41 56
                             push
                                    r14
12f4: 41 55
                                  r13
                             push
12f6: 41 54
                             push
                                   r12
12f8: 55
                             push
                                    rbp
12f9: 53
                                    rbx
                             push
12fa: 48 83 ec 30
                                    rsp, 0x30
                             sub
12fe: 48 89 fb
                                    rbx, rdi
                             mov
1301: 89 f5
                                    ebp,esi
                             mov
1303: 41 89 d4
                                    r12d, edx
                             mov
1306: 4c 8d bf e0 00 00 00
                             lea
                                    r15, [rdi+0xe0]
130d: 4c 89 ff
                             mov
                                    rdi, r15
1310: e8 00 00 00 00
                                    1315
                             call
1315: Of 28 e0
                             movaps xmm4,xmm0
1318: f3 Of 10 7b 1c
                             movss xmm7,DWORD PTR [rbx+0x1c]
131d: f3 Of 10 5b 14
                             movss xmm3, DWORD PTR [rbx+0x14]
1322: f3 Of 11 7c 24 O4
                             movss DWORD PTR [rsp+0x4],xmm7
1328: Of 28 c7
                             movaps xmm0, xmm7
132b: f3 Of 11 5c 24 10
                             movss DWORD PTR [rsp+0x10], xmm3
1331: f3 Of 5e c3
                             divss xmm0, xmm3
1335: Of 28 f0
                             movaps xmm6,xmm0
```

```
1338: f3 Of 11 24 24 movss DWORD PTR [rsp], xmm4
133d: f3 Of 59 f4 mulss xmm6, xmm4
1341: f3 Of 11 74 24 O8 movss DWORD PTR [rsp+0x8], xmm6
1347: 8d 45 ff
                           lea eax, [rbp-0x1]
134a: 44 89 e2
                                 edx,r12d
                          mov
134d: 89 44 24 14
                           mov
                                  DWORD PTR [rsp+0x14], eax
1351: 89 c6
                                 esi,eax
                          mov
1353: 4c 89 ff
                          mov rdi,r15
                       call 135b
1356: e8 00 00 00 00
135b: f3 Of 10 24 24
                          movss xmm4, DWORD PTR [rsp]
187a: 48 8d bb 30 01 00 00 lea
                                rdi,[rbx+0x130]
1881: 44 89 e2
                                 edx,r12d
                          mov
1884: 89 ee
                                  esi,ebp
                          mov
1886: e8 00 00 00 00
                          call 188b
188b: 48 83 c4 30
                          add rsp,0x30
                          pop
188f: 5b
                                  rbx
1890: 5d
                          pop
                                 rbp
1891: 41 5c
                           pop
                                  r12
1893: 41 5d
                                 r13
                           pop
1895: 41 5e
                           pop
                                 r14
                                  r15
1897: 41 5f
                           pop
1899: c3
                           ret
```

Lo que notamos de los dos extractos de código anterior, la diferencia, es el uso de la instrucción not. Aparentemente no tiene ningun tipo de efecto, con lo cual, en el código optimizado se hace eliminación de este.

En la posición lad0 se carga el registro rax con un valor, no se lo pisa y luego vuelve a cargarlo en laf0. Este tipo de instrucciones donde no es necesario volver a cargar de memoria datos, se arregla con el flag fdse.(accesos al pedo de O0).

Además notamos que, con el uso del parámetro -O1, se hace uso de los registros para el manejo de las variables locales en vez de la pila como sucedía usando el parámetro -O0 (está por defecto).

En el código de cpp con flag O1, el manejo de memoria no tiene el comportamiento tonto de volver a cargar algo desde memoria que ya tenía. Sin embargo repite movimientos de datos innecesarios entre registros.

También notamos que no utiliza al máximo los registros, ya que guarda ciertos datos a memoria.

Además aqui se puede notar el uso de la pila para las variables en vez de usar registros en la versión no optimizada (referencia a experimento anterior). A diferencia de esto, una vez que activamos la optimización o1 podemos ver que los valores de los registros son guardados dentro de la función para permitir operaciones más rápidas por el resto del llamado.

El siguiente extracto, muestra el nivel de mejora en cuanto a manejo de datos de memoria de O1. No asi las cagadas, pero esta bueno ponerlo.

```
192: 48 89 7d f8
                             mov
                                   QWORD PTR [rbp-0x8], rdi
                                   DWORD PTR [rbp-0xc], esi
    196: 89 75 f4
                            mov
    199: 89 55 f0
                            mov DWORD PTR [rbp-0x10], edx
                         movss DWORD PTR [rbp-0x14],xmm0
    19c: f3 Of 11 45 ec
    1a1: 48 8b 45 f8
                           mov rax, QWORD PTR [rbp-0x8]
                            mov
    1a5: 48 8b 10
                                   rdx, QWORD PTR [rax]
    1a8: 48 8b 45 f8
                                  rax, QWORD PTR [rbp-0x8]
                           mov
                            mov eax, DWORD PTR [rax+0xc]
    1ac: 8b 40 0c
    1af: Of af 45 f4
                            imul eax,DWORD PTR [rbp-0xc]
    1b3: 89 c1
                            mov ecx, eax
    1b5: 8b 45 f0
                             mov
                                  eax, DWORD PTR [rbp-0x10]
    1b8: 01 c8
                            add eax, ecx
    1ba: 48 98
                            cdqe
                            shl rax,0x2
    1bc: 48 c1 e0 02
    1c0: 48 01 d0
                            add
                                  rax, rdx
    1c3: f3 0f 10 45 ec
                           movss xmm0,DWORD PTR [rbp-0x14]
    1c8: f3 0f 11 00
                           movss DWORD PTR [rax],xmm0
    1cc: 90
                             nop
    1cd: 5d
                             pop
                                   rbp
    1ce: c3
                             ret
    1cf: 90
                             nop
00000000000000d4 < ZN4mat23setEiif>:
     d4: 0f af 77 0c
                            imul esi,DWORD PTR [rdi+0xc]
     d8: 01 f2
                            add edx,esi
     da: 48 63 d2
                           movsxd rdx,edx
     dd: 48 8b 07
                           mov rax, QWORD PTR [rdi]
                           movss DWORD PTR [rax+rdx*4],xmm0
     e0: f3 Of 11 O4 90
                             ret
```

Compilamos el código de C++ con el flag de optimización -O1 y se obtuvieron los siguientes resultados en medición de tiempo de ejecución respecto al código sin flags de optimización:

Tiempo ejecución		
Tamaño	Sin optimización	Con optimización (O1)
6 x 6	8.328s	3.260s
8 x 8	14.640s	5.776s
10 x 10	22.872s	8.980s
12 x 12	32.916s	12.888s

Los tiempos de ejecución se reducen utilizando el flag de optimización.

3.2.2. Optimizaciones O2. Las optimizaciones de O2 realizan mejoras de velocidad y tamaño de código tal que las mejoras de una no comprometan a la otra. En comparación con -O1, aumenta aún más el tiempo de compilación y la mejora de performace del código generado.

Algunos de los flags que O2 activa:

• fthread-jumps

- falign-functions
- falign-jumps
- falign-loops
- falign-labels
- fcaller-saves
- fcrossjumping
- fcse-follow-jumps
- fcse-skip-blocks
- fdelete-null-pointer-checks
- fdevirtualize
- fdevirtualize-speculatively
- fexpensive-optimizations
- fgcse
- fgcse-lm
- fhoist-adjacent-loads
- finline-small-functions
- findirect-inlining
- fipa-cp
- fipa-bit-cp
- fipa-vrp
- fipa-sra
- fipa-icf
- fisolate-erroneous-paths-dereference
- flra-remat
- foptimize-sibling-calls
- foptimize-strlen
- fpartial-inlining
- fpeephole2
- freorder-blocks-algorithm=stc
- freorder-blocks-and-partition
- freorder-functions
- frerun-cse-after-loop
- fsched-interblock
- fsched-spec
- fschedule-insns
- fschedule-insns2
- fstore-merging
- fstrict-aliasing
- ftree-builtin-call-dce
- ftree-switch-conversion
- ftree-tail-merge
- fcode-hoisting
- ftree-pre
- ftree-vrp
- fipa-ra

Please note the warning under -fgcse about invoking -O2 on programs that use computed gotos.

%01

```
83 7f 24 00
106c:
                                cmp
                                       DWORD PTR [rdi+0x24], 0x0
1070:
       7e 7d
                                jle
                                       10ef <_ZN9simulator19setCavityFlowSpe
       41 56
1072:
                                       r14
                                push
1074:
        41 55
                                       r13
                                push
1076:
        41 54
                                push
                                       r12
1078:
       55
                                push
                                       rbp
1079:
       53
                                push
                                       rbx
107a:
       48 89 fd
                                       rbp, rdi
                                mov
107d:
       bb 00 00 00 00
                                mov
                                       ebx,0x0
                                       r14,[rdi+0xb0]
1082:
       4c 8d b7 b0 00 00 00
                                lea
1089:
       4c 8d af e0 00 00 00
                                lea
                                       r13, [rdi+0xe0]
1090:
       4c 8d a7 10 01 00 00
                                       r12, [rdi+0x110]
                                lea
1097:
       8b 45 28
                                mov
                                       eax, DWORD PTR [rbp+0x28]
109a:
        8d 50 ff
                                       edx, [rax-0x1]
                                lea
       f3 Of 10 05 00 00 00
109d:
                                movss xmm0,DWORD PTR [rip+0x0]
                                                                        # 10a
10a4:
       0.0
       89 de
10a5:
                                mov.
                                       esi, ebx
10a7:
       4c 89 f7
                                       rdi, r14
                                mov
10aa:
       e8 00 00 00 00
                                       10af <_ZN9simulator19setCavityFlowSpe
                                call
       8b 45 28
10af:
                                       eax,DWORD PTR [rbp+0x28]
                                mov
10b2:
       8d 50 ff
                                       edx, [rax-0x1]
                                lea
10b5: f3 0f 10 05 00 00 00
                                movss xmm0,DWORD PTR [rip+0x0]
                                                                        # 10b
10bc:
        00
10bd:
       89 de
                                       esi, ebx
                                mov
10bf:
       4c 89 ef
                                mov
                                       rdi, r13
       e8 00 00 00 00
10c2:
                                call
                                       10c7 <_ZN9simulator19setCavityFlowSpe
10c7: 8b 45 28
                                       eax,DWORD PTR [rbp+0x28]
                                mov
       8d 50 ff
10ca:
                                       edx, [rax-0x1]
                                lea
10cd:
       f3 Of 10 05 00 00 00
                                movss xmm0,DWORD PTR [rip+0x0]
                                                                        # 10d
10d4:
        00
10d5:
       89 de
                                       esi, ebx
                                mov
       4c 89 e7
10d7:
                                mov
                                       rdi, r12
10da:
       e8 00 00 00 00
                                call
                                       10df <_ZN9simulator19setCavityFlowSpe
10df:
       83 c3 01
                                       ebx,0x1
                                add
10e2:
       39 5d 24
                                       DWORD PTR [rbp+0x24], ebx
                                cmp
       7f b0
10e5:
                                       1097 <_ZN9simulator19setCavityFlowSpe
                                jg
10e7:
        5b
                                       rbx
                                pop
10e8:
       5d
                                       rbp
                                pop
10e9:
       41 5c
                                       r12
                                pop
10eb:
       41 5d
                                       r13
                                pop
       41 5e
10ed:
                                       r14
                                pop
10ef:
        f3 c3
                                repz ret
10f1:
        90
                                nop
```

%02

00000000001880 <_ZN9simulator19setCavityFlowSpeedsEv>:

1880: 44 8b 5f 24 mov r11d, DWORD PTR [rdi+0x24]

1884: 45 85 db test r11d, r11d

```
7e 72
1887:
                                  jle
                                         18fb <_ZN9simulator19setCavityFlowS
1889:
        8b 47 28
                                 mov
                                        eax,DWORD PTR [rdi+0x28]
188c:
        4c 63 97 bc 00 00 00
                                 movsxd r10,DWORD PTR [rdi+0xbc]
1893:
        31 d2
                                         edx, edx
                                 xor
1895:
        4c 63 8f ec 00 00 00
                                 movsxd r9,DWORD PTR [rdi+0xec]
189c:
        4c 63 87 1c 01 00 00
                                 movsxd r8,DWORD PTR [rdi+0x11c]
18a3:
        83 e8 01
                                        eax,0x1
                                 sub
        48 98
18a6:
                                 cdge
        49 c1 e2 02
18a8:
                                 shl
                                        r10,0x2
18ac:
        48 cl e0 02
                                        rax, 0x2
                                 shl
18b0:
        49 c1 e1 02
                                 shl
                                        r9,0x2
18b4:
        49 c1 e0 02
                                        r8,0x2
                                 shl
        48 89 c6
18b8:
                                 mov
                                        rsi, rax
18bb:
        48 89 c1
                                 mov
                                        rcx, rax
18be:
        48 03 b7 b0 00 00 00
                                        rsi,QWORD PTR [rdi+0xb0]
                                 add
18c5:
        48 03 8f e0 00 00 00
                                        rcx,QWORD PTR [rdi+0xe0]
                                 add
        48 03 87 10 01 00 00
                                        rax,QWORD PTR [rdi+0x110]
18cc:
                                 add
18d3:
        Of 1f 44 00 00
                                        DWORD PTR [rax+rax*1+0x0]
                                 nop
18d8: 83 c2 01
                                        edx, 0x1
                                 add
18db:
        c7 06 0a d7 23 3c
                                        DWORD PTR [rsi], 0x3c23d70a
                                 mov
        c7 01 0a d7 23 3c
                                        DWORD PTR [rcx], 0x3c23d70a
18e1:
                                 mov
18e7:
        4c 01 d6
                                        rsi, r10
                                 add
18ea:
        c7 00 0a d7 23 3c
                                        DWORD PTR [rax], 0x3c23d70a
                                 mov
18f0: 4c 01 c9
                                 add
                                        rcx, r9
18f3:
        4c 01 c0
                                 add
                                        rax, r8
18f6:
        44 39 da
                                        edx, r11d
                                 cmp
18f9:
        75 dd
                                        18d8 <_ZN9simulator19setCavityFlowS
                                  jne
18fb:
        f3 c3
                                 repz ret
18fd:
        90
                                 nop
18fe:
        66 90
                                 xchg
                                        ax, ax
```

Analizaremos ahora las diferencias entre el codigo resultado de compilar con optimizaciónes O1 y el que es generado por la compilación mediante optimizaciónes O2. Para eso tomaremos como objeto de estudio la función setCavityFlowSpeeds. Esta función es interesante ya que consiste de un unico ciclo, dentro del cual presenta un llamado a una función con una pequeña operatoria aritmetica. En particular lo que hace es recorrer el borde de cada matriz, y mediante un llamado a la función set, esta función concretamente multiplica el valor del indice i por el valor maximo que puede tomar la variable j y luego suma el valor de entrada de j a este resultado, abstrayendo asi el mecanismo de indexado en un arreglo plano.

A grandes rasgos la optimización más notoria se constituye por un calculo previo al ciclado, de los distintos valores numéricos necesarios para luego acceder a las posiciónes de memoria necesarias. Este cálculo previo no se da en la versión O1, sino que estos cálculos son realizados dentro del ciclo. Esto es claro ya que si observamos el ciclo que se constituye entre las lineas 1097 y 10e5 (24 instrucciónes) de la versión O1, este consta de una mayor cantidad de líneas que el de la versión O2, 18d8, 18f9 (9 instrucciónes). Por el contrario, el código entre el inicio de la función y el del ciclo, es más largo en la versión O2.

Además se puede notar la activación de los flags de alineamiento. Por ejemplo, se nota claramente la presencia de -falign-functions, que fuerza el comienzo de las funciónes en posiciones de memoria que sean multiplos de potencias de dos. Esto se logra insertando instrucciones sin efectos. Una forma de hacer esto es insertar líneas luego de un ret, que nunca se llegan a ejecutar.

Si analizamos las direcciones de memoria donde se encuentran definidas las funciones, su último dígito siempre es cero. A continuación se muestran algunos ejemplos donde se ve el final de una función, con sus respectivas instrucciónes extra y el comienzo de la nueva función alineada.

calcVelocities:

```
1a99: 41 5d
                                      r13
                                pop
   1a9b: 41 5e
                                       r14
                                pop
   1a9d: c3
                                ret
   1a9e: 66 90
                                xchg ax, ax
000000000001aa0 <_ZN9simulator14calcVelocitiesEii>:
                               mov ecx, DWORD PTR [rdi+0xec]
   1aa0: 8b 8f ec 00 00 00
   1aa6: 41 57
                                     r15
                               push
   1aa8: 41 56
                               push r14
setPBorders:
   18fb: f3 c3
                                repz ret
   18fd: 90
                                nop
   18fe: 66 90
                                xchq
                                     ax,ax
000000000001900 <_ZN9simulator11setPBordersEv>:
   1900: 41 56
                               push r14
   1902: 41 55
                                push r13
```

se aclara que, la potencia de dos utilizada, es algo que se especifica en el flag cuando es utilizado por el usuario, y que no queda definida cuando este flag es agregado mediante el uso de -O2. Aún así el hecho de que el último dígito de todas las funciónes sea cero es un fuerte indicador de la presencia del efecto de esta optimización.

Comparamos dos versiones distintas del código de cpp con optimizaciones de O1 (ambas) pero a una de ellas le agregamos el flag finline-small-functions, propia de las optimizaciones de O2. La finalidad de este experimento, es descubrir por qué razón hay funciones que hacen llamados a lineas consecutivas de su propio código.

Dichas llamadas en la versión con el flag finline-small-functions fueron reemplazadas por el código de las funciones utilizadas. Este es el caso de CavityFlowSpeeds, que hace uso de la función set. El código de muestra se puede ver aqui. (esta arriba. organizar)

Al no encontrar una explicación clara sobre este comportamiento en el código, decidimos utilizar el siguiente comando $g++-std=c++11-DUSE_CPPmain.cpp-S-masm=intel-omain.s$ para generar la versión de assembler del código de cpp.

todo: seguir redactando la experiencia esta y decimos que generamos con g++

3.3. Tiempos de compilación y tamañano de código generado.

Tiempo compilación		
Sin optimización	Con optimización (O1)	
0.652s	1.044s	

Utilizamos nuevamente la herramienta objdump. El código en asembler obtenido mediante la herramienta era reducido en cuanto a cantidad de líneas (por ejemplo, la función calcVelocities tenia 558 líneas en assembler sin flags de optimización y luego con el flag 341 líneas).

3.4. Comparación entre secuencial, vectorial y multicore. Ya analizado el tipo de mejoras que son implementadas por G++ al utilizar -O1, se comparan mediciones de tiempo de los distintos flags presentes en el compilador, con otras formas de mejorar el rendimiento. En particular se estudia vectorización medinte SIMD y multicore mediante OpenMP.

Para cada mejora se experimentó con distintos tamaños del sistema simulado, yendo desde 1x1m² hasta 20x20m². Además, para cada tamaño, se realizaron 100 repticiónes, y se tomo la media y varianza de las mismas, con el objetivo de eliminar el error de medición introducido por la falta de control del tiempo otorgado a las distintas tareas del sistema operativo por parte del scheduler.

3.5. CPU vs. memoria.

4. Conclusión