
Shadowlink



موارد مورد نیاز

كامپيوتر با 2 اينترنت:

کامپیوتر با سیستم عامل ویندوز که همزمان به 2 "اینترنت استارلینک" و "اینترنت ایران" دسترسی داره مثال: "اینترنت استارلینک" رو بصورت Wi-Fi به کامپیوتر متصل میکنیم:



سرور ایران:

یک سرور ایران با سیستم عامل لینوکس) ترجیها Debian یا (Ubuntu که ازش به عنوان یک پل ارتباطی بین استارلینک و کاربر عمل میکنه

نكته:

در زمان خرید حتی ارزونترین سرور هم برای این پروژه جوابگو هستش و نیازی به خرید سرور گرون قیمت نیست!

آموزش راه اندازی: سرور

ابتدا با استفاده از ssh به سرور متصل میشیم و پروژه رو دانلود میکنیم:

git clone https://github.com/maverick0x07/shadowlink.git

اگه اینترنت سرور قطع بود یا به هر دلیلی نتونستید فایل پروژه رو دانلود کنید، باید بصورت دستی فایل پروژه تو سرور آیلود کنید،

حالا وارد فولدر server پروژه میشیم و اسکریپت رو اجرا میکنیم:

cd shadowlink/server && chmod +x shadowlink.sh && ./shadowlink.sh

نکته: برای اجرای دستورات بالا احتیاج به دسترسی root داریم:

sudo su

منو اصلى:




بعد از انتخاب گزینه اول یعنی "Setup" فقط در چند ثانیه سرور ما راه اندازی میشه:




- 1: اصلاعات ينل مديريت كاربر
- 2: توكن UUID كه بايد به بخش Client تحويل داده بشه

نكته خيلي مهم:


برای افزایش امنیت، حتما اطلاعات پنل شامل یوزرنیم، پسوورد، آدرس پورت و مسیر: web رو از تنظیمات پنل تغییر بدید!






آموزش راه اندازی: کلاینت


بعد اتصال دو اینترنت "استارلینک" و "ایران" پروژه رو روی کامپیوتر دانلود کرده، وارد فولدر client میشیم و فایل shadowlink.batر و اجرا میکنیم:



بعد از اجرا شدن، برنامه لیست کارت شبکه های موجود در کامپیوتر نمایش داده میشه و در مرحله اول از ما میخواد که کارت شبکه ای که برای "اینترنت استارلینک" هست رو :انتخاب کنیم (در این مثال کارت شبکه "اینترنت استارلینک" من گزینه 1 هستش):



در مرحله دوم باید کارت شبکه ای که برای "اینترنت ایران" هستش رو از لیست انتخاب کنید (در این مثال کارت شبکه "اینترنت ایران" من گزینه 10 هستش):



حالا آدرس IP سرور ایران رو وارد میکنیم:


```
Choose an option: 1
Starlink adapter selected: LAN
Starlink IPv4 address: 192.168.50.100

Select the network adapter for "Iran Internet":

Choose an option: 10
Iran Internet adapter selected: Wi-Fi 3
Iran Internet IPv4 address: 192.168.50.178

Enter "Bridge Server" domain or IP address: 172.18.247.101
```

و در آخر توکن UUID که تو اسکربیت اول نمایش داده شده بود رو وارد میکنیم:



با وارد کردن موارد خواسته شده، تانل شما بین کامپیوتر و سرور برقرار میشه:

```
Please enter the "UUID": eflac2b2-3610-43aa-8ac8-0b9ec52cf2e1

Selections and IP addresses saved to "env" file.


Launching Shadowlink Tunnel:


Xray 25.1.30 (Xray, Penetrates Everything.) 0a8470c (go1.23.5 windows/amd64)

A unified platform for anti-censorship.
2025/02/21 00:33:08.373304 [Info] infra/conf/serial: Reading config: &{Name:tunnel.json Format:json}
```

آموزش راه اندازی: ساخت اکانت

با برقرار شدن تانل، كافيه وارد بنل مديريت كاربرى شده و اكانت با تنظيمات دلخواهتون بسازيد:





و تمام! حالا كافيه لينك يا QR Code اكانت ساخته شده رو براى شخصى كه ميخوايد ارسال كنيد:



نکته: پیشنهاد میشه از پروتکل "shadowsocks" با رمزنگاری "CHACHA20_IETF_POLY1305" استفاده کنید تا بتونید از نرم افزار Outline برای اتصال راحت تر تو تمام پلتفرم ها متصل بشید

برای ریست یا حذف پنل و تانل روی سرور ایران، کافیه مجددا فایل shadowlink.sh اجرا کرده و گزینه "Reset" یا "Uninstall" رو انتخاب کنید