



Documentation pour mettre en place un serveur GLPI

2026

Stage 2eme

Maxence Dalibout--Lovato

1. Introduction

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une application web open-source permettant de gérer l'ensemble de l'inventaire informatique (ordinateurs, logiciels, licences) et de proposer un service de support (Helpdesk) aux utilisateurs.

2. Prérequis (Pile LAMP)

Le serveur doit disposer d'Apache, MariaDB et PHP.

```
> sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
  
> sudo apt install apache2 mariadb-server php php-curl php-gd php-intl php-mysqli php-xml php-mbstring php-zip php-bz2 php-ldap -y
```

3. Configuration de la Base de Données

```
> mariadb-secure-installation
```

Le mot de passe de l'utilisateur root du service maria DB est demandé. Il est possible de simplement pressé Entrée pour prendre celui par défaut.

4. Configuration de la Base de Données

```
> sudo mysql -u root  
> CREATE DATABASE glpi;  
> CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY  
'{votre_mot_de_passe}';  
> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi_user'@'localhost';  
> exit
```

5. Installation de GLPI 10

Téléchargez l'archive officielle depuis GitHub.

[https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.18/
glpi-10.0.18.tgz](https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.18/glpi-10.0.18.tgz)

```
> sudo apt install tar
> tar -xvzf glpi-10.0.18.tgz /var/www/html/glpi
> sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

6. Configuration Sécurisée (Facultatif)

Il est recommandé de modifier le fichier glpi.conf pour faciliter l'accès depuis le web.

```
> nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf

<VirtualHost *:80>
    ServerAlias 192.168.3.80
    DocumentRoot /var/www/html
    Alias "/glpi" "/var/www/html/glpi/public"
    <Directory /var/www/html/glpi>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

La partie VirtualHost change beaucoup d'une version à une autre, il faudra donc adapter cette partie.

Il faut ensuite activer un module apache qui permet de faire de la redirection d'URL

```
> a2enmod rewrite
> a2dissite 000-default.conf
> a2ensite glpi.conf
> systemctl restart apache2
```

7. Finalisation via l'interface Web

Accédez à <http://votre-ip/glpi> :

Choisissez la langue (Français).

Lisez puis acceptez la Licence.

Cliquez sur Installer.

Vérifiez que toutes les extensions PHP sont bien installées.

Renseignez les identifiants de la base de données:

- Serveur SQL: localhost
- Utilisateur SQL : glpi_user
- Mot de passe SQL: {votre_mot_de_passe}

Sélectionner la data base glpi.

Une fois terminé, supprimez le fichier d'installation par sécurité : `sudo rm /var/www/html/glpi/install/install.php`.

Il est aussi recommandé de désactiver / changer le mot de passe des utilisateurs par défaut.