# Оглавление

Тема и цель работы	3
Выполнение лабораторной работы	4
Вывод	12
Контрольные вопросы	13
Используемые ссылки	14

## Тема и цель работы

**Тема лабораторной работы:** «Развертывание и настройка Postfix Dovecot».

Вариант №25

**Цель работы**: научиться устанавливать, проводить базовые настройки и проверять работоспособность Dovecot.

Оборудование, ПО (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Оборудование, ПО

Устройств	Операционная	ІР адрес/Маска	Шлюз	DNS
0	система			
CLI_A1	Astra Linux SE 1.8.x	192.168.25.1/24	-	astra.au.team
CLI_A2	Astra Linux SE 1.8.x	192.168.25.2/24	192.168.25.1	cli.au.team

### Выполнение лабораторной работы

Скопируем существующие зоны: (см. рисунок 1)

```
root@usoltsev:/# cp etc/bind/zones/au.team.lab etc/bind/zones/25.168.192
root@usoltsev:/# cp etc/bind/zones/au.team.lab etc/bind/zones/db.au.team
root@usoltsev:/#
```

Рисунок 1 – копирование зон

Изменим файлы отвечающие за доменные имена:

#### vim /etc/bind/zones/db.au.team

(см. рисунок 2)

```
astra@usoltsev: ~
                                    astra@usoltsev: ~ 80x24
 BIND data file for local loopback interface
        604800
$TTL
        ΙN
                 SOA
                          au.team astra.au.team. (
                                  ; Serial
                                 ; Refresh
                          604800
                          86400
                                  ; Retry
                          2419200 ; Expire
                          604800 )
                                           ; Negative Cache TTL
        ΙN
                          astra.au.team.
        ΙN
                 MX
                                  astra.au.team.
                                  192.168.25.1
192.168.25.1
astra.au.team.
                 ΙN
au.team.
                 ΙN
cli.au.team.
                 ΙN
                          Α
                                  192.168.25.2
etc/bind/zones/db.au.team" 16L, 338B
                                                                   11,22-38
                                                                                 Весь
```

Рисунок 2 – редактирование конфига зоны

#### vim /etc/bind/zones/db.25.168.192

(см. рисунок 3)

```
BIND data file for local loopback interface
$TTL
        604800
        ΙN
                 SOA
                          au.team. astra.au.team. (
                                             Serial
                           604800
                                             Refresh
                                             Ketry
Expire
                          2419200
                          604800 )
                                             Negative Cache TTL
                 NS
                         astra.au.team.
                 PTR
                         astra.au.team.
        IN
IN
                 PTR
                         au.team.
                 PTR
                         cli.au.team.
```

Рисунок 3 - редактирование конфига зоны

#### vim /etc/network/interfaces

(см. рисунок 4)

```
astra@usoltsev: ~

astra@usoltsev: ~ 66x20

# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)

# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source /etc/network/interfaces.d/*
auto enp0s8
iface enp0s8 inet dhcp

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.25.2
netmask 255.255.255.0
dns-domain au.team
dns-nameservers 127.0.0.1
~
```

Рисунок 4 – редактирование файла interfaces

B /etc/bind/named.conf.local (см. рисунок 5)

Рисунок 5 – редактирование файла конфигурации

#### Ставим пакеты apt install postfix dovecot-imapd

(см. рисунок 6)

```
root@usoltsev:/# apt install postfix dovecot-imapd
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-0 libgnutls-dane0 libunbounc
python-pkg-resources
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
dovecot-core liblua5.4-0 libstemmer0d
Предлагаемые пакеты:
dovecot-gssapi dovecot-ldap dovecot-lmtpd dovecot-lucene dovecot-manage
```

Рисунок 6 – установка пакета

После установки запускаем dpkg-reconfigure postfix

Тут выбираем «Интернет сайт» (см. рисунок 7)




Рисунок 7 – выбор типа конфигурации

#### Системное почтовое имя ставить домен (au.team) (см. рисунок 8)




Рисунок 8 – имя почты системы

В других адресатах обязательно должен быть домен и localhost (см. рисунок 9)




Рисунок 9 – редактирование адресатов

В локальных сетях указать подсети, где будет работать почта и 127.0.0.1. Ввести «127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 192.168.25.0/24» (см. рисунок 10)




Рисунок 10 – указание подсетей

Синхронные обновления почтовой очереди – нет (см. рисунок 11)




Рисунок 11 – синхронные обновления почтовой очереди

Дальше все параметры по умолчанию.

Изменим файл /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf:

disable\_plaintext\_auth = no (см. рисунок 12)

```
# connection is considered secure and plaintext authors
# See also ssl=required setting.
disable_plaintext_auth = no

# Authentication cache size (e.g. 10M). 0 means it's
# bsdauth and PAM require cache_key to be set for cacheauth_cache_size = 0
# Time to live for cached data. After TTL expires the
# longer used, *except* if the main database lookup
# We also try to handle password changes automatical.
# authentication was successful, but this one wasn't
```

Рисунок 12 – редактирование конфига

auth\_mechanisms = plain login (см. рисунок 13)

```
# plain login digest-md5 cram-md5 ntlu
# gss-spnego
# NOTE: See also disable_plaintext_auth
auth_mechanisms = plain login
##
##
## Password and user databases
##
-- BCTABKA --
```

Рисунок 13 – редактирование конфига

Потом идем в /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf: (см. рисунок 14)

```
# Postfix smtp-auth
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
  mode = 0666
    user = postfix
    group = postfix
}

# Auth process is run as this user.
#user = $default_internal_user
}
```

Рисунок 14 - редактирование конфига

#### B /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

mail\_location = mbox:/opt/cephfs/mail/mbox/%u:INBOX=/opt/cephfs/mail/%u (см. рисунок 15)

```
#
# mail_location = maildir:~/Maildir
# mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
    mail_location = mbox:/opt/cephfs/mail/mbox/%u:INBOX=/opt/cephfs/mail/%u
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
```

Рисунок 15 - редактирование конфига

Делаем systemctl restart postfix dovecot и базовая почта готова (см. рисунок 16)

```
root@usoltsev:/# systemctl restart postfix dovecot
root@usoltsev:/# systemctl status postfix dovecot

• postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: enabled)
    Active: active (exited) since Thu 2025-01-30 23:04:55 MSK; 13s ago
    Docs: man:postfix(1)
    Process: 20851 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 20851 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    CPU: 1ms

ЯНВ 30 23:04:55 usoltsev systemd[1]: Starting postfix.service - Postfix Mail Transport Age
ЯНВ 30 23:04:55 usoltsev systemd[1]: Finished postfix.service - Postfix Mail Transport Age

• dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; preset: enabled)
```

Рисунок 16 – перезапуск postfix dovecot

#### Вывод

В процессе настройки почтового сервера были выполнены несколько ключевых шагов. Сначала были скопированы существующие зоны и изменены конфигурационные файлы для доменных имен и сетевых интерфейсов. Затем была установлена необходимая почтовая инфраструктура, включая Postfix и Dovecot, с выбором типа конфигурации "Интернет сайт" и указанием системного почтового имени. Важно было правильно настроить адресацию и подсети для корректной работы почты. После внесения всех изменений в конфигурационные файлы Dovecot, серверы были перезапущены, что завершило процесс настройки базовой почтовой системы. Теперь сервер готов к обработке входящей и исходящей электронной почты.

## Контрольные вопросы

#### 1. Для чего используется dovecot?

Dovecot — это почтовый сервер, который используется для обработки входящей электронной почты. Он предоставляет функции хранения и доступа к почте через различные протоколы, такие как IMAP и POP3. Dovecot позволяет пользователям получать доступ к своей электронной почте с различных устройств и обеспечивает безопасность и управление учетными записями пользователей.

#### 2. Для чего используется postfix?

Postfix — это почтовый сервер, который используется для отправки электронной Он обрабатывает исходящие сообщения почты. И маршрутизирует их к соответствующим получателям, как на локальном сервере, Postfix обеспечивает за его пределами. производительность и безопасность при обработке электронной почты, а также поддерживает множество функций, таких как фильтрация спама и управление очередями сообщений.

# Используемые ссылки

1)	Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.8)							
-	эксплуатацио	нная	И	дополнит	ельная	документация	URL:	
https	:://wiki.astralinu	ıx.ru/						
2)	Astra	Linux	<b>X</b>	//	Documentation		URL:	
https	:://astralinux.ru/	en/info/	docur	nents/?ysclic	l=lr7rb52	qpc650228706		