Работа с файлами

файла При OC открытии автоматически строит блок управления файлом. Блок строится в рабочих областях и его адрес не известен пользовательской программе. Блок соответствующий файл идентифицируются двухбайтовым номером, который ОС возвращает программе после открытия файла. Этот номер называется файловым дескриптором.

Во всех дальнейших обращениях к системным функциям используется дескриптор файла. Т.е. при открытии файла пользовательская программа сообщает OS его имя и получает обратно номер, который служит логическим именем файла при всех дальнейших операциях с файлом.

Необходимая для работы с файлом информация сохраняется в рабочих областях. Можно указать не только устройство и имя файла, но и полную файловую спецификацию, включающую и путь к файлу. Таким образом доступны все файлы. Для всех системных функций, обслуживающих метод файлового дескриптора, файловая спецификация ASCIIZ цепочкой символов задается максимальной длиной 63 байта. ASCIIZ цепочка это цепочка ASCII символов, заканчивающаяся значением 00h.

В рабочих областях DOS предусмотрено место для 8 управляющих блоков файлов, открытых по методу дескриптора. Это принятое по умолчанию количество блоков можно увеличить конфигурировании системы командой FILES в CONFIG.SYS. Для каждого управляющего блока необходимо 48 байтов.

DOS использует первые пять дескрипторов для специальных файлов:

- 0 стандартный вход (CON)
- 1 стандартный выход (CON)
- 2 стандартное устройство для сообщений (CON)
- 3 стандартное вспомогательное устройство (AUX=COM1)
- 4 стандартный принтер PRN=LPT1

Поэтому первый свободный для пользовательских программ файловый дескриптор имеет номер 5.

Все функции OS для работы с файлами, каталогами и дисками можно разделить на несколько групп:

- 1. Создание, открытие и закрытие файла
- 2. Запись и чтение данных
- 3. Изменение характеристик файла
- 4.Поиск файла
- 5. Операции над каталогами
- 6.Операции над дисками

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ФАЙЛОВ

Открыть файл - это означает выделить для него фиксированную область памяти (блок управления), обнаружить файл и перенести определенную информацию из каталога в блок управления. Пользователь задает в качестве параметров функции OPEN имя и атрибуты файла, а DOS автоматически строит и заполняет блок управления для файла в своих рабочих областях. После выполнения пользователь получает двухбайтовый номер (дескриптор), которым файл идентифицируется во всех последующих операциях, вплоть до его закрытия. Неоткрытый файл дескриптора не имеет и система работать с ним не может.

Открывая файл, OS назначает ему очередной свободный элемент (блок описания файла) специальной системной таблицы, называемой таблицей открытых файлов (System File Table, SFT) и располагаемой в оперативной памяти среди системных областей данных.



Смещение	Число байтов	Описание
0	4	Адрес следующей таблицы или FFFFh в первом слове, если эта таблица последняя
4	2	Количество блокоов описания файлов в данной таблице

Найдя в системе каталогов диска запись об открываемом файле, DOS записывает в выделенный ему элемент SFT основные характеристики файла.

БЛОК ОПИСАНИЯ ФАЙЛА

Смещение	Число	Описание
0.01	байтов	
00h	2	Количество дескрипторов, закрепленных за данным
	_	файлом или 0, если данный блок свободен
02h	2 1	Режим доступа к файлу
04h	1	Атрибуты файла
05h	2	Информационное слово устройства
07h	4	Указатель на заголовок драйвера символьного устройства или указатель на блок параметров
		дисковода
0Bh	2	Номер первого кластера файла
0Dh	2	Время последней модификации файла
0Fh	2 2 2 4	Дата последней модификации файла
11h	4	Размер файла в байтах
15h	4 2	Текущее положение указателя файла
19h	2	Относительный номер последнего прочитанного
		или записанного кластера файла
1Bh	4	Номер сектора с записью каталога о данном файле
1Fh	1	Номер записи каталога внутри сектора
20h	11	Имя и расширение файла
2Eh	2	Сегментный адрес PSP программы, открывшей
		файл
30h	2	Зарезервировано
32h	2 2	Абсолютный адрес последнего записанного или
- -	_	прочитанного кластера файла
34h	4	Зарезервировано

При работе с файлом OS может изменять некоторые из полей блока описания файла: размер файла, текущая позиция и др. Пользовательская программа также может изменять поля блока задавая параметры некоторых системных функций.

При всех дисковых операциях ОS использует собственные рабочие области - буфера. Обмен с дисками осуществляется секторами (512 байт) - по одному сектору в каждом буфере. Системные функции ввода-вывода переносят записи файла из буферов ОS в область пользовательской программы и обратно.

При открытии файл должен существовать. Указатель текущей позиции в файле - File pointer - устанавливается в начало файла. в AL задаются режимы.

76543210	НАЗНАЧЕНИЕ
ДДД	Режим доступа
P	Резервный
. П П П	Режим совместного использования
H	Режим наследования

Режим доступа - биты 0-2.

Определяют права доступа программы к файлу:

(000) - только для чтения;

(001) - только для записи;

(010) -для чтения и записи.

Другие комбинации не допускаются.

76543210	НАЗНАЧЕНИЕ
ДДД	Режим доступа
P	Резервный
.ППП	Режим совместного использования
Н	Режим наследования

Режим совместного использования - биты 4-6.

Определяют право доступа к файлу для других процессов, которые пытаются открыть файл до его закрытия главным процессом, ОЅ следит за соблюдением режима совместного использования файлов, только если в памяти загружен специальный резидентный модуль. Один и тот же файл можно открыть многократно в одном и том же процессе. При каждом открытии создается новый блок управления и получается новый файловый дескриптор.

76543210	НАЗНАЧЕНИЕ
ДДД	Режим доступа
P	Резервный
	Режим совместного использования
H	Режим наследования

Режим наследования - бит 7

Указывает, как файл может быть использован порожденным процессом.

- бит 7 равен 0 порожденный процесс наследует все открыть родительским процессом файлы в их текущем состоянии и с тем же режимом доступа.
- ❖ бит 7 равен 1 порожденный процесс выполняется как независимая программа и может работать с файлом в соответствии с режимом совместного использования, заданны при его открытии родительским процессом.

76543210	НАЗНАЧЕНИЕ
ДДД	Режим доступа
P	Резервный
	Режим совместного использования
Н	Режим наследования

Закрытие файла

Закрытие файла прекращение взаимодействия между блоком управления файлом. При закрытии файла DOS очищает все выходные буферы, которые содержат записи этого файла, независимо от того заполнены они или нет. Таким образом обеспечивается целостность данных в файле. Файловый дескриптор и соответствующий управления освобождаются. При информация в каталоге заменяется информацией из блока управления.

ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ

Есть два основных вида доступа к данным файла:

- 1. Последовательный
- 2. Прямой

С точки зрения файловой организации каждый файл представляет собой непрерывную последовательность байтов. Нигде нет индикации, определяющей файл как последовательный или прямой. Нигде также не хранится информация о длине записи или способе их объединения в блоки. Однако, благодаря организации FAT, можно вычислить точное расположение любого байта файла - номер сектора и смещение в секторе - именно это дает возможность DOS осуществлять прямой доступ к данным файла.

Пользовательская программа выбирает вид доступа в соответствии с логикой обработки и логической структурой данных.

- Если файл состоит из записей разной длины, его необходимо обрабатывать последовательно.
- Если файл состоит из записей фиксированной длины, можно использовать как прямой, так и последовательный доступ к файлу или использовать комбинацию из двух методов доступа.

 При обработке файлов с переменной длиной записи проблема заключается в ограничении отдельных записей, т.к. ОЅ не поддерживает информации о длине логической записи.

Один из методов решения этого вопроса предусматривает вставку специальных символовразделителей.

Другой метод заключается в наличии в каждой записи префикса, который содержит ее длину.

 Для файлов с постоянной длиной записи достаточно знать очередной номер логической записи для вычисления ее местоположения в файле и осуществления прямого чтения или записи.

Организовать прямой доступ к файлу позволяет наличие указателя файла в SFT.

Указатель файла - это номер байта относительно начала файла, с которого начнется операция записи или чтения.

При работе с диском на уровне OS к файлам и каталогам можно обращаться только по именам. Местоположение файла на диске остается неизвестным. Нельзя обратить к системным областям диска: загрузочным записям, FAT, каталогам. Для работы с этими областями, а также конкретными секторами и кластерами файлов используются либо функции драйвера BIOS (INT 13h), либо два специальных прерывания DOS -INT 25h и INT 26h, которые осуществляют доступ не к файлам, а к секторам диска.