Network Time Protocol daemon (Русский)



Эта статья или раздел нуждается в переводе

Примечания: Перевод устарел. (обсуждение: Talk:Network Time Protocol daemon (Русский)#)



Эта страница нуждается в сопроводителе



Статья не гарантирует актуальность информации. Помогите русскоязычному сообществу поддержкой подобных страниц. См. Komanda переводчиков ArchWiki

Эта статья описывает, как установить и настроить NTPd (Network Time Protocol daemon), наиболее распространенный способ синхронизации <u>часов</u> в системе GNU/Linux с серверами в сети Интернет при помощи <u>NTP</u>. Если все настроено правильно, Ваш компьютер тоже может выступать в роли сервера синхронизации времени.

Contents

[hide]

- 1Установка
- 2Настройка
- 33апуск демона
 - 3.13апуск ntpd
 - o 3.2NetworkManager
 - о 3.3Использование не root-пользователем
- 4Синхронизация часов без запуска демона
- 5Альтернативы
- 6См. также
- 7Внешние источники

Установка

Пакет **ntp** доступен в репозитории [extra]:

```
# pacman -S ntp
```

Настройка

Самая первая строка в вашем файле /etc/ntp.conf определяет серверы, с которыми планируется синхронизироваться. NTP использует иерархическую систему «часовых уровней». Уровень 1 синхронизован с высокоточными часами, например, с системой GPS, ГЛОНАСС (Единая Государственная шкала времени РФ) или атомным эталоном времени. Уровень 2 синхронизируется с одной из машин уровня 1, и так далее.

Однако следует учитывать, что уровни не всегда являются показателями точности. Обычно для синхронизации пользовательских машин используются серверы третьего уровня. Если Вы не знаете серверов NTP в Вашем регионе, используйте **pool.ntp.org** и выберите сервер в Вашем регионе. Например,

```
server 0.it.pool.ntp.org iburst
server 1.it.pool.ntp.org iburst
server 2.it.pool.ntp.org iburst
```

```
server 3.it.pool.ntp.org iburst
```

Опция 'iburst' рекомендуется, с ее помощью посылается шквал пакетов, если не удается установить соединение с сервером с первого раза. Напротив, опцию 'burst' не используйте никогда без особого разрешения, так как Вы можете попасть в "черный список".

При настройке своего NTP сервера, нужно добавить *localhost* в список серверов, так как в случае потери соединения с сетью Интернет, сервер продолжит синхрозировать время в сети. Для этого добавьте *localhost* как сервер десятого уровня при помощи команды fudge, чтобы синхронизация не происходила, пока соединение с Интернет доступно:

```
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 10
```

Затем, определите правила, по которым к Вашему серверу смогут подключаться клиенты (*localhost* - это тоже клиент) при помощи команды *restrict*. Также добавьте в файл конфигурации:

```
restrict default nomodify nopeer
```

Эти настройки не позволят пользователям изменять что-либо. Можете также добавить следующие опции:

```
restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery
```

Теперь нужно указать ntpd, какие подключения к Вашему серверу разрешены; если Вы не конфигурируете сервер NTP, следующей строки будет достаточно:

```
restrict 127.0.0.1
```

В противном случае, можно добавить больше клиентов:

```
restrict 1.2.3.4 nomodify restrict 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
```

Эти строки укажут *ntpd*, что адресам 1.2.3.4, а также всем адресам подсети 192.168.0.0/24 позволено синхронизировать время с Вашим сервером, но не позволено ничего изменять.

Если Вы желаете принудительно определить адреса по протоколу IPv6, напишите -6 перед IPадресом или именем хоста (-4 принудительно устанавливает протокол IPv4), например:

```
restrict -6 default nomodify nopeer restrict -6 ::1 # ::1 - это 127.0.0.1 в шестой версии протокола IP
```

Наконец, установите файл-буфер (в котором будет находиться погрешность часов системы) и журнал (лог):

```
driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
```

```
logfile /var/log/ntp.log
```

Примерная конфигурация выглядит так:

```
/etc/ntp.conf

server 0.it.pool.ntp.org iburst
server 1.it.pool.ntp.org iburst
server 2.it.pool.ntp.org iburst
server 3.it.pool.ntp.org iburst

restrict default nomodify nopeer
restrict 127.0.0.1

driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
logfile /var/log/ntp.log
```

Вообще, журнал (лог) устанавливать необязательно, но рекомендуется для того, чтобы знать, какие изменения проводит *ntpd*.

В заключении, никогда не забывайте читать man: ntp.conf (5). Это ответит на многие Ваши вопросы. Также можно посмотреть man

{ntpd|ntp_auth|ntp_mon|ntp_acc|ntp_clock|ntp_misc}).

Запуск демона

Запуск ntpd

Если Вы используете sysvinit:

```
# /etc/rc.d/ntpd start
```

Поместите ntpd в массив DAEMONS в файле /etc/rc.conf, чтобы он загружался при старте системы:

```
/etc/rc.conf
...
DAEMONS=(... ntpd ...)
```

Если Вы используете systemd:

```
systemctl start ntpd
```

Для загрузки при старте системы

```
systemctl enable ntpd
```

NetworkManager

ntpd можно включать/выключать вместе со стартом сетевого соединения с помощью networkmanager-dispatcher-ntpd:

```
# pacman -S networkmanager-dispatcher-ntpd
```

Использование не root-пользователем

Если программа скомпилирована с флагом *--enable-linux-caps*, ntpd может запустить не root-пользователь (стандартный пакет в Arch Linux имеет эту опцию).

Примечание: Перед тем, как выполнять следующие действия, убедитесь, что файл /var/lib/ntp/ntp.drift существует.

Создайте группу ntp и пользователя ntp:

```
# groupadd ntp
# useradd -r -d /var/lib/ntp -g ntp -s /bin/false ntp
```

Смените владельца директории ntp на пользователя ntp:

```
# chown -R ntp:ntp /var/lib/ntp
```

Отредактируйте /etc/conf.d/ntp-client.conf и измените

```
NTPD_ARGS="-g"
```

на

```
NTPD_ARGS="-g -u ntp:ntp"
```

Наконец, перезапустите демона:

```
# /etc/rc.d/ntpd restart
```

Синхронизация часов без запуска демона

Если Вы просто хотите синхронизировать часы без запуска демона ntpd, добавьте в файл /etc/rc.local следующее:

```
ntpd -qg &
```

Примечание:

- Если Вы хотите использовать этот метод, убедитесь, что на момент обработки файла rc.local сетевое соединение уже установлено (например, Вам не следует запускать демон для подключения к сети Интернет в фоновом режиме (знак "@" перед демоном) в файле /etc/rc.conf)
- Аппаратные часы автоматически подстраиваются по часам системы каждый раз, когда Вы выключаете компьютер, через команду в файле /etc/rc.shutdown

Важно:

- Использование этого метода весьма не рекомендуется для серверов, да и для обычных компьютеров, которым приходится работать по 2-3 дня, так как время синхронизируется только один раз при старте системы.
- Запуск "ntpd -qg" через событие планировщика задач *cron* вообще нужно избегать, если Вы не знаете, к чему приведет мгновенное изменение времени во время работы Ваших программ.

Альтернативы

Доступная альтернатива *ntpd* - это **OpenNTPD**, часть проекта OpenBSD (не поддерживается сообществом Linux).

См. также

- <u>Время</u> дополнительная информация об аппаратных и системных часах в Linux.
- <u>ВНИИФТРИ</u> список серверов NTP Государственного эталона времени и частоты (ГЭВЧ) Российской Федерации.

Внешние источники

- http://www.ntp.org/
- http://support.ntp.org/
- http://www.pool.ntp.org/
- http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/html/index.html

Categories:

- Network Time Protocol (Русский)
- Русский