WPA supplicant (Русский)

Ссылки по теме

- Network configuration (Русский)
- Wireless network configuration (Русский)





Статья не гарантирует актуальность информации. Помогите русскоязычному сообществу поддержкой подобных страниц. См. <u>Команда переводчиков ArchWiki</u>

wpa_supplicant — кроссплатформенный <u>суппликант</u> с поддержкой WEP, WPA и WPA2 (<u>IEEE 802.11i</u> / RSN (*Robust Secure Network*, надежная защищенная сеть)). Он подходит для настольных компьютеров, ноутбуков и встраиваемых систем.

wpa_supplicant является реализацией компонента IEEE 802.1X/WPA Supplicant, который используется на клиентских машинах. Он реализует согласование ключей шифрования с аутентификатором WPA (WPA Authenticator), аутентификацию EAP с сервером аутентификации (Authentication Server), а также управляет роумингом и выполняет сопряжение адаптера с беспроводной сетью.

Contents

[hide]

- 1Установка
- 2Обзор
- 3Подключение при помощи wpa cli
 - 3.1Подключение при помощи wpa passphrase
- 4Расширенное использование
 - о 4.1Настройка
 - 4.2Установка соединения
 - 4.2.1Вручную
 - 4.2.2При загрузке (systemd)
 - 4.3Скрипт обработки событий на основе wpa cli
- 5Смотрите также

Установка

Установите пакет wpa supplicant, доступный в официальных репозиториях.

Также вы можете установить wpa supplicant gui AuR, который предоставляет wpa_gui — графическую оболочку для wpa_supplicant.

Обзор

При установке соединения с зашифрованной беспроводной сетью *wpa_supplicant* проходит аутентификацию у аутентификатора WPA. Для успешного завершения этого процесса *wpa_supplicant* должен быть настроен так, чтобы иметь возможность передать правильный закрытый ключ сети аутентификатору.

После успешного завершения процесса аутентификации необходимо установить IP-адрес сетевого интерфейса вручную с помощью утилит <u>iproute2</u>, либо автоматически, например с <u>systemd-networkd</u> или <u>dhcpcd (Русский)</u> для настройки автоматического получения IP через DHCP. Как только сетевому интерфейсу будет присвоен IP-адрес, станет возможо получить доступ к сети через беспроводное соединение.

Методы и примеры вы также сможете найти на страницах по <u>беспроводной</u> и <u>проводной</u> настройке сети.

Подключение при помощи wpa_cli

Этот метод позволяет выполнить сканирование для поиска окружающих сетей, используя *wpa_cli* – утилиту командной строки, которая может быть использована для интерактивной настройки запущенного *wpa_supplicant*. Смотрите <u>wpa_cli(8)</u> для получения дополнительной информации.

Чтобы использовать *wpa_cli*, для *wpa_supplicant* должен быть указан контрольный интерфейс (файл сокета), и ему должны быть даны права на обновление файла настроек. Сделать это можно создав минимальный файл настроек:

```
/etc/wpa_supplicant/example.conf

ctrl_interface=/run/wpa_supplicant
update_config=1
```

Теперь запустите wpa_supplicant командой:

```
# wpa_supplicant -В -i имя_интерфейса -с /etc/wpa_supplicant/example.conf
```

где имя_интерфейса – имя вашего беспроводного сетевого интерфейса.

Совет: Чтобы определить имя беспроводного сетевого интерфейса, используйте команду ip link.

Теперь запустите wpa_cli:

```
# wpa_cli
```

Будет отображено приглашение для ввода команд (>), где вы можете использовать автодополнение по тар и получать описание для дополняемых команд.

Совет: Расположение сокета может быть указано вручную с помощью опции -p; с помощью - і можно также указать имя сетевого интерфейса. Если имя не указано явно, будет использоваться первый найденный беспроводной интерфейс, управляемый wpa supplicant.

Используйте команды scan и scan_results для сканирования доступных беспроводных сетей:

```
> scan
OK
<3>CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
> scan_results
bssid / frequency / signal level / flags / ssid
00:00:00:00:00:00 2462 -49 [WPA2-PSK-CCMP][ESS] MYSSID
11:11:11:11:11:11 2437 -64 [WPA2-PSK-CCMP][ESS] ANOTHERSSID
```

Чтобы подключиться к сети MYSSID, добавьте новую сеть (add_network), укажите ее идентификатор (ssid) и пароль для доступа к сети (set_network), затем включите ее (enable network):

```
> add_network
```

```
0
> set_network 0 ssid "MYSSID"
> set_network 0 psk "passphrase"
> enable_network 0
<2>CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 00:00:00:00:00 completed (reauth)
[id=0 id_str=]
```

Примечание:

- Каждая сеть нумеруется с нуля, поэтому первая сеть имеет индекс 0.
- Закрытый ключ (PSK) сети вычисляется на основе парольной фразы, заключенной в кавычки, что вы также можете заметить, прочитав раздел wpa passphrase. Тем не менее, вы можете ввести закрытый ключ напрямую, введя его в команде set_network id psk без кавычек.

Теперь сохраните внесенные изменения в файл настроек:

```
> save_config
OK
```

Как только сопряжение с сетью будет выполнено, все, что останется сделать – получить IP адрес, как было указано в разделе **#Обзор**, например:

```
# dhcpcd имя_интерфейса
```

Подключение при помощи wpa_passphrase

Этот метод позволяет быстро соединиться с сетью, SSID которой известен, используя *wpa_passphrase* – утилиту командной строки, которая генерирует текст минимальной необходимой конфигурации для *wpa_supplicant*. Пример:

```
$ wpa_passphrase MYSSID passphrase

network={
    ssid="MYSSID"
    #psk="passphrase"
    psk=59e0d07fa4c7741797a4e394f38a5c321e3bed51d54ad5fcbd3f84bc7415d73d
}
```

Так как текст попадает в стандартный вывод, вы можете сразу вызвать *wpa_supplicant*, передавая ему настройки:

```
# wpa_supplicant -B -i имя_интерфейса -c <(wpa_passphrase MYSSID passphrase)
```

Note: Из-за подстановки процесса, вы **не можете** запускать эту команду из <u>sudo</u>: вам нужен постоянный сеанс суперпользователя. Смотрите также <u>Help:Reading#Regular user or root</u>.

Совет:

• Используйте кавычки, если строка содержит пробелы, например: "secret passphrase".

- Чтобы определить имя беспроводного сетевого интерфейса, используйте команду ip link.
- Парольные фразы с некоторыми нестандартными символами могут потребовать ввода из файла: wpa passphrase MYSSID < passphrase.txt.

Как только сопряжение с сетью будет выполнено, вам останется получить IP адрес, как было указано в разделе **#Обзор**, например:

```
# dhcpcd имя_интерфейса
```

Расширенное использование

Для более сложных сетей, например, широко практикующих использование **EAP**, будет необходимо вручную настроить wpa_supplicant. На странице wpa_supplicant.conf(5) вы можете найти описание структуры и содержимого файла настроек и примеры файлов; более детальное описание всех опций вы можете найти в файле /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf.

Настройка

Как уже было сказано в разделе **#Подключение при помощи wpa passphrase**, минимальная конфигурация может быть создана при помощи команды:

```
# wpa_passphrase SSID_сети парольная_фраза > /etc/wpa_supplicant/example.conf
```

Команда создает только блок опций network. Файл настроек с наиболее общими опциями может выглядеть примерно так:

```
/etc/wpa_supplicant/example.conf

ctrl_interface=DIR=/run/wpa_supplicant GROUP=wheel
update_config=1
fast_reauth=1
ap_scan=1
network={
    ssid="''SSID_cetu''"
    #psk="''парольная_фраза''"
    psk=59e0d07fa4c7741797a4e394f38a5c321e3bed51d54ad5fcbd3f84bc7415d73d
}
```

В дальнейшем блоки network могут быть добавлены вручную либо с использованием wpa_cli, как показано в разделе #Подключение при помощи wpa_cli. Чтобы использовать wpa_cli, должен быть указан контрольный интерфейс при помощи опции ctrl_interface. Установка GROUP=wheel позволяет пользователям этой группы использовать wpa_cli. Также добавьте update_config=1, чтобы изменения, сделанные в wpa_cli могли сохраняться в файл.

Опции fast_reauth=1 и ap_scan=1 установлены глобально. Нужны они вам или нет зависит от того, к какому типу сети вы хотите подключиться. Если вам нужны прочие глобальные опции, просто скопируйте их из /etc/wpa supplicant/wpa supplicant.conf.

Также вы можете использовать команду wpa_cli set для отображения текущего состояния опций и установки их значений. Несколько блоков network можно добавить в файл настроек: wpa_supplicant сможет работать с каждой из них. По умолчанию, производится

подключение к сети с наиболее сильным сигналом; если это поведение нежелательно, вы можете использовать опцию priority для установки числового значения приоритета.

Преимущество размещения настроек в /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf в том, что dhcpcd использует этот файл по умолчанию. Обратите внимание, что, кроме подробного описания опций в комментариях, некоторые опции добавлены в файл незакомментированными, в том числе и набор блоков network, приведенный там в качестве примера, которые однажды могут привести к незапланированному подключению к чужой сети с совпавшим SSID. Возможно, вы захотите сохранить резервную копию этого файла для примера, и создать новый файл для своих настроек на этом месте. В любом случае, при наличии изменений в новых версиях стандартного файла конфигурации должно произойти безопасное слияние.

Примечание: Начиная с версии dhcpcd-6.10.0-1 поведение демона по умолчанию изменено: теперь хук 10-wpa_supplicant не запускается по умолчанию! Подробнее: [1], [2]

Совет: Чтобы настроить блок network для соединения с беспроводной сетью со скрытым SSID, добавьте в него опцию scan ssid=1.

Установка соединения

Вручную

Запустите wpa_supplicant. Наиболее распространенные опции команды:

- -В запуск в фоновом режиме.
- -c filename путь до файла настроек.
- interface сетевой интерфейс.
- – D *driver* опционально позволяет указать драйвер адаптера. Для получения списка поддерживаемых драйверов наберите wpa supplicant –h.
 - n180211 в данный момент является стандартным, но не все модули беспроводных контроллеров поддерживают его.
 - wext устарел, однако, все еще широко поддерживается.

Полный список поддерживаемых опций ищите в руководстве wpa_supplicant(8).

Пример вызова wpa_supplicant.

```
# wpa_supplicant -В -i имя_интерфейса -с /etc/wpa_supplicant/example.conf
```

Когда будет произведено успешное сопряжение с беспроводной сетью, вы сможете получить IP-адрес, как было указано в разделе **#Обзор**, например:

```
# systemctl enable dhcpcd@interface
```

Совет: *dhcpcd* имеет хук, который может неявно запускать *wpa_supplicant*, подробнее смотрите на странице <u>dhcpcd (Русский)#10-wpa_supplicant</u>.

При загрузке (systemd)

Пакет wpa_supplicant предоставляет множество файлов служб systemd:

- wpa_supplicant.service использует <u>D-Bus</u>, рекомендуется для пользователей NetworkManager.
- wpa_supplicant@.service принимает имя интерфейса в качестве аргумента и запускает на нем демон wpa_supplicant, который прочитывает настройки из файла /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-имя_интерфейса.conf.
- wpa_supplicant-nl80211@.service также позволяет указать интерфейс, кроме того указывает wpa_supplicant использовать драйвер nl80211. Используется файл настроек /etc/wpa supplicant/wpa supplicant-nl80211-имя интерфейса.conf.

• wpa_supplicant-wired@.service — также позволяет указать интерфейс, кроме того указывает wpa_supplicant использовать драйвер wired. Используется файл настроек /etc/wpa supplicant/wpa supplicant-wired-имя интерфейса.conf.

Чтобы соединение автоматически выполнялось при старте системы, включите одну из предоставленных служб, например:

```
# systemctl enable wpa_supplicant@имя_интерфейса
```

Когда будет произведено успешное сопряжение с беспроводной сетью, вы сможете получить IP-адрес, как было указано в разделе **#Обзор**, например:

```
# systemctl enable dhcpcd@interface
```

Совет: *dhcpcd* имеет хук, который может неявно запускать *wpa_supplicant*, подробнее смотрите на странице **dhcpcd** (**Pyccкий**)#10-wpa_supplicant.

Скрипт обработки событий на основе wpa_cli

wpa_cli может выполняться как демон и запускать указанный скрипт для событий, генерируемых wpa_supplicant. Поддерживаются два события: CONNECTED и DISCONNECTED. Некоторые переменные окружения доступны для использовании в скрипте, смотрите wpa_cli(8) для получения подробной информации.

Следующий пример использует уведомления рабочего стола для уведомления пользователя о событиях:

```
#!/bin/bash

case "$2" in
    CONNECTED)
    notify-send "WPA supplicant: connection established";
    ;;

DISCONNECTED)
    notify-send "WPA supplicant: connection lost";
    ;;
esac
```

Не забудьте сделать файл скрипта исполняемым, затем укажите его при запуске *wpa_cli* с помощью опции -a:

```
$ wpa_cli -a /путь/до/скрипта
```

Смотрите также

- домашняя страница WPA Supplicant
- примеры использования wpa_cli
- wpa supplicant(8)
- wpa supplicant.conf(5)
- wpa cli(8)
- документация wpa supplicant на Kernel.org

Categories:

- Wireless networking (Русский)
- Русский