# Keyboard configuration in Xorg (Русский)

**Состояние перевода:** На этой странице представлен перевод статьи **Keyboard configuration in Xorg**. Дата последней синхронизации: 28 августа 2018. Вы можете **помочь** синхронизировать перевод, если в английской версии произошли **изменения**.

#### Ссылки по теме

- X keyboard extension
- Конфигурация клавиатуры в консоли
- Дополнительные клавиши
- Xorg (Русский)
- Keyboard shortcuts

Эта статья описывает основные настройки клавиатуры в Xorg. Для расширенных тем, таких как изменение раскладки клавиатуры или дополнительные сопоставления клавиш, смотрите статьи X keyboard extension или дополнительные клавиши соответственно.

Сервер Хогд использует клавиатурное расширение X (ХКВ) для определения раскладок клавиатуры. Опционально, xmodmap можно использовать для прямого доступа к внутренней раскладки клавиатуры, хотя это не рекомендуется для сложных задач. Также можно использовать localectl systemd для определения раскладки клавиатуры в сервере Хогд и виртуальной консоли.

**Note:** Параметры XKB могут быть переопределены инструментами, представленными некоторыми окружениями рабочего стола, такими как **GNOME** и **KDE**.

#### **Contents**

[hide]

• 1Просмотр настроек клавиатуры

0

0

0

- 1.1Сторонние утилиты
- 2Настройка раскладки клавиатуры
  - 2.14epes setxkbmap
  - о 2.2Через конфигурационные файлы X
    - 2.2.1С помощью localectl
- ЗЧасто используемые опции ХКВ
  - о 3.1Переключение раскладок клавиатуры
    - 3.23авершение Xorg по сочетанию клавиш Ctrl+Alt+Backspace
  - о 3.3Перестановка Caps Lock и Левого Control
  - о 3.4Включение кнопок мышки
  - 3.5Настройка клавиши Compose
    - 3.5.1Сочетания клавиш
  - о 3.63начки валют на других кнопках
  - 3.7Переключение состояния клавиши Caps Lock сразу после нажатия
    - 3.7.1Временное решение
- 4Регулировка задержки и скорости автоповтора
  - o 4.14epe3 xset
  - 4.2Через параметры запуска XServer
- 5Смотрите также

## Просмотр настроек клавиатуры

Вы можете использовать следующую команду, чтобы просмотреть настройки ХКВ:

```
$ setxkbmap -print -verbose 10
```

```
Setting verbose level to 10
locale is C
Applied rules from evdev:
model:
           evdev
layout:
           us
options:
           terminate:ctrl alt bksp
Trying to build keymap using the following components:
keycodes: evdev+aliases(qwerty)
types:
           complete
compat:
           complete
          pc+us+inet(evdev)+terminate(ctrl alt bksp)
symbols:
geometry: pc(pc104)
xkb keymap {
        xkb keycodes { include "evdev+aliases(gwerty)" };
       xkb types
                    { include "complete"
                                               };
       xkb compat
                    { include "complete"
                                               };
        xkb symbols { include "pc+us+inet(evdev)+terminate(ctrl alt bksp)"
   };
        xkb geometry { include "pc(pc104)"
                                               };
};
```

#### Сторонние утилиты

Здесь приведены некоторые "неофициальные" утилиты, которые позволяют выводить специфичную информацию о используемой в настоящее время раскладке клавиатуры.

xkb-switch-git<sup>AUR</sup>:

```
$ xkb-switch
```

• **xkblayout-state**<sup>Aur[</sup> [ССЫЛКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА: package not found]:

```
$ xkblayout-state print "%s"
de
```

## Настройка раскладки клавиатуры



This article or section needs expansion.

Reason: Udev также играет роль (например, при подключении клавиатуры), отменяя изменения setxkbmap (Discuss in Talk:Keyboard configuration in Xorg (Русский)#)

Раскладку клавиатуры можно настроить разными способами в Xorg. Вот объяснение используемых параметров:

- XkbModel устанавливает модель клавиатуры. Это влияет только на некоторые дополнительные клавиши. Для большиства клавиатур подходят модели pc104 или pc105. Но, например, ноутбуки обычно имеют дополнительные клавиши, чтобы заставить их работать иногда достаточно только выбрать правильную модель клавиатуры.
- xkbLayout устанавливает раскладку клавиатуры. Несколько раскладок могут быть указаны в списке, разделенном запятыми, если, например, вам нужно быстро переключаться между ними.
- XkbVariant устанавливает специфичое расположение клавиш для раскладки. Например, вариант по умолчанию для sk - qwertz, но его можно изменить вручную на другой, например, qwerty.
- xkboptions устанавливает некоторые дополнительные опции. Используется для указания клавиш для смены раскладки, уведомления светодиодом, режима compose и др. Смотрите раздел #Часто используемые опции XKB для примеров.

Примечание: Необходимо указывать варианты для каждой установленной раскладки. Если вам нужен стандартный вариант, укажите пустую строку, как вариант (запятая должна оставаться). Например, имеется первичная стандартная раскладка us и вторичная раскладка us с вариантом расположения клавиш dvorak, тогда укажите us, us как XkbLayout и, dvorak как XkbVariant.

Имя раскладки, как правило, состоиз из <u>2-буквенного кода страны</u>. Чтобы посмотреть полный список моделей клавиатур, раскладок, вариантов и опций вместе с коротким описанием, откройте файл /usr/share/X11/xkb/rules/base.lst. Кроме того, вы можете использовать одну из следующих команд для просмотра раскладки и т.д., но без описания:

- localectl list-x11-keymap-models
- localectl list-x11-keymap-layouts
- localectl list-x11-keymap-variants [layout]
- localectl list-x11-keymap-options

Примеры в следующих подразделах будут делать одно и то же. Они устанавливают модель клавиатуры pc105, первичной раскладкой us, ru - вторичной раскладкой, вариант расположения клавиш dvorak для раскладки us и комбинацию клавиш Alt+Shift для переключения между раскладками. Для получения дополнительной информации смотрите xkeyboard-config (7).

#### **Yepes setxkbmap**

setxkbmap настраивает раскладку клавиатуры только для текущей сессии X, но ее можно сделать постоянной в <u>xinitrc</u> или <u>xprofile</u>. Это переопределяет общесистемные настройки, указанные в **#Через конфигурационные файлы X**.

Используйте следующим образом (смотрите setxkbmap (1)):

```
$ setxkbmap [-model xkb_model] [-layout xkb_layout] [-variant xkb_variant] [-
option xkb_options]
```

Чтобы изменить раскладку введите (-layout - стандартный флаг):

```
$ setxkbmap xkb_layout
```

#### Для нескольких настроек:

```
$ setxkbmap -model pc105 -layout us,ru -variant dvorak, -option grp:alt_shift
_toggle
```

### Через конфигурационные файлы Х

**Примечание:** xorg.conf анализируется X-сервером при запуске. Чтобы применить изменения, перезапустите X.

Синтакс конфигурационных файлов X объяснен в <u>Xorg (Русский)#Настройка</u>. Этот способ создает постоянные общесистемные настройки.

Вот пример:

```
/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf

Section "InputClass"

    Identifier "system-keyboard"

    MatchIsKeyboard "on"

    Option "XkbLayout" "us,ru"

    Option "XkbModel" "pc105"

    Option "XkbVariant" "dvorak,"

    Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"

EndSection
```

#### С помощью localectl

Для удобства можно использовать инструмент localectl вместо ручного редактирования конфигурационных файлов X. Он сохраняет настройки в файл /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf, который не следует редактировать вручную, потому что localectl перепишет его при следующем запуске.

Используйте следующим образом:

```
$ localectl [--no-convert] set-x11-keymap раскладка [модель [вариант [опции]]
]
```

Чтобы установить модель, вариант или опции, нужно указать все эти поля, но их можно пропустить, передав пустую строку "". Если параметр —no-convert не передан, тогда указанная клавиатура преобразуется в ближайшую соответствующую раскладку для консоли и прописывается в настройках консоли в файле vconsole.conf. Для получения дополнительной информации смотрите localectl(1).

Чтобы создать файл /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf, как указано выше:

```
$ localectl --no-convert set-x11-keymap us,ru pc105 dvorak, grp:alt_shift_tog
gle
```

## Часто используемые опции XKB

### Переключение раскладок клавиатуры

Чтобы иметь возможность легко переключать раскладки клавиатуры, сначала укажите несколько раскладок, между которыми вы хотите переключиться (первая из них будет по умолчанию). Затем укажите клавишу (или комбинацию клавиш), которую будете использовать для переключения. Например, чтобы переключиться между US и Swedish раскладками с помощью клавиши Capslock, используйте us, se как

apryment XkbLayout M grp:caps toggle Kak apryment XkbOptions.

Вы можете использовать другие комбинации клавиш, кроме <code>CapsLock</code>, они перечислены в /usr/share/X11/xkb/rules/base.lst, начинаясь с grp: и заканчиваясь на toggle. Чтобы получить весь список доступных параметров, запустите следующую команду:

```
$ grep "grp:.*toggle" /usr/share/X11/xkb/rules/base.lst
```

### Завершение Xorg по сочетанию клавиш Ctrl+Alt+Backspace

По умолчанию комбинация клавиш Ctrl+Alt+Backspace отключена. Вы можете включить ее установив terminate:ctrl\_alt\_bksp для XkbOptions. Это также можно сделать, привязав клавишу к Terminate\_Server в xmodmap (который отменяет любую существующую настройку XkbOptions). Для того, чтобы любой из этих методов работал, необходимо также установить DontZap в "off" в ServerFlags; однако, по крайней мере, с версии R6.8.0 (2004 год) [1] это значение по умолчанию.

### Перестановка Caps Lock и Левого Control

Чтобы поменять местами Caps Lock и Левый Control, добавьте ctrl:swapcaps в XkbOptions. Запустите следующую команду для просмотра похожих параметров вместе с их описанием:

```
$ grep -E "(ctrl|caps):" /usr/share/X11/xkb/rules/base.lst
```

#### Включение кнопок мышки

Кнопки мыши отключены по умолчанию и должны быть включены вручную добавлением keypad:pointerkeys в XkbOptions. Это создаст комбинацию клавиш Shift+NumLock для включения/выключения кнопок мыши.

Смотрите также X keyboard extension#Mouse control для расширенной настройки.

### Настройка клавиши Compose

Хотя обычно ее нет на традиционных клавиатурах, однако **клавишу Compose** можно настроить на существующую.

Клавиша Compose начинает последовательность нажатия клавиш, которая включает (обычно два) дополнительных нажатия клавиш. Обычно используется либо для ввода символов на языке, для которого не была предназначена клавиатура, либо для других менее используемых символов, которые не покрываются модификатором AltGr. Например, нажатие Compose ' е производит é, или Compose - - coздает "em dash": -.

Хотя еще несколько эксцентричных клавиатур имеют клавишу Compose, ее работоспособность обычно заключается в замене уже существующей клавиши на нее. Например, чтобы сделать клавишу Menu клавишей Compose, используйте конфигурацию окружения рабочего стола или пропишите compose:menu в XkbOptions (или используйте setxkbmap: setxkbmap -option compose:menu). Разрешенные клавиши для подстановки определены в /usr/share/X11/xkb/rules/base.lst:

```
$ grep "compose:" /usr/share/X11/xkb/rules/base.lst
```

Если желаемое соответствие не найдено в этом файле, альтернативой является использование **xmodmap** для сопоставления нужной клавиши с keysym Multi\_key, которая работает как клавиша compose по умолчанию (обратите внимание, что настройки xmodmap сбрасываются setxkbmap).

#### Сочетания клавиш

Комбинация по умолчанию для клавиши compose зависит от <u>локали</u>, установленной для этого сеанса и находящейся в /usr/share/X11/locale/используемая\_локаль/Compose, где используемая локаль для примера en US.UTF-8.

Вы можете определить собственную комбинацию клавиш compose, скопировав стандартный файл в  $\sim$ /.XCompose и отредактировав его. Клавиша compose работает с любыми из тысяц действительных символов Unicode, включая те, которые находятся за основной многоязычной плоскостью (Basic Multilingual Plane). Взгляните на справочную страницу (man) <a href="Compose(5)">Compose(5)</a>, в которой объясняется формат файлов XCompose.

Однако GTK не использует XIM по умолчанию и поэтому не следует за клавишами ~/.хсомроse. Это можно устранить, заставив GTK использовать XIM, добавлением export GTK\_IM\_MODULE=xim и/или export XMODIFIERS="@im=none" B ~/.xprofile.

**Совет:** XIM очень старый, вам может повезти с другими методами ввода: <u>SCIM</u>, <u>UIM</u>, <u>IBus</u> и т.д. Для получения дополнительной информации смотрите <u>Localization#Input methods</u>.

Примечание: XIM предотвратит вставку символов Unicode с комбинацией Ctrl+Shift+u.

#### Значки валют на других кнопках

Большинство европейских клавиатур имеют знак Euro (€), напечатанный на клавише 5. Например, чтобы получить доступ к нему с помощью Alt+5, используйте параметры lv3:lalt\_switch и eurosign:5.

Знак рупии (₹) можно использовать также с rupeesign: 4.

### Переключение состояния клавиши Caps Lock сразу после нажатия

Те, кто предпочитает вводить заглавные буквы с помощью клавиши Caps Lock, могут испытывать небольшую задержку при переключении состояния Caps Lock, что приводит к двум или более заглавными буквами (например, *THe*, *ARch Llnux*). Это поведение происходит от печатных машин.

Некоторые более популярные операционные системы удалили это поведение, либо добровольно (это может сбить с толку некоторых), либо по ошибке, однако это вопрос предпочтения. Отчеты об ошибках были отправлены на баг-трекер X-сервера, поскольку в настоящее время нет простого способа переключиться на поведение, представленное другими операционными системами. Для тех, кто хотел бы следить за этой проблемой, отчеты об ошибках и последний рабочий прогресс можно найти по адресу [2] и [3].

#### Временное решение

Сначала, экспортируйте настройки клавиатуры в файл:

```
$ xkbcomp -xkb $DISPLAY xkbmap
```

В файле xkbmap найдите раздел Caps Lock, который начинается с key <CAPS>:

и замените весь раздел следующим кодом:

```
key <CAPS> {
    repeat=no,
    type[group1]="ALPHABETIC",
    symbols[group1]=[ Caps_Lock, Caps_Lock],
```

```
actions[group1]=[ LockMods(modifiers=Lock), Private(type=3,data[0]=1,data
[1]=3,data[2]=3)]
};
```

Сохраните и перезагрузите настройки клавиатуры:

```
$ xkbcomp -w 0 xkbmap $DISPLAY
```

Подумайте о том, чтобы запустить службу после запуска X, поскольку эти настройки не выдерживают перезагрузки системы.

## Регулировка задержки и скорости автоповтора

Задержка автоповтора означает количество времени (обычно в милисекундах), за которое необходимо нажать и удерживать клавишу для начала повторного процесса. После запуска повторяющегося процесса символ будет повторяться с определенной частотой (обычно заданной в Гц), указанной *скоростью автоповтора*. Обратите внимание, что эти настройки настраиваются отдельно для Хогд и для виртуальной консоли.

#### Через xset

Инструмент *xset* может быть использован для настройки скорости и задержки автоповтора для активного X-сервера, но определенные действия во время его работы могут привести к тому, что он сбросит эти изменения и вернется к настройкам *по умолчанию*.

Использование:

```
$ xset r rate задержка [скорость]
```

Например, чтобы установить задержку автоповтора в 200 мс и скорость автоповтора в 30 Гц, используйте следующую команду (используйте <u>xinitrc</u>, чтобы сделать эти настройки постоянными):

```
$ xset r rate 200 30
```

Ввод команды без указания задержки и скорости автоповтора приведет к сбросу значений до их соответствующих значений по умолчанию; задержка 660 мс и скорость 25 Гц:

```
$ xset r rate
```

### Через параметры запуска XServer

Более проверенный способ установить задержку и скорость автоповтора - сделать их настройками *по умолчанию*, передав нужные настройки X-серверу при его запуске, используя следующие параметры:

- —ardelay милисекунды устанавливает задержку автоповтора (длительность в миллисекундах удержания клавиши нажатой до начала автоповтора).
- -arinterval милисекунды устанавливает интервал автоповтора (длительность в миллисекундах, которая должна пройти между нажатиями, генерируемыми автоповтором).

Для получения полного списка параметров X-сервера смотрите <u>Xserver (1)</u> и обратитесь к своему <u>экранному менеджеру</u> для получения информации о том, как передать эти параметры.

## Смотрите также

• Руководство Madduck по расширению XKB [dead link 2018-06-01]

## **Categories**:

- Русский
- X server (Русский)
- Keyboard configuration (Русский)