# XDM (Русский)





Статья не гарантирует актуальность информации. Помогите русскоязычному сообществу поддержкой подобных страниц. См. <u>Команда переводчиков ArchWiki</u>

#### Согласно странице руководства XDM:

Xdm управляет набором X дисплеев, которые могут находиться на локальном компьютере или на удалённом сервере. [...] Xdm выполняет функции, похожие на те, что предоставляются утилитами init, getty и login для текстовых терминалов: предлагает ввести имя пользователя и пароль, проводит аутентификацию пользователя и запускает "сессию."

XDM предоставляет простой и прямолинейный графический интерфейс для входа в систему.

#### **Contents**

[hide]

- 1Установка
- 2Настройка
- 3Фоны для XDM
- 4Проблемы и решения
  - о 4.1XDM отображается повторно после входа в систему

#### Установка

Установите пакет <u>xorg-xdm</u>, доступный в <u>официальных репозиториях</u>, после чего активируйте соответствующий сервис:

systemctl enable xdm.service

<u>xdm-archlinux</u> (также доступен в официальном репозитории) содержит тему "Arch Linux" для XDG. При установке данного пакета активируйте не xdm.service, а xdm-archlinux.service.

Дополнительная информация доступна здесь: Display Manager.

# Настройка

В отличие от многих других современных менеджеров дисплеев, таких как GDM и LightDM, XDM не подключает доступные сессии, расположенные в виде desktop-файлов в директории /usr/share/xsessions. XDG не имеет меню выбора сессий как такового. Вместо этого XDG исполняет файл .xinitrc в домашней директории пользователя (см. Xinitrc#Configuration). Так, для запуска оконного менеджера 3 .xinitrc должен содержать команду i3.

Убедитесь, что файл .xinitrc в вашей домашней директории является исполняемым. Чтобы сделать его исполняемым, выполните:

\$ chmod 744 ~/.xinitrc

## Фоны для XDM

Только что установленный XDM не блещет красотой и изяществом. К счастью, можно его украсить при помощи фоновых изображений:

Установите Quick Image Viewer:

```
# pacman -S qiv
```

- Создайте директорию для хранения фонов (например, /root/backgrounds или /usr/local/share/backgrounds).
- Поместите изображения во вновь созданную папку. Если у вас нет подходящих картинок, сходите на [1].
- Отредактируйте /etc/X11/xdm/Xsetup\_0. Измените команду xconsole на /usr/bin/qiv -zr /root/backgrounds/\* если /root/backgrounds ваша папка с фоновыми изображениями.
- Отредактируйте /etc/X11/xdm/Xresources. Добавьте или замените следующие строки:

```
xlogin*greetFont: -adobe-helvetica-bold-o-normal--20-*-*-*-*-iso8859-1
xlogin*font: -adobe-helvetica-medium-r-normal--14-*-*-*-iso8859-1
xlogin*promptFont: -adobe-helvetica-bold-r-normal--14-*-*--*-iso8859-1
xlogin*failFont: -adobe-helvetica-bold-r-normal--14-*-*--*-iso8859-1
xlogin*fameWidth: 1
xlogin*innerFramesWidth: 1
xlogin*logoPadding: 0
xlogin*geometry: 300x175-0-0
```

Закомментируйте строки, касающиеся логотипа:

```
#xlogin*logoFileName: /usr/X11R6/lib/X11/xdm/pixmaps/xorg.xpm
#xlogin*logoFileName: /usr/X11R6/lib/X11/xdm/pixmaps/xorg-bw.xpm
```

Чтобы узнать точное значение каждого параметра, обратитесь к man-странице xdm.

• Обновите /etc/pacman.conf , чтобы сделанные изменения не были затёрты:

```
NoUpgrade = etc/X11/xdm/Xsetup_0 etc/X11/xdm/Xresources
```

В реультате этих изменений будет отображен случайный фон, а панель логина будет смещена в крайний правый угол экрана.

## Проблемы и решения

### **XDM** отображается повторно после входа в систему

В текущую версию пакета хогд-хdm, доступную в официальных репозиториях.

Также убедитесь, что ваш оконный менеджер вообще должен запускаться. Например, что соответствующая строка присутствует в файле ~/.xsession. Cam ~/.xsessionдолжен иметь корректные права доступа: 774.

Ошибка может происходить, если в домашней папке кончилось дисковое пространство.