Сетевой мост для QEMU в Linux.

Часть 1. Создание конфигурационных файлов.

Во первых необходимо включить маршрутизацию между интерфейсами.

\$ sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=1

Для постоянного включения маршрутизации создайте файл.

\$ echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf

Теперь придумайте имя вашего будущего сетевого адаптера для режима «**Moct**». Пусть у меня будет «**br0**». Мы с вами будет пользоваться встроенными в систему средствами без каких-либо дополнительных утилит.

С одной стороны — это слегка усложняет настройку, с другой стороны убирает необходимость устанавливать что-либо. Усложняет в том, смысле что, например, графический интерфейс **Network-Manager** не поддерживает создание адаптера для режима мост, только консольные средства.

Возможно для последнего я просто не нашел необходимых настроек, однако, вам всё равно также придётся искать. Команды же намного проще, чем кажутся. Ну да хватит демагогии, переходим к делу.

Теперь необходимо создать файл «/etc/qemu/bridge.conf» и записать в него одну строку с названием придуманного вами адаптера режима «Мост». Собственно говоря, адаптер может быть не один. Просто запишите на каждой строке свой адаптер.

\$ sudo mkdir -p /etc/qemu/

\$ sudo touch /etc/qemu/bridge.conf

\$ sudo nano /etc/qemu/bridge.conf

allow br0

Если вам сетевой мост необходим на постоянной основе, то стоит также сделать ручную настройку адресов данного адаптера, но только после его

создания. Однако, настройку всё равно приведу, чтобы не листать вверхвниз.

\$ sudo nano /etc/network/interfaces

allow-hotplug br0

auto br0

iface br0 inet static

address 192.168.0.120

netmask 255.255.255.0

broadcast 192.168.0.255

gateway 192.168.0.1

dns-nameservers 192.168.0.1 8.8.8.8

pre-up if config br0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx

Последняя строка, которая изменяет МАК-адрес не обязательна. Широковещательный адрес рекомендую всё-таки указывать, хоть он и не обязателен. Шлюз указывать обязательно. А вот DNS сервер не обязателен.

Однако, именно эту часть настроек вы можете внести уже графически через «Network-Manager», т.к. после создания адаптера вручную с указанием его типа он автоматически появляется в списках адаптеров для всех менеджеров сетей. Так что не обязательно делать всё вручную. Вручную можно сделать только часть настроек.

Часть 2. Создаем адаптер и настраиваем. Машрутизация.

Создаем адаптер с типом «Мост».

\$ sudo ip link add name br0 type bridge

Включаем его.

\$ sudo ip link set br0 up

Далее не обязательно вносить все настройки вручную, через терминал, т.к. после создания адаптера вручную с указанием его типа он автоматически появляется в списках адаптеров для всех менеджеров сетей.

Указываем главный адаптер. У меня это **«enp3s0»**, проводной адаптер. У вас может другой, например, **«eth0»**, или **«wlp4s0»** беспроводной. Просто наберите в терминале команду **«ip link show»**, чтобы узнать названия всех ваших адаптеров и активных соединений (если отсутствует ifconfig — из net-tools утилиты). Если используете WiFi — то название должно начинаться с **«wl»**, а у проводного с **«en»** или с **«et»**.

\$ sudo ip link set enp3s0 master br0

Подключаем сетевой мост.

\$ sudo bridge link

Теперь настраиваем адреса и не забываем про широковещательный адрес. Я для вычисления широковещательного адреса использую самый простой калькулятор — консольная утилита **«ipcalc»**.

\$ ipcalc 192.168.0.120/24

\$ sudo ip addr add 192.168.0.120/24 dev br0

\$ sudo ifconfig br0 broadcast 192.168.0.255

\$ sudo if config br0 mtu 1000

И самое главное маршрут для этого моста по умолчанию, иначе интернета в **Qemu** не будет. Кстати, эту команду прям непосредственно можно вставить в ручные настройки адресов «/etc/network/interfaces», разумеется без «sudo».

\$ sudo ip route add 192.168.0.120 via 192.168.0.1

И не забудьте указать шлюз по умолчанию, а то интернет на основном адаптере пропадет.

\$ sudo route add default gw 192.168.0.1 br0

Для просмотра маршрутов по умолчанию:

\$ ip route

Часть 3. QEMU

Адаптер сетевого моста указывается так:

```
-netdev bridge,br=br0,id=net0 \
```

-device virtio-net-pci,netdev=net0

Чтобы меньше заморачиваться я для себя просто создал скрипт рядом с необходимым образом системы. И в этот скрипт вношу все необходимые команды. Некоторые записываю в комментарий, чтобы не забыть — просто для удобства, чтобы ничего не искать.

Базовый файл запуска виртуальной машины, например, Archlinux выглядит так — **«qemu.sh»**:

```
#!/usr/bin/env bash

qemu-system-x86_64 \
-enable-kvm \
-cpu host \
-smp cores=1 \
-m 1024 \
-machine q35 \
-device intel-iommu \
-vga virtio \
-netdev bridge,br=br0,id=net0 \
```

```
-device virtio-net-pci,netdev=net0 \
```

-boot menu=on \

-cdrom archlinux-2021.11.01-x86_64.iso \

-hda arch.qcow

А далее меняйте в этом скрипте необходимые параметры по своему усмотрению.

Часть 4. Завершение работы с сетевым мостом.

По окончании работы с сетевым мостом необходимо его правильно удалить из системы.

Если сетевой мост в QEMU больше не нужен, то смело удаляйте конфигурацию.

\$ sudo rm -rf/etc/qemu/bridge.conf

Отсоединяем основной адаптер от сетевого моста.

\$ sudo ip link set enp3s0 nomaster

Отключаем сетевой мост.

\$ sudo ip link set br0 down

На всякий случай очищаем маршруты, если таковые остались. Обычно «Network-Manager» делает всё за нас в автоматическом режиме. При проблемах — команды ниже.

\$ sudo route del default gw 192.168.0.1 br0

\$ sudo ip route del 192.168.0.120 via 192.168.0.1

И только после этого, можем его безвредно удалить.

\$ sudo ip link delete br0 type bridge

P.S.:

Тест всех соединений в приложенных скриншотах.

Ну а сегодня на этом всё. Надеюсь я хоть немного вас заинтересовал.

Спасибо за внимание. Всем Удачи, до новых встреч, Пока-Пока!