Molekül- und Festkörperphysik (PEP5) Version: 20.2.2021

1 Molekülanregungen

$$E = h\nu; \qquad \nu = \frac{c}{\lambda}$$

$$E = hc \cdot \frac{1}{\lambda}$$

$$M = \frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2}$$

2-atomiges Molekül als starrer Rotator

$$\begin{split} E_{rot} &= \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{J^2}{2I} \\ &I = M_1 R_1^2 + M_2 R_2^2 = \left(\frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2}\right) R^2 \\ &J^2 = J(J+1)\hbar^2; \qquad |J| = I \omega \\ &E_{rot} &= \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I} = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2MR^2} \\ &\nu_{J \to J+1} = \frac{\hbar}{2\pi I} (J+1) \\ &= \frac{1}{h} (E_{rot}(J+1) - E_{rot}(J)) \\ &\frac{N_J}{N_0} = (2J+1) \exp\left(\frac{-E_J}{k_B T}\right) \end{split}$$

Verbindungsanregungen

$$E_{\nu} = \left(\nu + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$$

$$\omega = \sqrt{\frac{\omega}{M}}; \quad \Delta\nu = \pm 1$$

kombinierte Spektren

$$E_{\nu,J} = E_{\nu} + E_{J}$$

$$E_{\nu,J} = \left(\nu + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega + J(J+1)\frac{\hbar^{2}}{2J}$$

- betrachte: $v = 0 \rightarrow v = 1$
- $\Delta J = -1$ P-Zweig $\omega_P = \omega J \frac{\hbar}{T}$
- $\Delta I = 0$ Q-Zweig (meist verboten)
- $\Delta I = +1$ R-Zweig $\omega_R = \omega + (I+1)\frac{\hbar}{I}$

Auswahlregel (2-atomige Moleküle)

$$\begin{split} M_{ij} &= \int \psi_i^* p \psi_j d\tau_{el} d\tau_N \\ p &= -e \sum_i r_i + Z_1 e R_1 + Z_2 e R_2 = p_{el} + p_N \\ \psi(r,R) &= \chi_N(R) + \varphi(r) \rightarrow \\ M_{ij} &= \int \chi_i^* \left[\int \varphi_i^* p_{el} \varphi_j d\tau_{el} \right] \chi_j d\tau_N + \\ &= \int \chi_i^* p_N \left[\int \varphi_i^* \varphi_j d\tau_{el} \right] \chi_j d\tau_N \end{split}$$

 $\downarrow \quad (|i\rangle = |j\rangle) \rightarrow (\varphi_i = \varphi_i)$ e-Orbitale ändern sich nicht

 R_{min} verschiebt sich um ΔR Kerne fangen an zu schwingen.

2 Bindung im Festkörper

Lennard-Jones Potential

$$\varphi(r) = \frac{A}{r^{12}}$$
 oder $\varphi(r) = A'e^{-r/\rho}$ Abstoßung $\varphi(r) = -\frac{B}{r^6}$ Van-der-Waals

$$\varphi(r) = \frac{A}{r^{12}} - \frac{B}{r^6} = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

 $R_0 = 2^{\frac{1}{6}} \sigma \rightarrow \varphi(R_0) = -\epsilon$

Bindungsenergie von Edelkristallen

$$U_B = \frac{1}{2} \sum_{m} \varphi_m = \frac{N}{2} \varphi_m$$
$$= 2N\epsilon \sum_{m \neq m} \left[\left(\frac{\sigma}{r_{mn}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r_{mn}} \right)^6 \right]$$

 $r_{mn} = p_{mn}R$, R: Abstand direkte Nachbarn

$$p_{mn}$$
: z.B fcc-Kristall: = 1, $\sqrt{2}$, 2,...

$$0 = \frac{dU_B}{dR}\Big|_{R_0} \Rightarrow R_0 = 1,0902\sigma$$

$$\Rightarrow U_B(R_0) = -8.61N\epsilon$$

Ionenbindung

$$\begin{split} \varphi_{m} &= \sum_{n \neq m} \left[\frac{\mathcal{A}}{r_{mn}^{12}} \pm \frac{e^{2}}{4\pi\epsilon_{0}r_{mn}} \right] \\ &\approx z \frac{\mathcal{A}}{R^{12}} - \sum_{n \neq m} \frac{\pm e^{2}}{4\pi\epsilon_{0}p_{mn}R} \\ &= z \frac{\mathcal{A}}{R^{12}} - \alpha \frac{e^{2}}{4\pi\epsilon_{0}R} \\ &\alpha \equiv \sum_{n \neq m} \frac{\pm 1}{p_{mn}} \downarrow \text{ für lin. Kette:} \\ &\alpha = 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \dots \right) = 2\ln(2) \\ &U_{B} = N \cdot \varphi_{m} \stackrel{Edelgaskr.}{=} - \frac{N\alpha e^{2}}{4\pi\epsilon_{0}R_{0}} \left(1 - \frac{1}{12} \right) \end{split}$$

Kovalente Bindung (H_2^+)

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_a} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_b} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R_{AB}}$$

LCAO-Methode:

$$\psi = c_1 \varphi_a + c_2 \varphi_b$$

$$E = \frac{\int \psi^* H \psi dV}{\int \psi^* \psi dV} = \frac{c_1^2 H_{aa} + c_2^2 H_{bb} + 2c_1 c_2 H_{ab}}{c_1^2 + c_2^2 + 2c_1 c_2 S}$$

$$H_{ij} = \int \psi_i^* H \psi_j dV, S = \int \psi_a^* \psi_b dV$$

$$E_{s;a} = \frac{H_{aa} \pm H_{ab}}{1 \pm S} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R_{AB}} \label{eq:esmall}$$

Metallische Bindung (Nur gültig für Alkalimetalle) r_s definiert über: $\frac{V}{N} = \frac{4}{3}\pi r_s^3$

$$\begin{aligned} \frac{E_{coul}}{N} &= -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{9}{10r_s} \\ \frac{E_{kin}}{N} &= \frac{3}{5} E_F = \frac{3}{5} \frac{\hbar^2}{2m_s} \left(\frac{9\pi}{4}\right)^{\frac{2}{3}} \frac{1}{r^2} \end{aligned}$$

$$\frac{E_{aus}}{N} = -\frac{3e^2}{16\pi^2 \epsilon_0} \left(\frac{9\pi}{4}\right)^{\frac{1}{3}} \frac{1}{r_s}$$

$$\frac{E_B}{N} = \left[-\frac{24.35}{(r_s/a_0)} + \frac{30.1}{(r_s/a_0)^2} - \frac{12.5}{(r_s/a_0)} \right] \frac{eV}{Atom}$$

$$a_0 = 0.529\mathring{A}$$

3 Struktur der Festkörper Elementarzellen

- Primitv: Je ein Gitterpunkt
- nicht-primity: 2/4/...
- · Wigner-Seitz-Zelle: Gitterpunkt im Mittelpunkt. schließt Raum ein der näher als jedem anderen Punkt ist.

4 Strukturbestimmung

Reziprokes-Gitter

$$a_i \cdot b_i = 2\pi \delta_{ij} = \begin{cases} 2\pi & \text{für } i = j \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$b_1 = \frac{2\pi}{V_Z} (a_2 \times a_3)$$

$$b_2 = \frac{2\pi}{V_Z} (a_3 \times a_1)$$

$$b_3 = \frac{2\pi}{V_Z} (a_1 \times a_2)$$

Bragg-Bedingung

$$\lambda = 2d_{hkl}\sin(\Theta)$$
; $\lambda n = 2d\sin(\Theta)$

von Laue Bedingung

$$\exp\left(i\left(\vec{k'}-\vec{k}\right)\cdot\vec{R}\right)=1$$

Ewald-Konstruktion

- Mittelpunkt des Kreises liegt auf einer Leerstellendiffusion Bragg Fläche
- $\vec{k'}$, \vec{k} spannen Kreis mit 2 rez. Gitter Punkten auf

Millersche Indizes

- Bestimme Achsenabschnitte
- · Bilde Kehrwert & multipliziere mit Hauptnenner
- (hkl) steht für Schar paralleler Ebenen
- [hkl] bezeichnet Richtung
- Der Reziproke Gittervektor *Ghkl* steht senkrecht auf den Ebenen Abstand = $d_{hkl} = \frac{2\pi}{|\vec{G}_{hkl}|}$

Strukturfaktor

$$\begin{split} r_{\alpha} &= u_{\alpha} a_1 + v_{\alpha} a_2 + \omega_{\alpha} a_3 \\ S_{hkl} &= \sum_{\alpha} f_{\alpha}(G) e^{-2\pi i (h u_{\alpha} + k v_{\alpha} + l \omega_{\alpha})} \end{split}$$

kubisch primity, zweiatomige Basis CsCl

$$S_{hkl} = \begin{cases} f_{Cs} + f_{Cl}\pi & h+k+l \text{ gerade} \\ f_{Cs} - f_{Cl} & h+k+l \text{ ungerade} \end{cases}$$

kubisch raumzentriert, einfache Basis

$$S_{hkl} = \begin{cases} 2f\pi & h+k+l \text{ gerade} \\ 0 & h+k+l \text{ ungerade} \end{cases}$$

kubisch flächenzentriert, einfache Basis

$$S_{hkl} = \begin{cases} 4f\pi & \text{alle gerade / ungerade} \\ 0 & sosnt. \end{cases}$$

Atom-Strukturfaktor

$$f_{\alpha}(K) = \int_{V_{\alpha}} \rho_{\alpha}(r) e^{iK \cdot r} dV$$

Neutronen-Streuung $K \cdot r \ll 1$:

$$f_{\alpha} pprox \int_{0}^{R_{\alpha}} 4\pi r^{2} \rho(r) dr = Z$$

Röntgen-Streuung:

$$\rho(r) = |\Psi_0(r)|^2 = \frac{1}{\pi a_0^3} e^{-2r/a_0}$$

$$f_H(K) = \frac{1}{\left[1 + \left(\frac{1}{2}a_0K\right)^2\right]^2}$$

An was wird gestreut

- Schale: γ , e, a
- Kern: *n*
- Volumen: γ , n
- Oberfläche: e, a und Ionen
- · Kohärente Streuung: alle Atome
- strahlen mit gleicher Phase ab Inkohärente Streuung: schiedliche Phasenverschiebung,
- keine Strukturbestimmung möglich · Elastische Streuung: Ortsinformation
- → Strukturbestimmung • Inelastische Streuung: Phononen, Zusammenstellung

5 Strukturelle Defekte

$$\begin{split} j_{diff} &= -D \nabla n_L; & n_L &= \frac{N_L}{V} \\ D &= \frac{1}{6} a^2 v & v : \text{Sprungfrequenz} \\ v &= v_0 \exp \left(-\frac{E_D}{k_B T} \right) \\ L &= \sqrt{6Dt} \end{split}$$

6 Gitterdynamik **Lineare Kette**

$$F_s = \sum_n C_n (u_{s+n} - u_s) = M \frac{d^2 u_s}{dt^2}$$

$$u_{s+n} = U \exp(-i(\omega t - q(s+n)a))$$

Nächste Nachbar Wechselwirkung:

$$M\frac{d^2u_s}{dt^2} = \sum_{n>0} C(u_{s+1} - 2u_s + u_{s-1})$$
$$u_{s\pm 1} = U\exp(-i(\omega t - q(s\pm 1)a))$$
$$\omega = 2\sqrt{\frac{C}{M}} \left| \sin\left(\frac{qa}{2}\right) \right|$$

Γ-Punkt (Schall)

$$\lambda \gg a : qa \to 0 \sin(x) \approx x :$$

$$\omega = \sqrt{\frac{a^2 C}{M}} q = vq$$

$$v_p = \frac{\omega}{q} \approx \frac{\partial \omega}{\partial q} = v_g$$

$$v_{Schall} = \frac{\partial \omega}{\partial q} \Big|_{q \to 0}$$

Grenzfläche der 1. BZ. $q = \pm \frac{\pi}{a}$

$$v_g r = \frac{\partial \omega}{\partial a} = 0$$

Benachbarte Gitterebenen schwingen gegenphasig:

$$\frac{u_{s+1}}{u_s} = \exp\left(\pm i\pi\right) = -1$$

Zweiatomige Basis

$$\omega_{a,o}^{2} = \frac{C}{\mu} \mp C \sqrt{\frac{1}{\mu^{2}} - \frac{4}{M_{1}M_{2}} \sin^{2}\left(\frac{qa}{2}\right)}$$

$$\omega_{a,o}^{2} = \frac{C'}{M} \mp \frac{1}{M} \sqrt{(C')^{2} - 4C_{1}C_{2}\sin^{2}\left(\frac{qa}{2}\right)}$$

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{M_{1}} + \frac{1}{M_{2}}; \quad C' = C_{1} + C_{2}$$

Molekül- und Festkörperphysik (PEP5) Version: 20.2.2021

Grenzfälle Γ -Punkt:

$$\omega_{ak} \approx 0$$

$$\omega_{op}^2 = \frac{2C}{\mu} = const.$$

Grenze der 1. BZ.:

$$\omega_{ak}^2 = \frac{2C}{M_1}$$
$$\omega_{op}^2 = \frac{2C}{M_2}$$

p-atomige Basis

- 3 akustische Zweige (1xL, 2xT)
- 3(p-1) optische Zweige

Übernächste NN:

$$\omega^2(q) = \frac{4C}{M} \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right) \left[1 + \frac{4}{\nu} \cos^2\left(\frac{qa}{2}\right)\right]$$

7 Thermische Eigenschaften

Wärmekapazität

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

$$U = 6N\frac{1}{2}k_BT = 3Nk_BT$$

$$C_V = 3Nk_B = 3R \text{ Dulong-Petit}$$

$$U = \int_0^\infty ED(E)\langle n(E,T)\rangle dE$$

Zustandsdichte im q-Raum:

$$V_q = \left(\frac{2\pi}{L}\right)^d \to \rho_q = \frac{1}{V_q} = \frac{L^d}{(2\pi)^d}$$

Zahl der Zustände:

$$D(\omega)d\omega = \rho_q \int_{\omega=const}^{\omega+d\omega=const} d^3q$$

$$D(\omega)d\omega = \rho_q d\omega \int_{\omega=const} \frac{dS_\omega}{|grad_q\omega|}$$

$$= \frac{L^d}{(2\pi)^d} d\omega \int_{\omega=const} \frac{dS_\omega}{v_g}$$

$$v_g = \left| \frac{d\omega}{dq} \right|; dS_\omega := \text{Flächenelement}$$

Isotrope Festkörper: (3d)

q ist Radius der Kugelfläche gleicher Frequenz im reziproken Raum

$$D(\omega)d\omega = D(q)\frac{dq}{d\omega}d\omega = \frac{V}{2\pi^2}q^2v_gd\omega$$

-> Debye-Näherung

Lineare Dispersion $\omega = \nu q$

$$\begin{split} D(\omega)d\omega &= \frac{V}{2\pi^2} \frac{\omega^2}{v^3} d\omega \\ N &= \int_0^{\omega_{max}} \frac{V}{2\pi^2} \frac{\omega^2}{v^3} d\omega \\ \omega_{max} &= \omega_D = v^3 \sqrt{\frac{6\pi^2 N}{V}} = \frac{v}{a} \left(6\pi^2\right)^{1/3} \\ D(\omega) &= \frac{V}{2\pi^2} \omega^2 \left(\frac{1}{v_l^3} + \frac{2}{v_t^3}\right) = \frac{3V}{2\pi^2} \frac{\omega^2}{v_D^3} \\ \frac{3}{v_D} &= \frac{1}{v_l^3} + \frac{2}{v_t^3} \end{split}$$

In 1/2 Dimensionen:

$$D^{(2)} = \frac{A}{4\pi^2} \frac{2\pi q}{\nu_g} = \frac{A}{2\pi} \frac{q}{\nu_g}$$
$$D^{(1)} = \frac{L}{2\pi} \frac{2}{\nu_g} = \frac{L}{\pi \nu_g}$$

Wärmekapazität - Debye Näherung

$$U = \int_{0}^{\omega_D} \hbar \omega D(\omega) \langle n(\omega, T) \rangle d\omega$$

$$\langle n(\omega, T) \rangle = \frac{1}{\exp(\hbar \omega / k_B T) - 1}$$

$$U(T) = \frac{9N}{\omega_D^3} \int_{0}^{\omega_D} \frac{1}{\exp(\hbar \omega / k_B T) - 1} d\omega$$

$$\Theta = \frac{\hbar \omega_D}{k_B} \qquad \text{Debye-Temp.}$$

$$C_V = 9Nk_B \left(\frac{T}{\Theta}\right)^3 \int_{0}^{x_D} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx$$

$$x = \frac{\hbar \omega}{k_B T}; \quad x_D = \frac{\hbar \omega_D}{k_B T} = \frac{\Theta}{T}$$

Für hohe Temperaturen:

$$C_V = 3Nk_B$$

Für tiefe Temperaturen:

$$C_V = \frac{12\pi^4}{5} N k_B \left(\frac{T}{\Theta}\right)^3$$

Nullpunktsenergie:

$$U_0 = \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar \omega}{2} D(\omega) d\omega = \frac{9}{8} N k_B \Theta$$

Zahl der angeregten Phononen – Debye Näherung:

$$\begin{split} N_{ph} &= \int_{0}^{\omega_{D}} D(\omega) \langle n(\omega, T) \rangle d\omega \\ &= \frac{3V}{2\pi^{2} v_{D}^{3}} \left(\frac{k_{B}T}{\hbar} \right)^{3} \int_{0}^{x_{D}} \frac{x^{2}}{e^{x} - 1} dx \\ N_{ph} &\propto \begin{cases} T^{3} & \text{für } T \ll \Theta \\ T & \text{für } T \gg \Theta \end{cases} \end{split}$$

Allgemein gilt für Funktionen:

$$\langle g(\omega) \rangle_D = \sum_{q,i} g(\omega_{qi})$$

$$= \sum_i \int_{q_D} d^3 q Z_3(q) g(\omega_{qi})$$

$$= \sum_i \int_0^{\omega_D} d\omega D(\omega) g(\omega)$$

Wärmekapazität - Einstein Näherung

$$\langle n(\omega, T) \rangle = \frac{1}{\exp(\hbar \omega / k_B T) - 1} + \frac{1}{2}$$

$$D(\omega) = 3N\delta(\omega - \omega_E)$$

$$C_V = 3Nk_B \left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \frac{\exp\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)}{\left[\exp\left(\frac{\Theta_E}{T}\right) - 1\right]^2}$$

$$\Theta_E = \frac{\hbar \omega_E}{k_B}$$

Wärmeleitfähigkeit Fourrier-Gleichung für Wärmefluss:

$$j_Q = -\lambda \nabla T$$

kinetische Gastheorie (Phononen = ideales Gas):

$$\lambda = \frac{1}{3}C\nu l$$

- C spez. Wärme
- ν mittlere Geschwindigkeit
- *l* mittlere freie Weglänge

$$\lambda = \frac{1}{3} \sum_{j} \int_{0}^{\omega_{max}} c_{j}(\omega) \nu_{j}(\omega) l_{j}(\omega) d\omega$$

$$c_j(\omega) = \frac{dC_j}{d\omega}$$

Mehrere unabhängigen Streumechanismen:

$$\frac{1}{l} = \frac{1}{l_A} + \frac{1}{l_B} + \dots$$

Temperaturabhängigkeit:

$$\lambda \propto \begin{cases} \frac{1}{T} & \text{für } T \gg \Theta_D \text{ Ph-Ph} \\ T^n e^{\frac{\Theta_D}{T}} & \text{für } T \ll \Theta_D \text{ Ph-Ph } (\text{n=0-3}) \\ T^3 & \text{für } T \ll \Theta_D \text{ Ph-Defekt} \end{cases}$$

8 Elektronen im Festkörper

Elektronen sind Fermionen: Fermi-Dirac Statistik:

$$\langle f(E,T)\rangle = \frac{1}{\exp\left(\frac{E-\mu}{k_B T}\right) + 1}$$

Dispersion:

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

Freies Elektronengas – Zustandsdichte

$$D(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E}$$
$$\rho_k = \frac{2V}{(2\pi)^3}$$

Chemisches Potenzial und Fermi Energie

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V}$$

$$E_F = \mu(T=0)$$

Mit $n = \frac{N}{V} = \int_0^\infty D(E) f(E, T = 0) dE =$

 $\int_0^{E_F} D(E)dE$ lässt sich leicht zeigen:

$$E_{F} = \frac{\hbar^{2}}{2m} (3\pi^{2}n)^{\frac{2}{3}}$$

$$k_{F} = (3\pi^{2}n)^{\frac{1}{3}}$$

$$n = \frac{k_{F}^{3}}{3\pi^{2}}$$

$$v_{F} = \frac{\hbar}{m} (3\pi^{2}n)^{\frac{1}{3}} = \frac{\hbar}{m} k_{F}$$

$$T_{F} = \frac{E_{F}}{k_{F}}$$

Spezifische Wärme (Sommerfeld):

$$c_V^{el} \approx \frac{\pi^2 T}{3T_F} \frac{2nk_B}{2} = \gamma T$$

Elektronen im periodischen Potenzial

$$\begin{split} V(r) &= \sum_G V_G e^{iG \cdot r} \\ \psi_k(r) &= \left(\sum_G c_{k-G} e^{-iG \cdot r}\right) e^{ik \cdot r} = u_k(r) e^{ik \cdot r} \\ \psi_k(r+R) &= \psi_k(r) e^{ik \cdot R}, \quad \psi_{k+G}(r) = \psi_k(r) \end{split}$$

9 Elektronische Transporteigenschaften

Effektive Masse ac

$$\begin{split} \nu_n(k) &= \frac{1}{\hbar} \nabla_k E_n(k) = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E_n(k)}{\partial k} \\ F &= \hbar \frac{dk}{dt} = -e \left[\mathcal{E}(r,t) + \nu(k) \times B(r,t) \right] \\ \frac{d\nu_i}{dt} &= \sum_{j=1}^3 \left(\frac{1}{m^*} \right)_{ij} F_j \\ \left(\frac{1}{m^*} \right)_{ij} &= \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E(k)}{\partial k_i \partial k_j} \end{split}$$

Ladungstransport

$$j = -\frac{e}{V} \sum_{k} \nu(k) = -\frac{e}{V} \int \rho_{k} \nu(k) f(E, T) d^{3}k$$

$$= \frac{-e}{4\pi^{3}} \int \nu(k) f(E, T) d^{3}k$$

$$T \to 0:$$

$$j = \frac{-e}{4\pi^{3}\hbar} \int_{besetzt} \nabla_{k} E(k) d^{3}k$$

Ladungstransport – Löcher

$$\begin{split} j &= \frac{-e}{4\pi^3} \int_{besetzt} \nu(k) d^3k \\ &= \frac{-e}{4\pi^3} \left[\int_{BZ} \nu(k) d^3k - \int_{leer} \nu(k) d^3k \right] \\ &= \frac{+e}{4\pi^3} \int_{leer} \nu(k) d^3k \end{split}$$

Driftgeschwindigkeit:

$$v_d = (v - v_{th}) = -\frac{e\tau}{m} \mathcal{E} = -\mu \mathcal{E}$$

Beweglichkeit / Mobilität:
Sommerfeld-Theorie

$$\sigma = ne\mu = \frac{ne^2\tau(E_F)}{m}$$
$$i = \sigma_{el}\epsilon$$

10 Halbleiter

Eigenleitung

$$\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)$$

$$\mu = \frac{e\tau}{m^*}$$

$$n = \int_{E_L}^{\infty} D_L(E) f(E, T) dE$$

$$p = \int_{-\infty}^{E_V} D_V(E) (1 - f(E, T)) dE$$

Molekül- und Festkörperphysik (PEP5) Version: 20.2.2021

intrinsische Ladungsträgerdichte

$$D_L(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_n^*}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E - E_L}$$

$$D_V(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_p^*}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E_V - E}$$

⇒ Freie Ladungen:

$$n = N_L \exp\left(-\frac{E_L - E_F}{k_B T}\right)$$

$$p = N_V \exp\left(\frac{E_V - E_F}{k_B T}\right)$$

Lage des Fermi-Niveaus

$$n_i = p_i = \sqrt{N_L N_V} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$

$$E_F = \frac{E_L + E_V}{2} + \frac{k_B T}{2} \ln \left(\frac{N_V}{N_L} \right)$$

$$E_L + E_V = 3k_B T - \left(\frac{m_v^*}{N_L} \right)$$

$$=\frac{E_L+E_V}{2}+\frac{3k_BT}{4}\ln\left(\frac{m_p^*}{m_n^*}\right)$$

Ladungsträgerdichte & Fermi-Niveau Wahrscheinlichket, dass eine Störstelle nicht ionisiert ist:

$$\begin{split} \frac{n_D^0}{n_D} &= 2 \frac{1}{e^{(E_D - E_F)/k_B T} + 1} \\ \frac{n_A^0}{n_A} &= 4 \frac{1}{e^{(E_F - E_A)/k_B T} + 1} \end{split}$$

für $n_D \gg n_A$:

$$\frac{n(n_A + n)}{n_D - n_A - n} = N_L \exp\left(-\frac{E_d}{k_B T}\right)$$
$$E_d = E_L - E_D$$

- Sehr tiefe Temperaturen:

Kompensationsbereich:

$$n \cong \frac{\hat{n}_D n}{n_A} e^{-E_d/k_B T}$$

$$E_F \approx E_L - E_d + k_B T \ln \left(\frac{n_D}{n_A} \right)$$

 E_F wird durch Donatoren bestimmt.

- **Tiefe Temperaturen:** Störstellenreserve:

$$n \approx \sqrt{N_L n_D} \exp\left(-\frac{E_d}{2k_B T}\right)$$

$$E_F \approx E_L - \frac{E_d}{2} + \frac{k_B T}{2} \ln\left(\frac{N_L}{n_D}\right)$$

E_F liegt etwa in der Mitte der Bänder.

- Mittlere Temperaturen: Störstellenerschöpfung:

 $n \approx n_D$

$$E_F \approx E_L - k_B T \ln \left(\frac{N_L}{n_D} \right)$$

Die Temperatur ist hoch genug, um alle Störstellen zu ionisieren, aber noch zu klein, um eine große Zahl von Ladungsträgern aus dem Valenz- ins Leitungsband anzuregen.

- Hohe Temperaturen: Eigenleitung:

$$n^2 = N_L^2 \exp\left(-\frac{E_g}{k_B T}\right)$$

p-n-Übergang:

$$\left|j^{f}\right| = \left|j^{d}\right| = a(T)\exp\left(-\frac{eV_{d}}{k_{B}T}\right)$$

 $V_D := Diffusions spannung$

Shockley-Gleichung:

$$j(U) = j_S \left(e^{eU/k_B T} - 1 \right)$$

11 Supraleitung

$$B_c(T) = B_c(0) \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^2 \right]$$

Supraleitung wird zerstört, wenn die magnetische Feldenergie der thermischen Energie am Phasenübergang entspricht:

$$\frac{B_{cth}^{2}(T)}{2\mu_{0}} = g_{n}(T) - g_{s}(T)$$

Fluss-Schlauch:

$$\Phi_0 = \frac{h}{2e} \approx 2.067 \times 10^{-15} \text{Vs}$$

1. London-Gleichung

$$\frac{dj_s}{dt} = \frac{n_s e_s^2}{m_s} \mathcal{E}$$

s: Teilchen die den Suprastrom tragen: BCS: $m_s = 2m$; $e_s = -2e$; $n_s = n/2$

2. London-Gleichung

$$\nabla \times j_S + \frac{n_S e_S^2}{m_S} B = 0$$

Londonsche Eindringtiefe

$$\lambda_L = \sqrt{\frac{m_s}{\mu_0 n_s e_s^2}}$$

Temperaturabhängigkeit (Gorter-Casimir-Modell)

$$\lambda_L(T) = \frac{\lambda_L^0}{\sqrt{1 - (T/T_c)^4}}$$

Thermodynamische Eigenschaften

$$G_s(B,T) = G_s(0,T) + \frac{VB^2}{2\mu_0}$$

$$\Delta S = S_n - S_s = -\frac{VB_c}{\mu_0} \frac{dB_c}{dT}$$

$$\Delta C = C_s - C_n$$

$$= \frac{VT}{\mu_0} \left[B_c \frac{d^2B_c}{dT^2} + \left(\frac{dB_c}{dT} \right)^2 \right]$$

Kritischer Strom

$$I_c = \frac{2\pi R}{\mu_0} B_c$$

Kritische Geschwindigkeit: kinetische Energie = Kondensationsenergie

$$\frac{1}{2}n_sm_s\nu_c^2=\frac{1}{4}D(E_F)\Delta^2$$

$$j_{S} = -n_{S}e_{S}\nu$$

$$j_{C} = \sqrt{\frac{3}{2}} \frac{e_{S}n_{S}\Delta}{\hbar k_{F}}$$

$$B_{C} = \mu_{0}\lambda_{L}j_{C}$$

12 Sonstiges

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Quantenmechanik

$$\overline{x} = \int \Psi^* x \Psi dV$$

$$\overline{p_x} = \int \Psi^* p_x \Psi dV; \ p_x = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\overline{E} = \int \Psi^* H \Psi dV$$

Optische Übergänge:

$$\overline{p} = e\overline{r} = e \int \Psi^* r \Psi dV$$

$$M_{ij} = e \int \Psi_i^* r \Psi_j dV$$