Chapitre 13. Caractéristiques utilitaires

La science n'est rien d'autre que la recherche de l'unité dans la variété sauvage de la nature - ou, plus exactement, dans la variété de notre expérience. La poésie, la peinture, les arts sont la même recherche, selon l'expression de Coleridge, de l'unité dans la variété.

-Jacob Bronowski

Ce chapitredécrit ce que nous appelons les traits « utilitaires » de Rust, un ensemble de divers traits de la bibliothèque standard qui ont suffisamment d'impact sur la façon dont Rust est écrit pour que vous deviez vous familiariser avec eux afin d'écrire du code et de la conception idiomatiques des interfaces publiques pour vos caisses que les utilisateurs jugeront comme étant proprement « rustiques ». Ils se répartissent en trois grandes catégories :

Traits d'extension de langue

Tout comme l'opérateurles traits de surcharge que nous avons abordés dans le chapitre précédent vous permettent d'utiliser les opérateurs d'expression de Rust sur vos propres types, il existe plusieurs autres traits de bibliothèque standard qui servent de points d'extension Rust, vous permettant d'intégrer plus étroitement vos propres types avec le langage. Ceux-ci incluent Drop, Deref et DerefMut, et les traits de conversion From et Into. Nous allons les décrire dans ce chapitre.

Traits marqueurs

Ce sont des traitsprincipalement utilisé pour lier des variables de type générique pour exprimer des contraintes que vous ne pouvez pas capturer autrement.

Ceux-ci incluent Sized et Copy.

Traits de vocabulaire public

Ceux-ci n'ont rien de magiqueintégration du compilateur ; vous pouvez définir des traits équivalents dans votre propre code. Mais ils servent l'objectif important d'établir des solutions conventionnelles pour des problèmes communs. Celles-ci sont particulièrement utiles dans les interfaces publiques entre les caisses et les modules : en réduisant les variations inutiles, elles facilitent la compréhension des interfaces, mais elles augmentent également la probabilité que les fonctionnalités de différentes caisses puissent simplement être connectées directement ensemble, sans passe-partout ou code de colle personnalisé. Ceux-ci incluent , Default les traits d'emprunt de référence AsRef , et AsMut ; les traits de conversion faillibles et ; et le trait, une

généralisation de

.Borrow BorrowMut TryFrom TryInto ToOwned Clone

Ceux-ci sont résumés dans <u>le Tableau 13-1</u>.

Caractéristique	La description
<u>Drop</u>	Destructeurs. Code de nettoyage que Rust exécute automatiquement chaque fois qu'une valeur est supprimée.
<u>Sized</u>	Trait de marqueur pour les types avec une taille fixe connue au moment de la compilation, par opposition aux types (tels que les tranches) qui sont dimensionnés dynamiquement.
<u>Clone</u>	Types prenant en charge les valeurs de clonage.
<u>Copy</u>	Trait de marqueur pour les types qui peuvent être clonés simplement en faisant une copie octet par octet de la mémoire contenant la valeur.
<u>Deref</u> <u>et</u> <u>Deref</u> <u>Mut</u>	Caractéristiques pour les types de pointeurs intelligents.
<u>Default</u>	Les types qui ont une "valeur par défaut" sensible.
<u>AsRef</u> et AsMut	Traits de conversion pour emprunter un type de référence à un autre.
Borrow et Borr	Traits de conversion, comme AsRef / AsMut, mais garantissant en outre un hachage, un ordre et une égalité cohérents.
From <u>et</u> Into	Traits de conversion pour transformer un type de valeur en un autre.
<u>TryFrom</u> <u>et</u> <u>Try</u> <u>Into</u>	Traits de conversion pour transformer un type de valeur en un autre, pour les transformations qui pourraient échouer.
<u>ToOwned</u>	Trait de conversion pour convertir une référence en une valeur possédée.

Il existe également d'autres caractéristiques de bibliothèque standard importantes. Nous couvrirons Iterator et IntoIterator au <u>chapitre 15</u>. Le Hash trait, pour le calcul des codes de hachage, est traité au <u>chapitre 16</u>. Et une paire de traits qui marquent les types thread-safe, Send et Sync, sont traités dans le <u>chapitre 19</u>.

Goutte

Lorsque le propriétaire d'une valeur s'en va, on dit que Rust *tombe*la valeur. La suppression d'une valeur implique la libération de toutes les autres valeurs, du stockage de tas et des ressources système que la valeur possède. Les baisses se produisent dans diverses circonstances : lorsqu'une variable sort de la portée ; à la fin d'une instruction d'expression ; lorsque vous tronquez un vecteur, supprimez des éléments de sa fin ; etc.

Pour la plupart, Rust gère automatiquement la suppression des valeurs pour vous. Par exemple, supposons que vous définissiez le type suivant :

```
struct Appellation {
    name: String,
    nicknames:Vec<String>
}
```

An Appellation possède un tas de stockage pour le contenu des chaînes et le tampon d'éléments du vecteur. Rust s'occupe de nettoyer tout cela chaque fois qu'un Appellation est tombé, sans aucun autre codage nécessaire de votre part. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser la manière dont Rust supprime les valeurs de votre type en implémentant le std::ops::Drop trait:

```
trait Drop {
    fn drop(&mut self);
}
```

Une implémentation de Drop est analogue à un destructeur en C++ ou à un finaliseur dans d'autres langages. Lorsqu'une valeur est supprimée, si elle implémente std::ops::Drop, Rust appelle sa drop méthode, avant de procéder à la suppression des valeurs propres à ses champs ou éléments, comme il le ferait normalement. Cette invocation implicite de drop est le seul moyen d'appeler cette méthode; si vous essayez de l'invoquer explicitement vous-même, Rust le signale comme une erreur.

Étant donné que Rust appelle Drop: drop une valeur avant de supprimer ses champs ou éléments, la valeur que la méthode reçoit est toujours entièrement initialisée. Une implémentation de Drop pour notre Appellation type peut utiliser pleinement ses champs :

```
impl Drop for Appellation {
    fn drop(&mut self) {
        print!("Dropping {}", self.name);
        if !self.nicknames.is_empty() {
            print!(" (AKA {})", self.nicknames.join(", "));
        }
        println!("");
    }
}
```

Compte tenu de cette implémentation, nous pouvons écrire ce qui suit :

Lorsque nous affectons le second Appellation à a , le premier est supprimé, et lorsque nous quittons la portée de a , le second est supprimé. Ce code imprime ce qui suit :

```
before assignment
Dropping Zeus (AKA cloud collector, king of the gods)
at end of block
Dropping Hera
```

Puisque notre std::ops::Drop implémentation de Appellation ne fait rien d'autre qu'afficher un message, comment, exactement, sa mémoire est-elle nettoyée? Le Vec type implémente Drop, supprimant chacun de ses éléments, puis libérant le tampon alloué par tas qu'ils occupaient. A String utilise a en Vec<u8> interne pour contenir son texte, il n'a donc String pas besoin de s'implémenter Drop lui-même; il lui

laisse vec le soin de libérer les personnages. Le même principe s'étend aux Appellation valeurs : lorsqu'une est supprimée, c'est finalement l' vec implémentation de Drop qui s'occupe de libérer le contenu de chacune des chaînes, et enfin de libérer le tampon contenant les éléments du vecteur. Quant à la mémoire qui contient le Appellation valeur ellemême, elle a aussi un propriétaire, peut-être une variable locale ou une structure de données, qui est responsable de sa libération.

Si la valeur d'une variable est déplacée ailleurs, de sorte que la variable n'est pas initialisée lorsqu'elle sort de la portée, alors Rust n'essaiera pas de supprimer cette variable : il n'y a aucune valeur à supprimer.

Ce principe est valable même lorsqu'une variable peut ou non avoir vu sa valeur s'éloigner, selon le flux de contrôle. Dans de tels cas, Rust garde une trace de l'état de la variable avec un indicateur invisible indiquant si la valeur de la variable doit être supprimée ou non :

Selon qu'il complicated_condition renvoie true ou false, soit pou q finira par posséder le Appellation, avec l'autre non initialisé. L'endroit où il atterrit détermine s'il est déposé avant ou après le println!, car il q est hors de portée avant le println!, et p après. Bien qu'une valeur puisse être déplacée d'un endroit à l'autre, Rust ne la supprime qu'une seule fois.

Vous n'aurez généralement pas besoin d'implémenter à std::ops::Drop moins que vous ne définissiez un type qui possède des ressources que Rust ne connaît pas déjà. Par exemple, sur les systèmes Unix, la bibliothèque standard de Rust utilise le type suivant en interne pour représenter un descripteur de fichier du système d'exploitation :

```
struct FileDesc {
   fd:c_int,
```

}

Le fd champ de a FileDesc est simplement le numéro du descripteur de fichier qui doit être fermé lorsque le programme en a fini avec lui ; c_int est un alias pour i32. La bibliothèque standard implémente Drop pour FileDesc comme suit :

```
impl Drop for FileDesc {
    fn drop(&mut self) {
      let _ = unsafe { libc::close(self.fd) };
    }
}
```

Voici le nom Rust de la fonction libc::close de la bibliothèque C. close Le code Rust peut appeler des fonctions C uniquement dans unsafe des blocs, donc la bibliothèque en utilise une ici.

Si un type implémente <code>Drop</code>, il ne peut pas implémenter le <code>Copy</code> trait. Si un type est <code>Copy</code>, cela signifie qu'une simple duplication octet par octet est suffisante pour produire une copie indépendante de la valeur. Mais c'est généralement une erreur d'appeler la même <code>drop</code> méthode plus d'une fois sur les mêmes données.

Le prélude standard inclut une fonction pour supprimer une valeur drop, mais sa définition est tout sauf magique :

```
fn drop<T>(_x:T) { }
```

En d'autres termes, il reçoit son argument par valeur, prenant possession de l'appelant, puis ne fait rien avec. Rust supprime la valeur _x lorsqu'il sort de la portée, comme il le ferait pour toute autre variable.

Taille

Une *tailletype* est celui dont les valeurs ont toutes la même taille en mémoire. Presque tous les types de Rust sont dimensionnés : chacun u64 prend huit octets, chaque (£32, £32, £32) tuple douze. Même les énumérations sont dimensionnées : quelle que soit la variante réellement présente, une énumération occupe toujours suffisamment d'espace pour contenir sa plus grande variante. Et bien que a Vec<T> possède un tampon alloué par tas dont la taille peut varier, la Vec valeur elle-même est

un pointeur vers le tampon, sa capacité et sa longueur, tout Vec<T> comme un type dimensionné.

Tous les types dimensionnés implémentent le

std::marker::Sized trait, qui n'a pas de méthodes ou de types associés. Rust l'implémente automatiquement pour tous les types auxquels il s'applique; vous ne pouvez pas l'implémenter vous-même. La seule utilisation de for Sized est en tant que borne pour les variables de type: une borne like T: Sized nécessite T d'être un type dont la taille est connue au moment de la compilation. Les traits de ce type sont appelés traits marqueurs, car le langage Rust lui-même les utilise pour marquer certains types comme ayant des caractéristiques intéressantes.

Cependant, Rust a également *quelquestypes* dont les valeurs ne sont pas toutes de la même taille. Par exemple, le type tranche de chaîne str (note, sans &) n'est pas dimensionné. Les littéraux de chaîne "diminutive" et "big" sont des références à des str tranches qui occupent dix et trois octets. Les deux sont illustrés à la Figure 13-1. Les types de tranches de tableau comme [T] (encore une fois, sans &) ne sont pas non plus dimensionnés : une référence partagée comme & [u8] peut pointer vers une [u8] tranche de n'importe quelle taille. Étant donné que les types str et [T] désignent des ensembles de valeurs de tailles variables, ce sont des types non dimensionnés.




Illustration 13-1. Références à des valeurs non dimensionnées

L'autre type courant de type non dimensionné dans Rust est un dyn type, le référent d'un objet trait. Comme nous l'avons expliqué dans <u>"Trait Objects"</u>, un objet trait est un pointeur vers une valeur qui implémente un trait donné. Par exemple, les types &dyn std::io::Write et Box<dyn std::io::Write> sont des pointeurs vers une valeur qui implémente le Write trait. Le référent peut être un fichier ou un socket réseau ou un type de votre choix pour lequel vous avez implémenté Write. Puisque l'ensemble des types qui implémentent Write est ouvert, dyn

Write considéré comme un type n'est pas dimensionné : ses valeurs ont des tailles différentes.

Rust ne peut pas stocker de valeurs non dimensionnées dans des variables ni les transmettre en tant qu'arguments. Vous ne pouvez les traiter qu'à l'aide de pointeurs tels que &str ou Box<dyn Write>, euxmêmes dimensionnés. Comme le montre la figure 13-1, un pointeur vers une valeur non dimensionnée est toujours un *pointeur gras*, large de deux mots: un pointeur vers une tranche porte également la longueur de la tranche, et un objet trait porte également un pointeur vers une vtable d'implémentations de méthodes.

Les objets de trait et les pointeurs vers les tranches sont bien symétriques. Dans les deux cas, le type manque des informations nécessaires pour l'utiliser : vous ne pouvez pas indexer a <code>[u8]</code> sans connaître sa longueur, ni invoquer une méthode sur a <code>Box<dyn Write></code> sans connaître l'implémentation de <code>Write</code> appropriée à la valeur spécifique à laquelle il se réfère. Et dans les deux cas, le pointeur gras complète les informations manquantes du type, portant une longueur ou un pointeur vtable. Les informations statiques omises sont remplacées par des informations dynamiques .

Étant donné que les types non dimensionnés sont si limités, la plupart des variables de type génériques doivent être limitées aux Sized types. En fait, cela est si souvent nécessaire que c'est le défaut implicite de Rust : si vous écrivez struct S<T> { ... }, Rust comprend que vous voulez dire struct S<T: Sized> { ... }. Si vous ne souhaitez pas restreindre T cette méthode, vous devez explicitement vous désinscrire en écrivant struct S<T: ?Sized> { ... }. La ?Sized syntaxe est spécifique à ce cas et signifie "pas nécessairement Sized ". Par exemple, si vous écrivez struct S<T: ?Sized> { b: Box<T> }, alors Rust vous permettra d'écrire S<str> et S<dyn Write>, où la boîte devient un gros pointeur, ainsi que S<i32> et S<String>, où la boîte est un pointeur ordinaire.

Malgré leurs restrictions, les types non dimensionnés rendent le système de type de Rust plus fluide. En lisant la documentation de la bibliothèque standard, vous rencontrerez occasionnellement une <code>?Sized</code> borne sur une variable de type ; cela signifie presque toujours que le type donné est uniquement pointé et permet au code associé de fonctionner avec des tranches et des objets de trait ainsi qu'avec des valeurs ordinaires. Lors-

qu'une variable de type a la ?Sized limite, les gens disent souvent qu'elle est *de taille douteuse* : elle peut être Sized, ou non.

Outre les tranches et les objets de trait, il existe un autre type de type non dimensionné. Le dernier champ d'un type de struct (mais seulement son dernier) peut être non dimensionné, et un tel struct est lui-même non dimensionné. Par exemple, un Rc<T> pointeur de comptage de références est implémenté en interne en tant que pointeur vers le type privé RcBox<T>, qui stocke le nombre de références à côté de T. Voici une définition simplifiée de RcBox:

```
struct RcBox<T: ?Sized> {
    ref_count: usize,
    value:T,
}
```

Le value champ est le T vers lequel Rc<T> compte les références;
Rc<T> déréférence à un pointeur vers ce champ. Le ref_count champ
contient le nombre de références.

Le real RcBox n'est qu'un détail d'implémentation de la bibliothèque standard et n'est pas disponible pour un usage public. Mais supposons que nous travaillions avec la définition précédente. Vous pouvez l'utiliser RcBox avec des types dimensionnés, comme RcBox<String>; le résultat est un type de structure dimensionné. Ou vous pouvez l'utiliser avec des types non dimensionnés, comme RcBox<dyn std::fmt::Display> (où Display est le trait pour les types qui peuvent être formatés par println! et des macros similaires); RcBox<dyn Display> est un type de structure non dimensionné.

Vous ne pouvez pas créer une RcBox<dyn Display> valeur directement.

Au lieu de cela, vous devez d'abord créer un format ordinaire

RcBox dont le value type implémente Display, comme

RcBox<String>. Rust permet alors de convertir une référence

&RcBox<String> en référence fat &RcBox<dyn Display>:

```
let boxed_lunch: RcBox<String> = RcBox {
    ref_count: 1,
    value:"lunch".to_string()
};

use std:: fmt:: Display;
let boxed_displayable:&RcBox<dyn Display> = &boxed_lunch;
```

Cette conversion se produit implicitement lors du passage de valeurs à des fonctions, vous pouvez donc passer an &RcBox<String> à une fonction qui attend un &RcBox<dyn Display>:

```
fn display(boxed:&RcBox<dyn Display>) {
    println!("For your enjoyment: {}", &boxed.value);
}
display(&boxed_lunch);
```

Cela produirait la sortie suivante:

```
For your enjoyment: lunch
```

Cloner

Le std::clone::Clone traitest pour les types qui peuvent faire des copies d'eux-mêmes. Clone est défini comme suit :

```
trait Clone: Sized {
    fn clone(&self) -> Self;
    fn clone_from(&mut self, source:&Self) {
        *self = source.clone()
    }
}
```

La clone méthode doit construire une copie indépendante de self et la renvoyer. Étant donné que le type de retour de cette méthode est Self et que les fonctions ne peuvent pas renvoyer de valeurs non dimensionnées, le Clone trait lui-même étend le Sized trait : cela a pour effet de limiter les Self types d'implémentations à Sized.

Le clonage d'une valeur implique généralement d'allouer des copies de tout ce qu'elle possède, de sorte qu'une clone peut être coûteuse, en temps et en mémoire. Par exemple, le clonage de a Vec<String> non seulement copie le vecteur, mais copie également chacun de ses String éléments. C'est pourquoi Rust ne se contente pas de cloner automatiquement les valeurs, mais vous oblige à faire un appel de méthode explicite. Les types de pointeurs à comptage de références comme Rc<T> et Arc<T> sont des exceptions : le clonage de l'un d'entre eux in-

crémente simplement le nombre de références et vous donne un nouveau pointeur.

La clone_from méthode self se transforme en une copie de source.

La définition par défaut de clone_from simplement cloner source,

puis la déplace dans *self. Cela fonctionne toujours, mais pour certains

types, il existe un moyen plus rapide d'obtenir le même effet. Par

exemple, supposons que set t sont Strings. L'instruction s =

t.clone(); doit cloner t, supprimer l'ancienne valeur de s, puis dé
placer la valeur clonée dans s; c'est une allocation de tas et une désallo
cation de tas. Mais si le tampon de tas appartenant à l'original s a une ca
pacité suffisante pour contenir t le contenu de, aucune allocation ou

désallocation n'est nécessaire: vous pouvez simplement copier t le texte

s de dans le tampon de et ajuster la longueur. En code générique, vous

devez utiliser clone_from dans la mesure du possible pour tirer parti des

implémentations optimisées lorsqu'elles sont présentes.

Si votre Clone implémentation s'applique simplement clone à chaque champ ou élément de votre type, puis construit une nouvelle valeur à partir de ces clones, et que la définition par défaut de clone_from est suffisamment bonne, alors Rust l'implémentera pour vous : placez-le simplement #[derive(Clone)] au-dessus de votre définition de type.

À peu près tous les types de la bibliothèque standard qui ont du sens pour copier les outils Clone. Les types primitifs aiment bool et i32 font. Les types de conteneurs tels que String, Vec<T> et HashMap do également. Certains types n'ont pas de sens à copier, comme std::sync::Mutex; ceux-ci ne sont pas implémentés Clone. Certains types comme std::fs::File peuvent être copiés, mais la copie peut échouer si le système d'exploitation ne dispose pas des ressources nécessaires; ces types n'implémentent pas Clone, car ils clone doivent être infaillibles. Au lieu de cela, std::fs::File fournit une try_clone méthode qui renvoie un std::io::Result<File>, qui peut signaler un échec.

Copie

Au <u>chapitre 4</u>, nous avons expliqué que, pour la plupart des types, l'affectation déplace les valeurs au lieu de les copier. Le déplacement des valeurs facilite grandement le suivi des ressources qu'ils possèdent. Mais dans <u>"Copy Types : The Exception to Moves"</u>, nous avons souligné l'exception : les types simples qui ne possèdent aucune ressource peuvent être

des Copy types, où l'affectation fait une copie de la source, plutôt que de déplacer la valeur et de laisser la source non initialisée .

À ce moment-là, nous avons laissé dans le vague exactement ce qui Copy était, mais maintenant nous pouvons vous dire : un type est Copy s'il implémente le std::marker::Copy trait marqueur, qui est défini comme suit :

```
trait Copy:Clone { }
```

Ceci est certainement facile à mettre en œuvre pour vos propres types :

```
impl Copy for MyType { }
```

Mais comme il Copy s'agit d'un trait de marqueur ayant une signification particulière pour le langage, Rust permet à un type de ne s'implémenter Copy que si une copie superficielle octet par octet est tout ce dont il a besoin. Les types qui possèdent d'autres ressources, comme les tampons de tas ou les handles du système d'exploitation, ne peuvent pas implémenter Copy .

Tout type qui implémente le Drop trait ne peut pas être Copy. Rust suppose que si un type nécessite un code de nettoyage spécial, il doit également nécessiter un code de copie spécial et ne peut donc pas être Copy.

Comme pour Clone, vous pouvez demander à Rust de dériver

Copy pour vous, en utilisant #[derive(Copy)]. Vous verrez souvent les

deux dérivés à la fois, avec #[derive(Copy, Clone)].

Réfléchissez bien avant de faire un type Copy . Bien que cela facilite l'utilisation du type, cela impose de lourdes restrictions à sa mise en œuvre. Les copies implicites peuvent également être coûteuses. Nous expliquons ces facteurs en détail dans <u>"Types de copie : l'exception aux déplacements"</u> .

Deref et DerefMut

Vous pouvez spécifier comment le déréférencementles opérateurs aiment * et . se comportent sur vos types en implémentant les traits std::ops::Deref et . std::ops::DerefMut Les types de pointeurs aiment Box<T> et Rc<T> implémentent ces traits afin qu'ils puissent se

comporter comme le font les types de pointeurs intégrés de Rust. Par exemple, si vous avez une Box<Complex> valeur b, alors *b fait référence à la Complex valeur qui b pointe vers et b.re fait référence à son composant réel. Si le contexte attribue ou emprunte une référence mutable au référent, Rust utilise le DerefMut trait (« déréférencer de manière mutable ») ; sinon, l'accès en lecture seule est suffisant et il utilise Deref.

Les traits sont définis comme ceci :

```
trait Deref {
    type Target: ?Sized;
    fn deref(&self) -> &Self::Target;
}

trait DerefMut: Deref {
    fn deref_mut(&mut self) -> &mut Self::Target;
}
```

Les méthodes deref et prennent une référence et renvoient une référence. devrait être quelque chose qui contient, possède ou se réfère à : car le type est . Notez que cela s'étend : si vous pouvez déréférencer quelque chose et le modifier, vous devriez certainement pouvoir également lui emprunter une référence partagée. Étant donné que les méthodes renvoient une référence avec la même durée de vie que , reste emprunté aussi longtemps que la référence renvoyée vit. deref_mut &Self &Self::Target Target Self Box<Complex> T

arget Complex DerefMut Deref &self self

Les traits Deref et DerefMut jouent également un autre rôle. Puisque deref prend une &Self référence et renvoie une &Self::Target référence, Rust l'utilise pour convertir automatiquement les références du premier type dans le second. En d'autres termes, si l'insertion d'un deref appel permet d'éviter une incompatibilité de type, Rust en insère un pour vous. L'implémentation DerefMut permet la conversion correspondante pour les références mutables. Celles-ci sont appelées les coercitions de deref: un type est « contraint » à se comporter comme un autre.

Bien que les contraintes de deref ne soient pas quelque chose que vous ne pourriez pas écrire explicitement vous-même, elles sont pratiques :

• Si vous avez une certaine Rc<String> valeur r et que vous souhaitez l'appliquer String::find, vous pouvez simplement écrire

r.find('?'), au lieu de (*r).find('?'): l'appel de méthode emprunte implicitement r et &Rc<String> contraint à &String, car
Rc<T> implémente Deref<Target=T>.

- Vous pouvez utiliser des méthodes comme split_at on String values, même s'il split_at s'agit d'une méthode de str type slice, car String implements Deref<Target=str>. Il n'est pas nécessaire String de réimplémenter toutes str les méthodes de, puisque vous pouvez contraindre a à &str partir de &String.
- Si vous avez un vecteur d'octets v et que vous voulez le passer à une fonction qui attend une tranche d'octet &[u8], vous pouvez simplement le passer &v comme argument, puisque Vec<T> implements

 Deref<Target=[T]>.

Rust appliquera successivement plusieurs coercitions de deref si nécessaire. Par exemple, en utilisant les coercions mentionnées précédemment, vous pouvez appliquer split_at directement à un Rc<String>, puisque &Rc<String> déréférence à &String, qui déréférence à &str, qui a la split at méthode.

Par exemple, supposons que vous ayez le type suivant :

```
struct Selector<T> {
    /// Elements available in this `Selector`.
    elements:Vec<T>,

    /// The index of the "current" element in `elements`. A `Selector`
    /// behaves like a pointer to the current element.
    current:usize
}
```

Pour faire en sorte que le Selector comportement soit conforme au commentaire de la documentation, vous devez implémenter Deref et DerefMut pour le type :

```
use std:: ops::{Deref, DerefMut};
impl<T> Deref for Selector<T> {
    type Target = T;
    fn deref(&self) ->&T {
        &self.elements[self.current]
    }
}
impl<T> DerefMut for Selector<T> {
```

Compte tenu de ces implémentations, vous pouvez utiliser un Selector comme ceci:

Les traits Deref et DerefMut sont conçus pour implémenter des types de pointeurs intelligents, tels que Box, Rc, et Arc, et des types qui servent de versions propriétaires de quelque chose que vous utiliseriez aussi fréquemment par référence, la manière Vec<T> et String servant de versions propriétaires de [T] et str. Vous ne devez pas implémenter Deref et DerefMut pour un type juste pour faire Target apparaître automatiquement les méthodes du type, de la même manière que les méthodes d'une classe de base C++ sont visibles sur une sous-classe. Cela ne fonctionnera pas toujours comme prévu et peut être source de confusion lorsque cela tourne mal.

Les coercitions deref s'accompagnent d'une mise en garde qui peut prêter à confusion : Rust les applique pour résoudre les conflits de type, mais pas pour satisfaire les limites sur les variables de type. Par exemple, le code suivant fonctionne correctement :

```
fn show_it(thing:&str) { println!("{}", thing); }
show it(&s);
```

Dans l'appel show_it(&s), Rust voit un argument de type &Selector<&str> et un paramètre de type &str, trouve l'

Deref<Target=str> implémentation et réécrit l'appel en tant que show it(s.deref()), juste au besoin.

Cependant, si vous changez show_it en une fonction générique, Rust n'est soudainement plus coopératif:

```
use std:: fmt:: Display;
fn show_it_generic<T: Display>(thing:T) { println!("{}", thing); }
show_it_generic(&s);
```

La rouille se plaint :

Cela peut être déconcertant : comment le fait de rendre une fonction générique pourrait-il introduire une erreur ? Certes, Selector<&str> ne s'implémente pas Display, mais il déréférence à &str, ce qui est certainement le cas.

Puisque vous passez un argument de type &Selector<&str> et que le type de paramètre de la fonction est &T, la variable de type T doit être Selector<&str>. Ensuite, Rust vérifie si la borne T: Display est satisfaite: puisqu'il n'applique pas de coercitions de deref pour satisfaire les bornes sur les variables de type, cette vérification échoue.

Pour contourner ce problème, vous pouvez épeler la coercition à l'aide de l'as opérateur:

```
show_it_generic(&s as &str);
```

Ou, comme le suggère le compilateur, vous pouvez forcer la coercition avec &*:

```
show_it_generic(&*s);
```

Défaut

valeur:

Certains types ont un défaut raisonnablement évidentvaleur : le vecteur ou la chaîne par défaut est vide, le nombre par défaut est zéro, la valeur par défaut Option est None, etc. Des types comme celui-ci peuvent implémenter le std::default::Default trait :

```
trait Default {
    fn default() ->Self;
}
```

La default méthode renvoie simplement une nouvelle valeur de type Self. String L'implémentation de Default est simple:

```
impl Default for String {
    fn default() -> String {
        String::new()
    }
}
```

Tous les types de collection de Rust — Vec , HashMap , BinaryHeap , etc. — implémentent Default , avec des default méthodes qui renvoient une collection vide. Ceci est utile lorsque vous devez créer une collection de valeurs, mais que vous souhaitez laisser votre appelant décider exactement du type de collection à créer. Par exemple, la méthode Iterator du trait partition divise les valeurs produites par l'itérateur en deux collections, en utilisant une fermeture pour décider où va chaque

La fermeture | &n | n & (n-1) == 0 utilise un peu de bricolage pour reconnaître les nombres qui sont des puissances de deux, et
partition l'utilise pour produire deux HashSet s. Mais bien sûr,
partition n'est pas spécifique à HashSet s; vous pouvez l'utiliser pour
produire n'importe quel type de collection, tant que le type de collection
implémente Default, pour produire une collection vide pour commencer, et Extend<T>, pour ajouter un T à la collection. String implémente Default et Extend<char>, vous pouvez donc écrire:

Une autre utilisation courante de Default consiste à produire des valeurs par défaut pour les structures qui représentent une grande collection de paramètres, dont la plupart n'auront généralement pas besoin d'être modifiés. Par exemple, la glium caisse fournit des liaisons Rust pour la puissante et complexe bibliothèque graphique OpenGL. La glium: DrawParameters structure comprend 24 champs, chacun contrôlant un détail différent de la façon dont OpenGL doit rendre certains éléments graphiques. La glium draw fonction attend une DrawParameters structure comme argument. Depuis DrawParameters implements Default, vous pouvez en créer un à transmettre à draw, en mentionnant uniquement les champs que vous souhaitez modifier:

```
let params = glium:: DrawParameters {
    line_width: Some(0.02),
    point_size: Some(0.02),
    .. Default::default()
};

target.draw(..., &params).unwrap();
```

Cela appelle Default::default() à créer une DrawParameters valeur initialisée avec les valeurs par défaut pour tous ses champs, puis utilise la .. syntaxe des structures pour en créer une nouvelle avec les champs line_width et point_size modifiés, prêt à être transmis à target.draw.

Si un type T implémente Default, alors la bibliothèque standard implémente Default automatiquement pour Rc<T>, Arc<T>, Box<T>, Cell<T>, RefCell<T>, Cow<T>, Mutex<T>, et RwLock<T>. La valeur par défaut du type Rc<T>, par exemple, est un Rc pointant vers la valeur par défaut du type T.

Si tous les types d'éléments d'un type de tuple implémentent Default, alors le type de tuple le fait aussi, par défaut un tuple contenant la valeur par défaut de chaque élément.

Rust n'implémente pas implicitement Default pour les types de structure, mais si tous les champs d'une structure implémentent Default, vous pouvez implémenter Default pour la structureautomatiquement en utilisant #[derive(Default)].

AsRef et AsMut

Lorsqu'un genremet en œuvre AsRef<T>, cela signifie que vous pouvez lui emprunter un &T efficacement. AsMut est l'analoguepour les références mutables. Leurs définitions sont les suivantes :

```
trait AsRef<T: ?Sized> {
    fn as_ref(&self) ->&T;
}

trait AsMut<T: ?Sized> {
    fn as_mut(&mut self) ->&mut T;
}
```

Ainsi, par exemple, Vec<T> implements AsRef<[T]>, et String implements AsRef<str>. Vous pouvez également emprunter String le contenu d'un sous forme de tableau d'octets, donc String implémente AsRef<[u8]> également.

AsRef est généralement utilisé pour rendre les fonctions plus flexibles dans les types d'arguments qu'elles acceptent. Par exemple, la

```
std::fs::File::open fonction est déclarée comme ceci:
```

```
fn open<P: AsRef<Path>>(path: P) ->Result<File>
```

Ce qu'il faut open vraiment, c'est un &Path, le type représentant un chemin de système de fichiers. Mais avec cette signature, open accepte tout ce à quoi il peut emprunter &Path, c'est-à-dire tout ce qui implémente AsRef<Path>. Ces types incluent String et str, les types de chaîne d'interface du système d'exploitation OsString et OsStr, et bien sûr PathBuf et Path; voir la documentation de la bibliothèque pour la liste complète. C'est ce qui vous permet de passer des littéraux de chaîne à open :

```
let dot emacs = std:: fs:: File::open("/home/jimb/.emacs")?;
```

Toutes les fonctions d'accès au système de fichiers de la bibliothèque standard acceptent les arguments de chemin de cette façon. Pour les appelants, l'effet ressemble à celui d'une fonction surchargée en C++, bien que Rust adopte une approche différente pour déterminer quels types d'arguments sont acceptables.

Mais cela ne peut pas être toute l'histoire. Un littéral de chaîne est un &str, mais le type qui implémente AsRef<Path> est str, sans un &. Et comme nous l'avons expliqué dans "Deref et DerefMut", Rust n'essaie pas de coercitions de deref pour satisfaire les limites de variables de type, donc elles ne seront pas utiles ici non plus.

Heureusement, la bibliothèque standard inclut l'implémentation de couverture :

```
impl<'a, T, U> AsRef<U> for &'a T
   where T: AsRef<U>,
        T: ?Sized, U: ?Sized
{
   fn as_ref(&self) ->&U {
        (*self).as_ref()
   }
}
```

En d'autres termes, pour tous les types T et U, si T: AsRef<U>, alors &T: AsRef<U> également : suivez simplement la référence et procédez comme avant. En particulier, depuis str: AsRef<Path>, alors &str:

AsRef<Path> aussi. Dans un sens, c'est un moyen d'obtenir une forme limitée de coercition de deref lors de la vérification des AsRef bornes sur les variables de type.

Vous pouvez supposer que si un type implémente AsRef<T>, il doit également implémenter AsMut<T>. Cependant, il y a des cas où cela n'est pas approprié. Par exemple, nous avons mentionné que String implements AsRef<[u8]>; cela a du sens, car chacun String a certainement un tampon d'octets qui peut être utile pour accéder en tant que données binaires. Cependant, String garantit en outre que ces octets sont un codage UTF-8 bien formé du texte Unicode; s'il était String implémenté AsMut<[u8]>, cela permettrait aux appelants de changer les String octets de pour tout ce qu'ils voulaient, et vous ne pourriez plus faire confiance à a String pour être UTF-8 bien formé. L' implémentation d'un type n'a de sens que AsMut<T> si la modification du donné T ne peut pas violer les invariants du type.

Bien que AsRef et AsMut soient assez simples, fournir des traits génériques standard pour la conversion de référence évite la prolifération de traits de conversion plus spécifiques. Vous devriez éviter de définir vos propres AsFoo traits alors que vous pourriez simplement implémenter AsRef<Foo>.

Emprunter et emprunterMut

Le std::borrow::Borrow traitest similaire à AsRef: si un type implémente Borrow<T>, alors sa borrow méthode lui emprunte efficacement &T a. Mais Borrow impose plus de restrictions: un type ne doit être implémenté Borrow<T> que lorsqu'un &T hachage et se compare de la même manière que la valeur à laquelle il est emprunté. (Rust ne l'applique pas; c'est juste l'intention documentée du trait.) Cela rend Borrow utile le traitement des clés dans les tables de hachage et les arbres ou lors du traitement des valeurs qui seront hachées ou comparées pour une autre raison.

Cette distinction est importante lorsque vous empruntez à String s, par exemple: String implements AsRef<str>, AsRef<[u8]> et AsRef<Path>, mais ces trois types de cibles auront généralement des valeurs de hachage différentes. Seule la &str tranche est garantie de hacher comme l'équivalent String, donc String implémente uniquement Borrow<str>.

Borrow la définition de est identique à celle de AsRef; seuls les noms ont été modifiés:

```
trait Borrow<Borrowed: ?Sized> {
    fn borrow(&self) ->&Borrowed;
}
```

Borrow est conçu pour traiter une situation spécifique avec des tables de hachage génériques et d'autres types de collections associatives. Par exemple, supposons que vous ayez un std::collections
::HashMap<String, i32> mappage de chaînes à des nombres. Les clés de cette table sont Strings; chaque entrée en possède un. Quelle devrait être la signature de la méthode qui recherche une entrée dans cette table? Voici une première tentative:

```
impl<K, V> HashMap<K, V> where K: Eq + Hash
{
    fn get(&self, key: K) ->Option<&V> { ... }
}
```

Cela a du sens : pour rechercher une entrée, vous devez fournir une clé du type approprié pour la table. Mais dans ce cas, K est String; cette signature vous obligerait à passer a String par valeur à chaque appel à get, ce qui est clairement un gaspillage. Vous avez vraiment juste besoin d'une référence à la clé:

```
impl<K, V> HashMap<K, V> where K: Eq + Hash
{
    fn get(&self, key: &K) ->Option<&V> { ... }
}
```

C'est un peu mieux, mais maintenant vous devez passer la clé en tant que &String, donc si vous vouliez rechercher une chaîne constante, vous devriez écrire :

```
hashtable.get(&"twenty-two".to string())
```

C'est ridicule : il alloue un String tampon sur le tas et y copie le texte, juste pour pouvoir l'emprunter en tant que &String, le passer à get, puis le déposer.

Il devrait être suffisant pour transmettre tout ce qui peut être haché et comparé avec notre type de clé; a &str devrait être parfaitement adéquat, par exemple. Voici donc la dernière itération, qui correspond à ce que vous trouverez dans la bibliothèque standard :

En d'autres termes, si vous pouvez emprunter la clé d'une entrée en tant que &Q et que la référence résultante hache et compare exactement comme le ferait la clé elle-même, alors il &Q devrait clairement s'agir d'un type de clé acceptable. Depuis String implémente Borrow<str> et Borrow<String>, cette version finale de get vous permet de passer soit &String ou &str comme clé, selon vos besoins.

Vec<T> et mettre en [T: N] œuvre Borrow<[T]>. Chaque type de type chaîne permet d'emprunter son type de tranche correspondant :

String implements Borrow<str>, PathBuf implements

Borrow<Path>, etc. Et tous les types de collection associatifs de la bibliothèque standard utilisent Borrow pour décider quels types peuvent être passés à leurs fonctions de recherche.

La bibliothèque standard inclut une implémentation globale afin que chaque type T puisse être emprunté à lui-même : T: Borrow<T>. Cela garantit qu'il &K s'agit toujours d'un type acceptable pour rechercher des entrées dans un fichier HashMap<K, V>.

Par commodité, chaque &mut T type implémente également Borrow<T>, renvoyant une référence partagée &T comme d'habitude. Cela vous permet de passer des références mutables aux fonctions de recherche de collection sans avoir à réemprunter une référence partagée, émulant la coercition implicite habituelle de Rust des références mutables aux références partagées.

Le BorrowMut trait est l'analogue de Borrow pour les références mutables :

```
trait BorrowMut<Borrowed: ?Sized>: Borrow<Borrowed> {
    fn borrow_mut(&mut self) ->&mut Borrowed;
}
```

Les mêmes attentes décrites pour Borrow s'appliquent BorrowMut également à.

De et vers

Les std::convert::From et std::convert::Into traitsreprésentent les conversions qui consomment une valeur d'un type et renvoient une valeur d'un autre. Alors que les traits AsRef et empruntent une référence d'un type à un autre et s'approprient leur argument, le transforment, puis rendent la propriété du résultat à l'appelant. AsMut From Into

Leurs définitions sont bien symétriques :

```
trait Into<T>: Sized {
    fn into(self) ->T;
}

trait From<T>: Sized {
    fn from(other: T) ->Self;
}
```

La bibliothèque standard implémente automatiquement la conversion triviale de chaque type vers lui-même : chaque type T implémente From<T> and Into<T> .

Bien que les traits fournissent simplement deux façons de faire la même chose, ils se prêtent à des utilisations différentes.

Vous utilisez généralement Into pour rendre vos fonctions plus flexibles dans les arguments qu'elles acceptent. Par exemple, si vous écrivez :

```
use std:: net:: Ipv4Addr;
fn ping<A>(address: A) -> std:: io:: Result<bool>
    where A:Into<Ipv4Addr>
{
    let ipv4_address = address.into();
    ...
}
```

then ping peut accepter non seulement Ipv4Addr a comme argument, mais aussi a u32 ou un [u8; 4] tableau, puisque ces types implémentent commodément Into<Ipv4Addr>. (Il est parfois utile de traiter une adresse IPv4 comme une seule valeur 32 bits ou un tableau de 4 octets.) Comme la seule chose ping connue address est qu'elle implémente Into<Ipv4Addr>, il n'est pas nécessaire de spécifier le type que vous voulez lorsque vous appelez into; il n'y en a qu'un qui pourrait fonctionner, alors l'inférence de type le remplit pour vous.

Comme AsRef dans la section précédente, l'effet ressemble beaucoup à celui de la surcharge d'une fonction en C++. Avec la définition de ping from before, nous pouvons faire n'importe lequel de ces appels :

Le From trait, cependant, joue un rôle différent. La from méthode sert de constructeur générique pour produire une instance d'un type à partir d'une autre valeur unique. Par exemple, plutôt que d' Ipv4Addr avoir deux méthodes nommées from_array et from_u32, il implémente simplement From<[u8;4]> et From<u32>, ce qui nous permet d'écrire:

```
let addr1 = Ipv4Addr:: from([66, 146, 219, 98]);
let addr2 = Ipv4Addr::from(0xd076eb94_u32);
```

Nous pouvons laisser l'inférence de type déterminer quelle implémentation s'applique.

Etant donné une From implémentation appropriée, la bibliothèque standard implémente automatiquement le Into trait correspondant. Lorsque vous définissez votre propre type, s'il a des constructeurs à argument unique, vous devez les écrire en tant qu'implémentations de From<T> pour les types appropriés; vous obtiendrez Into gratuitement les implémentations correspondantes.

Étant donné que les méthodes de conversion from et into s'approprient leurs arguments, une conversion peut réutiliser les ressources de la valeur d'origine pour construire la valeur convertie. Par exemple, supposons que vous écriviez :

```
let text = "Beautiful Soup".to_string();
let bytes:Vec<u8> = text.into();
```

L'implémentation de Into<Vec<u8>> for String prend simplement le String tampon de tas de et le réutilise, tel quel, comme tampon d'élément du vecteur renvoyé. La conversion n'a pas besoin d'allouer ou de copier le texte. C'est un autre cas où les déplacements permettent des implémentations efficaces.

Ces conversions fournissent également un bon moyen d'assouplir une valeur d'un type contraint en quelque chose de plus flexible, sans affaiblir les garanties du type contraint. Par exemple, a String garantit que son contenu est toujours valide en UTF-8; ses méthodes de mutation sont soigneusement restreintes pour s'assurer que rien de ce que vous pouvez faire n'introduira jamais un mauvais UTF-8. Mais cet exemple "rétrograde" efficacement a String en un bloc d'octets simples avec lequel vous pouvez faire tout ce que vous voulez : vous allez peut-être le compresser ou le combiner avec d'autres données binaires qui ne sont pas UTF-8. Parce que into prend son argument par valeur, text n'est plus initialisé après la conversion, ce qui signifie que nous pouvons accéder librement au String tampon du premier sans pouvoir corrompre aucun fichier existant String.

Cependant, les conversions bon marché ne font pas partie du contrat de Into and From. Alors AsRef que les conversions et AsMut sont censées être bon marché, From et Into les conversions peuvent allouer, copier ou autrement traiter le contenu de la valeur. Par exemple, String implements From<&str>, qui copie la tranche de chaîne dans un nouveau tampon alloué par tas pour le String. Et

std::collections::BinaryHeap<T> implémente From<Vec<T>>, qui compare et réordonne les éléments en fonction des exigences de son algorithme.

L'? opérateur utilise From et Into pour aider à nettoyer le code dans les fonctions qui pourraient échouer de plusieurs façons en convertissant automatiquement des types d'erreurs spécifiques en types généraux si nécessaire.

Par exemple, imaginez un système qui doit lire des données binaires et en convertir une partie à partir de nombres en base 10 écrits sous forme de texte UTF-8. Cela signifie utiliser std::str::from_utf8 et l' FromStr implémentation de i32, qui peuvent chacune renvoyer des er-

reurs de types différents. En supposant que nous utilisions les types

GenericError et que nous avons définis au <u>chapitre 7</u> lors de la discussion sur la gestion des erreurs, l' opérateur effectuera la conversion pour nous : GenericResult. ?

```
type GenericError = Box<dyn std:: error::Error + Send + Sync + 'static>;
type GenericResult<T> = Result<T, GenericError>;

fn parse_i32_bytes(b: &[u8]) -> GenericResult<i32> {
         Ok(std:: str:: from_utf8(b)?.parse::<i32>()?)
}
```

Comme la plupart des types d'erreurs, Utf8Error et

ParseIntError implémentez le Error trait, et la bibliothèque standard

nous donne une couverture From impl pour convertir tout ce qui implémente Error en un Box<dyn Error>, qui ? utilise automatiquement:

```
impl<'a, E: Error + Send + Sync + 'a> From<E>
  for Box<dyn Error + Send + Sync + 'a> {
    fn from(err: E) -> Box<dyn Error + Send + Sync + 'a> {
        Box::new(err)
    }
}
```

Cela transforme ce qui aurait été une fonction assez volumineuse avec deux match instructions en une seule ligne.

Avant From et Into ont été ajoutés à la bibliothèque standard, le code Rust était plein de traits de conversion et de méthodes de construction ad hoc, chacun spécifique à un seul type. From et Into codifiez les conventions que vous pouvez suivre pour rendre vos types plus faciles à utiliser, puisque vos utilisateurs les connaissent déjà. D'autres bibliothèques et le langage lui-même peuvent également s'appuyer sur ces caractéristiques comme moyen canonique et standardisé d'encoder les conversions.

From et Into sont des traits infaillibles - leur API exige que les conversions n'échouent pas. Malheureusement, de nombreuses conversions sont plus complexes que cela. Par exemple, de grands nombres entiers comme i64 peuvent stocker des nombres bien plus grands que i32, et convertir un nombre comme 2_000_000_000_000i64 en i32 n'a pas beaucoup de sens sans quelques informations supplémentaires. Faire une simple conversion au niveau du bit, dans laquelle les 32 premiers bits sont supprimés, ne donne pas souvent le résultat que nous espérions :

```
let huge = 2_000_000_000_000i64;
let smaller = huge as i32;
println!("{}", smaller); // -1454759936
```

Il existe de nombreuses options pour gérer cette situation. Selon le contexte, une telle conversion « enveloppante » peut être appropriée. D'autre part, des applications telles que le traitement numérique du signal et les systèmes de contrôle peuvent souvent se contenter d'une conversion "saturante", dans laquelle les nombres supérieurs à la valeur maximale possible sont limités à cette valeur maximale..

TryFrom et TryInto

Puisqu'il n'est pas clair comment une telle conversiondevrait se comporter, Rust n'implémente pas From<i64> for i32, ou toute autre conversion entre types numériques qui perdrait des informations. Au lieu de cela, i32 implémente TryFrom<i64>. TryFrom et TryInto sont les cousins faillibles de From et Into et sont pareillement réciproques; moyens de mise en œuvre TryFrom qui TryInto sont également mis en œuvre.

Leurs définitions sont seulement un peu plus complexes que From et Into.

```
pub trait TryFrom<T>: Sized {
    type Error;
    fn try_from(value: T) -> Result<Self, Self::Error>;
}

pub trait TryInto<T>: Sized {
    type Error;
    fn try_into(self) -> Result<T, Self::Error>;
}
```

La try_into() méthode nous donne un Result, afin que nous puissions choisir ce qu'il faut faire dans le cas exceptionnel, comme un nombre trop grand pour tenir dans le type résultant:

```
// Saturate on overflow, rather than wrapping
let smaller: i32 = huge.try_into().unwrap_or(i32::MAX);
```

Si nous voulons également traiter le cas négatif, nous pouvons utiliser la unwrap_or_else() méthode de Result:

```
let smaller: i32 = huge.try_into().unwrap_or_else(|_|{
    if huge >= 0 {
        i32:: MAX
    } else {
        i32::MIN
    }
});
```

La mise en œuvre de conversions faillibles pour vos propres types est également facile. Le Error type peut être aussi simple ou aussi complexe qu'une application particulière l'exige. La bibliothèque standard utilise une structure vide, ne fournissant aucune information autre que le fait qu'une erreur s'est produite, puisque la seule erreur possible est un débordement. D'un autre côté, les conversions entre des types plus complexes peuvent vouloir renvoyer plus d'informations :

```
impl TryInto<LinearShift> for Transform {
    type Error = TransformError;

fn try_into(self) -> Result<LinearShift, Self:: Error> {
    if !self.normalized() {
        return Err(TransformError::NotNormalized);
    }
    ...
}
```

Où From et Into relient les types avec des conversions simples, TryFrom et TryInto étendent la simplicité de From et Into les conversions avec la gestion expressive des erreurs offerte par Result. Ces quatre traits peuvent être utilisés ensemble pour relier plusieurs types dans une seule caisse.

ÀOwned

Compte tenu d'une référence, la manière habituelle de produire une propriétécopie de son référent est d'appeler clone, en supposant que le type implémente std::clone::Clone. Mais que se passe-t-il si vous voulez cloner a &str ou a &[i32]? Ce que vous voulez probablement, c'est a String ou a Vec<i32>, mais Clone la définition de ne le permet pas : par définition, le clonage de a &T doit toujours renvoyer une valeur de type T, et str et [u8] ne sont pas dimensionnés ; ce ne sont même pas des types qu'une fonction pourrait renvoyer.

Le std::borrow::ToOwned trait fournit un moyen légèrement plus lâche de convertir une référence en une valeur possédée :

```
trait ToOwned {
    type Owned: Borrow<Self>;
    fn to_owned(&self) -> Self::Owned;
}
```

Contrairement à clone, qui doit retourner exactement Self, to_owned peut retourner tout ce à quoi vous pourriez emprunter &Self: le Owned type doit implémenter Borrow<Self>. Vous pouvez emprunter a &[T] à a Vec<T>, donc [T] vous pouvez mettre en œuvre ToOwned<Owned=Vec<T>>, tant que met en Tœuvre Clone, afin que nous puissions copier les éléments de la tranche dans le vecteur. De même, str implements ToOwned<Owned=String>, Path implements ToOwned<Owned=PathBuf>, etc.

Emprunter et posséder au travail : la vache humble

Faire bon usage de Rust implique de réfléchir à des questions de propriété, comme si une fonction doit recevoir un paramètre par référence ou par valeur. Habituellement, vous pouvez choisir une approche ou l'autre, et le type de paramètre reflète votre décision. Mais dans certains cas, vous ne pouvez pas décider d'emprunter ou de devenir propriétaire tant que le programme n'est pas en cours d'exécution ; le std::borrow::Cow genre(pour "cloner en écriture") fournit un moyen de le faire.

Sa définition est présentée ici :

```
enum Cow<'a, B: ?Sized>
    where B: ToOwned
{
    Borrowed(&'a B),
```

```
Owned(<B as ToOwned>::Owned),
}
```

A Cow soit emprunte une référence partagéeà a B ou possède une valeur à laquelle on pourrait emprunter une telle référence. Depuis Cow implements Deref, vous pouvez appeler des méthodes dessus comme s'il s'agissait d'une référence partagée à a B: si c'est Owned, il emprunte une référence partagée à la valeur possédée; et si c'est Borrowed, il distribue simplement la référence qu'il détient.

Vous pouvez également obtenir une référence mutable à Cow la valeur de a en appelant sa to_mut méthode, qui renvoie a &mut B. Si le Cow se trouve être Cow::Borrowed, to_mut appelle simplement la to_owned méthode de la référence pour obtenir sa propre copie du référent, change le Cow en a Cow::Owned, et emprunte une référence mutable à la valeur nouvellement possédée. Il s'agit du comportement de « clonage en écriture » auquel le nom du type fait référence.

De même, Cow a une into_owned méthode qui promeut la référence à une valeur possédée, si nécessaire, puis la renvoie, transférant la propriété à l'appelant et consommant le Cow dans le processus.

Une utilisation courante de Cow consiste à renvoyer soit une constante de chaîne allouée statiquement, soit une chaîne calculée. Par exemple, supposons que vous deviez convertir une énumération d'erreur en message. La plupart des variantes peuvent être gérées avec des chaînes fixes, mais certaines d'entre elles ont des données supplémentaires qui doivent être incluses dans le message. Vous pouvez retourner un Cow<'static, str>:

```
use std:: path:: PathBuf;
use std:: borrow:: Cow;
fn describe(error: &Error) -> Cow<'static, str> {
    match *error {
        Error:: OutOfMemory => "out of memory".into(),
        Error:: StackOverflow => "stack overflow".into(),
        Error:: MachineOnFire => "machine on fire".into(),
        Error:: Unfathomable => "machine bewildered".into(),
        Error::FileNotFound(ref path) => {
            format!("file not found: {}", path.display()).into()
        }
    }
}
```

Ce code utilise Cow l'implémentation de Into pour construire les valeurs. La plupart des bras de cette match instruction renvoient une Cow::Borrowed référence à une chaîne allouée statiquement. Mais lorsque nous obtenons une FileNotFound variante, nous l'utilisons format! pour construire un message incorporant le nom de fichier donné. Ce bras de l' match instruction produit une Cow::Owned valeur.

Les appelants de describe qui n'ont pas besoin de changer la valeur peuvent simplement traiter le Cow comme un &str:

```
println!("Disaster has struck: {}", describe(&error));
```

Les appelants qui ont besoin d'une valeur possédée peuvent facilement en produire une :

```
let mut log: Vec<String> = Vec::new();
...
log.push(describe(&error).into owned());
```

L'utilisation des Cow aides describe et de ses appelants reporte l'attribution jusqu'au moment où cela devient nécessaire.

Soutien Se déconnecter

© 2022 O'REILLY MEDIA, INC. <u>CONDITIONS D'UTILISATION</u> <u>POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ</u>