
MASSIMO BERTOLOTTI


fatto di sangue FRA DUE ANALISTI PER CAUSA DI UNINTEGRALE

si sospettano moventi misurabili





ManualozzoTM di Fisica 2



Introduzione al Manualozzo TM

"Sai, per essere un matematico non aveva abbastanza immaginazione; ma ora è diventato un poeta e se la cava davvero bene."

DAVID HILBERT, riferendosi a Marino Badiale all'autore del ManualozzoTM.

Guardando la copertina di questo testo, dei potenziali lettori - sì, parlo con voi - si potrebbero chiedere: "Ma che diamine è un *Manualozzo™*?"

Manualozzo™ s. m. [der. di *manuale*, col suff. -ozzo]. - Appunti di lezioni universitarie scritti da studenti, senza troppe pretese di formalità e potenzialmente non totalmente corretti, ma sono comunque meglio che niente.¹

Dunque, quello che state leggendo è il **Manualozzo™ di Fisica 2**, appunti a quattro mani basati sull'omonimo corso tenuto dai docenti Lorenzo Bianchi e Lorenzo Magnea nell'a.a. 2021-2022 presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Torino.

Questo testo ripercorre le scoperte scientifiche e le rivoluzioni epistemologiche che caratterizzarono la fisica dell'Ottocento e dei primi del Novecento.

Nella prima parte raggiungeremo l'*apice* della *Fisica classica*, esplorando estensivamente una delle sue teorie più raffinate, l'**elettromagnetismo**; a ciò segue un breve ma fondamentale excursus sulle **onde** (elettromagnetiche).

Invece, nella seconda parte metteremo in *crisi* quanto visto prima: partendo da alcune incongruenze irrisolvibili con la Fisica classica, introdurremo la teoria della **relatività speciale** e alcuni cenni di **fisica quantistica**.

I prerequisiti necessari sono gli argomenti trattati nei corsi di Analisi Matematica Uno, Due e Fisica Uno - con qualche nozione di Geometria 3 e Meccanica Razionale.

Ma il *Manualozzo*TM non è una mera sbobinatura delle lezioni: in aggiunta agli argomenti trattati nella teoria, potrete trovare a fine libro delle utili *postille* con alcune digressioni interessanti, nonché tabelle ed elenchi riepilogativi dei teoremi, delle definizioni e delle proprietà affrontate - il tutto, ovviamente, in TechnicolorTM. Purtuttavia, ci duole ammetterlo, gli autori non sono *esseri infallibili*: saranno sicuramente sfuggiti degli errori (o degli *orrori*, la cui causa è solamente degli autori che non hanno studiato bene e assolutamente non dei professori), per cui ogni segnalazione - direttamente agli autori se ancora in vita oppure su https://maxmaci.github.io-è ben gradita, in modo da migliorare le future edizioni del *Manualozzo* TM.

 $^{^1}$ Nota per l'ufficio legale: il $^{™}$ in Manualozzo $^{™}$ non è legalmente vincolante - per il momento.

Prima edizione, compilato il 28 maggio 2022.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.

NOTE PER GLI ENVIRONMENT

Se alcuni professori sono noti per abusare le notazioni, i Manualozzi sono noti per abusare di *environment* - gli ambienti colorati che vedrete in queste pagine; di seguito ci sono alcune informazioni su di essi.

Teoremi, proposizioni, lemmi e corollari possono essere seguiti da una dimostrazione, come nell'esempio di seguito...

TEOREMA 0.0.1. - CARDINALITÀ DEI RAZIONALI.

Ci sono più numeri razionali che interi.

DIMOSTRAZIONE. La dimostrazione si basa sulla congettura che tutti gli interi siano razionali; mostriamo il teorema per 0, gli altri \aleph_0 casi sono analoghi.

Dato 0, basta prendere 1/2: questo è banalmente un razionale - convincetevi che questo sia vero! In questo modo, abbiamo trovato due razionali di cui uno non intero.

... oppure essere forniti *senza* dimostrazione e quindi nell'enunciato troverete alla fine il simbolo □:

COROLLARIO 0.0.1. - ULTIMO TEOREMA DI FERMAT.

Sulla base del teorema precedente vale immediatamente per confronto l'ultimo teorema di Fermat.

Nelle sezioni "Eserciziamoci!" potrete invece trovare esercizi con corrispettive soluzioni: sono simili talvolta a dei risultati teorici, ma tendono ad essere più applicativi.

Alcuni degli *environment* più comuni dopo questi sono le *osservazioni* e gli *esempi*, che sono autoesplicativi. Ci sono anche altri *environment*, meno comuni, fra cui...

DIGRESSIONE. Sono argomenti *non prettamente trattati* in questo corso che, tuttavia, hanno un legame con esso: possono *aggiungere informazioni* e punti di vista a qualcosa visto nei corsi precedenti oppure fornire delle *anticipazioni* per dei corsi futuri.

ATTENZIONE! Sono delle osservazioni mirate e rivolte spesso a segnalare *errori* frequenti, dovuti principalmente a proprietà che *non* si verificano in quel dato tangente.

Intuitivamente... Sono delle interpretazioni *euristiche* di una definizione difficile o di un risultato ostico che possono aiutare a capire il perché di tale cosa - per quanto non siano sempre valide a livello formale.

NOTE PER GLI ELENCHI DELLE DEFINIZIONI E DEI TEOREMI

In fondo al Manualozzo si possono trovare degli elenchi con tutte le definizioni, assiomi e risultati teorici visti: ognuno di essi è indicato nel formato **X#.#.#. TITOLO**, dove **X** è una *sigla* per indicare il tipo di definizione/risultato, mentre **#.#.#.** individua il *capitolo*, la *sezione* e il *numero* per quell'oggetto nella sezione. I significati delle sigle sono elencati di seguito:

- **A**: Assioma.
- **D**: Definizione.
- T: Teorema.
- **PR**: Proposizione.

- L: Lemma.
- **C**: Corollario.
- **PT**: Proprietà.

Indice

Indice iv I ELETTRICITÀ Dalla legge di Coulomb al formalismo dei campi vettoriali 1.1 I primi studi dell'elettricità 1.2 Legge di Coulomb Formalismo dei campi vettoriali 1.3 1.4 Campo elettrostatico Dipolo elettrico 1.5 Distribuzione continua di carica 1.6 Il flusso del campo elettrico e la legge di Gauss 23 Flusso di un campo vettoriale 2.1 24 2.2 Legge di Gauss Applicazioni della legge di Gauss 2.3 28 IL POTENZIALE ELETTRICO Circuitazione di un campo vettoriale 3.1 Forze conservative e campi vettoriali conservativi 3.2 33 Potenziale elettrico 3.3 35 Discontinuità di campo elettrico tra superfici 3.4 Leggi di Maxwell per l'elettrostatica 3.5 Equazione di Poisson e di Laplace 3.6 Conduttori Equilibrio in un campo elettrostatico 4.1 49 4.2 Conduttori 51 Campo elettrico indotto Capacità di un conduttore 4.3 Conduttore cavo 4.4 54 Conduttore cavo con carica 4.4.1 Condensatori 58 4.5 Condensatori in serie e in parallelo Lavoro di carica di un condensatore ed energia immagazzinata nel condensatore 63 Energia del campo elettrostatico 63 4.7

INDICE

	4.8	Pressione elettrostatica 64						
5	Сов	RRENTE ELETTRICA 65						
9	5.1	Corrente elettrica e forza elettromotrice 65						
	_	5.1.1 Intensità di corrente 67						
		5.1.2 Conservazione della carica e corrente elettrica 69						
	5.2	Legge di Ohm 70						
		5.2.1 Legge di Ohm nei conduttori metallici 72						
	5.3							
		Circuiti elettrici 77						
		5.4.1 Condensatori in serie e in parallelo 79						
		5.4.2 Resistori in serie e in parallelo 80						
		5.4.3 Leggi di Kirchhoff 84						
		5.4.4 Circuiti RC 87						
6	Die	LETTRICI 91						
	6.1	Materiale dielettrici e condensatori 91						
	6.2	Polarizzazione 94						
	0.2	6.2.1 Campo elettrico generato dalla polarizzazione 97						
	6.3	Equazioni dell'elettrostatica nel dielettrico 98						
	0.5	_1·········· //						
II	Ma	GNETISMO 101						
7	Ма	GNETOSTATICA 103						
/	7.1	Gli albori dello studio del magnetismo 103						
	•	Legge di Gauss per la magnetostatica 105						
	7·2 7·3							
	7.5	re 106						
		7.3.1 L'esperimento di Oersted 106						
		7.3.2 L'esperimento di Ampére 107						
	7.4	Forza di Lorentz 108						
	/ · 4	7.4.1 Forza di Lorentz con campo magnetico uniforme: il caso perpen						
		dicolare alla velocità 109						
		7.4.2 Forza di Lorentz con campo magnetico uniforme: il caso genera						
		le 110						
		7.4.3 Applicazioni della forza di Lorentz 110						
		7.4.4 Unità di misura del campo magnetico 113						
	7.5	Seconda legge di Laplace e legge di Biot-Savart 114						
	7.6	Il momento meccanico di un circuito piano in un campo magnetico						
	7.0	7.6.1 Il caso generale 117						
	7.7	Flusso del campo magnetico 119						
	7.7	TT . 1						
		7.7.1 Un esempio: la spira circolare vicino al magnete cilindrico 122 7.7.2 Unità di misura del flusso del campo magnetico 124						
	7.8							
	7.0	7.8.1 Campo magnetico generato da cariche puntiformi in moto 125						
		7.8.2 Campo magnetico generato da un filo 126						
8	Lve							
O	8.1	egrali dipendenti da un parametro 129 Sorgenti di campo magnetico 129						
	~· ±	COLDINA OF CHILLY CHINGHOUSE 1=7						

vi Indice

```
LIVE TEX ELETTROMAGNETISMO 131
               Digressione sulla derivazione della legge generale di Ampère 131
               Elettrostatica e magnetostatica a confronto 133
        9.0.2
         Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo 136
   9.1
         Autoflusso e induttanza 141
   9.2
               Autoinduzione 142
        9.2.1
               Circuito RL 142
        9.2.2
         Equazioni di Maxwell 146
               Potenziali 147
        9.3.1
        9.3.2
               Circuiti RLC 149
        Forza di attrivo elm 152
   9.4
         Generatori di AC 154
   9.5
   9.6
         motori 155
         circuiti AC 156
   9.7
               Resistore R 156
        9.7.1
        9.7.2
               Induttore L 156
               Condensatore di capacità C 156
        9.7.3
         Metodo simbolico 158
               Seria RLC 158
        9.8.1
        Accenno a magnetismo nella materia 159
        9.9.1
               Dielettrici 160
10 Onde 163
11 RELATIVITÀ RISTRETTA 165
12 ELETTRODINAMICA RELATIVISTICA 167
III RACCOLTA DIFFERENZIATA 169
A RICHIAMI DI GEOMETRIA DIFFERENZIALE E CALCOLO DIFFERENZIALE 171
         ★ Varietà differenziabile 171
   A.1
   A.2 ★ Metrica 173
   A.3 ★ Elemento di linea 175
         ★ Elemento di area 176
        ★ Elemento di volume 177
   A.5
         ★ Operatore star di Hodge 178
   A.6
         Operatori differenziali 178
   A.7
               Derivate seconde 181
        Teorema della divergenza e del rotore 182
   A.8
        Campi conservativi, irrotazionali e solenoidali 183
   A.10 ★ Operatori differenziali e forme differenziali 184
        A.10.1 Teorema di Stokes per forme differenziali 185
   A.11 Coordinate sferiche e cilindriche 186
        A.11.1 Coordinate sferiche 186
        A.11.2 Coordinate cilindriche 189
  Note aggiuntive 193
         Capitolo 7: magnetostatica 193
               Area di una superficie delimitata da una curva piana chiusa 193
```

I Elettricità

Dalla legge di Coulomb al formalismo dei campi vettoriali

"BEEP BOOP"

Lollo BiancoBOT, dopo aver finito le citazioni.

L'oggi, siamo riusciti a ricondurre tutte le forze ad alcune **interazioni fondamentali**; in ordine di magnitudine decrescente:

- (Nucleare) Forte.
- Elettromagnetica.
- (Nucleare) Debole
- Gravitazionale

Wow, sono *davvero* poche! Dov'è la frizione, la forza elastica, le reazioni vincolari, le forze chimiche che legano le particelle, gli urti tra palle del biliardo? Che ci crediate o no, *tutte* queste forze sono elettromagnetiche. E le altre interazioni fondamentali che fine fanno?

Le **interazioni (nucleari) forti** tengono uniti i *quark* che costituiscono neutroni e protoni, nonché legano assieme protoni e neutroni nel *nucleo atomico*, ma agiscono su una scala così piccola che risultano essere completamente impercettibili - pur essendo centinaia di volte più forti delle forze elettromagnetiche!

Le **interazioni (nucleari) deboli**, che riguardano certi procedimenti di decadimenti nucleari, hanno un nome autoesplicativo: sono forze a microscopico raggio d'azione *e* sono più deboli delle forze elettromagnetiche.

Non parliamo poi della **interazione gravitazionale**: essa è terribilmente debole nonostante abbia un *range* d'azione infinito, e la notiamo solamente in presenza di grandi, *enormi* concentrazioni di massa - i pianeti e le stelle. Se al posto delle forze elettriche l'atomo fosse tenuto assieme da forze gravitazionali, un singolo atomo di idrogeno sarebbe più grande dell'intero universo osservabile.

Quindi, non solo le **forze elettromagnetiche** sono quelle dominanti nella vita di tutti i giorni (sono potenti *e* hanno un *range* d'azione infinito), ma sono anche le sole che *al momento* sono completamente spiegate da una teoria. Certo, c'è una teoria gravitazionale

classica e relativistica, ma non ne esiste una soddisfacente in campo quantistico; per le forze deboli c'è una teoria popolare, ma ostica, e per le forti si sta facendo strada la *cromodinamica*... eppure, nessuna di queste teorie può vantare una verifica sperimentale definitiva. La cosa curiosa è che tutte queste teorie sperimentali si rifanno al modello perfetto, da emulare, delle *leggi* (*classiche*) *dell'elettromagnetismo*.

Anche se le prime osservazioni sui fenomeni elettromagnetici sono attribuite al filosofo greco Talete nel VI secolo a.C., fu grazie alle innumerevoli scoperte di Franklin, Coulomb, Ampère, Faraday, Volta e tanti altri che **James Clerk Maxwell** impacchettò tutto questo bagaglio scientifico in quattro, stupende formule matematiche - che probabilmente avrete visto per la prima volta su una discutibile maglietta di un fan sfegatato della Fisica.

Prima di arrivare a formulare tutte le equazioni di Maxwell, tuttavia, ci conviene fare un tour guidato attraverso la storia di questa disciplina, costruendo passo per passo queste leggi facendo le stesse osservazioni dei più famosi scienziati che lavorarono sull'elettromagnetismo - chiaramente, viste con degli strumenti matematici moderni. In questo capitolo, dopo un'excursus storico dello studio dei fenomeni elettrostatici introdurremo la **legge di Coulomb**; la seconda parte sarà più prettamente matematica e tratterà del **formalismo dei campi vettoriali** - introducendo diversi strumenti particolarmente utili ai nostri scopi.

1.1 I PRIMI STUDI DELL'ELETTRICITÀ

Già, ma... che significa il termine "elettromagnetismo"? La sua etimologia permette di svelare molte informazioni su come stati osservati in natura questi fenomeni:

- "Elettro" e "elettricità" derivano da *elettricus*, parola latina coniata nel 1600 da **William Gilbert** nel suo trattato *De Magnete*, derivata a sua volta dal termine *elektron*, "ambra" in greco: infatti, le popolazioni attorno al Mediterraneo sapevano che oggetti in ambra, se strofinati con il pelo di gatto o col vello di lana, erano in grado di attrarre oggetti leggeri come piume e pagliuzze.
- "Magnetismo" deriva da *magnētis lithos*, "pietra di Magnesia" in greco: sull'isola egea di Magnesia erano diffuse rocce di *magnetite*, un minerale ferroso che in certi casi è capace di attrarre piccoli pezzetti di ferro.

Elettrizzazione per strofinio Il già citato Gilbert fu il primo a dare un certo rigore allo studio di questi fenomeni. Sperimentando sistematicamente con vari materiali, egli descrisse gli effetti delle **azioni elettriche per strofinio** - anche noto come **effetto triboelettrico**) - come segue:

- a) Due oggetti della *stessa sostanza*, dopo essere stati strofinati da un panno, si *respingono* se sono vicini l'un l'altro.
- b) Due oggetti di *sostanze diverse* possono *attrarsi* o *respingersi*, a seconda dei materiali presi; ad esempio, vetro e ambra si attraggono.
- c) Due oggetti che sono attratti separatamente da un terzo oggetto si respingeranno a vicenda.
- d) Un oggetto è attratto da un materiale e un'altro oggetto è respinto da quel materiale, allora i due oggetti si attraggono tra di loro.



Gilbert controllò tante combinazioni di materiali, ma non "pelo di gatto" e "polistirolo da imballaggio". Immagino non avesse un gatto per farlo.

Da queste osservazioni Gilbert concluse l'esistenza di due tipi diversi di elettrizzazione, attribuite a **cariche elettriche** differenti.

DEFINIZIONE 1.1.1. - CARICA ELETTRICA POSITIVA E NEGATIVA.

Convenzionalmente, si dice che:

- Corpi come il vetro acquisiscono carica elettrica positiva, indicata con il segno
- Corpi come l'ambra acquisiscono carica elettrica **negativa**, indicata con il segno meno (-).

Sintetizzando quanto detto:

- Cariche elettriche *dello stesso segno* (+/+, -/-) si **respingono**.
- Cariche elettriche *di segno opposto* (+/-) si **attraggono**.

Il buon vecchio Gilbert si accorse anche che, seppur esistevano materiali (ambra, vetro, ebanite, bachelite...) che venivano elettrizzati per strofinio, altri (metalli, il corpo umano...)non venivano proprio elettrizzati. I primi li chiamò isolanti, i secondi conduttori.

La struttura della materia e i fenomeni elettrostatici Gilbert scrisse per bene tutte queste osservazioni nel suo trattato De Magnete, scritto nel 1600: all'epoca non poteva spiegare perché succedeva ciò che aveva descritto, ma noi grazie alla conoscenza della struttura microscopica della materia possiamo farlo. Senza perderci in tanti dettagli, la materia è fatta di **atomi**, tutti costituiti da tre particelle: **protoni** p, **neutroni** n ed **elettroni** e, rispettivamente di massa

- $m_p = 1.6725 \cdot 10^{-27} \,\mathrm{kg}$
- $m_n = 1,6748 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ $m_e = \frac{1}{1840} m_p = 9,1091 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

Riprendendo la convenzione precedente, si vede che il protone ha carica positiva, mentre l'elettrone ha carica negativa e il neutrone non ha carica elettrica; ad oggi non è osservata alcuna carica elettrica più piccola di quella del protone o dell'elettrone - in altre parole, la carica elettrica è una grandezza quantizzata¹. Indicheremo con -e la carica dell'elettrone e, in virtù della quantizzazione della carica elettrica, la chiameremo carica elementare, mentre con +e indicheremo la carica del protone.

Il nucleo, costituito da protoni e neutroni, sta saldamente assieme grazie all'interazione nucleare forte che sovrasta le azioni repulsive delle cariche positive, che tra l'altro rendono il nucleo carico positivo. Attorno al nucleo orbitano, attratte da forze elettriche, gli elettroni: queste particelle sono in numero pari al numero di protoni nel nucleo e, a differenza di essi, sono molto più liberi di muoversi nello spazio circostante il nucleo. Si osserva che l'atomo è, nel suo complesso, elettricamente neutro, dato che la carica del protone e dell'elettrone è uguale in modulo e la carica complessiva. Questo è estremamente importante per la struttura della materia; se non ci fosse questa cancellazione² della carica, saremmo soggetti a forze estreme: una patata esploderebbe violentemente se ci fosse anche solo una cancellazione imperfetta dell'ordine di una parte su 10^10 .

Sostanze diverse hanno legami più o meno deboli tra il nucleo e gli elettroni, in particolari quelli periferici. Cosa succede, a livello microscopico, con l'elettrizzazione per strofinio? Il contatto tra i due corpi trasferisce per mezzo meccanico elettroni dello strato superficiale da un corpo all'altro, dal corpo in cui sono meno fortemente legati verso quello in cui lo sono di più.

¹La quantizzazione della carica è evidente a livello atomico e subatomico, ma diventa inapprezzabile se la non riescono a misurare variazioni dell'ordine della carica elementare - sperimentalmente si è visto intorno per carica sopra i 200e. Negli esperimenti normali di elettrostatica la carica è di fatto una quantità continua.

²Per cancellazione non intendiamo che le carica si annichiliscono fisicamente, ma che i loro effetti si compensano, non producendo alcuna interazione "esterna".

- Negli **isolanti**, le cariche trasferite per strofinio rimangono *localizzate*. Gli isolanti **non** trasportano facilmente la carica.
- Nei **conduttori**, le cariche elettriche negative sono *libere di muoversi* e **non** rimangono localizzate. I conduttori trasportano facilmente la carica.

In altre parole, le forze elettriche sono una manifestazione fondamentale delle particelle atomiche (cariche) che costituiscono la materia, ma si manifestano a livello *macroscopico* quando viene disturbata la simmetria naturale tra cariche positive e negative presenti negli atomi. Possiamo, in particolare, enunciare il seguente principio.

PRINCIPIO 1.1.1. - PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DELLA CARICA.

Poiché la *carica totale* di un corpo è data dalla *somma algebrica* di tutte le cariche, in un sistema *elettricamente isolato* la carica totale rimane costante nel tempo, ossia si *conserva*.

Induzione elettrostatica L'effetto triboelettrico che abbiamo visto è un caso particolare di **elettrizzazione per contatto**; tuttavia, si possono caricare corpi anche senza alcun contatto diretto, come accade con l'**induzione elettrostatica**

Avviciniamo ad un *conduttore C*, preso elettricamente scarico e sostenuto da un supporto isolante, un corpo carico *D* - ad esempio, carico positivamente. Il corpo carico esercita delle *forze elettriche* sulle cariche microscopiche presenti sul conduttore; gli *elettroni* nel conduttore sono liberi di muoversi sulla superficie e si dispongono nella zona di *C più vicina* al corpo carico, mentre la parte del conduttore più distante da *D* risulterà carica positivamente³. La carica complessiva del conduttore è, per conservazione della carica, sempre nulla, ma le cariche sono distribuite in modo non uniforme: convenzionalmente, pur essendo l'eccesso di cariche positive in una parte del conduttore dovuto al moto delle cariche negative, diremo che le cariche positive si sono spostate nella zona di *C* a maggior distanza da *D*.

Se collegassimo il conduttore C ad un conduttore T molto più esteso di C, ad esempio la Terra, di fatto si creerebbe un unico conduttore C+T praticamente infinito per i nostri scopi. In questo caso, le cariche positive si allontanerebbero molto da D; se interrompessimo il collegamento del conduttore a T il conduttore C resta carico negativamente - basta allontanare D per ottenere C negativo con distribuzione uniforme di carica.

Misura delle cariche elettriche: l'elettroscopio a foglie Abbiamo detto che la carica elettrica è una grandezza quantizzata... ma non abbiamo ancora parlato di come definirla esattamente, né di come *misurarla*! Al momento, ne diamo una definizione operativa, tramite l'**elettroscopio a foglie**

Dato un contenitore isolante e trasparente si consideri un asta metallica che lo penetra in un foro in modo da rimanere bloccata. All'estremità inferiore, internamente al recipiente, sono appese due sottilissime foglioline metalliche - generalmente d'oro - liberi di ruotare attorno all'asse orizzontale dell'asta. Se l'asta metallica è scarica, le foglioline sono verticali per effetto della gravità.

Toccando l'asta con un corpo carico, essa si carica e parte della corrente posseduta dall'asta si dispone sulle foglioline. Poiché le foglioline sono cariche dello stesso segno, si respingono e divergono dalla verticale di un angolo α che può opportunamente misurato con una scala graduata: abbiamo creato uno strumento in grado di rilevare la presenza

 $^{^{3}}$ Chiaramente, se il corpo D fosse carico negativamente accaderebbe l'opposto: gli elettroni in C sarebbero respinti per l'interazione elettrica e si disporrebbero lontani dal corpo carico, rendendo positiva la zona vicina a D.

1.2. LEGGE DI COULOMB

di cariche elettriche. Possiamo allora dare la seguente definizione operativa di carica elettrica.

DEFINIZIONE 1.1.2. - DEFINIZIONE OPERATIVA DI CARICA ELETTRICA .

Se due corpi uguali, toccando l'asta di un elettroscopio a foglie inizialmente scarico, fanno ruotare le foglioline di uno stesso angolo α , allora hanno la stessa carica q.

Potremmo fornire già in questa maniera un'opportuna unità di misura, ma non è particolarmente utile e non è compatibile con la filosofia di molti sistemi di unità di misura. Tuttavia, per dare una possibile definizione *non* operativa, dobbiamo quanto meno parlare dell'interazione elettrostatica.

1.2 LEGGE DI COULOMB

Corpi carichi si attraggono o si respingono, a qualunque distanza, a seconda della loro carica: più sono vicini e più sono carichi, maggiore è questa attrazione/repulsione. Questa descrizione qualitativa delle forze di natura elettrostatica era già nota da Gilbert, ma per averne una quantitativa dobbiamo aspettare quasi duecento anni. Nel 1785, il fisico francese **Charles Augustin de Coulomb** pubblicò la sua memoria *Recherches théoriques et expérimentales sur la force de torsion et sur l'élasticité des fils de metal*, in cui stabilì, mediante l'uso di una bilancia di torsione analoga a quella di *Cavendish* per la misura delle forze gravitazionali, una legge matematica per la descrizione dell'interazione elettrostatica.

DEFINIZIONE 1.2.1. - LEGGE DI COULOMB.

Date due cariche puntiformi q_1 e q_2 , poste a distanza r nel vuoto, interagiscono con una forza F diretta secondo la loro congiungente data da

$$\vec{\mathbf{F}} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{u}}_r \tag{1.1}$$

Osservazioni.

- $\vec{\mathbf{F}}$ è la forza che q_1 esercita su q_2 ; la forza che q_2 esercita su q_1 è $-\vec{\mathbf{F}}$.
- *k* è una costante di proporzionalità detta **costante di Coulomb** che dipende dalle unità di misura.
- $\hat{\mathbf{u}}_r$ è il versore del vettore distanza $\vec{\mathbf{r}}$ dalla carica q_1 alla carica q_2 .
- q_1q_2 è il prodotto delle due cariche: se hanno lo stesso segno, la forza è repulsiva perché $\vec{\mathbf{f}}$ ha lo stesso verso di $\hat{\mathbf{u}}_r$, altrimenti se hanno segno opposto è attrattiva perché hanno versi discordi.

Unità di misura della carica elettrica Non abbiamo ancora dato per bene un'unità di misura della carica elettrica. Potremmo basarci proprio sulla legge di Coulomb e definirla in modo che k = 1 e che la carica unitaria è tale che, se posta a distanza unitaria da un'altra carica unitaria, essa subisce una forza unitaria (come accade nel *sistema centimetro-grammo-secondo o c.g.s*).

Nonostante alcuni evidenti vantaggi teorici nell'utilizzare il sistema c.g.s., noi utilizzeremo per ragioni anche soprattutto storiche, l'unità di misura della carica elettrica prevista dal SI, il coulomb (C).

Non è un'unità fondamentale, bensì è definito come $A\,\mathrm{s}$, ossia come la carica che attraversa in un secondo un conduttore percorso dalla corrente di un ampere. Non sapendo

ancora che cosa sia la corrente elettrica, né tanto meno un'ampere, non approfondiremo qui la definizione.

Unità di misura.

Carica elettrica: coulomb (C) o ampere per secondi (As).

Dimensioni: [q] = [I][s] = IT.

Sta di fatto che è una misura estremamente "sbagliata", quanto meno per i problemi che trattiamo. Ad esempio, la tipica carica da strofinamento è dell'ordine di $10 \times 10^{-7} \, \mathrm{C}$ dobbiamo impegnarci molto per fare un Coulomb! Generalmente utilizziamo dei suoi sottomultipli, ad esempio:

- millicoulomb: $1 \text{ mC} = 10^{-3} \text{ C}$.
- microfarad: $1 \,\mu\text{C} = 10^{-6} \,\text{C}$.

Nel SI, la costante k della legge di Coulomb viene posta a

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8,9875 \cdot 10^9 \, \frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2}$$
 (1.2)

dove ε_0 è detta **costante dielettrica del vuoto** e assume il valore

$$\varepsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \, \frac{\text{C}^2 \,\text{m}^2}{\text{N}}$$
 (1.3)

La legge di Coulomb 1.1 assume la forma

$$\vec{\mathbf{F}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{u}}_r \tag{1.4}$$

Legge di Coulomb e legge di gravitazione universale Come si vede immediatamente, la legge di Coulomb è analoga - a livello di formula - alla **legge di gravitazione universale**:

$$\vec{\mathbf{F}} = G_N \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{\mathbf{u}}_r \tag{1.5}$$

dove G_N è la costante di gravitazione universale.

$$G_N = 6.7 \cdot 10^{-11} \, \frac{\text{N m}^2}{\text{kg}^2}$$
 (1.6)

Tuttavia, a livello di forze sono profondamente differente, come il seguente esempio mette in evidenza.

ESEMPIO. La forza di Coulomb tra due cariche uguali per strofinio, poste a distanza di $r = 1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$ è, in modulo

$$F = k \frac{q^2}{r^2} \simeq 9 \cdot 10^9 \cdot 10^4 \cdot 10^{-14} \text{N} \simeq 0.9 \text{ N}$$

La forza gravitazionale in condizioni simili, prese due masse $m=1\,\mathrm{hg}=10^{-1}\,\mathrm{kg}$ alla stessa distanza r di prima, è

$$F = G_n \frac{m^2}{r^2} \simeq 7 \cdot 10^{-17} \cdot 10^4 \cdot 10^{-2} \text{N} \simeq 7 \cdot 10^{-9} \text{ N}$$

La forza di attrazione gravitazionale è molto più debole della forza attrattiva elettrostatica!

Principio di sovrapposizione per forze Le forze elettriche agenti su una carica q_0 dovute alle cariche circostanti si comportano come vettori; è immediato supporre che vige un **principio di sovrapposizione**.

Principio 1.2.1. - Principio di sovrapposizione per forze elettrostatiche .

La forza elettrostatica agente su una carica q_0 da un sistema di cariche è data dalla somma vettoriale delle singole interazioni tra q_0 e ciascuna carica del sistema.

1.3 FORMALISMO DEI CAMPI VETTORIALI

Il problema fondamentale che la teoria dell'elettromagnetismo vuole risolve è il seguente: se ho delle cariche elettriche *qui*, magari muovendoli in giro, cosa succede a delle cariche *li*?

La trattazione di un problema simile con le sole forze, come si farebbe in un qualunque corso di Fisica I, non è necessariamente la più vantaggiosa: in particolare, quando le cariche cominciano a muoversi, le forze tra di loro cambiano perché cambiano le posizioni nel tempo... e dovremo anche tenere conto degli effetti di magneti sul moto delle cariche!

È necessario un cambio di punto di vista, dove le forze ci sono ancora, ma non consideriamo *soltanto* loro. La soluzione classica ottocentesca assume la forma di una **teoria di campo**. In estrema sintesi, lo spazio attorno ad una carica elettrica è permeata da campi elettrici e magnetici: una seconda carica, in presenza di questi campi, subisce una forza; i campi, in altre parole, trasmettono l'influenza di una carica sull'altra e sono i portatori dell'interazione elettromagnetica. I fenomeni elettromagnetici si modificano in base all'interazione tra i campi, le particelle in movimento e altro.

DEFINIZIONE 1.3.1. - CAMPO VETTORIALE.

Un campo vettoriale \vec{G} è una funzione

$$\vec{\mathbf{G}}: \mathbb{R}^3 \xrightarrow{(x,y,z) \longmapsto (G_x(x,y,z), G_y(x,y,z), G_z(x,y,z))} \mathbb{R}^3$$
(1.7)

dove (x, y, z) sono eventualmente funzioni del tempo.

Notazione. In notazione versoriale, un campo vettoriale è

$$\vec{\mathbf{G}}(x,y,z) = G_x \hat{\mathbf{u}}_x + G_y \hat{\mathbf{u}}_y + G_z \hat{\mathbf{u}}_z$$
 (1.8)

OSSERVAZIONE. Con \vec{E} indichiamo il campo elettrico, mentre indichiamo con \vec{B} il campo magnetico.

Linee di campo Potremmo rappresentare il campo disegnando ad ogni punto di \mathbb{R}^3 il vettore ad esso associato da $\vec{\mathbf{G}}$.

In alternativa, possiamo disegnare delle curve dette linee di campo.

DEFINIZIONE 1.3.2. - LINEA DI CAMPO.

Una linea di campo di \vec{G} è una curva

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3
t \longmapsto \vec{\mathbf{r}}(t)$$
(1.9)

tale per cui in ogni suo punto il vettore tangente alla curva è il vettore dato da $\vec{\mathbf{G}}$:

$$\dot{\gamma}(t) = \vec{\mathbf{G}}(\gamma(t)), \ \forall t \in \mathbb{R}$$
 (1.10)

In generale, le linee di campo sono soluzioni $\vec{\mathbf{r}} = (x, y(x), z(x))$ del sistema di equazioni differenziali

 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{G_y}{G_x} \\ \frac{dz}{dx} = \frac{G_z}{G_x} \end{cases}$ (1.11)

1.4 CAMPO ELETTROSTATICO

Un campo vettoriale è quindi una mappa che a punti di \mathbb{R}^3 associa vettori tridimensionali. In questo formalismo, la forza di Coulomb si può vedere come il vettore in un certo punto di un campo vettoriale detto **campo elettrostatico**.

DEFINIZIONE 1.4.1. - CAMPO ELETTROSTATICO.

Il **campo elettrostatico** generato da un sistema di cariche q_i ferme associa ad ogni punto dello spazio una forza pari alla forza elettrica che agisce su una **carica di prova** q_0 positiva posta in quel punto, divisa per la carica stessa:

$$\vec{\mathbf{E}}(x,y,z) = \frac{\vec{\mathbf{F}}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i} \frac{q_i}{\left|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r_i}}\right|^2} \hat{\mathbf{u}}_{r_i} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i} q_i \frac{\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r_i}}}{\left|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r_i}}\right|^3}$$
(1.12)

dove
$$\vec{\mathbf{r}}_i = (x_i, y_i, z_i)$$
, $\vec{\mathbf{r}} = (x, y, z)$ e $\hat{\mathbf{u}}_i = \frac{\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}_i}}{\left|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}_i}\right|}$.

Unità di misura Nel SI l'unità di misura del campo elettrico, essendo il rapporto tra una forza e una carica, è il **newton su coulomb** $\binom{N}{C}$. Più avanti vedremo un'altra unità di misura usata maggiormente nelle applicazioni pratiche.

Unità di misura.

Campo elettrico: newton su Coulomb $(\frac{N}{C})$.

Dimensioni:
$$[E] = \frac{[F]}{[q]} = \text{LMT}^{-3}\text{I}^{-1}$$
.

Campo elettrostatico e forza di Coulomb Si noti che dalla definizione segue ovviamente che la forza che q_0 subisce si può esprimere in funzione del campo elettrostatico da

$$\vec{\mathbf{F}} = q_0 \vec{\mathbf{E}} \tag{1.13}$$

Nella 1.12 abbiamo fatto uso di un **principio di sovrapposizione** per campi vettoriali.

PRINCIPIO 1.4.1. - PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE PER CAMPI ELETTROSTATICI.

Il campo elettrico generato da un sistema di cariche è data dalla somma vettoriale dei campi elettrici generati da ciascuna carica del sistema.

Preso il caso di una singola carica Q posta nell'origine, il campo elettrico generato da Q è

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{u}}_r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} Q \frac{\vec{\mathbf{r}}}{r^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} (x, y, z)$$

Esempio - Linee di Campo della forza di Coulomb.

Data una carica *Q* post nell'origine del nostro sistema di rifermento, il campo elettrico di Coulomb nel piano è

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{(x^2 + y^2)^{3/2}}(x, y)$$

Posto

$$dx = \dot{x}(t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} Q \frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$
$$dy = \dot{y}(t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} Q \frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

Da cui otteniamo la seguente equazione differenziale:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x}{y}$$

$$\implies \int_{x_0}^{x} \frac{dx}{x} = \int_{y_0}^{y} \frac{dy}{y} \implies \log \frac{x}{x_0} = \log \frac{y}{y_0} \implies y = \frac{y_0}{x_0} x$$

Dalle condizioni al contorno (0,0) e (x_0,y_0) si ricavano le linee di forza del campo coulombiano: è un fascio di rette passanti per l'origine del sistema di riferimento.

Osservazione. Notiamo che la forza di Coulomb esercitata da una singola carica *Q* posta nell'origine presenta un'evidente simmetria radiale; la stessa definizione 1.1 è già di fatto fornita in coordinate sferiche! Allora, il campo elettrostatico in coordinate sferiche è dato da

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{4\pi\,\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{u}}_r$$

ossia coincide con la componente radiale, dato che $E_{\varphi} = E_{\theta} = 0$.

1.5 DIPOLO ELETTRICO

Consideriamo due cariche puntiformi q_1 e q_2 , rispettivamente fisse in $\vec{\mathbf{r}}_1 = (0,0,z_0)$ e $\vec{\mathbf{r}}_2 = (0,0,-z_0)$. I campi elettrici generati dalle singole cariche sono, in un generico punto $\vec{\mathbf{r}} = (x,y,z)$,

$$\vec{\mathbf{E}}_1(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1}{\left|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r_1}}^2\right|}$$

$$\vec{\mathbf{E}}_2(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_2}{|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}_2|^2}$$

Il campo elettrico complessivo è dato da

$$\vec{\mathbf{E}}(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(q_1 \frac{\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r_1}}}{\left| \vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r_1}} \right|^3} + q_2 \frac{\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r_2}}}{\left| \vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r_2}} \right|^3} \right)$$
(1.14)

Dato che

$$\begin{cases} \vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}_1 = (x, y, z - z_0) \\ \vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}_2 = (x, y, z + z_0) \end{cases}$$

si ha

$$E_{x}(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \left(q_{1} \frac{x}{(x^{2} + y^{2} + (z - z_{0})^{2})^{3/2y}} + q_{2} \frac{x}{(x^{2} + y^{2} + (z + z_{0})^{2})^{3/2}} \right)$$

$$E_{y}(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \left(q_{1} \frac{y}{(x^{2} + y^{2} + (z - z_{0})^{2})^{3/2}} + q_{2} \frac{y}{(x^{2} + y^{2} + (z + z_{0})^{2})^{3/2}} \right)$$

$$E_{z}(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \left(q_{1} \frac{z - z_{0}}{(x^{2} + y^{2} + (z - z_{0})^{2})^{3/2}} + q_{2} \frac{z_{0}}{(x^{2} + y^{2} + (z + z_{0})^{2})^{3/2}} \right)$$

Se consideriamo q_1 e q_2 di carica uguale a q e di segno opposto (per esempio, $q_1 = q$ e $q_2 = -q$) abbiamo a che fare con il sistema detto **dipolo elettrico**.

Momento di dipolo elettrico Al dipolo possiamo associare il momento di dipolo elettrico.

Definizione 1.5.1. - Momento di dipolo elettrico .

Il **momento di dipolo elettrico** è una misura della separazione di cariche positive e negative in un sistema. In altre parole, misura la *polarità* di un sistema elettrostatico.

$$\vec{\mathbf{p}} = q\vec{\mathbf{d}} \tag{1.15}$$

dove d è il vettore spostamento dalla carica negativa alla carica positiva-

Nel nostro caso, il modulo del momento di dipolo è $p = 2qz_0$.

DIGRESSIONE. Lo studio del dipolo elettrico è di particolare rilievo: ad esso sono riconducibili le interazioni elettrostatiche più semplici a cui sono soggetti i sistemi *microscopici elettricamente neutri*, come atomi e molecole non ionizzate.

Un esempio di ciò, anche se poco più complesso, è quello della molecola dell'acqua: è detta *polare* in quanto gli elettroni condivisi sono distribuiti in modo non uniforme; c'è una concentrazione di carica negativa nel mezzo, presso l'atomo d'ossigeno, mentre agli estremi è positiva.

Vedremo come il momento di dipolo ha particolare rilievo soprattutto quando la distanza tra le cariche è così piccola che non è facilmente misurabile, oppure quando parleremo di dielettrici.

Studio del campo di dipolo Vogliamo descrivere il campo elettrostatico generato tramite vettori e tramite le linee di campo.

OSSERVAZIONE. Il sistema ha evidente natura *cilindrica*: ci basterebbe studiare il comportamento su un piano passante per l'asse z - ad esempio y=0; ciò che succede nello

1.5. dipolo elettrico 13

spazio si può capire con un'opportuna rotazione di tale piano.

Consideriamo il piano z = 0, ortogonale al dipolo e "a metà strada" tra le due cariche. Chiaramente, $E_x = E_y = 0$, dato che i denominatori sono uguali e i numeratori uguali, ma di segno opposto. Invece, si ha

$$E_z = \frac{-2qz_0}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{\left(x^2 + y^2 + z_0^2\right)^{3/2}}$$

■ Consideriamo ora il piano $z = z_0$ e y = 0. Si ha

$$E_x = \frac{xq}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{|x|^3} - \frac{1}{(x^2 + 4z_0^2)^{3/2}} \right)$$

$$E_y = 0$$

$$E_z = \frac{-2qz_0}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{(x^2 + 4z_0^2)^{3/2}}$$

Analizzando ulteriori casi si denotano, per il dipolo elettrico, le linee di campo come in figura.

OSSERVAZIONE. Dove il campo elettrico è *intenso*, la rappresentazione delle linee di campo è più densa, mentre si fa più rada dove il campo è *meno intenso*.

Se considerassimo $q_1 = q_2 = q$, le linee di campo sarebbero come quelle nella seguente figura.

Osservazione. Dalle formule di dipolo, si vede che $\vec{\bf E}$ è l'opposto del gradiente di un opportuno *potenziale*^a V:

$$V = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q_1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - z_0)^2}} + \frac{q_2}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + z_0)^2}} \right)$$
(1.16)

Vedremo che questo non è un caso: il potenziale elettrostatico è sempre un campo conservativo.

^aNelle "XXX", a pagina 179 è possibile trovare la definizione di gradiente e altri operatori differenziali.

Campo di dipolo lontano Cosa succede alle forze elettrostatiche e al campo elettrostatico se lo si osserva a debita distanza dal dipolo? Se siamo molto lontani dal sistema, diciamo a distanza $|\vec{\mathbf{r}}| \gg |\vec{\mathbf{r}}_1| = |\vec{\mathbf{r}}_2| = z_0$, non ci sono molte distinzione pratiche fra due cariche distinte, opposte e distanti e considerare due cariche distinte, opposte ma coincidenti: di fatto, un dipolo da lontano appare come un dipolo puntiforme posto nell'origine. Seppur il problema del dipolo sia normalmente a simmetria cilindrica, è evidente che conviene trattare l'approssimazione a grandi distanze con le coordinate sferiche. Si ricordi dalla definizione delle coordinate sferiche che, denotato θ come l'angolo polare tra l'asse z (positivo) e $\vec{\mathbf{r}}$, si ha $z = r \cos \theta$. Allora

$$\left|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}_1\right| = \left(x^2 + y^2 + (z - z_0)^2\right)^{1/2} = \left(\underbrace{x^2 + y^2 + z^2}_{-r^2} + z_0^2 - 2z_0z\right)^{1/2} = \left(r^2 + z_0^2 - 2z_0r\cos\theta\right)^{1/2}$$

$$\left|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}_2\right| = \left(x^2 + y^2 + (z + z_0)^2\right)^{1/2} = \left(\underbrace{x^2 + y^2 + z^2}_{=r^2} + z_0^2 + 2z_0 z\right)^{1/2} = \left(r^2 + z_0^2 + 2z_0 r \cos\theta\right)^{1/2}$$

Il pontenziale è

$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}_1|} - \frac{1}{|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}_2|} \right) =$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\left(r^2 + z_0^2 - 2z_0 r \cos \theta \right)^{-1/2} - \left(r^2 + z_0^2 + 2z_0 r \cos \theta \right)^{-1/2} \right) =$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \left(\left(1 + \frac{z_0^2}{r^2} - \frac{2z_0 \cos \theta}{r} \right)^{-1/2} - \left(1 + \frac{z_0^2}{r^2} + \frac{2z_0 \cos \theta}{r} \right)^{-1/2} \right) \equiv$$

Poiché $r \gg z_0$, si può provare sviluppare in serie di Taylor la radice.

Rісо**к**ріамо... Lo sviluppo in serie di Taylor della potenza alla α del binomio 1 + x è

$$(1+a)^{\alpha} = \sum_{k=0}^{+\infty} {\alpha \choose k} a^k \tag{1.17}$$

dove $\alpha \in \mathbb{R}$; l'uguaglianza vale solo $\forall a \in (-1, 1)$.

Possiamo limitarci allo sviluppo al primo ordine: posto $a = \frac{z_0^2}{r^2} \pm \frac{2z_0\cos\theta}{r} < 1$, si ha

$$\left(1 + \frac{z_0^2}{r^2} \pm \frac{2z_0 \cos \theta}{r}\right)^{-1/2} \simeq 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{z_0^2}{r^2} \pm \frac{2z_0 \cos \theta}{r}\right) = 1 - \frac{z_0^2}{2r^2} \mp \frac{z_0 \cos \theta}{r} + o(a^2)$$

Il potenziale diventa

$$V(r,\theta,\varphi) = \frac{q2z_0\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\vec{\mathbf{p}}\cdot\hat{\mathbf{u}}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$
(1.18)

L'unica grandezza caratteristica del dipolo è il momento $\vec{\bf p}$ e non q e z_0 separatamente: misurando il potenziale potremo ricavare solo informazioni su $\vec{\bf p}$, ma non sulla costituzione del sistema!

Esempio. Un dipolo costituito da due cariche 2q e -2q e distanza dall'origine $z_0/2$ hanno momento di dipolo uguale a quello appena studiato e pertanto anche stesso potenziale e campo elettrico.

Calcoliamo ora il campo elettrostatico usando il gradiente espresso in coordinate sferiche:

$$\vec{\mathbf{E}} = -\vec{\nabla}V = -\frac{\partial V}{\partial r}\hat{\mathbf{u}}_r - \frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}\hat{\mathbf{u}}_\theta - \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V}{\partial \omega}\hat{\mathbf{u}}_\varphi = \frac{2p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\hat{\mathbf{u}}_r + \frac{p\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\hat{\mathbf{u}}_\theta$$
(1.19)

OSSERVAZIONE. Sommando il contributo di più cariche uniformi il potenziale (e quindi il campo elettrico) può dipendere da relazioni differenti da 1/r.

Metodi alternativi al campo di dipolo lontano Ci sono altri modi equivalenti per ottenere il potenziale di cui sopra. Uno di questi passa tramite il teorema del coseno.

RICORDIAMO... Dati un triangolo di angoli α , β , γ , rispettivamente opposti ai lati a, b, c, vale per il **teorema dei coseni**

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma (1.20)$$

La distanza di r si può

1.6 DISTRIBUZIONE CONTINUA DI CARICA

Nella pratica difficilmente avremo a che fare con una, due o qualche carica, bensì di un numero *enorme* di cariche puntiformi. Chiaramente, trattare tutte le cariche una per una e vedere le interazioni con le altre non è benché minimamente consigliato: per fare un esempio, un mm^3 di rame contiene circa $2,5 \cdot 10^{21}$ elettroni.

Per ovviare a questa difficoltà si assume che le cariche siano così tante che si abbia un *cootinuum* di cariche; introduciamo dunque il concetto di **distribuzione continua di carica**, caratterizzata da una **densità di carica**.

DEFINIZIONE 1.6.1. - DENSITÀ DI CARICA VOLUMICA .

Considerato un oggetto di volume V carico tale che nell'elemento di volume dV(x, y, z) = dxdydz attorno al punto di coordinate cartesiane (x, y, z) ci sia una carica infinitesima dq. La **densità di carica volumica** è un campo scalare definito dalla relazione

$$dq = \rho(x, y, z)dV \tag{1.21}$$

Unità di misura.

Densità di Carica volumica: coulomb su metro cubo $\left(\frac{C}{m^3}\right)$.

Dimensioni:
$$[\rho] = \frac{[Q]}{[V]} = ITL^{-3}$$
.

Essa funziona in modo analogo alla densità di massa volumica; la carica totale sull'oggetto si otterrà integrando sul volume la relazione precedente:

$$q_{tot} = \int_{V} \rho(x, y, z) dV$$
 (1.22)

Il campo elettrico generato dall'oggetto, interno o esterno al corpo che sia, si ottiene come semplice generalizzazione della 1.12:

$$\vec{\mathbf{E}}(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_V \rho(x',y',z') \frac{\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'}{\left|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'\right|^3} dV$$
 (1.23)

dove $\vec{\mathbf{r}} = (x, y, z)$ è il punto nello spazio in cui misurare il campo elettrico, $\vec{\mathbf{r'}} = (x', y', z')$ è un punto del volume V e dV = dx'dy'dz'.

Capita spesso che cariche sorgenti, anziché essere poste in una regione spaziale tridimensionale, occupino invece una superfici. In questi casi conviene introdurre la **densità superficiale**.

DEFINIZIONE 1.6.2. - DENSITÀ DI CARICA SUPERFICIALE.

Considerato una superficie σ carica tale che sull'elemento d'area $d\Sigma(x,y,z)$ attorno al punto di coordinate cartesiane (x,y,z) ci sia una carica infinitesima dq. La **densità di carica superficiale** è un campo scalare definito dalla relazione

$$dq = \sigma(x, y, z)d\Sigma \tag{1.24}$$

Unità di misura.

Densità di Carica superficiale: coulomb su metro quadro $\left(\frac{C}{m^2}\right)$.

Dimensioni: $[\sigma] = \frac{[Q]}{[A]} = \mathsf{ITL}^{-2}$.

La carica totale e il campo elettrico sono, rispettivamente,

$$q_{tot} = \int_{\Sigma} \sigma(x, y, z) d\Sigma$$
 (1.25)

$$\vec{\mathbf{E}}(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\Sigma} \sigma(x',y',z') \frac{\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'}{\left|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'\right|^3} d\Sigma$$
 (1.26)

Analogamente, si può fare anche per il caso di una linea, introducendo la densità lineare.

DEFINIZIONE 1.6.3. - DENSITÀ DI CARICA LINEARE.

Considerato una lineare σ carica tale che sull'elemento di linea $d\ell$ attorno al punto di coordinate cartesiane (x,y,z) ci sia una carica infinitesima dq. La **densità di carica lineare** è un campo scalare definito dalla relazione

$$dq = \lambda(x, y, z)d\ell \tag{1.27}$$

Unità di misura.

Densità di carica lineare: coulomb su metro $\left(\frac{C}{m}\right)$.

Dimensioni: $[\lambda] = \frac{[Q]}{[\ell]} = \mathsf{ITL}^{-1}$.

La carica totale e il campo elettrico sono, rispettivamente,

$$q_{tot} = \int_{\ell} \lambda(x, y, z) d\ell \tag{1.28}$$

$$\vec{\mathbf{E}}(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\ell} \lambda(x',y',z') \frac{\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'}{\left|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'\right|^3} d\ell$$
 (1.29)

Osservazione. Può capire di avere una densità di carica *non* nulla, ma carica totale nulla.

Filo carico rettilineo (infinito) Si consideri un filo rettilineo di lunghezza L con densità lineare costante λ . Per semplicità, poniamo il sistema di riferimento in modo che il filo carico sia lungo l'asse x. Si ha

$$q = \int_{\ell} \lambda(x', y', z') d\ell = \lambda \int_{-L/2}^{L/2} dx' = \lambda L \implies \lambda = \frac{q}{L}$$

Più che concentrarci sulla carica del filo, tuttavia, ci interessa studiare il campo elettrostatico. Per il sistema di riferimento scelto, $\vec{\mathbf{r}}' = (x', 0, 0)$:

$$\vec{\mathbf{E}}(x,y,z) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'}{\left|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'\right|^3} dx'$$
 (1.30)

In componenti cartesiane:

$$\begin{cases} E_x(x,y,z) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x - x'}{((x'-x)^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} dx' \\ E_y(x,y,z) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{y}{((x'-x)^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} dx' \\ E_z(x,y,z) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{z}{((x'-x)^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} dx' \end{cases}$$

Si verifica nuovamente che $\vec{\mathbf{E}}(x, y, z) = -\vec{\nabla}V$, dove

$$V = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \int_{-L/2}^{+L/2} \frac{1}{\sqrt{(x'-x)^2 + y^2 + z^2}} dx'$$
 (1.31)

Risolvendo l'integrale⁴ troviamo

$$V = \frac{\lambda}{8\pi\varepsilon_0} \log \left(\frac{\sqrt{(x - \frac{L}{2})^2 + y^2 + z^2} + x - \frac{L}{2}}{\sqrt{(x - \frac{L}{2})^2 + y^2 + z^2} - x + \frac{L}{2}} \frac{\sqrt{(x + \frac{L}{2})^2 + y^2 + z^2} + x + \frac{L}{2}}{\sqrt{(x + \frac{L}{2})^2 + y^2 + z^2} - x - \frac{L}{2}} \right)$$
(1.32)

e il campo in componenti cartesiane diventa:

$$\begin{cases} E_x(x,y,z) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{(x-\frac{L}{2})^2 + y^2 + z^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x+\frac{L}{2})^2 + y^2 + z^2}} \right) \\ E_y(x,y,z) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \frac{y}{y^2 + z^2} \left(\frac{x + \frac{L}{2}}{\sqrt{(x+\frac{L}{2})^2 + y^2 + z^2}} - \frac{x - \frac{L}{2}}{\sqrt{(x-\frac{L}{2})^2 + y^2 + z^2}} \right) \\ E_z(x,y,z) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \frac{z}{y^2 + z^2} \left(\frac{x + \frac{L}{2}}{\sqrt{(x+\frac{L}{2})^2 + y^2 + z^2}} - \frac{x - \frac{L}{2}}{\sqrt{(x-\frac{L}{2})^2 + y^2 + z^2}} \right) \end{cases}$$

Il sistema si studia però in modo più semplice sfruttando la simmetria cilindrica e utilizzando, per l'appunto, le coordinate cilindriche, posto l'asse x come asse relativo all'altezza:

$$\begin{cases} x = x \\ y = R \cos \theta \\ z = R \sin \theta \end{cases}$$

Il potenziale diventa

$$V = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{1}{\sqrt{(x'-x)^2 + R^2}} dx' = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \log \left(\frac{\sqrt{\left(x - \frac{L}{2}\right)^2 + R^2} + \frac{L}{2} - x}{\sqrt{\left(x - \frac{L}{2}\right)^2 + R^2} - \frac{L}{2} - x} \right)$$
(1.33)

⁴Calcolarlo in questo modo non lo consigliamo neanche ai peggiori nemici del Manualozzo™. Per chi volesse comunque provarlo a fare, nelle "XXX", a pagina ?? è possibile trovare lo sviluppo del calcolo.

e

$$\begin{cases} E_R(x,y,z) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{\sqrt{(x-\frac{L}{2})^2 + R^2}} \left(\frac{1}{\sqrt{(x-\frac{L}{2})^2 + R^2} - x + \frac{L}{2}} - \frac{1}{\sqrt{(x-\frac{L}{2})^2 + R^2} - x - \frac{L}{2}} \right) \\ E_{\theta}(x,y,z) = 0 \\ E_x(x,y,z) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{(x-\frac{L}{2})^2 + R^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x+\frac{L}{2})^2 + R^2}} \right) \end{cases}$$

Supponiamo ora che il filo sia infinitamente lungo, ossia $L \to +\infty$; una primissima osservazione ci dice che, per avere λ costante anche q deve tendere a $+\infty$. Poiché

$$\lim_{L\to +\infty} \sqrt{\left(x\pm\frac{L}{2}\right)^2+R^2}=\lim_{L\to +\infty} L=+\infty$$

Segue che

$$\begin{cases} \lim_{L \to +\infty} E_x = 0 \\ \lim_{L \to +\infty} E_y = \lim_{L \to +\infty} \frac{\lambda y}{2\pi\varepsilon (y^2 + z^2)} \left(\frac{x + \frac{L}{2}}{L} - \frac{x - \frac{L}{2}}{L} \right) = \frac{\lambda y}{2\pi\varepsilon (y^2 + z^2)} \\ \lim_{L \to +\infty} E_z = \lim_{L \to +\infty} \frac{\lambda z}{2\pi\varepsilon (y^2 + z^2)} \left(\frac{x + \frac{L}{2}}{L} - \frac{x - \frac{L}{2}}{L} \right) = \frac{\lambda z}{2\pi\varepsilon (y^2 + z^2)} \end{cases}$$

In coordinate cilindriche, poiché

$$\lim_{L \to +\infty} \sqrt{\left(x - \frac{L}{2}\right)^2 + R^2} = \lim_{L \to +\infty} \left| x - \frac{L}{2} \right| \sqrt{1 + \frac{R^2}{\left(x - \frac{L}{2}\right)^2}} =$$

$$= \lim_{L \to +\infty} \left| x - \frac{L}{2} \right| \left(1 + \frac{R^2}{2\left(x - \frac{L}{2}\right)^2} \right) = \lim_{L \to +\infty} \left| x - \frac{L}{2} \right|$$

si ha, facendo calcoli lunghi e noiosi, a:

$$\begin{cases} \lim_{L \to +\infty} E_R = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \frac{R}{L} \left(\frac{1}{\left| x - \frac{L}{2} \right| - x + \frac{L}{2}} - \frac{1}{\left| x - \frac{L}{2} - x \right| - \frac{L}{2}} \right) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon R} \\ \lim_{L \to +\infty} E_\theta = 0 \\ \lim_{L \to +\infty} E_x = 0 \end{cases}$$

Il campo in coordinate cilindriche risulta

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R} \hat{\mathbf{u}}_R \tag{1.34}$$

OSSERVAZIONE. Avremmo potuto vedere che il campo dipendeva soltanto dalla componente radiale direttamente facendo un'analisi dimensionale. Infatti, poiché

$$\lambda = \frac{q}{L} \implies [\lambda] = \frac{[C]}{[L]} = \frac{C}{m}$$

il campo elettrico ha dimensioni

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} = \frac{\lambda}{\varepsilon_0} \frac{1}{r} \implies [E] = \frac{[\lambda]}{[\varepsilon_0]} \frac{1}{[L]}$$

dove \Re è una costante numerica e non influisce sulla dimensione. L'unica componente che si deve considerare "libera", perché non è vincolata dalle condizioni del sistema, è una lunghezza: nel nostro caso, andando per intuizione fisica sulla base di simmetrie presenti, la distanza assiale R.

Superficie carica infinita Si consideri una superficie piana Σ con densità superficiale costante σ . Per semplicità, poniamo il sistema di riferimento in modo che la superficie coincida con il piano x=0. Si ha

$$q = \int_{\Sigma} \sigma(x', y', z') d\Sigma = \sigma \int_{\Sigma} d\Sigma = \sigma A \implies \sigma = \frac{q}{A}$$

dove A è l'area della superficie. Chiaramente, se la superficie è tale che $A \to +\infty$, allora anche $q \to +\infty$.

Più che concentrarci sulla carica del filo, tuttavia, ci interessa studiare il campo elettrostatico. Per il sistema di riferimento scelto, $\vec{\mathbf{r}}' = (0, y', z')$:

$$\vec{\mathbf{E}}(x,y,z) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\Sigma} \frac{\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'}{\left|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'\right|^3} d\Sigma$$
 (1.35)

Poiché stiamo considerando il piano xy, la parametrizzazione della superficie è

$$\vec{\mathbf{s}} = y\hat{\mathbf{u}}_y + z\hat{\mathbf{u}}_z \tag{1.36}$$

Pertanto, l'elemento di superficie è

$$d\Sigma = \left\| \frac{\partial \vec{\mathbf{s}}}{\partial y} \times \frac{\partial \vec{\mathbf{s}}}{\partial z} \right\| dy dz = \|\hat{\mathbf{u}}_x\| dy dz = dy dz$$

Si ha, in componenti cartesiane:

$$\begin{cases} E_x(x,y,z) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\Sigma} \frac{\sigma x}{(x^2 + (y'-y)^2 + (z'-z)^2)^{3/2}} dy' dz' \\ E_y(x,y,z) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\Sigma} \frac{\sigma(y-y')}{(x^2 + (y'-y)^2 + (z'-z)^2)^{3/2}} dy' dz' \\ E_z(x,y,z) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\Sigma} \frac{\sigma(z-z')}{(x^2 + (y'-y)^2 + (z'-z)^2)^{3/2}} dy' dz' \end{cases}$$

OSSERVAZIONE. Poiché il campo è uniforme, spostandosi parallelamente al piano non dovrebbe essere discernibile alcuna differenza, ossia non ci devono essere componenti particolari in alcuna; in altre parole, essendo il sistema invariante per traslazioni, il campo elettrostatico dovrà essere *ortogonale* alla superficie.

Si vede esattamente quanto ipotizzato. Infatti, operando un cambio di variabile

$$\begin{cases} u = y' - y \\ v = z' - z \end{cases}$$

si ricava che

$$\begin{cases} E_x(x, y, z) = \frac{\sigma x}{4\pi\varepsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dudv}{(x^2 + u^2 + vr)^{3/2}} dudv \\ E_y(x, y, z) = 0 \\ E_z(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

Operando un ulteriore cambio di variabile, questa volta alle coordinate polari

$$\begin{cases} u = R\cos\theta\\ v = R\sin\theta \end{cases}$$

ricordando che l'elemento d'area diventa $dydz = RdRd\theta$, si ha

$$E_x(x,y,z) = \frac{\sigma x}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} \frac{RdR}{(x^2 + R^2)^{3/2}} = -\frac{\sigma x}{2\varepsilon_0} \frac{1}{\sqrt{x^2 + R^2}} \bigg|_0^{\infty} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

In sintesi, il campo elettrico generato da una superficie piana infinita è

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0} \hat{\mathbf{u}}_x \tag{1.37}$$

OSSERVAZIONE. In realtà avremmo dovuto aspettarci che il campo non dipendesse dalla distanza x. Dalla formula del campo elettrico di Coulomb sappiamo che

$$[\varepsilon E] = \frac{N}{C}$$

Siccome σ è una densità superficiale, la sua unità di misura è già

$$[\sigma] = \frac{C}{m^2}$$

si deve avere

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} A$$

con A adimensionale... e in effetti nel nostro caso $A = \frac{1}{2}$.

Sfera uniformemente carica Si consideri una palla sferica di raggio R con densità volumica costante ρ . Per semplicità, poniamo il sistema di riferimento in modo che l'origine coincida con il centro della sfera. Si ha

$$q = \int_{V} \rho(x', y', z') dV = \rho \int_{V} dV = \rho V_{s} = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi R^{3}$$

$$q = \frac{4}{3} \pi R^{3} \rho \tag{1.38}$$

In questo caso, studiare il campo elettrico esterno ed interno alla sfera per un punto generico diventa particolarmente laborioso; tuttavia, vedremo una legge fisica che ci permetterà di semplificare la trattazione di questo problema. Qui ci limiteremo a considerare il campo elettrostatico agente su un punto degli assi, ad esempio $\vec{\mathbf{r}} = (x, 0, 0)$.

Notiamo che l'evidente simmetria radiale del problema ci porta a concludere che le componenti y e z del campo siano nulle, ossia

$$\begin{cases} E_x(x,0,0) = \frac{\rho}{4\pi\varepsilon_0} \int_V \frac{\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}'}}{\left|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}'}\right|^3} dV = \frac{\rho}{4\pi\varepsilon_0} \int_V \frac{x - x'}{\sqrt{(x' - x)^2 + (y')^2 + (z')^2}} dx' dy' dz' \\ E_y(x,0,0) = 0 \\ E_z(x,0,0) = 0 \end{cases}$$

Trattando di una sfera, ci conviene passare nelle coordinate sferiche

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \cos \varphi \\ z = r \sin \theta \sin \varphi \end{cases}$$

ricordando che l'elemento di volume diventa $dV = dx'dy'dz' = r^2 \sin\theta dr d\phi d\theta$. L'argomento nella radice al denominatore diventa

$$(x'-x)^2 + (y')^2 + (z')^2 = (x')^2 + (y')^2 + (z')^2 - 2xx' + x^2 = r^2 + x^2 - 2rx\cos\theta.$$

e il numeratore è invece

$$x - x' = x - r \cos \theta$$

Da ciò

$$E_{x}(x,0,0) = \frac{\rho}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{0}^{R} dr \int_{0}^{2} \pi d\theta \frac{x - r\cos\theta}{(r^{2} - 2rx\cos\theta + x^{2})^{3/2}} r^{2}\cos\theta =$$

$$= \frac{\rho 2\pi}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{0}^{R} dr \int_{0}^{2\pi} \frac{x - r\cos\theta}{(r^{2} - 2rx\cos\theta + x^{2})^{3/2}} r^{2}\sin\theta =$$

Cambiamo la variabile θ con $y = \cos \theta$ (a cui è associato $dy = \sin \theta d\theta$), ottenendo

$$\equiv \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \int_0^R dr \int_{-1}^1 dy \frac{x - 2y}{(x^2 - 2rxy + x^2)^{3/2}} r^2$$

Non è immediato, ma si può trovare che anche in questo caso specifico $\vec{\mathbf{E}} = -\vec{\nabla}V$, dove

$$V(x,0,0) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \int_0^R dr \int_{-1}^1 dy \frac{r^2}{\sqrt{r^2 - 2rxy + x^2}} =$$

Svolgendo l'integrale rispetto alla variabile t, si vede che

$$= \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \int_0^R dr \int_{-1}^1 dy \frac{r^2}{\sqrt{r^2 - 2rxy + x^2}} = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \int_0^R dr \left[-\frac{r}{x} \sqrt{r^2 + x^2 - 2rxy} \right]_{-1}^1 =$$

$$= \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \int_0^R dr \left(-\frac{r}{x} |r - x| + \frac{r}{x} |r + x| \right)$$

A questo punto distinguiamo il caso di un punto esterno alla sfera (x > R) o di uno interno ad essa (x < R).

Il caso esterno: x > R

$$E_x(x,0,0) = -\partial_x \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \int_0^R dr \frac{2r^2}{x} = -\frac{\rho}{2\varepsilon_0} \frac{2}{3} R^3 \partial_x \frac{1}{x} = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0} \frac{1}{x^2}$$

Ricordando che $\rho = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$, si ha

$$E_x(x,0,0) = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 x^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$$
 (1.39)

Il caso interno: x < R

$$E_{x}(x,0,0) = -\partial_{x} \frac{\rho}{2\varepsilon_{0}} \int_{0}^{R} dr \frac{r}{x} (r+x-|r-x|) =$$

$$= -\partial_{x} \frac{\rho}{2\varepsilon_{0}} \left[\int_{0}^{x} dr \frac{r}{x} (r+x-x+r) + \int_{x}^{R} dr \frac{r}{x} (r+x-r+x) \right] =$$

$$= -\partial_{x} \frac{\rho}{2\varepsilon_{0}} \left(\frac{2}{3} x^{2} + R^{2} - x \right) = -\frac{\rho}{2\varepsilon_{0}} \partial_{x} \left(R^{2} - \frac{1}{3} x^{2} \right) = \frac{\rho x}{3\varepsilon_{0}}$$

Ricordando che $\rho = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$, si ha

$$E_x(x,0,0) = \frac{\rho x}{3\varepsilon_0} = \frac{qx}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$
 (1.40)

Il grafico del campo elettrostatico, al variare di x > 0, è il seguente:

Il flusso del campo elettrico e la legge di Gauss

"BEEP BOOP"

LOLLO BIANCOBOT, dopo aver finito le citazioni.

PER

2.1 FLUSSO DI UN CAMPO VETTORIALE

DEFINIZIONE 2.1.1. - FLUSSO DI UN CAMPO VETTORIALE.

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie orientata Σ , parametrizzata da una funzione $\vec{\mathbf{r}}(u,v)$, è

$$\Phi_{\Sigma} \left(\vec{\mathbf{E}} \right) = \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{E}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma = \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{E}} \cdot \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial v} du dv$$
 (2.1)

Intuitivamente... Se descriviamo la corrente di un fluido come l'acqua con un campo vettoriale $\vec{\mathbf{F}}$, il flusso di $\vec{\mathbf{F}}$ rappresenta *quanto fluido* passa *attraverso* una certa superficie per unità di tempo (anche se quest'ultima viene spesso sottointesa).

Con questa interpretazione euristica si può capire anche perché l'integrale presenta nella definizione un *prodotto scalare*: se l'acqua scorre perpendicolarmente alla superficie, molta acqua passerà e il flusso sarà dunque grande; al contrario, se il fluido scorre parallelamente alla superficie l'acqua non l'attraverserà mai e quindi il flusso è nullo. In altre parole, ciò che influisce sul flusso è la componente del flusso perpendicolare alla superficie!

Matematicamente parlando, il flusso non è altro che un tipo di integrale superficiale di un campo vettoriale.

Come abbiamo detto, la superficie deve essere **orientabile**: detto in una maniera suggestiva, intuitiva ma non formale come farebbero i fisici, una superficie con due *facce*

distinte e due orientazioni possibili che corrispondono alla scelta di un campo normale che punta sempre dalla parte di una delle facce.

In particolare, la superficie deve essere effettivamente orientata, ossia si deve scegliere uno dei campi normali in modo da definire quando il flusso è positivo e quando è negativo. Generalmente, per convenzione si impone che il vettore normale alla superficie è orientato verso l'esterno: quando la componente perpendicolare del campo vettoriale $\vec{\bf E}$ e il vettore normale saranno *concordi*, cioè quando $\vec{\bf E}$ è *uscente* dalla superficie, si ha un flusso *positivo*; se il campo $\vec{\bf E}$ è *entrante* la superficie, allora si ha un flusso *negativo*.

OSSERVAZIONE. Data una superficie chiusa Σ , tracciamo una curva chiusa γ su di essa; possiamo scindere Σ in due sottosuperfici Σ_1 e Σ_2 che hanno in comune una superficie $\Sigma_{1,2}$ delimitata da γ . Il flusso per linearità di scinde in

$$\Phi_{\Sigma} = \Phi_{\Sigma_1} + \Phi_{\Sigma_2}$$

In realtà, il flusso non è influenzato da quale sia la superficie $\Sigma_{1,2}$: infatti, per uno dei sottoflussi il contribuito dato da $\Sigma_{1,2}$ sarà negativo perché il campo è entrante, ma per l'altro sottoflusso sarà positivo perché il campo è uscente.

$$\Phi_{\Sigma} = \Phi_{\Sigma_1} + \Phi_{\Sigma_2} = \Phi_{\Sigma_1 - \Sigma_{1,2}} + \Phi_{\Sigma_{1,2}} + \Phi_{\Sigma_2 - \Sigma_{1,2}} - \Phi_{\Sigma_{1,2}} = \Phi_{\Sigma_1 - \Sigma_{1,2}} + \Phi_{\Sigma_2 - \Sigma_{1,2}}$$

2.2 LEGGE DI GAUSS

TEOREMA 2.2.1. - LEGGE DI GAUSS.

Il flusso del campo elettrostatico $\tilde{\mathbf{E}}$ attraverso un superficie **chiusa** è uguale alla somma algebrica (o nel caso di una distribuzione continua, dell'integrale) delle cariche contenute all'**interno** della superficie, comunque siano distribuite, divisa per ε_0 .

■ *Caso discreto*:

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = \frac{\left(\sum_{i} q_{i}\right)_{int}}{\varepsilon_{0}} \tag{2.2}$$

■ Caso continuo:

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{V} \rho\left(x, y, z\right) dV \qquad tale \ che \ \partial V = \Sigma$$
 (2.3)

Lo dimostreremo per una *singola* carica contenuta nella superficie - dato che il caso per molteplici cariche e per una distribuzione continua seguono praticamente immediatamente - ma prima di farlo in modo formale, vediamo una derivazione più "fisica".

Angolo solido Per far ciò, ci servirà la nozione di *angolo solido*.

DEFINIZIONE 2.2.1. - ANGOLO SOLIDO.

L'angolo solido è una generalizzazione a tre dimensioni dell'angolo piano e dà una misura della parte di spazio compresa entro un fascio di semirette uscenti intorno ad un punto P. In termini matematici, esso è definito come l'area sulla sfera unitaria intorno a P individuata dalla superficie (finita) Σ :

$$\Omega = \int d\Omega = \int \frac{d\Sigma_0}{r^2} = \int \frac{\cos\theta d\Sigma}{r^2}$$
 (2.4)

2.2. LEGGE DI GAUSS 25

dove

• $d\Omega$ è l'angolo solido infinitesimo.

• $d\Sigma$: 0 è la *proiezione ortogonale* al raggio dell'elemento infinitesimo di superficie $d\Sigma$.

• θ è l'*angolo polare* delle coordinate sferiche.

Poiché $d\Sigma_0$ è un elemento infinitesimo della calotta sferica, data una parametrizzazione in coordinate sferiche vale

$$d\Sigma_0 = r^2 \sin\theta d\theta d\varphi$$

da cui segue che

$$d\Sigma = \sin\theta d\theta d\phi \tag{2.5}$$

Integrando θ da 0 a π e φ da 0 a 2π , si ottiene l'angolo solido sotto cui dal centro P è vista tutta la superficie:

$$\Omega = \int d\Omega = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \sin \theta = 4\pi$$
 (2.6)

Questo risultato è valido per una qualunque superficie *chiusa* che racchiuda P - e ne corrisponde al valore massimo dell'angolo solido.

Unità di misura.

Angolo solido: Steradiante (sr).

Dimensioni: $[\Omega] = 1$.

Derivazione fisica della legge di Gauss Dato il campo di Coulomb $\vec{\mathbf{E}}$ generato dalla carica q, vogliamo determinare l'elemento di flusso infinitesimo $d\Phi\left(\vec{\mathbf{E}}\right)$, ossia il flusso tramite l'elemento d'area infinitesimo $d\Sigma$.

Innanzitutto, si noti che l'angolo tra il versore radiale $\hat{\mathbf{u}}_r$ uscente dalla carica q e il versore normale $\hat{\mathbf{u}}_n$ alla superficie coincide con un possibile angolo polare θ che parametrizza un punto della calotta sferica unitaria centrata in q.

$$\hat{\mathbf{u}}_r \cdot \hat{\mathbf{u}}_n = \cos \theta$$

Il flusso infinitesimo diventa

$$d\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = \vec{\mathbf{E}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{n} d\Sigma = \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{\hat{\mathbf{u}}_{r} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{n}}{r^{2}} d\Sigma = \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{\cos\theta}{r^{2}} d\Sigma = \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{d\Sigma_{0}}{r^{2}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}} d\Omega$$

OSSERVAZIONE. Il flusso del campo $\tilde{\mathbf{E}}$ generato da una carica puntiforme dipende solo dall'angolo solido e *non* dalla superficie o dalla distanza dalla carica: il flusso è lo stesso per qualunque superficie il cui bordo si appoggi sul cono individuato dall'angolo solido. Questo è una *diretta* conseguenza che il campo di Coulomb presenta un fattore $1/r^2$; se la relazione fosse stata anche solo leggermente diversa non varrebbe tale dipendenza.

Per una superficie (finita) e chiusa che racchiude la carica q si ha

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\Omega = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Dimostrazione formale della legge di Gauss

DIMOSTRAZIONE. Per semplicità, poniamo l'origine del nostro sistema di riferimento dove è situata la carica. Data la simmetria di carattere radiale fornita dal campo elettrostatico di Coulomb, ci conviene utilizzare le coordinate sferiche

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

Parametrizziamo la superficie Σ con l'angolo *polare* θ e l'angolo *azimutale* φ delle coordinate sferiche:

$$\vec{\mathbf{r}}(\theta, \varphi) = x(\theta, \varphi)\vec{\mathbf{u}}_x + y(\theta, \varphi)\vec{\mathbf{u}}_y + z(\theta, \varphi)\vec{\mathbf{u}}_z = = r(\theta, \varphi)\sin\theta\cos\varphi\vec{\mathbf{u}}_x + r(\theta, \varphi)\sin\theta\sin\varphi\vec{\mathbf{u}}_y + r(\theta, \varphi)\cos\theta\vec{\mathbf{u}}_z$$

Osserviamo che per descrivere una superficie con le coordinate sferiche è necessario fornire la distanza $r(\theta, \varphi)$ dall'origine nella direzione indicata dagli angoli θ e φ . Anzi, la parametrizzazione può essere espressa totalmente in termini radiali! Infatti, il versore radiale è dato da

$$\hat{\mathbf{u}}_r = \frac{\hat{\mathbf{e}}_r}{|\hat{\mathbf{e}}_r|} = \frac{\frac{\partial x^i}{\partial r} \hat{\mathbf{u}}_i}{1} = \sin \theta \cos \varphi \hat{\mathbf{u}}_x + \sin \theta \sin \varphi \hat{\mathbf{u}}_y + \cos \theta \hat{\mathbf{u}}_z$$

Raccogliendo $r(\theta, \varphi)$ dalla parametrizzazione scritta prima si ottiene quindi

$$\vec{\mathbf{r}}(\theta,\varphi) = r(\theta,\varphi)\hat{\mathbf{u}}_r$$

Per definizione, il flusso è

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{E}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{n} d\Sigma = \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{E}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{n} \left| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}(\theta, \varphi)}{\partial \theta} \times \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}(\theta, \varphi)}{\partial \varphi} \right| d\theta d\varphi =$$

Poiché il versore normale è

$$\hat{\mathbf{u}}_{n} = \frac{\frac{\partial \vec{\mathbf{r}}(\theta, \varphi)}{\partial \theta} \times \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}(\theta, \varphi)}{\partial \varphi}}{\left| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}(\theta, \varphi)}{\partial \theta} \times \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}(\theta, \varphi)}{\partial \varphi} \right|}$$

il flusso si può calcolare come

$$= \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{E}} \cdot \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}(\theta, \varphi)}{\partial \theta} \times \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}(\theta, \varphi)}{\partial \varphi} d\theta d\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\Sigma} \frac{1}{r(\theta, \varphi)^2} \hat{\mathbf{u}}_r \cdot \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}(\theta, \varphi)}{\partial \theta} \times \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}(\theta, \varphi)}{\partial \varphi} d\theta d\varphi$$

Per semplificare quel prodotto misto, dobbiamo prima analizzare i termini che partecipano al prodotto vettoriale.

În un generico punto^a (θ, φ) della superficie, i vettori della base del piano tangente alla superficie in tal punto sono

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial \theta} \left(r(\theta, \varphi) \vec{\mathbf{u}}_r \right) = \frac{\partial r(\theta, \varphi)}{\partial \theta} \hat{\mathbf{u}}_r + r(\theta, \varphi) \frac{\partial \hat{\mathbf{u}}_r}{\partial \theta} \\ \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial \varphi} = \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(r(\theta, \varphi) \vec{\mathbf{u}}_r \right) = \frac{\partial r(\theta, \varphi)}{\partial \varphi} \hat{\mathbf{u}}_r + r(\theta, \varphi) \frac{\partial \hat{\mathbf{u}}_r}{\partial \varphi} \end{cases}$$

2.2. LEGGE DI GAUSS 27

Si nota subito che le componenti parallele a $\vec{\mathbf{u}}_r$ non influiscono al flusso. Al netto di costanti moltiplicative, il contribuito di tali componenti è un $\vec{\mathbf{u}}_r$ nel prodotto vettoriale del prodotto misto, ma valendo

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{u}}_r \cdot \hat{\mathbf{u}}_r \times \vec{\mathbf{a}} = 0 \\ \hat{\mathbf{u}}_r \cdot \vec{\mathbf{a}} \times \hat{\mathbf{u}}_r = 0 \end{cases}, \quad \forall \vec{\mathbf{a}} \text{ vettore}$$

tali componenti non cambieranno in alcun modo il flusso; ciò che invece lo cambia sono le derivate dei versori radiali. Sviluppando, l'espressione del flusso si ha

$$\begin{split} \Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{E}}) &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{\Sigma} \frac{1}{r(\theta,\varphi)} \hat{\mathbf{u}}_{r} \cdot \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}(\theta,\varphi)}{\partial \theta} \times \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}(\theta,\varphi)}{\partial \varphi} d\theta d\varphi = \\ &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{\Sigma} \frac{1}{r(\theta,\varphi)^{2}} \hat{\mathbf{u}}_{r} \cdot \left(r(\theta,\varphi) \frac{\partial \hat{\mathbf{u}}_{r}}{\partial \theta} \times r(\theta,\varphi) \frac{\partial \hat{\mathbf{u}}_{r}}{\partial \varphi} \right) d\theta d\varphi = \\ &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{\Sigma} \hat{\mathbf{u}}_{r} \cdot \frac{\partial \hat{\mathbf{u}}_{r}}{\partial \theta} \times \frac{\partial \hat{\mathbf{u}}_{r}}{\partial \varphi} d\theta d\varphi \end{split}$$

Poiché

$$\begin{cases} \frac{\partial \hat{\mathbf{u}}_r}{\partial \theta} = \cos \theta \cos \varphi \hat{\mathbf{u}}_x + \cos \theta \sin \varphi \hat{\mathbf{u}}_y - \sin \theta \hat{\mathbf{u}}_z \\ \frac{\partial \hat{\mathbf{u}}_r}{\partial \varphi} = -\sin \theta \sin \varphi \hat{\mathbf{u}}_x + \sin \theta \cos \varphi \hat{\mathbf{u}}_y \end{cases}$$

e

$$\hat{\mathbf{u}}_r \cdot \frac{\partial \hat{\mathbf{u}}_r}{\partial \theta} \times \frac{\partial \hat{\mathbf{u}}_r}{\partial \varphi} = \begin{vmatrix} \sin \theta \cos \varphi & \sin \theta \sin \varphi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \varphi & \cos \theta \sin \varphi & -\sin \theta \\ -\sin \theta \sin \varphi & \sin \theta \cos \varphi & 0 \end{vmatrix} = \sin \theta$$

segue che

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{E}}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\Sigma} \sin\theta d\theta d\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \Omega$$
 (2.7)

dove Σ è l'angolo solido sull'intera superficie.

Se la superficie (finita) è chiusa si ha $\Omega = 4\pi$, ottenendo quindi il risultato desiderato. \Box

OSSERVAZIONE. La (2.7) descrive il flusso del campo elettrostatico attraverso una superficie **qualunque**. La legge di Gauss si potrebbe vedere come un *caso specifico* di questa relazione.

Il caso per cariche multiple segue dal principio di sovrapposizione dei campi elettrici:

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{E}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{n} d\Sigma = \int_{\Sigma} \left(\sum_{i} \vec{\mathbf{E}}_{i}\right) \cdot \hat{\mathbf{u}}_{n} d\Sigma = \sum_{i} \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{E}}_{i} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{n} d\Sigma = \sum_{i} \frac{q_{i}}{\varepsilon_{0}}$$

Da questa si ottiene, passando al continuo, la relazione 2.3.

OSSERVAZIONE. La dimostrazione della legge di Gauss si basa sul fatto fondamentale che la legge di Coulomb, che descrive l'interazione tra cariche elettriche, è *inversamente proporzionale* a r^2 . È dunque possibile adattare la legge di Gauss in altri contesti non elettrici, se consideriamo una forza tra due enti inversamente proporzionale a r^2 . Ad esempio, esiste una formulazione della legge di Gauss per la *forza di gravitazione*

^aQui indicato tramite le coordinate ad esso associate dalla parametrizzazione.

completamente equivalente alla legge di gravitazione universale di Newton: il flusso del campo gravitazionale attraverso una superficie chiusa è pari alla massa inclusa in essa, moltiplicata per $-4\pi G$.

■ Caso discreto:

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{G}}) = -4\pi G \sum_{i} m_{i} \tag{2.8}$$

■ Caso continuo:

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{G}}) = -4\pi G \int_{V} \rho(x, y, z) \, dV$$
 tale che $\partial V = \Sigma$ (2.9)

Si noti, tra l'altro, che non è particolarmente differente dal caso elettrico dato che la legge di Gauss per il campo elettrico si può anche scrivere come

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = 4\pi k \sum_{i} q_{i}$$

0

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = 4\pi k \int_{V} \rho\left(x, y, z\right) dV$$
 tale che $\partial V = \Sigma$ (2.10)

Flusso tramite una superficie chiusa per una carica esterna La legge di Gauss descrive il flusso tramite una superficie chiusa tenendo conto delle cariche *interne* ad essa... e si ci fossero delle cariche *esterne*?

Limitiamoci all'inizio al caso di una singola carica esterna: il campo di Coulomb entra nella superficie chiusa, attraversa lo spazio contenuto da essa e poi esce dall'altro lato. In termini di angolo solido, il cono elementare che sottende l'angolo solido infinitesimo $d\Sigma$ determina sulla superficie chiusa due elementi $d\Sigma_1$ e $d\Sigma_2$. Per la convenzione sul segno del flusso:

- $\vec{\mathbf{E}}$ entra in $d\Sigma_1$: $\vec{\mathbf{E}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma_1 < 0$.
- $\bullet \quad \vec{\mathbf{E}} \ esce \ da \ d\Sigma_2 \colon \vec{\mathbf{E}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma_2 > 0.$

I flussi infinitesimi che otteniamo¹ sono

$$\begin{cases} d\Phi_{\Sigma_1}(\vec{\mathbf{E}}) = \vec{\mathbf{E}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma_1 = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega \\ d\Phi_{\Sigma_2}(\vec{\mathbf{E}}) = \vec{\mathbf{E}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega \end{cases}$$

Integrando sull'intera superficie chiusa otteniamo

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{E}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma = 0$$
 (2.11)

Il flusso tramite una superficie chiusa dipende solo dalle cariche interne ad essa.

OSSERVAZIONE. Cosa cambia dal caso della carica interna? Il campo elettrico in quella situazione risulta essere *entrante* (se la carica è positiva) o *uscente* (se la carica è negativa) da ogni elemento infinitesimo; il flusso avrà quindi sempre lo stesso segno oppure essere nullo, ma sulla superficie intera questo si ha solo se questa è parallela al campo.

2.3 APPLICAZIONI DELLA LEGGE DI GAUSS

La legge di Gauss, in linea di principio, ci descrive solo il flusso tramite una superficie chiusa. Tuttavia, in situazioni di *evidenti simmetrie*, confrontando la definizione di flusso

¹Il procedimento è analogo a quello con cui si ottiene l'equazione 2.7.

con quello ottenuto dalla legge di Gauss possiamo sorprendentemente calcolare in modo abbastanza facile il campo elettrostatico che genera il flusso.

ATTENZIONE! Bisogna fare attenzione ad utilizzare la legge di Gauss in assenza di simmetrie. Ad esempio, consideriamo una situazione come in figura.

Qui il flusso è nullo perché ciò che entra esce, ma il campo elettrico non è nullo.

Filo carico rettilineo (infinito) Si consideri un filo rettilineo infinito con densità lineare costante λ . Per semplicità, poniamo il sistema di riferimento in modo che il filo carico sia lungo l'asse z. Poniamo un cilindro attorno al filo in modo che il filo passi per l'asse del cilindro. Data l'evidente simmetria cilindrica del sistema usiamo, per motivi che dovrebbero essere oramai chiari, le coordinate cilindriche:

$$\begin{cases} x = R \cos \theta \\ y = R \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

Oltre ad essere un sistema di riferimento, fissato *R* abbiamo una parametrizzazione del cilindro di raggio *R*.

Ora, ci è già noto che in questo sistema di riferimento il campo elettrostatico dipende esclusivamente dalla coordinata radiale e ha direzione radiale, ossia $\vec{\mathbf{E}} = E(R)\hat{\mathbf{u}}_R$. Per come abbiamo posto il cilindro Σ , il versore normale alla superficie laterale coincide con quello radiale delle coordinate cilindriche, pertanto

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = \int \vec{\mathbf{E}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma = \int \vec{\mathbf{E}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_R d\Sigma = \int E(R) \hat{\mathbf{u}}_R \cdot \hat{\mathbf{u}}_R d\Sigma = E(R) \int d\Sigma =$$

dove l'ultimo passaggio è lecito in quanto sulla superficie del cilindro il raggio è fissato e quindi anche E(R) è costante.

Dato che l'elemento di area è dato da $d\Sigma = d\Phi dz$, si ha

Per la legge di Gauss,

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = \frac{q}{\varepsilon_0} = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0}$$

dove λ è la densità lineare di carica; per ottenere il flusso per il filo infinito ci basterebbe mandare L all'infinito. Eguagliando i due flussi ottenuti si ricava che

$$2\pi R \cancel{L} E(R) = \frac{\lambda \cancel{L}}{\varepsilon_0}$$

e quandi

$$\vec{\mathbf{E}}(R) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R} \tag{2.12}$$

Superficie carica infinita Si consideri una superficie piana Σ con densità superficiale costante σ . Per semplicità, poniamo il sistema di riferimento in modo che la superficie coincida con il piano x=0. Come per il caso del filo carico rettilineo, consideriamo un cilindro, questa volta che interseca la superficie ortogonalmente e posto in maniera che le basi siano alla stessa distanza dal piano.

Ci è già noto che il campo elettrostatico dipende esclusivamente dalla coordinata perpendicolare al piano, cioè x, e ha direzione $\hat{\mathbf{u}}_x$. In particolare, si osservi che da facce opposte del piano il versore normale $u_n = u_x$ cambia verso e quindi cambia verso anche il campo elettrostatico:

$$\vec{\mathbf{E}} = \begin{cases} E(|x|)\hat{\mathbf{u}}_x & \text{se } x > 0\\ -E(|x|)\hat{\mathbf{u}}_x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Il flusso tramite il cilindro Σ si può scindere in tre componenti: i due flussi Φ_{A_1} e Φ_{A_2} attraverso le basi e il flusso Φ_{SL} attraverso la superficie laterale; tuttavia, poiché la superficie laterale è sempre ortogonale al campo, quest'ultima componente è nulla. Inoltre, si ha che il campi èsce sempre dalle basi, pertanto i flussi saranno positivi e, per questioni di simmetria, coincidono:

$$\Phi_{A_1} = \Phi_{A_2} \tag{2.13}$$

Pertanto,

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = 2\int_{A} E(|x|)d\Sigma = 2E(|x|)\int_{A_{1}} d\Sigma = 2E(|x|)A_{1}$$

Ricordando che la densità di carica superficiale σ è costante, la carica interna al cilindro è data da

$$q = \sigma A_1$$

Per la legge di Gauss si ha

$$\Phi_{\Sigma} = \frac{\sigma A_1}{\varepsilon_0}$$

Eguagliando i due flussi ottenuti si ricava che

$$2A_1E(|x|) = \frac{\sigma A_1}{\varepsilon_0}$$

e quindi

$$\vec{\mathbf{E}}(|x|) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{\mathbf{u}}_x \tag{2.14}$$

Sfera uniformemente carica Si consideri una palla sferica di raggio R con densità volumica costante ρ . Per semplicità, poniamo il sistema di riferimento in modo che l'origine coincida con il centro della sfera. Come superficie Σ per calcolare il flusso scelgo una sfera di raggio r centrata anch'essa nell'origine.

Ci è già noto che il campo elettrostatico dipende esclusivamente dalla coordinata radiale e ha direzione radiale, ossia $\vec{\mathbf{E}} = E(r)\hat{\mathbf{u}}_r$. Il versore normale alla superficie Σ è $\hat{\mathbf{u}}_n = \hat{\mathbf{u}}_r$. A questo punto distinguiamo il calcolo quando la superficie sferica ha raggio maggiore della palla (r > R) o quando ha raggio minore (r < R).

Il caso esterno: r > R In questo caso la superficie sferica *contiene* la sfera uniformemente carica. Il flusso dunque è

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = \int E(r)d\Sigma = E(r)4\pi r^2$$

dato che E(r) è costante sulla sfera di raggio r. La superficie sferica contiene tutta la carica della palla al suo interno, quindi per la legge di Gauss

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{E}}) = \frac{q}{\varepsilon_0} = \frac{4\pi R^3 \rho}{3\varepsilon_0}$$

e quindi

$$\vec{\mathbf{E}}(r) = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{u}}_r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{u}}_r \tag{2.15}$$

OSSERVAZIONE. Una qualunque distribuzione di carica a simmetria *sferica* dipendente dalla distanza radiale, ossia $\rho(x,y,z)=\rho(r)$, genera al suo esterno un campo uguale a quello di una carica puntiforme.

Il caso interno: r < R In questo caso la superficie sferica contiene al suo interno solo una parte della carica complessiva:

$$q_{interna} = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$$

Se il flusso, calcolato secondo la definizione, non cambia espressione (ma valore sì!)...

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = E(r)4\pi r^2$$

... quello per la legge di Gauss diventa

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{E}}) = \frac{q_{interna}}{\varepsilon_0} = \frac{4\pi r^3 \rho}{3\varepsilon_0}$$

e quindi

$$\vec{\mathbf{E}}(r) = \frac{q_{interna}}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{u}}_r = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \hat{\mathbf{u}}_r$$
 (2.16)

Riassumendo, il campo elettrico generato da una sfera uniformemente carica di raggio R a distanza r dall'origine è

$$\vec{\mathbf{E}}(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \hat{\mathbf{u}}_r & \text{se } r \le R\\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{u}}_r & \text{se } r \ge R \end{cases}$$
 (2.17)

Il potenziale elettrico

"BEEP BOOP"

LOLLO BIANCOBOT, dopo aver finito le citazioni.

PER

3.1 CIRCUITAZIONE DI UN CAMPO VETTORIALE

Definizione 3.1.1. - Circuitazione di un campo vettoriale.

Il circuitazione di un campo vettoriale lungo una curva chiusa γ , parametrizzata da una funzione $\vec{\mathbf{r}}:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}^3$, è

$$\Gamma_{\gamma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = \oint_{\gamma} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \int_{a}^{b} \vec{\mathbf{E}} \cdot \frac{d\vec{\mathbf{r}}}{dt} dt$$
 (3.1)

3.2 FORZE CONSERVATIVE E CAMPI VETTORIALI CONSERVATIVI

Dalle forze conservative... La circuitazione ha particolare rilevanza in ambito fisico; la sua prima applicazione che vedremo è in una caratterizzazione dei*campi vettoriali conservativi*. Prima però, riguardiamo rapidamente il concetto di lavoro e del suo ruolo per quelle forze dette forze conservatrici, trattato nel corso di Fisica I.

DEFINIZIONE 3.2.1. - LAVORO.

Dati due punti $\vec{\mathbf{r}}_A$ e $\vec{\mathbf{r}}_B$, il **lavoro** di una forza $\vec{\mathbf{F}}$ lungo una curva γ tra i due punti è definito come

$$W_{\gamma_1} = \int_{\gamma_1} \vec{\mathbf{F}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} \tag{3.2}$$

In generale, il lavoro dipende dal *percorso effettuato*: il lavoro compiuto da una stessa forza lungo due curve γ_1 e γ_2 è differente. Per un caso particolare di forze, tuttavia, il lavoro dipende esclusivamente dagli estremi e non dal percorso effettuato.

Definizione 3.2.2. - Forza conservativa.

Una forza $\vec{\mathbf{F}}$ è detta **conservativa** se per qualunque curva γ_1 , γ_2 tra due punti $\vec{\mathbf{r}}_A$ e $\vec{\mathbf{r}}_B$ il lavoro è

$$W_{\gamma_1} = W_{\gamma_2} \tag{3.3}$$

In altre parole, $\vec{\mathbf{F}}$ è conservativa se il lavoro dipende *solo* dai punti iniziali e finali e non quale sia la curva lungo la quale si calcola.

Proposizione 3.2.1. - Caratterizzazione delle forze conservative.

Se una forza $\vec{\mathbf{F}}$ è conservativa, allora esiste una funzione $U: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ detta **energia potenziale** tale che^a

$$\vec{\mathbf{F}} = -\vec{\nabla}U\tag{3.4}$$

e tale per cui

$$W = U(\vec{\mathbf{r}}_A) - U(\vec{\mathbf{r}}_B) = -\Delta U \tag{3.5}$$

In altri termini:

$$\vec{\mathbf{F}} = -\vec{\nabla}U\tag{3.6}$$

$$W = \int_{A}^{B} \vec{\mathbf{F}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = -\int_{A}^{B} \vec{\nabla} U \cdot d\vec{\mathbf{s}}$$
 (3.7)

Dimostrazione. Consideriamo una curva γ parametrizzata da

$$\vec{\mathbf{r}}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad t \in [t_1, t_2]$$

Posto

$$\begin{cases} \vec{\mathbf{r}}(t_A) = \vec{\mathbf{r}}_A \\ \vec{\mathbf{r}}(t_B) = \vec{\mathbf{r}}_B \end{cases}$$

si ha

$$W = \int_{t_A}^{t_B} \vec{\mathbf{r}} \cdot \frac{d\vec{\mathbf{r}}}{dt} dt = -\int_{t_A}^{t_B} \vec{\nabla} U \cdot \frac{d\vec{\mathbf{r}}}{dt} dt = -\int_{t_A}^{t_B} \frac{d}{dt} U \left(\vec{\mathbf{r}}(t) \right) dt =$$

$$= -\left(U(\vec{\mathbf{r}}(t_B)) - U(\vec{\mathbf{r}}(t_A)) \right) = U(\vec{\mathbf{r}}_A) - U(\vec{\mathbf{r}}_B)$$

Infatti,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}U(\vec{\mathbf{r}}(t)) = \frac{\partial U}{\partial x^i}\frac{\partial x^i}{\partial t} = \vec{\nabla}U \cdot \frac{\partial r}{\partial t}.$$

OSSERVAZIONE. Il potenziale è sempre definito a meno di costante additiva. Infatti, se considero due potenziali U e U' = U + U_0 dove U_0 è una costante reale, si ha che

$$\vec{\mathbf{F}} = -\vec{\nabla}U' = -\vec{\nabla}(U + U_0) = -\vec{\nabla}U - \underbrace{\vec{\nabla}U_0}_{=0} = -\vec{\nabla}U$$

^aIl meno è presente per motivi storici.

3.3. POTENZIALE ELETTRICO

35

...ai campi vettoriali conservativi In modo analogo a come abbiamo fatto per le forze conservative, possiamo facilmente definire un *campo vettoriale conservativo*.

Definizione 3.2.3. - Campo vettoriale conservativo.

Una campo vettoriale $\vec{\bf G}$ è detto **conservativo** se per qualunque curva γ_1 , γ_2 tra due punti $\vec{\bf r}_A$ e $\vec{\bf r}_B$ si ha

$$\int_{\gamma_1} \vec{\mathbf{G}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \int_{\gamma_1} \vec{\mathbf{G}} \cdot d\vec{\mathbf{s}}$$
 (3.8)

Proposizione 3.2.2. - Caratterizzazione dei campi vettoriali conservativi .

Se un campo vettoriale \vec{G} è conservativo, allora esiste un campo scalare $\phi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ detto **potenziale** tale per cui^a

$$\begin{cases} \vec{\mathbf{G}} = -\vec{\nabla}\phi \\ \Gamma_{\gamma}(\vec{\mathbf{G}}) = 0 \end{cases}$$
 (3.9)

per ogni curva chiusa y.

DIMOSTRAZIONE. La dimostrazione è analoga a quella della proposizione 3.2.1. Per ottenere il risultato come enunciato nella tesi - ossia come circuitazione - si noti che, avendo

$$\int_{\mathcal{V}} \vec{\mathbf{G}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \phi(\vec{\mathbf{r}}_B) - \phi(\vec{\mathbf{r}}_A),$$

allora, poiché si ha $\vec{\mathbf{r}}_a = \vec{\mathbf{r}}_B$, vale

$$\Gamma_{\gamma}(\vec{\mathbf{G}}) = \oint_{\gamma} \vec{\mathbf{G}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = 0$$

OSSERVAZIONE. Il potenziale è sempre definito a meno di costante additiva. Infatti, se considero due potenziale ϕ e ϕ' = ϕ + ϕ_0 dove ϕ_0 è una costante reale, si ha che

$$\vec{\mathbf{G}} = -\vec{\nabla}\phi' = -\vec{\nabla}(\phi + \phi_0) = -\vec{\nabla}\phi - \underbrace{\vec{\nabla}\phi_0}_{=0} = -\vec{\nabla}\phi$$

3.3 POTENZIALE ELETTRICO

Nei diversi esempi di campi elettrostatici visti nel Capitolo 1 a pagina 3 abbiamo sempre trovato un potenziale che ci permetteva di semplificare notevolmente la trattazione del problema. Come preannunciato, questo non è un caso: infatti, il *campo elettrostatico* è sempre conservativo.

TEOREMA 3.3.1. - IL CAMPO ELETTROSTATICO È CONSERVATIVO.

Il campo elettrostatico $\vec{\mathbf{E}}$ è conservativo, ossia è il gradiente (cambiato di segno) di un opportuno campo scalare V.

$$\vec{\mathbf{E}} = -\vec{\nabla}V \tag{3.10}$$

^aIl meno è presente per motivi storici.

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamolo inizialmente per il campo elettrostatico generato da una carica puntiforme. Il campo di Coulomb è

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{u}}_r$$

Ricordiamo che l'operatore nabla in coordinate sferiche diventa

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial r} \hat{\mathbf{u}}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\mathbf{u}}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \hat{\mathbf{u}}_\varphi$$

Si verifica facilmente che

$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \tag{3.11}$$

è il potenziale del campo di Coulomb:

$$-\vec{\nabla}V = -\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r} \right) \hat{\mathbf{u}}_r = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{u}}_r = \vec{\mathbf{E}}$$

Si osservi che per i campi elettrostatici generati da un sistema di cariche q_i vale il principio di sovrapposizione; noto che ciascuno di questi campi sono conservativi e

$$\vec{\mathbf{E}}_i = -\vec{\nabla}V_i$$

allora anche il campo complessivo generato dal sistema di cariche è conservativo e il potenziale è la somma dei potenziali:

$$\vec{\mathbf{E}} = \sum_{i} \vec{\mathbf{E}}_{i} = -\vec{\nabla}V \tag{3.12}$$

dove

$$V = \sum_{i} V_{i} \tag{3.13}$$

Il caso di una distribuzione continua di carica segue da queste relazioni, passando al continuo.

Ricapitolando:

Per una singola carica q, centrata nell'origine, il potenziale in \vec{r} è:

$$V(x,y,z) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \tag{3.14}$$

Per un sistema di cariche q_i , ciascuna posta in $\vec{\mathbf{r}}_i$, il potenziale in $\vec{\mathbf{r}}$ è

$$V(x, y, z) = \sum_{i} \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 |\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}_i|}$$
(3.15)

 \blacksquare Per una distribuzione continua di cariche in un volume V è

$$V(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_V \frac{\rho(x',y',z')}{|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} dx' dy' dz'$$
(3.16)

lacktriangle Per una distribuzione continua di cariche su una superficie Σ è

$$V(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\Sigma} \frac{\sigma(x',y',z')}{|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} d\Sigma$$
 (3.17)

3.3. POTENZIALE ELETTRICO

 \blacksquare Per una distribuzione continua di cariche su una superficie Σ è

$$V(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\ell} \frac{\lambda(x',y',z')}{\left|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'\right|} d\ell$$
 (3.18)

OSSERVAZIONE. il potenziale si considera a tutti gli effetti un campo scalare *continuo*: se così non fosse, le derivate spaziali sarebbero infinite nelle discontinuità e quindi avremmo in certi punti del dominio di definizione del potenziale un campo elettrostatico infinito, che nella pratica non è possibile avere.

ATTENZIONE! Come potremo vedere più avanti, in generale il campo *elettrico* può dipendere dal tempo; tuttavia, in tal caso il campo **non** è conservativo e dunque non esiste un potenziale. Solo il campo elettrostatico, cioè un campo elettrico che *non* varia nel tempo, ammette un potenziale.

Una conseguenza immediata del fatto che il campo elettrostatico è conservativo è il seguente.

COROLLARIO 3.3.1. - LA CIRCUITAZIONE DEL CAMPO ELETTROSTATICO È NULLA . Su ogni curva chiusa γ nello spazio, la circuitazione del campo elettrostatico è nulla.

$$\Gamma_{\gamma}(\vec{\mathbf{E}}) = 0 \tag{3.19}$$

DIMOSTRAZIONE. Il campo elettrostatico è conservativo, dunque per la caratterizzazione dei campi vettoriali conservativi^a segue la tesi. □

^aSi veda la proposizione 3.2.2 a pag. 35.

Energia potenziale e potenziale elettrico La forza di Coulomb è conservativa e ammette un potenziale, o per meglio dire un'**energia potenziale**, U tale che $vbaF = -\vec{\nabla}U$, mentre abbiamo dimostrato poc'anzi che $\vec{\mathbf{E}} = -\vec{\nabla}V$. Dalla legge $\vec{\mathbf{F}} = q\vec{\mathbf{E}}$ che lega campo elettrostatico e forza di Coulomb si ha immediatamente una relazione tra l'energia potenziale e il potenziale elettrico:

$$U = qV (3.20)$$

Esempio. Per un carica puntiforme Q si ha potenziale

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} \tag{3.21}$$

e l'energia potenziale che un'altra carica q ha, se soggetta al campo elettrostatico generato da Q è

$$U = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r} \tag{3.22}$$

Unità di misura Dalla relazione 3.20 si definisce l'unità di misura del potenziale, il volt.

$$[V] = \frac{[U]}{[q]} = \frac{J}{C}$$

Unità di misura.

Potenziale: volt (V) o joule su coulomb $(\frac{J}{C})$.

Dimensioni: $[V] = \frac{[J]}{[C]} = ML^2T^{-3}I^{-1}$

Abbiamo già visto che il campo elettrico, dalla formula $\vec{\mathbf{F}} = q\vec{\mathbf{E}}$, ha unità di misura il newton su coulomb $\binom{N}{C}$. Tuttavia, grazie al fatto che $\vec{\mathbf{E}}$ è conservativo ed è quindi un *gradiente* rispetto ad una variabile che ha dimensioni di una lunghezza, può essere definito anche come **volt su metro** $\left(\frac{V}{m}\right)$.

Unità di misura.

Самро elettrico: volt su metro $\left(\frac{V}{m}\right)$ o newton su coulomb $\left(\frac{N}{C}\right)$.

Dimensioni: $[E] = \frac{[F]}{[g]} = LMT^{-3}I^{-1}$.

OSSERVAZIONE. Come già detto, il potenziale è definito a meno di una costante additiva. Generalmente si pone il sistema di riferimento in modo che il potenziale all'infinito (o ai bordi del dominio di definizione) sia una costante, generalmente zero per $V \to \infty$. Poiché non si può considerare un sistema di questo genere, l'unica condizione misurabile realmente (ed operativamente) è la **differenza di potenziale**.

Potenziale e attrattività delle cariche

Esempio - Armature elettriche.

Consideriamo due piastre elettrostatiche di segno opposto, come in figura. Il funzionamento di tale sistema non è dissimile, a livello puramente qualitativo, da un dipolo elettrico: tra le due piastre il campo è sostanzialmente analogo a quello sull'asse verticale congiungente i dipoli e quindi è diretto dalla piastra positiva a quella negativa.

Poiché $\vec{\mathbf{F}} = q\vec{\mathbf{E}}$, le cariche positive saranno attratte verso la parte negativa, quelle negative verso la piastra positiva.

Si osserva che, essendo $\vec{\mathbf{V}}V=-\vec{\mathbf{E}}$, il gradiente del potenziale è un campo vettoriale diretto - quando lo consideriamo dentro l'armatura - diretto dalla piastra negativa a quella positiva, cioè dal potenziale minore a quello maggiore.

Si ha che

$$V_1 < V_2$$

Questo ragionamento si può anche generalizzare in altri contesti, osservando dunque che il campo elettrico è diretto dal **potenziale maggiore al potenziale minore**, e quindi

- cariche positive si muovono verso la zona di minor potenziale.
- cariche negative si muovono verso la zona di maggior potenziale.

Superfici equipotenziali

DEFINIZIONE 3.3.1. - SUPERFICI EQUIPOTENZIALI.

Data un sistema in cui si ha una certa funzione di potenziale V, le **superfici equipotenziali** sono gli insiemi descritti dall'equazione

$$V(\vec{\mathbf{r}}) = \text{const}$$
 (3.23)

Le superfici equipotenziali sono sempre ortogonali, punto per punto, a $\vec{\nabla} V$ e quindi

anche al campo vettoriale elettrostatico $\vec{\mathbf{E}}$.

ESEMPI.

- Per il potenziale della carica puntiforme, $V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} = \mathrm{const}$ implica $r = \mathrm{const}$:le superfici equipotenziali sono circonferenze concentriche di raggio r, al variare di r.
- Per il dipolo elettrico +/-:
- Per il dipolo elettrico +/+:

3.4 DISCONTINUITÀ DI CAMPO ELETTRICO TRA SUPERFICI

Precedentemente abbiamo ricavato il campo elettrostatico e il potenziale di volumi uniformemente carichi, come una sfera. Ci chiediamo ora quale sia il campo elettrostatico e di conseguenza il potenziale di una **superficie cava** uniformemente carica, come ad esempio una superficie sferica o un cilindro.

Superficie sferica uniformemente carica Si consideri una superficie sferica di raggio R con densità superficiale costante σ . Per semplicità, poniamo il sistema di riferimento in modo che l'origine coincida con il centro della sfera. La carica totale sulla superficie è

$$q = 4\pi R^2 \sigma \tag{3.24}$$

Distinguiamo, come al solito, due casi: il campo elettrico interno (r < R) e quello esterno (r > R) alla sfera.

 ${f r}<{f R}$ Utilizziamo la legge di Gauss su una superficie Σ di raggio r< R centrata nell'origine. Dalla definizione di flusso abbiamo che

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = \int E(r)d\Sigma = 4\pi r^2 E_r(r)$$

dato che E(r) è costante su Σ . Tuttavia, poiché la carica è concentrata tutta sulla sfera di raggio R, la superficie Σ *non* contiene alcuna carica; pertanto, per la legge di Gauss

$$4\pi r^2 E_r(r) = \Phi_{\Sigma} \left(\vec{\mathbf{E}} \right) = \frac{q_{interna}}{\varepsilon_0} = 0$$

da cui segue che

$$\vec{\mathbf{E}}(r) = 0 \tag{3.25}$$

 r > R Sulla base di osservazioni precedenti, il comportamento esterno è analogo a quello di una carica puntiforme nell'origine.

$$\vec{\mathbf{E}}(r) = \frac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{u}}_r = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{u}}_r$$
 (3.26)

Il campo elettrico, pertanto, è discontinuo e vale

$$\vec{\mathbf{E}}(r) = \begin{cases} 0 & \text{se } r \le R \\ \frac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{u}}_r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{u}}_r & \text{se } r \ge R \end{cases}$$
(3.27)

mentre invece il potenziale è continuo e vale

$$V(r) = \begin{cases} \frac{\sigma R}{\varepsilon_0} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R} & \text{se } r \le R\\ \frac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 r} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} & \text{se } r \ge R \end{cases}$$
(3.28)

Si osserva una discontinuità pari a $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ tra il campo elettrico interno ed esterno alla superficie.

Cilindro uniformemente carico Si consideri una superficie cilindrica di raggio R_0 e lunghezza L con densità superficiale costante σ , dove le cariche sono disposte sulla faccia laterale. Per semplicità, poniamo il sistema di riferimento in modo che l'asse z passi per l'asse del cilindro. La carica totale sulla superficie è

$$q = A_{laterale}\sigma = 2\pi R_0 L\sigma \tag{3.29}$$

Distinguiamo due casi: il campo elettrico interno ($R < R_0$) e quello esterno ($R > R_0$) al cilindro.

 ${f R}<{f R}_0$ Utilizziamo la legge di Gauss su un cilindro Σ di raggio $R< R_0$ con asse sull'asse z. Dalla definizione di flusso abbiamo che

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = \int E(R)d\Sigma = 2\pi R L E_R(R)$$

dato che E(R) è costante su Σ . Tuttavia, poiché la carica è concentrata tutta sul cilindro di raggio R_0 , la superficie Σ *non* contiene alcuna carica; pertanto, per la legge di Gauss

$$2\pi R L E_R(R) = \Phi_{\Sigma} \left(\vec{\mathbf{E}} \right) = \frac{q_{interna}}{\varepsilon_0} = 0$$

da cui segue che

$$\vec{\mathbf{E}}(R) = 0 \tag{3.30}$$

 $R > R_0$ In modo simile al caso della sfera, il comportamento esterno è analogo a quello di un filo carico.

$$\vec{\mathbf{E}}(r) = \frac{\sigma R_0}{\varepsilon_0 r} \hat{\mathbf{u}}_R = \frac{q}{2\pi \varepsilon_0 L r} \hat{\mathbf{u}}_R \tag{3.31}$$

Il campo elettrico, pertanto, è discontinuo e vale

$$\vec{\mathbf{E}}(r) = \begin{cases} 0 & \text{se } r \le R \\ \frac{\sigma R_0}{\varepsilon_0 r} \hat{\mathbf{u}}_R = \frac{q}{2\pi \varepsilon_0 L r} \hat{\mathbf{u}}_R & \text{se } r \ge R \end{cases}$$
(3.32)

mentre invece il potenziale è continuo e vale

$$V(r) = \begin{cases} -\frac{\sigma R_0}{\varepsilon_0} \log R = -\frac{q}{2\pi\varepsilon_0 L} \log R & \text{se } r \le R \\ -\frac{\sigma R_0}{\varepsilon_0} \log r = -\frac{q}{2\pi\varepsilon_0 L} \log r & \text{se } r \ge R \end{cases}$$
(3.33)

Si osserva una discontinuità pari a $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ tra il campo elettrico interno ed esterno alla superficie.

Discontinuità di campo elettrico tra superfici Sebbene l'andamento del campo elettrico nei due esempi precedenti è leggermente diverso, per entrambi i casi la discontinuità tra campo elettrico interno ed esterno in uno stesso punto è pari al valore $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$. Non è una coincidenza fortuita, bensì possiamo mostrare che questo è *sempre* così.

Proposizione 3.4.1. - Discontinuità di campo elettrico tra superfici.

La differenza di campo elettrico tra due lati di una superficie carica è, punto per punto, pari a

$$\Delta \vec{\mathbf{E}}(\vec{\mathbf{r}}) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{\mathbf{u}}_n$$

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo tale proprietà per un foglio carico (supponiamo positivamente), dato che la superficie si può considerare almeno localmente come un foglio carico.

Posta una carica positiva su una faccia del foglio, ci aspettiamo che si allontani da esso "dallo stesso lato del foglio" a causa di un campo elettrico $\vec{\bf E}_1$; viceversa, mettendo una particella positiva dall'altra faccia è prevedibile che la particella sarà respinta dalla superficie da quello stesso lato dalla forza generata dal campo elettrico $\vec{\bf E}_2$, ossia dal verso opposto di $\vec{\bf E}_1$: ci dovrà essere necessariamente una discontinuità di campo elettrico per avere questo cambio drastico di verso.

Disegniamo un circuito rettangolare $\gamma = [ABCD]$ che interseca il campo e che sia sufficientemente piccolo in modo da considerare $\vec{\bf E}$ costante sul circuito. Dato che la circuitazione circuitazione lungo γ è influenzata solo dalle componenti tangenziali $E_{i,t}$ e non dalle componenti perpendicolari $E_{i,n}$ al circuito, si ha

$$0 = \Gamma_{\gamma} \left(\vec{\mathbf{E}} \right) = E_{1,t} d_{AB} - E_{2,t} d_{CD} = (E_{2,t} - E_{1,t}) d_{AB}$$

Da cui segue che

$$E_{2,t}=E_{1,t},$$

ossia che le componenti tangenziali devono essere uguali.

Consideriamo lo stesso foglio, questa volta intersecandolo con una superficie cilindrica con altezza sufficientemente piccola in modo che il campo elettrico è considerabile costante lungo la superficie di base. Calcolando il flusso e confrontandolo con quello ottenuto dalle legge di Gauss, ricordiamo che lungo la superficie laterale esso è nullo:

$$\frac{q_{A_{base}}}{\varepsilon_0} = \Phi_{\Sigma} \left(\vec{\mathbf{E}} \right) = E_{1,n} A_{base} - E_{2,n} A_{base}$$

Da cui segue invece

$$E_{1,n} - E_{2,n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

Allora, facendo la differenza punto per punto, si ha

$$\Delta \vec{\mathbf{E}} = \underbrace{(E_{1,t} - E_{2,t})}_{=0} \hat{\mathbf{u}}_t + \underbrace{(E_{1,n} - E_{2,n})}_{=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}} \hat{\mathbf{u}}_n = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{\mathbf{u}}_n$$

3.5 LEGGI DI MAXWELL PER L'ELETTROSTATICA

A questo punto siamo arrivati ad avere tutti gli strumenti e i risultati necessari per enunciare le **leggi di Maxwell relative all'elettrostatica**.

Tuttavia, prima di far ciò è importante riprendere in mano alcuni risultati matematici e fisici che ci serviranno a tal scopo.

RICORDIAMO...

1a **Teorema della divergenza:** si consideri un volume $V \subseteq \mathbb{R}^3$ compatto con bordo liscio ∂V . Dato un campo vettoriale differenziabile $\vec{\mathbf{G}}$ in un intorno di V, allora

$$\int_{V} \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{G}} = \int_{\partial V} \vec{\mathbf{G}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{n} d\Sigma$$

o, equivalentemente,

$$\int_{V} \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{G}} = \Phi_{\Sigma} \left(\vec{\mathbf{G}} \right)$$

2a **Legge di Gauss:** il flusso del campo elettrostatico $\vec{\mathbf{E}}$ attraverso un superficie *chiusa* è eguale alla quantità di carica contenuta all'**interno** della superficie, comunque siano distribuite, divisa per ε_0 .

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{V} \rho\left(\vec{\mathbf{r}}\right) dV$$

dove V è uno spazio delimitato da Σ , ossia tale che $\partial V = \Sigma$.

1b **Teorema del rotore:** si consideri una curva $\gamma:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}^3$ semplice - ossia senza intersezioni con sé stessa, chiusa e liscia a tratti; si consideri inoltre una superficie Σ liscia tale che $\partial \Sigma = \gamma$. Dato un campo vettoriale differenziabile $\vec{\mathbf{G}}$ in un intorno di V, allora

$$\int_{\Sigma} \vec{\nabla} \vec{\mathbf{G}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma = \oint_{\gamma} \vec{\mathbf{G}} \cdot d\vec{\mathbf{s}}$$

o, equivalentemente,

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{V}}\vec{\mathbf{G}}\right) = \Gamma_{\gamma}\left(\vec{\mathbf{G}}\right)$$

2b Circuitazione del campo elettrico nulla: su ogni curva chiusa γ nello spazio, la circuitazione del campo elettrostatico è nulla.

$$\Gamma_{\nu}(\vec{\mathbf{E}}) = 0$$

TEOREMA 3.5.1. - EQUAZIONI DI MAXWELL PER L'ELETTROSTATICA.

Dato il campo elettrostatico $\vec{\mathbf{E}}$ e una densità di carica ρ , valgono le seguenti relazioni:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{E}} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \qquad \vec{\nabla} \times E = 0 \tag{3.34}$$

Dimostrazione. Per ottenere la prima legge, partiamo dalla legge di Gauss

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = \frac{q}{\varepsilon_0} \tag{3.35}$$

scritta nella sua formulazione integrale:

$$\int_{\partial V} \vec{\mathbf{E}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho \left(\vec{\mathbf{r}} \right) dV$$

Applichiamo il teorema della divergenza al primo membro:

$$\int_{V} \vec{\nabla} \cdot E dV = \int_{V} \frac{\rho}{\varepsilon_0} dV$$

Poiché questa relazione è vera per un qualunque volume V arbitrario, si deve necessariamente avere uguaglianza degli integrandi, ottenendo

$$\vec{\nabla} \cdot E = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Per ottenere la seconda legge, partiamo dalla circuitazione nulla del campo elettrostatico

$$\Gamma_{\gamma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = 0$$

scritta nella sua formulazione integrale:

$$\oint_{\gamma} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = 0$$

Applicando il teorema del rotore al membro non nullo:

$$\int_{\Sigma} \vec{\nabla} \vec{\mathbf{E}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma = 0$$

Poiché questa relazione è vera per una qualunque superficie Σ arbitraria, si deve necessariamente avere che l'unico termine non dipendente dalla superficie sia sempre nullo.

$$\vec{\nabla} \vec{\mathbf{E}} = 0$$

OSSERVAZIONE. Mentre la prima equazione vale in generale, la seconda vale solo in elettrostatica, considerando un campo elettrico statico e in assenza di campo magnetico. Nel caso generale, vedremo che il rotore del campo elettrico dipende dalla variazione temporale del campo magnetico.

Esempio - Sfera uniformemente carica.

Verifichiamo che vale la prima equazione dell'elettrostatica nel caso del campo generato da una sfera carica uniformemente:

$$\vec{\mathbf{E}}(r) = \begin{cases} \frac{\rho R}{3\varepsilon_0} \hat{\mathbf{u}}_r & \text{se } r \leq R\\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} \hat{\mathbf{u}}_r & \text{se } r \geq R \end{cases}$$

Data la divergenza di un campo in coordinate sferiche^a, che ricordiamo essere

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{G}} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 G_r \right) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(G_\theta \sin \theta \right) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial G_\phi}{\partial \phi}$$

allora si ha, per un punto esterno alla sfera (in cui non c'è alcuna densità di corrente) vale

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{E}} = \vec{\nabla} \cdot \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} \hat{\mathbf{u}}_r = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} \right) = 0$$
 (3.36)

mentre per un punto *interno* alla sfera (in cui si ha una densità di corrente ρ) vale

$$\vec{\mathbf{V}} \cdot \vec{\mathbf{E}} = \vec{\mathbf{V}} \cdot \left(\frac{\rho R}{3\varepsilon_0 R^2} \hat{\mathbf{u}}_r \right) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\rho R}{3\varepsilon_0 R^2} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{3r^2}{3\varepsilon_0} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

^aNelle "XXX", a pagina 188 è possibile trovare a grandi linee il procedimento per ricavare la divergenza in coordinate sferiche.

3.6 EQUAZIONE DI POISSON E DI LAPLACE

L'irrotazionalità del campo elettrostatico garantita dalla seconda equazione di Maxwell ci dice che, almeno localmente, è anche conservativo:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 \iff \exists V : \vec{E} = -\vec{\nabla} V$$

Sostituendo nella prima legge di Maxwell, ossia la legge di Gauss, otteniamo

$$\vec{\nabla}E = \frac{\rho}{\varepsilon} \implies \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

che è un'equazione alle derivate parziali detta equazione di Poisson.

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{3.37}$$

Questa equazione differenziale ci descrive il potenziale in una regione dove è presente una sorgente di densità di carica ρ .

In una regione priva di cariche si ha $\rho \equiv 0$; l'**equazione di Laplace** descrive il potenziale in tale regione.

$$\nabla^2 V = 0 \tag{3.38}$$

Imponendo delle opportune *condizioni di contorno*, che siano di natura *fisica* o imposte come tali per *convenzione*, potremmo idealmente ricavare le soluzioni di queste equazioni e determinare in modo prettamente matematico il potenziale - e di conseguenza anche il campo elettrostatico. Il problema principale è che *non sempre* è possibile trovare facilmente una soluzione; tuttavia, per alcuni specifici casi, ad esempio campi che presentano delle *simmetrie* interessanti, possiamo calcolare senza troppi problemi il potenziale.

Equazioni di Poisson e di Laplace con simmetria sferica Consideriamo un campo a simmetria sferica, ossia dipendente esclusivamente dalla distanza radiale:

$$V(\vec{\mathbf{r}}) = V(r)\hat{\mathbf{u}}_r$$

Dato che il laplaciano in coordinate sferiche è

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$$

allora in un punto dello spazio dove *non* c'è densità di carica si ha potenziale dato dalla soluzione dell'*equazione di Laplace*

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}V(r)\right) = 0$$

Facendo gli opportuni calcoli...

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} V(r) \right) = 0$$

$$r^2 \frac{\partial}{\partial r} V(r) = A$$

$$\frac{\partial}{\partial r} V(r) = \frac{A}{r^2}$$

... otteniamo il potenziale

$$V(r) = -\frac{A}{r} + B \tag{3.39}$$

dove A e B sono costanti date dalle condizioni al contorno.

In un punto dello spazio dove c'è densità di carica ρ si ha potenziale dato dalla soluzione dell'*equazione di Poisson*

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} V(r) \right) = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Consideriamo il caso di ρ costante, per semplicità. Facendo gli opportuni calcoli...

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} V(r) \right) = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} r^2$$

$$r^2 \frac{\partial}{\partial r} V(r) = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0} r^3 + C$$

$$\frac{\partial}{\partial r} V(r) = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0} r + \frac{C}{r^2}$$

... otteniamo il potenziale

$$V(r) = -\frac{\rho}{6\varepsilon_0}r^2 - \frac{C}{r} + D \tag{3.40}$$

dove A e B sono costanti date dalle condizioni al contorno.

ESEMPIO - SFERA UNIFORMEMENTE CARICA.

Il campo elettrostatico della sferica uniformemente carica di raggio R è un campo a simmetria radiale, pertanto il potenziale soddisfa, all'interno e all'esterno della sfera, le equazioni di Poisson e Laplace trovate prima.

$$V(r) = \begin{cases} -\frac{\rho}{6\varepsilon_0}r^2 - \frac{C}{r} + D & \text{se } r \le R\\ -\frac{A}{r} + B & \text{se } r \ge R \end{cases}$$
(3.41)

Ci basta ora imporre le condizioni al contorno.

• Per *convenzione*, si suppone che il potenziale per $r \to \infty$ tenda a 0, dato che il

campo elettrico si considera trascurabili a enormi distanze.^a

$$\lim_{r \to +\infty} V(r) = 0$$

Imponendo ciò, si trova

$$B = 0$$

 Quando siamo a grandi distanze, la sfera carica uniformemente è assimilabile ad una carica puntiforme, pertanto l'altra condizione al limite è che il campo elettrico della sfera all'esterno sia quello della sfera; da ciò è necessario imporre

$$A = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}$$

 Sulla base della continuità del potenziale, sul dominio del campo elettrico il potenziale si considera finito, pertanto poniamo

$$C = 0$$

in modo da togliere il termine $\frac{1}{r}$, che renderebbe il potenziale infinito in r=0.

■ Per garantire la continuità del potenziale si deve imporre

$$V_{interno}(R) = V_{esterno}(R)$$

Risolvendo l'equazione

$$-\frac{\rho}{6\varepsilon_0}R^2 + D = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R} \implies D = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R} + \frac{\rho}{6\varepsilon_0}R^2$$

Il potenziale complessivo è unico ed è

$$V(r) = \begin{cases} \frac{\rho}{6\varepsilon_0} \left[R^2 - r^2 \right] + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{\rho}{6\varepsilon_0} \left[R^2 - r^2 \right] + \frac{\rho R^2}{3\varepsilon_0} & \text{se } r \le R \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r} & \text{se } r \ge R \end{cases}$$
(3.42)

^aQuesto è lecito farlo perché lo **zero del potenziale** è arbitrario, grazie al fatto che il potenziale stesso è definito a meno di costanti: sostanzialmente, come decido di misurare il potenziale è una scelta di chi studia il sistema, anche se generalmente ci sono motivi fisici (come in questo caso) o geometrici per fare una certa scelta. Ciò non significa, tuttavia, che tale scelta è *insignificante*, dato che *ogni* valore del potenziale deve essere misurato tenendo conto di tale zero.

Equazione di Laplace con simmetria cilindrica Consideriamo un campo a simmetria cilindrica, ossia dipendente esclusivamente dalla distanza assiale:

$$V(\vec{\mathbf{r}}) = V(R)\hat{\mathbf{u}}_R$$

Dato che il laplaciano in coordinate cilindriche è

$$\nabla^2 = \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} \left(R \frac{\partial}{\partial R} \right) + \frac{1}{R^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

allora in un punto dello spazio dove non c'è densità di carica si ha potenziale dato dalla soluzione dell'*equazione di Laplace*

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}V(r)\right) = 0$$

Facendo gli opportuni calcoli...

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} V(r) \right) = 0$$
$$r \frac{\partial}{\partial r} V(r) = A$$
$$\frac{\partial}{\partial r} V(r) = \frac{A}{r}$$

... otteniamo il potenziale

$$V(r) = A \log r + B \tag{3.43}$$

dove *A* e *B* sono costanti date dalle condizioni al contorno.

Conduttori

"BEEP BOOP"

Lollo BiancoBOT, dopo aver finito le citazioni.

N EL

4.1 EQUILIBRIO IN UN CAMPO ELETTROSTATICO

DEFINIZIONE 4.1.1. - EQUILIBRIO STABILE.

Un punto P è di **equilibrio stabile** per un corpo puntiforme se per un qualsiasi spostamento, piccolo a piacere, da tale posizione esistono forze che riportano l'oggetto nella posizione originale.

DEFINIZIONE 4.1.2. - EQUILIBRIO INSTABILE.

Un punto P è di **equilibrio instabile** per un corpo puntiforme se esistono spostamenti, piccolo a piacere, da tale posizione esistono forze che riportano l'oggetto nella posizione originale.

Consideriamo delle *sorgenti* fisse (continue o discrete che siano, *non* cambia) nel vuoto e sia $\vec{\mathbf{E}}(\vec{\mathbf{r}})$ il campo elettrico generato da queste cariche. Esistono dei punti tali per cui, se poniamo una carica q lì, essa rimarrà in equilibrio stabile?

La risposta è data dal *teorema di Earnshaw* e la risposta è **no**.

TEOREMA 4.1.1. - TEOREMA DI EARNSHAW.

Una collezione di cariche puntuali non possono essere mantenute in una configurazione di equilibrio stabile soltanto dall'interazione elettrostatica delle cariche con un campo elettrico.

In questa dimostrazione assumiamo che la carica sia positiva (q > 0), ma la dimostrazione è *mutatis mutandis* la stessa per q < 0.

OSSERVAZIONE. La carica nella dimostrazione si suppone essere una carica di prova, e quindi il campo generato dalla carica q è trascurabile.

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo che la carica, immersa nel campo elettrico e non soggetta ad altre forze, è in equilibrio stabile in $P = \vec{\mathbf{r}}$; ciò significa che:

1. La carica di per sé è ferma; la forza totale agenti sulla carica è dunque nulla, e dato che le uniche forze sulla carica in \vec{r} è la forza di Coulomb/forza associata al campo elettrico si ha

$$\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}) = q\vec{\mathbf{E}}(\vec{\mathbf{r}}) = 0 \implies \vec{\mathbf{E}}(\vec{\mathbf{r}}) = 0$$

2. Per un (piccolo) spostamento $\delta \vec{r}$ attorno a \vec{r} , la forza riporta la carica verso il punto \vec{r} , cioè la forza

$$\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}} + \delta \vec{\mathbf{r}}) = q\vec{\mathbf{E}}(\vec{\mathbf{r}} + \delta \vec{\mathbf{r}})$$

deve puntare verso \vec{r} . Consideriamo una superficie chiusa (arbitrariamente piccola) attorno alla carica. Per quanto abbiamo detto, in un qualunque suo punto la forza di Coulomb in tal punto deve essere diretta verso \vec{r} . Pertanto, se il campo è entrante la superficie, il flusso tramite la superficie è negativo...

$$\Phi \Sigma(\vec{\mathbf{E}}) < 0 \tag{4.1}$$

... ma possiamo applicare la legge di Gauss per ricavare il valore del flusso tramite tale superficie, tuttavia si avrebbe

$$\Phi\Sigma(\vec{\mathbf{E}}) = \frac{q}{\varepsilon_0} < 0 \implies q < 0$$

il che è un assurdo! Segue che non ci può essere equilibrio elettrostatico stabile.

L'unica possibilità di avere una carica in equilibrio stabile è se si trovasse esattamente nello stesso punto di un'altra carica Q di segno opposto e quantità di carica maggiore. Infatti, in tal caso qualunque superficie, piccolo a piacere, scegliamo attorno al punto di equilibrio si avrà sempre flusso pari a

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{E}}) = \frac{q + Q}{\varepsilon_0}$$

per la legge di Gauss; questa volta non si ha alcun assurdo, dato che il campo elettrico è entrante e quindi il flusso è negativo e, se |Q| > |q|, allora anche il flusso secondo Gauss è negativo.

DIGRESSIONE. Da quanto detto, un sistema di cariche libere *dello stesso segno* non potrà ai restare in equilibrio stabile spontaneamente, ma necessariamente occorrono altre forze per vincolare le cariche.

Una conseguenza di ciò è che il modello classico dell'atomo non è stabile, esso basato su una distribuzione fissata di cariche: nel *nucleo atomico* non ci potrebbe essere più di un protone senza compromettere la stabilità del nucleo! È grazie all'interazione *nucleare forte* che, essendo particolarmente forte a distanze microscopiche, i protoni superano la repulsione elettrostatica tra di loro e permettono la stabilità dell'atomo.

4.2. CONDUTTORI 51

4.2 CONDUTTORI

DEFINIZIONE 4.2.1. - CONDUTTORE.

Un **conduttore** è un materiale in cui alcune delle cariche elettriche che li costituiscono sono libere di muoversi.

Per caricare un conduttore possiamo utilizzare diversi metodi, ad esempio con dell'induzione elettrostatica, ma per mantenerlo carico abbiamo bisogno di tenerlo *isolato* da qualunque altro conduttore.

In presenza di un campo elettrico $\vec{\mathbf{E}}$, le cariche libere all'interno possono muoversi in modo ordinato e dare vita ad una *corrente elettrica*, ma di questo ci occuperemo nel capitolo XXX. Dato che stiamo studiando i fenomeni elettrostatici, le cariche sono in equilibrio se non abbiamo un *moto di cariche*. Ciò si ha, in termini di condizione media macroscopica, se all'interno del materiale si ha

$$\vec{\mathbf{E}} = 0 \tag{4.2}$$

Ci sono alcune conseguenze di questa condizione.

Poiché il campo elettrico è nullo, qualunque superficie si consideri all'interno del conduttore avrà flusso nullo; per la legge di Gauss, questo significa che all'interno "stretto" del conduttore non ci sono cariche!

Con ciò non intendiamo che il corpo *non* è carico — sennò che stiamo a studiarlo? — bensì che non c'è un eccesso di carica di un segno o dell'altro, ma questo eccesso può stare *solo* sulla superficie del conduttore, con distribuzione di carica superficiale

$$\sigma = \mathcal{P}q\Sigma$$

Per di più, questa distribuzione di carica *non* è generalmente uniforme, bensì si concentrano maggiormente dove il **raggio di curvatura** è *minore*.

- Poiché il campo elettrico è nullo, il potenziale deve essere una costante in ogni punto del conduttore; in particolare ciò è vero sui punti della superficie: pertanto, la superficie di un conduttore è sempre una *superficie equipotenziale*.
- Dato che la superficie del conduttore è equipotenziale, in un punto esterno vicino al conduttore il campo elettrico è ortogonale alla superficie del conduttore, indipendente da quale sia la sua forma. Vale pertanto il cosiddetto teorema di Coulomb.

TEOREMA 4.2.1. - TEOREMA DI COULOMB.

Il campo elettrico all'esterno di un conduttore con densità superficiale σ è

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{\mathbf{u}}_n \tag{4.3}$$

Il verso è uscente il conduttore se la densità è positiva, entrante se è negativa.

Ponendo a contatto due o più conduttori tramite un filo conduttore (trascurabile), si ottiene un unico corpo conduttore: all'equilibrio deve valere la condizione $\vec{\mathbf{E}} = 0$ e V = const, ossia il potenziale — che inizialmente poteva essere differenze su ciascun conduttore — deve diventare uguale su tutti i corpi.

Esempio. Consideriamo due sfere di carica q_i , densità di carica σ_1 costante e raggio R_i , per i=1,2. Dato che il campo elettrico esterno è $\vec{\mathbf{E}}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{\mathbf{u}}_n$, per

52 CAPITOLO 4. CONDUTTORI

continuità del potenziale esse hanno potenziali pari a

$$V_1 = \frac{\sigma_1 R_1}{\varepsilon_0} \qquad \qquad V_2 = \frac{\sigma_2 R_2}{\varepsilon_0}$$

Se le colleghiamo con un filo conduttore trascurabile, all'equilibrio il potenziale diventa unico e pari a $V_1' = V_2' = V$ costante, con V_i' il potenziale su ciascuna sfera dopo averle collegate. Da questa relazione si ottiene come si distribuisce la carica totale

$$q_{tot} = q_1 + q_2 = q_1' + q_2'$$

sulle sfere. Infatti, se σ'_i sono le densità di corrente sulle sfere *dopo* averle collegate, si ha

$$V'_{1} = V'_{2}$$

$$\frac{\sigma'_{1}R_{1}}{\mathcal{E}_{0}} = \frac{\sigma'2_{2}R_{2}}{\mathcal{E}_{0}}$$

$$\frac{q'_{1}R_{1}}{\mathcal{A}\pi R_{1}^{2}} = \frac{q'_{2}R_{2}}{\mathcal{A}\pi R_{2}^{2}}$$

$$\frac{q'_{1}}{R_{1}} = \frac{q'_{2}}{R_{2}}$$

Questa relazione trovata è una riconferma di quanto affermato in precedenza sui raggi di curvatura: più piccolo è il raggio di curvatura, maggiore sarà la carica in quei punti (e quindi anche maggiore sarà la densità di carica). Esplicitamente, come si distribuisce la carica tra le due sfere si ricava così:

$$q_{tot} = q'_1 + q'_2 = q'_1 + \frac{R_2}{R_1} q'_1 = \frac{R_1 + R_2}{R_1} q'_1 \qquad \Longrightarrow q'_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} q_{tot}$$

$$q_{tot} = q'_1 + q'_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} q_{tot} + q'_2 \qquad \Longrightarrow q'_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} q_{tot}$$

4.2.1 Campo elettrico indotto

Per quanto osservato, si può notare come in un conduttore in equilibrio elettrostatico la carica debba avere lo *stesso segno dappertutto* per mantenere $\vec{\mathbf{E}} = 0$. Questo, tuttavia, non è più vero nel momento in cui il conduttore è *immerso* in un campo elettrico esterno.

Ad esempio, consideriamo due *piastre* cariche di segno opposto in modo che tra di esse si forma un campo elettrico *uniforme* $\vec{\mathbf{E}}$, diretto dall'armatura positiva a quella negativa. Ponendo un conduttore carico in mezzo alle due piastre, le cariche sono soggette ad una forza di Coulomb dovuta alle due piastre e si spostano nel conduttore: le cariche negative si spostano verso la piastra positiva, mentre le positive verso la piastra negativa, come in figura. La differenza tra le cariche interne al conduttore crea un **campo elettrico indotto** $\vec{\mathbf{E}}_{i}$; se lo consideriamo all'equilibrio, esso ha stessa direzione e intensità di $\vec{\mathbf{E}}$, ma ha verso opposto in modo da avere all'interno del conduttore la condizione di equilibrio elettrico.

$$\vec{\mathbf{E}}_i = -\vec{\mathbf{E}} \tag{4.4}$$

Questo accade in generale anche se il conduttore è immerso in un generico campo elettrico, non necessariamente uniforme o generato da delle armature cariche: per avere l'equilibrio nel conduttore le cariche si devono disporre in modo che la differenza di carica all'interno

di esso generi un campo elettrico indotto uguale e opposto a quello del campo elettrico in cui il conduttore è immerso.

4.3 CAPACITÀ DI UN CONDUTTORE

Come abbiamo ribadito più volte, parte delle cariche in un conduttore sono libere di muoversi. Se carichiamo un conduttore e poi lo *isoliamo*, possiamo *conservare* della carica elettrica al suo interno — e quindi dell'energia elettrica — che potrà eventualmente essere utilizzata successivamente per altri scopi. Ci interessa dunque *caratterizzare* i conduttori in base alla loro capacità di caricarsi.

OSSERVAZIONE. Per studiare un conduttore carico all'equilibrio, dalle osservazioni precedenti ci basta considerarlo come fosse una superficie carica Σ con densità di carica σ . La carica nel conduttore è

$$q = \int_{\Sigma} \sigma(x', y', z') d\Sigma$$

mentre il potenziale in un qualunque punto del conduttore è

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\Sigma} \frac{\sigma(x', y', z')}{|\vec{\mathbf{r}}'|} \Sigma$$

dove supponiamo, sempre per le osservazioni precedenti, di considerare l'*origine* del sistema di riferimento scelto all'interno del conduttore e di misurare il potenziale in tale punto — dopotutto, il potenziale è *costante* in tutto il conduttore.

Ora, osserviamo che se aumentassimo la carica sul conduttore da q a mq, si avrebbe un aumento sia della densità di carica di un fattore m, sia del potenziale sempre di un fattore m. Il loro rapporto, pertanto, rimane costante ed è indipendente da come aumenta la carica e il potenziale: pertanto, esso rappresenta quanto aumenta il potenziale del conduttore all'aumentare della carica.

DEFINIZIONE 4.3.1. - CAPACITÀ DI UN CONDUTTORE.

La **capacità** di un conduttore è la misura di quanta carica elettrica bisogna fornire ad un conduttore isolato per aumentare il suo potenziale di un'unità.

$$C = \frac{q}{V} \tag{4.5}$$

Il potenziale in questa definizione è misurato rispetto ad un sistema di riferimento dove lo zero è posto sulla *terra*, considerato un conduttore di dimensioni *infinite* rispetto all'altro e tale per cui se collegassimo il conduttore carico alla terra la carica si disperdesse e il potenziale complessivo è nullo.

Esempio - Sfera conduttrice di raggio R.

In una sfera conduttrice di raggio R, all'equilibrio la carica è distribuita uniformemente sulla superficie con densità σ . Si ha

$$q = \int_{\Sigma} \sigma d\Sigma = \sigma \int_{\Sigma} d\Sigma = \sigma A_{sfera} = 4\pi R^2 \sigma$$

54 CAPITOLO 4. CONDUTTORI

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\Sigma} \frac{\sigma}{|\vec{\mathbf{r}}'|} d\Sigma = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\sigma}{R} \int_{\Sigma} d\Sigma = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{4\pi R^2 \sigma}{R} = \frac{\sigma R}{\varepsilon_0}$$

La capacità del conduttore è

$$C = \frac{q}{V} = 4\pi\varepsilon_0 R \tag{4.6}$$

Osserviamo che la capacità della sfera non dipende dal materiale, ma solo dal raggio. Questo non è un caso: la capacità è solamente una funzione della *geometria* del conduttore, ma non del materiale con cui è fatto, dalla carica che c'è sopra o dal potenziale in esso (o meglio, differenza di potenziale).

Esempio. Riprendendo il caso delle due sfere conduttrici collegate da un filo trascurabile, come cambia la capacità? La carica complessiva q_{tot} è data dalla somma delle cariche q_1 e q_2 sulle due sfere, mentre il nuovo potenziale V del sistema è costante e uguale su entrambe le sfere. Segue allora

$$C = \frac{q_1 + q_2}{V} = \frac{q_1}{V} + \frac{q_2}{V} = 4\pi\varepsilon_0 (R_1 + R_2) = C_1 + C_2$$
 (4.7)

ossia la capacità del sistema di due conduttori collegati da un filo è dato dalla somma delle due capacità dei singoli condensatori.

Unità di misura

Unità di misura.

Carica Elettrica: farad (F) o coulomb su volt $\left(\frac{C}{V}\right)$.

Dimensioni: $[C] = \frac{[q]}{[V]} = M^{-1}L^{-2}T^4I^2$.

Come per la maggior parte delle unità di misura che si affrontano nell'elettromagnetismo, le capacità utilizzate in ambito pratico sono generalmente di molti ordini di magnitudine minori del farad, cioè siamo praticamente obbligati ad utilizzare sempre dei sottomultipli del farad, ad esempio:

 \blacksquare millifarad: $1 \text{ mF} = 10^{-3} \text{ F}.$

■ *microfarad*: $1 \, \mu F = 10^{-6} \, F$.

■ *nanofarad*: $1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F}$.

• $picofarad: 1 pF = 10^{-12} F.$

OSSERVAZIONE. Si osservi che

$$\varepsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2 \text{ m}^2}{\text{N}} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}}$$

Esempio. Una sfera di rame di raggio

- \blacksquare R = 0.1 m ha capacità C = 11 pF.
- $R = 6.7 \cdot 10^6$ m, cioè una sfera con raggio quello terrestre, ha capacità C = 0.74 mF.

4.4 CONDUTTORE CAVO

Consideriamo un conduttore volumico che non sia pieno, ma che presenta al suo interno una *cavità* senza cariche al suo interno: tale conduttore presenta ora due superfici, una

4.4. CONDUTTORE CAVO 55

esterna e una interna. Nel caso del conduttore pieno sappiamo che, all'equilibrio, le cariche si distribuiscono sulla superficie esterna.

Sorprendentemente, ciò succede anche nel caso del conduttore cavo: non ci sono cariche nella superficie interna e si distribuiscono *esattamente* come nel caso senza cavità.

Proposizione 4.4.1. - Un conduttore cavo ha campo elettrico nullo al suo interno. Un conduttore cavo che non presenta cariche all'interno delle cavità si comporta come un conduttore pieno con la stessa geometria. In particolare, le cariche elettriche all'equilibrio si distribuiscono solamente sulla superficie esterna,

DIMOSTRAZIONE. Ricordiamo che, quando consideriamo l'equilibrio elettrostatico, il campo interno al conduttore deve essere nullo. Se consideriamo una superficie Σ che circonda completamente la cavità, ma giace interamente all'interno del materiale conduttore, il flusso tramite tale superficie è nullo in quanto il campo elettrico nei punti della superficie è nullo.

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = 0$$

Applicando la *legge di Gauss*, segue che la carica *complessiva* interna a Σ deve essere nulla.

$$q_{tot,\Sigma interna} = 0$$
 (4.8)

Ciò nonostante, questo non preclude ancora la possibilità che ci sia una quantità uguale di cariche positive e negative nella superficie interna del conduttore in modo che $q_{tot,\Sigma\;interna}$ sia nulla. Per escludere tale possibilità, consideriamo un circuito chiuso γ arbitrario che interseca la superficie interna; sappiamo che la *circuitazione* lungo γ del campo elettrico è nulla, tuttavia:

- I'integrale di linea lungo la parte di γ contenuta nella cavità non sarebbe nullo se, per assurdo, ci fossero cariche sulla superficie, dato che ci sarebbe un campo elettrico *non* nullo.
- I'integrale di linea lungo la parte di γ contenuta nel conduttore sarebbe, invece, nullo perché $\vec{\mathbf{E}} = 0$ dentro il conduttore.

Pertanto *non* ci possono essere cariche sulla superficie interna e pertanto anche *dentro* la cavità il campo elettrico deve essere nullo. □

Questo è vero anche in presenza di un *campo elettrico esterno* $\vec{\bf E}$. In tal caso, come succede nel conduttore, all'interno della cavità si viene a formare un campo indotto $\vec{\bf E}_i$ dalla separazione delle cariche che controbilancia quello esterno in modo che il campo complessivo all'interno sia nullo.

$$\vec{\mathbf{E}}_{tot} = \vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{E}}_i = 0$$

4.4.1 Conduttore cavo con carica

Consideriamo, all'equilibrio, una sfera conduttrice cava (inizialmente non carica) di raggio R_3 e raggio della cavità R_2 ; al suo interno prendiamo un'ulteriore sfera conduttrice di raggio $R_1 < R_2$, e supponiamo che quest'ultima abbia una carica Q positiva. Sappiamo che nella sfera interna il campo elettrico è nullo; la stessa cosa succede sulla *sfera esterna*, ma è meno ovvio.

La sfera carica genera un campo elettrico radiale che, all'esterno di essa, *non* è nullo e attraversa la sfera esterna. Le cariche nel conduttore esterno si dispongono come

56 CAPITOLO 4. CONDUTTORI

se fosse attraversati da un *campo elettrico esterno*; in particolare le cariche *negative* si posizionano lungo la superficie *interna*, mentre quelle *positive* sono respinte sulla superficie esterna in modo chele cariche sulla superficie interna q_{int} controbilancino quelle sulla superficie esterna q_{ext} . Diremo che questo tipo di campo elettrico è un caso di **induzione totale**.

DEFINIZIONE 4.4.1. - INDUZIONE COMPLETA.

Diciamo che si ha **induzione completa** se le linee di campo elettrico generato da un conduttore terminano completamente in un altro conduttore e, pertanto, il conduttore induce totalmente la sua carica al secondo.

Ora, consideriamo una superficie ipotetica Σ che è contenuta nella sfera esterna e che contiene la cavità. Perché siamo all'equilibrio si ha $\vec{\bf E}=0$, il flusso è

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = 0$$

Ma per la legge di Gauss la carica complessiva è $q_{tot} = 0$. Necessariamente, sulla superficie interna deve affacciarsi una carica $q_{int} = -Q$, da cui si ha che $q_{ext} = Q$.

Il campo elettrico indotto dovuto dalla disposizione di cariche *controbilancia* quello della sfera interna quindi all'interno del conduttore esterno non c'è campo elettrico. Invece, al di fuori del conduttore esterno si verifica nuovamente il campo elettrico dovuto alla sfera carica interna.

La situazione è quindi la seguente, al variare della distanza radiale r:

■ Punti nella sfera interna (S_1) : $r < R_1$ e

$$\begin{cases} E_r(r) = 0 \\ V(r) = k_1 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

■ Punti nella cavità: $R_1 < r < R_2$ e

$$\begin{cases} E_r(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \\ V(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + k_2, \ k_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

■ Punti nella sfera esterna (S_2): $R_2 < r < R_3$ e

$$\begin{cases} E_r(r) = 0 \\ V(r) = k_3, \ k_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

■ Punti esterni: $r > R_3$ e

$$\begin{cases} E_r(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \\ V(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + k_4, \ k_4 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Fissiamo le costanti imponendo le condizioni di passaggio:

$$V_{esterno}(R_3) = V_{S_2}(R_3) \implies k_3 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}.$$

•
$$V_{S_2}(R_2) = V_{cavit}(R_2) \implies k_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_2}\right).$$

•
$$V_{cavit}(R_1) = V_{S_1}(R_1) \implies k_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

4.4. CONDUTTORE CAVO 57

Ricapitolando:

■ Punti nella sfera interna (S_1): $r < R_1$ e

$$\begin{cases} E_r(r) = 0 \\ V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \end{cases}$$

■ Punti nella cavità: $R_1 < r < R_2$ e

$$\begin{cases} E_r(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \\ V(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_2}\right) \end{cases}$$

■ Punti nella sfera esterna (S_2): $R_2 < r < R_3$ e

$$\begin{cases} E_r(r) = 0 \\ V(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_3} \end{cases}$$

■ Punti esterni: $r > R_3$ e

$$\begin{cases} E_r(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \\ V(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \end{cases}$$

In presenza di un campo elettrico *esterno* si può trovare che, sebbene all'esterno della sfera conduttrice il campo esterno è modificato da quello generato dalla sfera interna, all'interno della cavità è presente *al più* quello dato dalla carica interna.

Prima di vedere qualche altro caso analogo, per motivi che saranno chiari tra un poco ci interessa calcolare la differenza di potenziale tra la sfera interna e la sfera esterna.

$$\Delta V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

Conduttore cavo collegato alla carica interna Colleghiamo le due sfere con un filo conduttore trascurabile. I due conduttori sono ora allo stesso potenziale, le cariche su S_2 s si dispongono sulla superficie della sfera esterna: funzionalmente otteniamo in tutto e per tutto un conduttore cavo senza alcun oggetto carico nell'ambiente interno. Ricapitolando:

■ Punti interni: $r < R_3$ e

$$\begin{cases} E_r(r) = 0 \\ V(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2^2} \end{cases}$$

■ Punti esterni: $r > R_3$ e

$$\begin{cases} E_r(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \\ V(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \end{cases}$$

Conduttore cavo collegato alla terra Supponiamo invece di prendere il sistema originale e di collegare il conduttore esterno alla *terra*: in questo modo, le cariche esterne si disperdono nella Terra, dato che la sfera esterna collegata alla terra è come se fosse un unico conduttore di dimensioni *infinite*. Il campo elettrico anche *all'esterno* è *nullo* e, necessariamente, anche il potenziale è *nullo*, dato che il conduttore è allo stesso potenziale della terra, che per convenzione si fissa a o.

Le uniche cariche presenti sulla superficie esterna sono le cariche negative che si dispongono

sulla superficie interna per contrastare il campo elettrico generato dalla carica nella cavità.

Ricapitolando:

■ Punti nella sfera interna (S_1): $r < R_1$ e

$$\begin{cases} E_r(r) = 0 \\ V(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \end{cases}$$

■ Punti nella cavità: $R_1 < r < R_2$ e

$$\begin{cases} E_r(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \\ V(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \end{cases} \end{cases}$$

■ Punti non nella cavità: $r > R_2$ e

$$\begin{cases} E_r(r) = 0 \\ V(r) = 0 \end{cases}$$

Schermo elettrostatico Tutti questi esempi ricadono nel fenomeno dello **schermo elettrostatico**, detto anche **schermo di Faraday**.

DEFINIZIONE 4.4.2. - LOL.

Uno schermo elettrostatico, detto anche schermo di Faraday, è un sistema costituito da un contenitore - non necessariamente continuo - di materiale conduttore in modo da isolare l'ambiente interno da un campo elettrostatico esterno.

Digressione - Gabbia di Faraday.

Una **gabbia di Faraday** è uno schermo di Faraday che presenta delle aperture e, di conseguenza, sono più complesse da analizzare.

Anticipando che i campi elettromagnetici si propagano come onde, uno schermo continuo come il *conduttore cavo* attenua essenzialmente tutte le lunghezze d'onda più corte dello spessore della pelle, i buchi nella gabbia possono permettere alle lunghezze d'onda più corte di attraversarli. Più corta è la lunghezza d'onda, più facilmente passa attraverso una maglia di determinate dimensioni. Così, per lavorare bene con lunghezze d'onda brevi, cioè ad alte frequenze, i fori nella gabbia devono essere *più piccoli* della lunghezza d'onda dell'onda incidente.

4.5 CONDENSATORI

DEFINIZIONE 4.5.1. - CONDENSATORE.

Un **condensatore** è un sistema di conduttori, i quali sono separati da una differenza di potenziale ΔV e tra i quali c'è induzione completa.

Notazione. Spesso abbrevieremo la differenza di potenziale con d.d.p.

La maggior parte dei condensatori sono costituite da due o più conduttori elettrici nella forma di piastre metalliche o superfici separate dal vuoto o da un materiale dielettrico¹, dette **armature**.

¹Vedremo nel capitolo XXX la definizione di materiale dielettrico.

4.5. CONDENSATORI 59

Dalla legge di Coulomb una carica su un'armatura eserciterà una forza sulle cariche dell'altro conduttore, attraendo cariche del segno opposto e respingendo cariche uguali. Per quanto visto con i conduttori cavi, la carica totale q su un'armatura deve essere uguale ma opposte a quella sull'armatura che le sta di fronte, creando un campo elettrico tra i due conduttori.

Lo scopo principale dei condensatori non è solo quello di *deposito* di cariche elettriche nelle armature, ma anche di immagazzinare **energia elettrica** nel campo elettrico; possiamo crearlo se applichiamo una d.d.p. tra le armature. Per misurare questa proprietà di immagazzinare carica, ci interessa definire, in modo analogo a come abbiamo fatto per i conduttori, una **capacità** dei condensatori.

Definizione 4.5.2. - Capacità di un condensatore.

La **capacità** di un condensatore è la misura di quanta carica elettrica bisogna fornire ad un'armatura del condensatore per aumentare di un'unità la d.d.p.tra le armature.

$$C = \frac{q}{\Delta V} \tag{4.9}$$

Come era per i conduttori, anche la capacità dei condensatori è dipendente esclusivamente dalla *geometria* del conduttore, ma non del materiale con cui è fatto, dalla carica che c'è sopra o dal potenziale in esso (o meglio, differenza di potenziale).

OSSERVAZIONE. Generalmente, si presuppone di costruire dei condensatori la cui distanza tra le armature sia *molto più piccola* dello spessore delle armature - in modo che sostanzialmente i condensatori considerati siano praticamente uguali anche in termini di dimensioni - e di studiare la differenza di potenziale a debita distanza dal *bordo* in modo da evitare eventuali effetti non graditi.

Condensatore piano Consideriamo due armature piane, distanti $d = x_2 - x_1$; supponiamo che tale distanza sia molto più piccola della larghezza e altezza media delle armature; per dare un confronto dimensionalmente sensato, potremmo dire

$$d^2 \ll \Sigma \tag{4.10}$$

dove Σ è l'area della superficie.

Il campo elettrico tra due armature piane, lontano dai bordi, è

$$E(x) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{q}{\Sigma \varepsilon_0}$$

La differenza di potenziale tra le armature è quindi

$$\Delta V = \int_{x_1}^{x_2} \frac{q}{\Sigma \varepsilon_0} dx = \frac{qd}{\Sigma \varepsilon_0}$$

e quindi la capacità del condensatore piano è

$$C = \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{d} \tag{4.11}$$

Condensatore cilindrico Consideriamo un conduttore cilindrico con armatura interna di raggi R_1 , armatura esterna di raggi R_2 e R_3 . In modo analogo a come abbiamo trovato che il campo elettrico di un cilindro uniformemente carico, il campo elettrico nella cavità è

$$E(R) = \frac{\sigma R_0}{\varepsilon_0 r} = \frac{q}{2\pi \varepsilon_0 L r}, \quad R_1 < R < R_2$$

Allora la d.d.p. è

$$\Delta V = V(R_2) - V(R_1) = \int_{R_1}^{R_2} E_R(R) dR = \frac{q}{2\pi \varepsilon_0 L} \log \frac{R_2}{R_1}$$

Se consideriamo la distanza tra le armature molto più piccola dei raggi, possiamo considerare le armature come se fossero due cilindri di raggio molto vicino ad *R*:

$$d = R_2 - R_1 \ll R_1$$
, $R_2 \implies R \sim R_2 \sim R_1$

Supponiamo, inoltre, di studiare il campo elettrico (e quindi il potenziale) lontano dai bordi, onde evitare effetti di bordo non desiderati e difficili da descrivere.

$$d \ll L$$

Fissato ciò, si può sviluppare il logaritmo con Taylor per ottenere

$$\log \frac{R_2}{R_1} = \log \left(1 + \frac{R_2 - R_1}{R_1} \right) \simeq \frac{d}{R_1} \simeq \frac{d}{R}$$

da cui

$$\Delta V = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 L} \frac{d}{R}$$

e quindi la capacità del condensatore cilindrico è

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 RL}{d} = \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{d} \tag{4.12}$$

dove $\Sigma = 2\pi RL$ è la superficie dell'armatura cilindrica.

Condensatore sferico Dallo studio del condensatore sferico abbiamo visto che la differenza di potenziale tra le

$$\Delta V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{R_1 - R_2}{R_1 R_2} \right)$$

Se consideriamo la distanza tra le armature molto più piccola dei raggi, possiamo considerare le armature come se fossero due sfere di raggio molto vicino ad *R*:

$$d = R_2 - R_1 \ll R_1$$
, $R_2 \implies R \sim R_2 \sim R_1$

Fissato ciò, si ha

$$\Delta V \simeq \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{d}{R^2}\right)$$

e quindi la capacità del condensatore sferico è

$$C \simeq 4\pi\varepsilon_0 \left(\frac{R^2}{d}\right) = \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{d}$$
 (4.13)

dove $\Sigma = 4\pi R^2$ è la superficie dell'armatura sferica.

4.5. CONDENSATORI 61

4.5.1 *Condensatori in serie e in parallelo*

Per caricare dei condensatori e immagazzinarci dell'energia possiamo fornire cariche ad una delle armature tramite un collegamento conduttivo esterni, come dei *fili metallici*, e poi scaricare le cariche dall'altra armatura con un altro filo. La quantità di carica che si va a depositare sulle armature è *proporzionale* alla d.d.p.tra le armature - che possiamo controllare collegando ai capi delle armature una batteria o un generatore con dei fili. Quello che abbiamo descritto è un semplice tipo di **circuito elettrico**.

In questo capitolo non daremo una definizione più precisa di circuito o andremo nel dettaglio del loro funzionamento, ma lo faremo quando parleremo di *corrente elettrica* nel Capitolo 5; nel frattempo anticipiamo ora due concetti importanti nel loro studio.

DEFINIZIONE 4.5.3. - COLLEGAMENTO IN SERIE E IN PARALLELO.

- Due o più componenti sono collegate **in serie** se tutte sono collegate lungo un unico "percorso elettrico", in cui ogni componente è collegata direttamente ad una sola altra componente.
- Due o più componenti sono collegate **in parallelo** se le componenti sono connesse su *rami* separati del "percorso elettrico".

Si possono già fare alcune osservazioni:

- In un collegamento *in serie*, la *carica totale q* rimane costante lungo il percorso e ogni oggetto riceve la *stessa*²; di conseguenza, vedremo che anche la *corrente* risulta essere sempre la *stessa* in ogni componente.
- In un collegamento *in parallelo*, la carica si *distribuisce* nei vari rami in modo proporzionale alle caratteristiche delle componenti, e lo stesso fa la corrente elettrica. La carica e la corrente complessiva in un collegamento in parallelo è quindi la somma di quella nei vari fili.
- In un collegamento *in serie*, la differenza di potenziale diminuisce per ogni componente che è presente nel filo. Pertanto, la d.d.p.in un collegamento in serie è la somma di quella tra tutte i capi delle componenti.
- In un collegamento *in parallelo*, la differenza di potenziale è la stessa ai capi di ogni componente, perché metà delle estremità sono attaccate allo stesso filo e l'altra metà ad un altro filo.

L'idea cardine dello studio dei circuiti elettrici è di *semplificarli* il più possibile, quanto meno ipoteticamente: se abbiamo diversi oggetti elettrici collegati nel circuito caratterizzati da delle quantità particolari Z_i , ci immaginiamo di sostituire diversi elementi dello stesso tipo (collegati in serie e in parallelo) con un'unica componente **equivalente** caratterizzata da una quantità Z_{eq} che deriva da quelle delle componenti singole.

Condensatori in serie Consideriamo due condensatori C_1 e C_2 : la piastra inferiore del primo è collegata alla superiore della seconda, in serie. Per quanto osservato, la carica complessiva è la stessa in ogni componente:

$$q_1 = q_2 = q_{tot}$$

Al contrario, il potenziale diminuisce ad ogni nuovo condensatore che si incontra lungo il filo e in particolare la d.d.p.ai capi dell'intero sistema è la somma delle d.d.p.ai capi delle

²Non necessariamente sono le stesse identiche cariche: ad esempio, nel caso dei condensatori le cariche che partono dall'altra piastra collegata *non* sono le stesse che sono arrivate sull'altra, bensì sono cariche respinte da quelle presenti nell'altra armatura. In ogni caso, ciò che non cambia è la *quantità* di carica totale.

singole componenti.

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2$$

Allora, se

$$C_1 = \frac{q_1}{\Delta V_1} = \frac{q_{tot}}{\Delta V_1} \qquad \qquad C_2 = \frac{q_2}{\Delta V_2} = \frac{q_{tot}}{\Delta V_2}$$

si ha che, complessivamente, il sistema corrisponde ad un condensatore di capacità

$$C_{eq} = \frac{q_{tot}}{\Delta V} = \frac{q_{tot}}{\Delta V_1 + \Delta V_2} \implies \frac{1}{C_{eq}} = \frac{\Delta V_1}{q_{tot}} + \frac{\Delta V_2}{q_{tot}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$(4.14)$$

Nel caso generale di *n* condensatori in serie:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i} \tag{4.15}$$

Condensatori in parallelo Consideriamo due condensatori C_1 e C_2 , le cui piastre superiori sono collegate ad uno stesso filo, e si ha una cosa simile con le piastre inferiori. Per quanto osservato, la carica complessiva si distribuirà nei due fili:

$$q_{tot} = q_1 + q_2$$

Poiché le piastre superiori sono collegate dallo stesso filo, essendo questo un unico conduttore equipotenziale, si ha in entrambe le armature in alto lo stesso potenziale V_1 . Lo stesso vale per le armature inferiori, che sono collegate da uno stesso filo e quindi hanno potenziale V_2 . Segue che la $\mathrm{d.d.p.}\Delta V_1$ tra le piastre del primo condensatore di capacità C_1 e la $\mathrm{d.d.p.}\Delta V_2$ tra le piastre del secondo condensatore di capacità C_2 è la stessa:

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V$$

Allora, se

$$C_1 = \frac{q_1}{\Delta V_1} = \frac{q_1}{\Delta V} \qquad \qquad C_2 = \frac{q_2}{\Delta V_2} = \frac{q_2}{\Delta V}$$

si ha che, complessivamente, il sistema corrisponde ad un condensatore di capacità

$$C_{eq} = \frac{q_{tot}}{\Delta V} = \frac{q_1 + q_2}{\Delta V} = \frac{q_1}{\Delta V} + \frac{q_2}{\Delta V} = C_1 + C_2$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$
(4.16)

Nel caso generale di *n* condensatori in parallelo:

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^{n} C_i (4.17)$$

4.6 LAVORO DI CARICA DI UN CONDENSATORE ED ENERGIA IMMAGAZZINATA NEL CONDENSATORE

Per creare una separazione di carica q nel condensatore, ossia portare la carica Q dalla piastra negativa alla piastra positiva (dal potenziale minore a quello maggiore), una fonte di energia esterna deve compiere un certo **lavoro** per oppore tale spostamento alla forza del campo elettrico, che la riporterebbe alla piastra originale. L'*energia* U che viene fornita sotto forma di lavoro W incrementa il potenziale da 0 fino ad avere una differenza di potenziale ΔV , cioè corrisponde all'energia necessaria per creare partendo da armature scariche il *campo elettrico*.

Posto $\Delta V = V(q) - V(0) = V$ e dunque $V = \frac{q}{C}$, si ha

$$W = U = \int_0^q dU = \int_0^q dV = \int_0^q V(Q)dQ = \int_0^q \frac{Q}{C}dQ = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}\Big|_0^q \frac{q^2}{2C}$$

$$W = U = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}qV$$
(4.18)

Questa energia è immagazzinata fondamentalmente nel campo elettrico. Ad esempio, consideriamo un condensatore ad armature piane cdi superficie Σ a distanza d; il suo campo elettrico tra le armature è

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{q}{\Sigma \varepsilon_0}$$

e la sua capacità è

$$C = \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{d}$$

L'energia immagazzinata nel condensatore è

$$U = \frac{q^2}{2C} = \frac{E^2 \Sigma^2 \varepsilon_0^2 d}{2\varepsilon_0 Z} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \Sigma d$$

Osserviamo come Σd corrisponde al volume Vol occupato dal campo elettrico tra le facce del condensatore: l'ultima formula è uguale alla **densità di energia per unità di volume**

$$\mu_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \tag{4.19}$$

moltiplicata per il volume *Vol* di campo elettrico, confermando che l'energia del condensatore non è conservata nelle piastre, ma nel *campo elettrico*

4.7 ENERGIA DEL CAMPO ELETTROSTATICO

In generale, il campo elettrico immagazzina *sempre* dell'energia nel campo stesso, dato che è l'energia necessaria a separare le cariche richieste per generare il campo elettrico. Tale energia, in un certo volume V, è pari a

$$U = \int_{V} \mu_{E} dV = \frac{1}{2} \varepsilon_{0} \int_{V} \left| \vec{\mathbf{E}}(r) \right|^{2} dV$$
 (4.20)

dove μ_E è la densità di energia elettrostatica, definita come nell'equazione (4.19).

4.8 PRESSIONE ELETTROSTATICA

In un condensatore le piastre sono caricate con segno opposto: questo comporta l'esistenza di una forza che tende a farle *attrarle*. Questa forza è

$$\vec{\mathbf{F}} = -\vec{\nabla}\vec{\mathbf{U}} \tag{4.21}$$

dove *U*, nel caso di un condensatore ad armature piane, è

$$U = \frac{q^2}{2C} = \frac{q^2 d}{2\varepsilon_0 \Sigma}$$

In modulo, tale forza è

$$F = \left| \frac{\partial U}{\partial d} \right| = \frac{q^2}{2\varepsilon_0 \Sigma} \tag{4.22}$$

La **pressione elettrostatica** percepita dalle piastre è

$$P = \frac{F}{\Sigma} = \frac{q^2}{2\varepsilon_0 \Sigma^2} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$$
 (4.23)

CORRENTE ELETTRICA

"BEEP BOOP"

LOLLO BIANCOBOT, dopo aver finito le citazioni.

El capitoli precedenti abbiamo esplorato i fenomeni elettrostatici.

5.1 CORRENTE ELETTRICA E FORZA ELETTROMOTRICE

I conduttori *metallici* sono costituiti, a livello microscopico, da un *reticolo spaziale* i cui vertici sono *ioni positivi*, cioè atomi che hanno perso uno o più elettroni, e al cui interno si muovono gli *elettroni liberi*, gli unici portatori di carica nei metalli. Ciascuno di questi elettroni è libero di muoversi in una sua direzione e con una propria velocità, dovute alla situazione termica dell'oggetto. Non è evidentemente fattibile studiare il moto di *ogni* singolo elettrone, dato che il numero di elettroni liberi in un conduttore è estremamente elevato.

Esempio - Elettroni liberi in diversi materiali.

Ricordiamo che la **costante di Avogadro** è definito come il numero di particelle per mole di un qualunque materiale:

$$N_A = 6.022 \cdot 10^{23} \,\mathrm{mol}^{-1}$$

In questo caso, dato che per ogni atomo di metallo c'è generalmente un elettrone libero, questo numero corrisponde al numero di *elettroni liberi* in una mole di un certo elemento chimico.

Definiamo ρ la densità del materiale e A il numero di massa, cioè quanti grammi pesa una mole del materiale; possiamo calcolare la **densità di carica** in diversi materiali.

■ Rame (Cu)

$$n_{\rm Cu} = \frac{N_A \cdot \rho_{\rm Cu}}{A_{\rm Cu}} = \frac{6,022 \cdot 10^{23} \, \rm mol^{-1} \cdot 8,96 \cdot 10^3 \, kg \, m^{-3}}{63,55 \cdot 10^{-3} \, kg \, \rm mol^{-1}} = 8,49 \cdot 10^{28} \, \rm el/m^3$$

Argento (Ag)

$$n_{\rm Ag} = \frac{N_A \cdot \rho_{\rm Ag}}{A_{\rm Ag}} = \frac{6,022 \cdot 10^{23} \, \rm mol^{-1} \cdot 10, 5 \cdot 10^3 \, kg \, m^{-3}}{107,87 \cdot 10^{-3} \, kg \, \rm mol^{-1}} = 5,86 \cdot 10^{28} \, \rm el/m^3$$

L'ordine di grandezza è lo stesso per tutti i conduttori metallici.

Ci conviene studiare il moto medio degli *N* elettroni nel materiale. Tuttavia, in *assenza* di un campo elettrico non percepiamo alcun movimento preferenziale degli elettroni: ogni elettrone si muove in modo del tutto *casuale* e dunque la somma dei loro moti, e di conseguenza la velocità media, sarà *nulla*:

$$\left\langle \vec{\mathbf{v}} \right\rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \vec{\mathbf{v}}_i = 0 \tag{5.1}$$

Consideriamo invece la seguente situazione: prendiamo un conduttore con potenziale V_1 e lo colleghiamo ad un altro conduttore con potenziale $V_2 > V_1$ tramite un filo trascurabile. Sappiamo che il campo elettrico tra i conduttori è diretto dal potenziale maggiore al minore; gli elettroni - portatori di carica negativi - andranno dal primo conduttore verso il secondo tramite il filo che li collega in un tempo il cui limite inferiore è dell'ordine di

$$t \sim \frac{d}{c}$$

dove *d* è la lunghezza del filo e *c* la *velocità della luce*, fino a raggiunge l'equilibrio.

$$V_1' = V_2' = V$$

Siamo in presenza del fenomeno di conduzione elettrica.

DEFINIZIONE 5.1.1. - CORRENTE ELETTRICA.

Un moto *ordinato* di elettroni liberi di un conduttore in una certa direzione è detto una **corrente elettrica**.

Dato che la velocità della luce è estremamente elevata, l'equilibrio è raggiunto quasi istantaneamente e la corrente elettrica è di breve vita. Per poter indurre un moto consistente e *duraturo* di cariche dobbiamo *mantenere* una differenza di potenziale.

Per far ciò, ci serve un **generatore di forza elettromotrice** (f.e.m.), un marchingegno che trasforma energia *non* elettrica in energia elettrica tale da avere, ai capi del generatore, una differenza di potenziale ΔV , *indipendentemente* da cosa ci si collega.

DIGRESSIONE - PILA DI VOLTA.

Il primo generatore di questo tipo fu la **pila di Volta**. Tale generatore consisteva, nella sua forma più semplice costituita da una singola *cella*, in un disco di *zinco* (lo chiameremo **anodo**) e uno di *rame* (il **catodo**), separate da una stoffa imbevuta di una soluzione elettrolitica come acqua e acido solforico. Lo zinco sulla superficie dell'anodo è ossidato dalla soluzione elettrolitica e si dissolve nell'elettrolita come ioni carichi positiva, lasciando due elettroni liberi nel metallo.

anodo (ossidazione):
$$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^{-}$$

Quando lo zinco entra nell'elettrolite, due atomi positivi di idrogeno dell'elettrolite accettano due elettroni dalla superficie dal catodo di rame, riducendoci ad una molecola

di idrogeno non carica.

catodo (riduzione):
$$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$$

Gli elettroni usati nel rame per formare le molecole di ossigine provengono da un filo esterno che lo collega al disco di zinco; l'idrogeno prodotto nella riduzione si disperde in forma gassosa.

Misurando la d.d.p.tra i dischi si osserva un valore fisso di circa 0,76~V; se impilassimo più celle la differenza di potenziale aumenterebbe. Il valore della d.d.p.misurata dipende dalla coppia di metalli scelti.

5.1.1 Intensità di corrente

Definizione 5.1.2. - Intensità di corrente.

L'intensità di corrente elettrica è definita come la rapidità con cui fluiscono delle cariche attraverso una certa superficie Σ :

$$I = \lim_{\Delta t} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \tag{5.2}$$

ATTENZIONE! La corrente viene studiata per ragioni storiche supponendo che a muoversi siano *cariche positive*, anche se nella maggior parte dei materiali che conducono corrente elettrica (ad esempio, i metalli) la corrente è portata da *cariche negative*.

DEFINIZIONE 5.1.3. - VELOCITÀ DI DERIVA.

La **velocità di deriva** è la velocità media che hanno N particelle cariche in un materiale a causa di un campo elettrico $\vec{\mathbf{E}}$:

$$\vec{\mathbf{v}}_d = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \vec{\mathbf{v}}_i \tag{5.3}$$

La velocità di deriva ha la stessa direzione del campo elettrico.

I concetti di velocità di deriva e intensità di corrente, come possiamo facilmente immaginare, sono strettamente correlati. Consideriamo un filo conduttore percorso da da portatori di carica con carica e: essendo in presenza di una forza elettromotrice - e quindi di un campo elettrico - le cariche si muovono mediamente con velocità di deriva $\vec{\mathbf{v}}_d$ e percorreranno, in un intervallo infinitesimo di tempo Δt , un tratto di filo

$$d = |\vec{\mathbf{v}}_d| \Delta t$$

La carica complessiva che passa attraverso una superficie infinitesima $d\Sigma$ in un tempo Δt è quella contenuta in ΔV , che corrisponde al volume di un cilindro infinitesimo di basi $d\Sigma \vec{\mathbf{u}}_{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_d$ e altezza d, dove $\vec{\mathbf{u}}_n$ è il versore normale alle superficie e $\hat{\mathbf{u}}_d$ è il versore nella direzione e verso della velocità di deriva:

$$dV = d\Sigma \vec{\mathbf{u}}_{n} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{d} d = d\Sigma \vec{\mathbf{u}}_{n} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{d} | \vec{\mathbf{v}}_{d} | \Delta t$$
$$= d\Sigma \vec{\mathbf{u}}_{n} \cdot \vec{\mathbf{v}}_{d} \Delta t =$$
$$= d\Sigma \cos \theta | \vec{\mathbf{v}}_{d} | \Delta t$$

$$\Delta q = n_+ e dV = n_+ e d\Sigma \vec{\mathbf{u}}_{\mathbf{n}} \cdot \vec{\mathbf{v}}_d \Delta t =$$

$$n_+ e d\Sigma \cos\theta |\vec{\mathbf{v}}_d| \Delta t$$

Qui θ è l'angolo tra i due versori, n_+ la densità di cariche positive liberi per unità di volume ed e la carica delle particelle libere. La carica di corrente infinitesima è dunque

$$dI = \frac{\Delta q}{\Delta t} = n_{+}edV = n_{+}ed\Sigma \vec{\mathbf{u}}_{n} \cdot \vec{\mathbf{v}}_{d} =$$
$$= n_{+}ed\Sigma \cos \theta |\vec{\mathbf{v}}_{d}|$$

Possiamo semplificare questa notazione introducendo il concetto di **densità di corrente**.

DEFINIZIONE 5.1.4. - DENSITÀ DI CORRENTE.

La **densità di corrente** è il campo vettoriale che ad ogni punto in un conduttore associa un vettore, la cui direzione è la velocità di deriva delle cariche *positive* in tal punto e il cui modulo è pari alla quantità di carica che attraversa in un unità di tempo un unità di area della sezione perpendicolare del conduttore in tal punto. In altre parole,

$$\vec{\mathbf{j}} = n_+ e \vec{\mathbf{v}}_d \tag{5.4}$$

Riscrivendo,

$$dI = \vec{\mathbf{j}} \cdot \vec{\mathbf{u}_{\mathbf{n}}} d\Sigma$$

da cui si ottiene che l'intensità di corrente attraverso una superficie finita Σ è

$$I = \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{j}} \cdot \vec{\mathbf{u}}_{\mathbf{n}} d\Sigma = \Phi_{\Sigma} \left(\vec{\mathbf{j}} \right)$$
 (5.5)

Se, come nei conduttori metallici, i portatori di carica (con carica -e) sono negativi, la velocità di deriva $\vec{\mathbf{v}}_{d,-}$ ha stessa direzione e verso opposto del campo elettrico; la densità di corrente è invece nella stessa direzione del campo elettrico perché la carica è negativa:

$$\vec{\mathbf{j}} = -n_{-}e\vec{\mathbf{v}}_{d,-} \tag{5.6}$$

Se consideriamo invece fluidi ionizzati, soluzioni elettrolitiche o semiconduttori, i portatori di carica sono di segno misto e possono avere velocità di deriva differenti $\vec{\mathbf{v}}_{d,+}$ e $\vec{\mathbf{v}}_{d,-}$. La densità è ottenuta come una somma vettoriale di due quantità concordi che hanno lo stesso verso del campo elettrico:

$$\vec{\mathbf{j}} = n_{+}e\vec{\mathbf{v}}_{d,+} - n_{-}e\vec{\mathbf{v}}_{d,-} \tag{5.7}$$

Unità di misura

Unità di misura.

Corrente elettrica: ampere (A).

Dimensioni: [I] = I

L'ampere - e non il *coulomb*, come ci si potrebbe aspettare - è l'unica unità di misura fondamentale del SI che introdurremo in questa trattazione. Come precedentemente detto, 1 C è definito come la carica che una corrente da 1 A attraversa una data superficie in 1 s. Nella pratica sono utilizzati i suoi *sottomultipli*, ad esempio: *sottomultipli*, ad esempio:

- \blacksquare milliampere: $1 \text{ mA} = 10^{-3} \text{ A}$.
- *microampere*: $1 \, \mu A = 10^{-6} \, A$.
- *nanoampere*: $1 \text{ nA} = 10^{-9} \text{ A}$.

Unità di misura. Densità di corrente: ampere su metro quadro $\left(\frac{A}{m^2}\right)$.

Dimensioni:
$$[j] = \frac{[I]}{[\Sigma]} = \mathsf{IL}^{-2}$$

5.1.2 Conservazione della carica e corrente elettrica

Data una densità \vec{j} , abbiamo trovato che la carica totale che passa nell'unità di tempo attraverso un volume V è data dal flusso della densità tramite il bordo della Σ :

$$I = \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma$$

Sulla superficie, l'integrando $\vec{j} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n$ non ha necessariamente segno costante; dato che \vec{j} ha direzione dipendente dalla carica di deriva, segno diversi corrispondono a due situazioni differenti.

- quando le cariche *negative entrano* la superficie o le cariche *positive escono*, $\vec{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n < 0$.
- **quando** le cariche *negative escono* la superficie o le cariche *positive entrano*, $\hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n > 0$. Dal principio di conservazione della carica nessuna carica nel conduttore (isolato) si può annichilire e sparire, e quindi la carica complessiva deve rimanere costante. Se la carica interna q_{int} alla superficie diminuisce, tale carica deve essere uscita dalla superficie e quindi ha cambiato l'intensità di corrente I che l'attraversa; in particolare, essa dovrà corrispondere alla variazione temporale della carica interna

$$I = \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma = -\frac{\partial q_{int}}{\partial t}$$
 (5.8)

Il meno nell'espressione è dato dal fatto che se l'integrale è complessivamente positivo, ciò corrisponde ad una diminuzione della carica interna - che ricordiamo si considera rispetto a quella positiva - e pertanto ha derivata negativa.

Se V è il volume racchiuso da una superficie chiusa Σ , la carica interna è ovviamente

$$q_{int} = \int_{V} \rho dV$$

Possiamo derivare temporalmente entrambi i termini e scambiare¹ integrale e derivata in quanto il volume è invariante temporalmente.

$$\int_{\Sigma} \vec{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma = -\frac{\partial q_i nt}{\partial t} = -\int_{V} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

Usando il teorema della divergenza si ha, per qualsiasi volume V, che

$$\int_{V} \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{j}} dV = -\int_{V} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

ottenendo quindi lequazione di continuità:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{j}} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \tag{5.9}$$

¹Non motiveremo *rigorosamente* perché si può fare questo scambio. Gli analisti si mettano il cuore in pace.

DIGRESSIONE. Questa relazione vale in generale per descrivere il trasporto di una certa quantità *conservata*, energia e quantità di moto. Nello specifico, ρ è l'ammontare della quantità per unità di volume (una densità), mentre \vec{j} è il flusso della quantità. Se la quantità *non* si conserva, la legge si generalizza come

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{j}} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = \sigma \tag{5.10}$$

dove σ rappresenta quanta quantità viene generata (se positiva) o rimossa (se negativa) per unità di volume e per unità di tempo.

Il caso stazionario Consideriamo il caso stazionario dell'equazione di continuità, ossia quando la densità di carica ρ risulta essere costante nel tempo. Dall'equazione di continuità segue che

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{i} = 0$$

ossia la densità di corrente è un **campo solenoidale**². Consideriamo una porzione tubulare di conduttore come in figura. Sappiamo che il flusso sulla superficie che delimita questa porzione è nullo, ma esso è determinato completamente dai flusso sulle sezioni perpendicolari del conduttore³

$$0 = \oint_{\Sigma} \vec{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma = \int_{\Sigma_1} \vec{\mathbf{j}}_1 \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma_1 + \int_{\Sigma_2} \vec{\mathbf{j}}_2 \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma_2$$

Ma se consideriamo le intensità di correnti lungo le sezioni...

$$I_{1} := \int_{\Sigma_{1}} \vec{\mathbf{j}}_{1} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{1} d\Sigma_{1} = -\int_{\Sigma_{1}} \vec{\mathbf{j}}_{1} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{n} d\Sigma_{1}$$
$$I_{2} := \int_{\Sigma_{2}} \vec{\mathbf{j}}_{2} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{2} d\Sigma_{2} = \int_{\Sigma_{2}} \vec{\mathbf{j}}_{2} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{n} d\Sigma_{1}$$

...allora segue che $0 = I_1 - I_2$, ossia

$$I_1 = I_2 (5.11)$$

Nel caso stazionario, l'intensità di corrente è sempre costante.

Riprendendo l'analogia con fluidodinamica tra intensità di corrente e portata, la portata è costante nei fluidi incomprimibili, cioè quelli la cui densità di massa è $\rho = {\rm const.}$

5.2 LEGGE DI OHM

Ad inizio del capitolo, abbiamo descritto brevemente come sono costituiti i conduttori metallici. Tale descrizione, in realtà, corrisponde al **modello di Drude-Lorentz** della *conduzione elettrica* proposto dal fisico tedesco Paul **Drude** nel 1900 ed espanso nel 1905 dall'olandese Hendrick Antoon **Lorentz**. Il modello permette di spiegare, nell'ambito della teoria classica dell'elettromagnetismo, le proprietà di trasporto degli elettroni nei materiali - in particolare i metalli - tramite la teoria cinetica: gli elettroni si comportano, secondo questa interpretazione, in modo molto simile ad un *flipper*⁴, in cui elettroni rimbalzanti *urtano* continuamente con un reticolo cristallini di ioni fissi.

²Vedi capitolo XXX yadda yadda

³La densità di corrente sulla superficie laterale del tubo è tangente e quindi il suo flusso è nullo.

 $^{^4}$ Per gli amici d'oltreoceano o per coloro che si divertivano ai giochi pre-installati su $Windows\ XP^{\text{TM}}$, un pinball.

5.2. LEGGE DI OHM 71

DIGRESSIONE. Tale modello fu integrato nel 1933 da Arnold Sommerfeld and Hans Bethe con i risultati della teoria quantistica nel **modello di Drude-Sommerfeld**. Una differenza, ad esempio, è che il modello non parla esplicitamente di ioni o di reticoli cristallini, la cui assenza viene giustificata in termini quantistici.

Approfondiamo meglio questo modello. Gli elettroni liberi si muovono attraverso il reticolo cristallino in modo completamente disordinato; nel loro moto, gli elettroni si vanno a scontrare continuamente con gli ioni in interazioni che chiamiamo *urti*. Tra un urto e il successivo il moto è libero e in traiettoria rettilinea, cosicché il moto degli elettroni si possa rappresentare come un spezzata di segmenti con direzione e verso variabili. Senza campo elettrico *non* c'è una direzione privilegiata e quindi una corrente.

Si può definire

- un tempo medio di percorrenza τ .
- lacktriangle un **cammino libero medio** ℓ tra due urti successivi

che sono legati tra di loro dalla velocità media v degli elettroni nel metallo.

$$\ell = v\tau \tag{5.12}$$

Da queste supposizioni microscopiche possiamo derivare una legge microscopica. All'applicazione di un campo elettrico $\vec{\bf E}$ non si muoverà più di moto rettilineo uniforme, ma subisce un accelerazione

$$\vec{\mathbf{a}} = \frac{\vec{\mathbf{F}}}{m_e} = -\frac{e}{m_e} \vec{\mathbf{E}}$$

dove m_e è la massa dell'elettrone. Alla distribuzione casuale delle velocità si sovrappone quindi una velocità data da questa accelerazione; poiché è più piccola rispetto a quella che l'elettrone possiede di per sé, il tempo medio τ non cambia in modo significativo. Se $\vec{\mathbf{v}}_i$ è la velocità dopo un urto, la velocità subito prima l'urto successivo sarà

$$\vec{\mathbf{v}}_{i+1} = \vec{\mathbf{v}}_i - \frac{e}{m_e} \vec{\mathbf{E}} \tau$$

Calcoliamo la velocità media su *N* elettroni, con *N* molto grande, in modo da definire la *velocità di deriva* indotta dal campo elettrico:

$$\vec{\mathbf{v}}_d = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \vec{\mathbf{v}}_{i+1} = \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \vec{\mathbf{v}}_i - \frac{e}{m_e \tau} \vec{\mathbf{E}}}_{=0} = -\frac{e}{m_e \tau} \vec{\mathbf{E}}$$

La media delle velocità dopo l'urto è casuale e perciò è nulla; la velocità di deriva è quindi

$$\vec{\mathbf{v}}_d = -\frac{e}{m_e} \vec{\mathbf{E}} \tau \tag{5.13}$$

Se n_- la densità di elettroni liberi per unità di volume, la densità di corrente che consegue a questo modo ordinato è

$$\vec{\mathbf{j}} = -n_{-}e\vec{\mathbf{v}}_{d} = \frac{n_{-}e^{2}\tau}{m_{e}}\vec{\mathbf{E}} = \sigma\vec{\mathbf{E}}$$
(5.14)

dove

$$\sigma = \frac{n_- e^2 \tau}{m_e}$$

è una grandezza caratteristica del materiale nota come conduttività. L'equazione

$$\vec{\mathbf{j}} = \sigma \vec{\mathbf{E}} \tag{5.15}$$

è nota come **legge di Ohm della conduzione elettrica**, dal fisico tedesco Georg **Ohm** che nel 1827 introdusse un caso specifico di tale equazione per spiegare dei risultati sperimentali da lui studiati. La legge si può scrivere anche nella forma

$$\vec{\mathbf{E}} = \rho \vec{\mathbf{j}} \tag{5.16}$$

dove

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

è detta resistività.

DEFINIZIONE 5.2.1. - CONDUTTIVITÀ E RESISTIVITÀ.

La conduttività è una grandezza associata ai conduttori definita come

$$\sigma = \frac{n_- e^2 \tau}{m_e} \tag{5.17}$$

che rappresenta la difficoltà della corrente a muoversi nel conduttore ed è caratteristica del *materiale* con cui è fatto.

Il valore

$$\rho = \frac{1}{\sigma} \tag{5.18}$$

viene detto resistività e rappresenta la difficoltà della corrente a muoversi nel conduttore.

Non tutti i conduttori rispettano questa legge, ma quelli che lo fanno sono detti **conduttori ohmici**.

Esempio - Esempi di conduttori ohmici e non ohmici.

- **Ohmici:** fili conduttori di metalli come rame, o argento, resistenze ideali.
- Non ohmici: filamento di tungsteno delle lampade a incandescenza, diodi, semiconduttori.

5.2.1 Legge di Ohm nei conduttori metallici

Consideriamo un conduttore metallici cilindrico di lunghezza $d = \overline{AB}$ e sezione Σ . Ai capi del conduttore è applicata, con un generatore di f.e.m., una d.d.p.pari a

$$V = V_A - V_B = \int_A^B \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = Ed > 0$$

Il campo elettrico è costante (con modulo $|\vec{\mathbf{E}}| = E$) e diretto, parallelo all'asse del cilindro, da A verso B; in regime stazionario, anche la densità di corrente $\vec{\mathbf{j}}$ è costante (con modulo $|\vec{\mathbf{j}}| = j$) e scorre nella stessa direzione⁵. Allora, dalla *legge di Ohm*, segue che

$$I = \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma = j\Sigma = \sigma E \Sigma = \frac{V}{d} \sigma \Sigma = V \frac{\Sigma}{\rho d}$$

⁵Ciò è dovuto alla scelta storica di orientare la densità di corrente con le cariche positive. Gli elettroni, invece, percorrono il conduttore da *B* verso *A*.

5.2. LEGGE DI OHM 73

Definita la resistenza come

$$R = \frac{\rho d}{\Sigma}$$

si ottiene la **legge di Ohm** nella forma amata dagli elettrotecnici:

$$V = IR (5.19)$$

La legge si può scrivere anche nella forma

$$I = GV (5.20)$$

dove

$$G = \frac{1}{R}$$

è detta conduttanza.

DEFINIZIONE 5.2.2. - RESISTENZA E CONDUTTANZA.

La **resistenza** è una grandezza associata ai conduttori metallici di lunghezza d e sezione Σ , definita come

$$R = \frac{\rho d}{\Sigma}$$

che rappresenta la difficoltà della corrente a muoversi nel conduttore. Il termine ρ è la *resistività* del conduttore e dipende dal materiale.

Il valore

$$G = \frac{1}{R} \tag{5.21}$$

viene detto conduttanza e rappresenta la facilità della corrente a muoversi nel conduttore.

Un conduttore

Unità di misura

Unità di misura.

Resistenza elettrica: ohm (Ω) o volt su ampere $(\frac{V}{A})$.

Dimensioni: $[R] = \frac{[V]}{[I]} = ML^2T^{-3}I^{-2}$

Unità di misura.

Conduttanza elettrica: siemens (S), mho (\mho) o ampere su volt $\left(\frac{A}{V}\right)$.

Dimensioni: $[G] = \frac{[I]}{[V]} = I^2 T^3 M^{-1} L^{-2}$

DIGRESSIONE - E MHO IL SIEMENS? UNA TRAGICOMMEDIA SULLA CONDUTTANZA.

Nei libri di testo contemporanei l'unità di misura associata alla conduttanza è il *siemens*; tuttavia, in alcuni un po' datati è possibile trovare l'alquanto buffo *mho*. Inoltre, se scartabellassimo libri ancora più vecchi troveremmo sì il *siemens*, ma per indicare la resistenza! Che pasticcio hanno combinato i fisici con questa grandezza?

Facciamo un po' d'ordine e torniamo indietro al 1860. L'ingegnere Werner Siemens era tra i proprietari di un'azienda che costruiva telegrafi in Germania, Russia e Regno Unito; per migliorare il loro funzionamento aveva bisogno di studiare a livello pratico la resistenza dei conduttori al passaggio della corrente, ma una buona unità di misura di tale grandezza, che sia riproducibile, non esisteva. Siemens propose lui stesso negli

Annalen der Physik und Chemie quella che diventerà nota come l'unità di mercurio del Dr. Siemens: essa corrispondeva alla resistenza elettrica presente in una colonna di mercurio con lunghezza di un metro e sezione uniforme di $1\,\mathrm{mm}^2$ mantenuta alla temperatura di zero gradi Celsius.

Tale unità — il cui nome completo ha quel non so che di cinema espressionista tedesco e potrebbe figurare bene come pellicola accanto a *Il gabinetto del dottor Caligari* — verrà semplicemente chiamata *siemens*, nome che non causerà assolutamente alcuna confusione in futuro.

Seppur sia simile, almeno concettualmente, ad altre unità basate sul mercurio come l'atmosfera, in realtà si rivelò problematica proprio nel suo tentativo di essere riproducibile: per definire questa colonna di mercurio erano necessari dei tubi di vetro, i quali però non avevano sezioni costanti. Altri fattori come pressione dell'aria, umidità... potevano influenzare questa misurazione. Inoltre, non era coerente con altre unità di misura preesistenti! Nonostante questi problemi, fu comunque utilizzata per diversi anni.

La ricerca di un'unità di misura migliore proseguì. L'anno successivo, il 1861, Latimer Clark e Sir Charles Bright presentarono un articolo all'*Associazione Britannica per l'Avanzamento della Scienza*, suggerendo di creare uno standard per la resistenza e di chiamarla in onore del fisico tedesco Georg Ohm... chiamandola *ohma*. Si stabilì subito una commissione, a cui parteciparono fisici dal calibro di James Clark Maxwell e Lord Kelvin, per inventare un unità che fosse coerente con il sistema metrico francese e pratica da utilizzare - a differenza di quella di Siemens. Nel terzo verbale della commissione, nel 1864, si riproposte di chiamarla in onore di Ohm e dunque si riferirono all'unità di misura come... *ohmad*. A volte mi chiedo se i fisici ci sono o ci fanno. Solo nel 1867 il termine *ohm* si userà in modo diffuso.

A dir la verità, l'*ohm* definito dall'Associazione Britannica non era neanche così differente da quello di Siemens, dato che cambiava soltanto la lunghezza della colonna di mercurio da $100\,\mathrm{cm}$ a $104,7\,\mathrm{cm}$. Ciò nonostante, dato che avere due unità di misura differenti per una stessa grandezza era ridicolo, nel 1881 al *Congresso Internazionale degli Elettricisti* si decise di compiere una scelta definitiva tra le due: l'unità di misura della resistenza non doveva essere il *siemens*, ma l'*ohm*... anche se nel frattempo la colonna di mercurio si allungò a $104,9\,\mathrm{cm}$.

Come ricordò Maxwell al convegno, "le dimensioni contano^[Senza fonte]" e negli anni l'unità di misura rimase la stessa, ma la colonnina di mercurio cambiò lunghezza più e più volte per adattarsi a studi sempre più analitici - stranamente non cambio lo spessore, ma evidentemente quello non contava più di tanto. La colonna di mercurio puro rimase lo standard fino alla *Conferenza Generale sui Pesi e le Misure* del 1948, dove l'ohm fu ridefinito in termini assoluti. Attualmente, il siemens di Siemens vale circa $0,9537\,\Omega$ moderni.

Il povero Siemens, nonostante l'unità della resistenza non prese il suo nome, non si perse d'animo e continuò a sperimentare con l'elettromagnetismo: nel 1867 brevettò una delle prime dinamo industriali — casualmente lo stesso giorno in cui Sir Charles Wheatstone brevettò una sua personale versione della dinamo. Successivamente, nel 1888 divenne nobile, trasformando il suo cognome in *von Siemens*, e negli anni a seguire la sua azienda si espanse fino a diventare l'odierna multinazionale *Siemens AG*.

La resistenza elettrica aveva finalmente ottenuto un'unità di misura, ma ne man-

cava ancora una per la *conduttanza*. O meglio, siccome tale grandezza era il reciproco della resistenza, mancava soltanto il nome dell'unità di misura: dopotutto, se i reciproci dei *secondi* si chiamano *hertz*, anche il reciproco della resistenza merita un nome, che diamine!

Il primo ad accorgersi di cotale mancanza fu Lord Kelvin. Basandosi su alcune idee fornitegli dai suoi studenti, nel 1883 Lord Kelvin propose al grande pubblico di utilizzare il termine *mho*.

Se non ve ne foste accorti, *mho* è letteralmente *ohm* letto al contrario - perché un *mho* è il reciproco di un *ohm*.

Non fu l'unica proposta avanza in quell'incontro: Kelvin propose entusiasta - sempre su un idea di origine studentesca - che la corretta pronuncia di *mho* si dovesse ottenere prendendo una registrazione di *ohm* con il fonografo di Edison e ascoltandola al contrario.

Non si sa se Kelvin non si accorse di essere stato preso in giro dagli studenti o Kelvin stava cercando di prendersi gioco del suo pubblico, ma sta di fatto che *mho* prese inesplicabilmente piede come nome per la conduttanza; anche il simbolo del *mho* fu ottenuto ribaltando la Omega maiuscola dell'*ohm*.

La cosa peculiare è che la malsana (in *mho*, come direbbero gli Americani) idea venne riproposta in elettrotecnica in altri due contesti.

- l'ingegnere Arthur E. Kennelly scelse il *daraf* per descrivere l'*elastanza elettrica*, in quanto essa è il reciproco della conduttanza e la conduttanza usa i *farad*. In questo caso mi turba di più il nome dell'inverso della conduttanza che non il *daraf*.
- l'ingegnere Vladimir Karapetoff propose nel 1911 di usare gli *yrneh* come reciproco dell'unità di misura dell'induttanza, l'*henry*; la pronuncia, tra l'altro, doveva essere "earney". Non dormo la notte cercando di capire come mai quella sia la pronuncia di *yrneh*.

alcuni ingegneri proposero di utilizzare i daraf per il reciproco dei

Saltiamo molti anni e nella *Conferenza Generale sui Pesi e le Misure* 1971 si decise che questo scherzo era durato abbastanza: l'unità di misura della conduttanza verrà chiamato *siemens*... aspettate, *di nuovo siemens*?

Eh sì, gli scienziati lì riuniti volevano dedicare un unità di misura a Siemens — non hanno neanche specificato se a Werner von Siemens o al fratello Sir William Siemens — senza tener conto che in passato è stata usata un'unità di misura dallo stesso nome per tutt'altri scopi. Non si curarono di questo e il *siemens* fu approvato: da allora, usare il *mho* per la conduttanza è considerato un nome non accettabile (e non consono) per un'unità di misura del SI e pertanto deve essere rigorosamente evitato.

Dopo questa breve ma importante digressione passiamo alle unità

5.3 POTENZA DISSIPATA DA UNA RESISTENZA

In un conduttore elettrico in cui scorre una corrente elettrica, la **potenza** necessaria per spostare una carica è data da

$$P = \frac{\partial W}{\partial t} = \vec{\mathbf{F}} \cdot \vec{\mathbf{v}}_d = e\vec{\mathbf{E}} \cdot \vec{\mathbf{v}}_d$$
 (5.22)

Questa energia viene dispersa nell'ambiente sotto forma di calore.

Se n è il numero di cariche per unità di volume, la **densità di potenza**, ossia la potenza per

unità di volume, è

$$P_V = ne\vec{\mathbf{E}} \cdot \vec{\mathbf{v}}_d = \vec{\mathbf{j}} \cdot \vec{\mathbf{E}}$$
 (5.23)

 $con \vec{j}$ la densità di corrente. La potenza totale dissipata segue facilmente da

$$P = \int_{V} P_{V} dV \tag{5.24}$$

Consideriamo il caso particolare di un conduttore ohmico cilindrico di lunghezza d e di superficie Σ in situazione di corrente stazionaria. La densità di corrente e il campo elettrico sono costanti e paralleli, dunque densità di potenza è costante e pari a

$$P_V = jE (5.25)$$

quindi la potenza totale è data da

$$P = \int_{V} P_{V} dV = P_{V} \mathcal{V} \circ \ell = jE\Sigma d = \underbrace{\Sigma j}_{=V} \underbrace{Ed}_{=V} = IV$$

dove V è il calo di potenziale ai capi del conduttore. In sostanza, in presenza di un calo di potenziale si ha una dispersione di energia sotto forma di calore: maggiore è la corrente nel conduttore, maggiore sarà l'energia dispersa.

Cosa succede, a livello microscopico? La d.d.p.ai capi del conduttore generano un campo elettrico che induce una velocità di deriva nei portatori di carica, fornendo a loro un'energia cinetica. Quando le particelle urtano gli ioni del reticolo cristallino, nell'urto (elastico) viene ceduta energia cinetica dagli elettroni agli ioni, i quali tuttavia sono immobili e quindi vibrano, trasformando quella energia sotto forma di calore. Quanta energia viene dispersa dipende dal materiale e dalla geometria del conduttore: questa informazione fisico-empirica è presentata matematicamente nella resistività ρ e, di conseguenza, dalla resistenza.

Questo è quello che viene chiamato **effetto Joule**; nella sua forma più basica questo si esprime dalla legge

$$P = IV (5.26)$$

Se assumiamo che il conduttore trasforma completamente l'energia in calore, allora

$$P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R} {(5.27)}$$

Esempio. Qualunque elettrodomestico o oggetto che produce calore, in una forma o nell'altra, a partire da corrente elettrica si basa sull'effetto Joule, come lampadine, fon, forni...

OSSERVAZIONE. La legge dell'effetto Joule si può utilizzare per descrivere il legame tra la potenza generata da un generatore di f.e.m.e la corrente in un conduttore: se $\mathscr E$ è la forza elettromotrice generata e P la potenza prodotta dal generatore, il generatore produrrà una corrente di intensità

$$I = \frac{P}{\mathscr{C}} \tag{5.28}$$

Lavoro compiuto dal campo elettrico Per ottenere l'energia dispersa in un periodo di tempo t, ossia il lavoro compiuto dal campo elettrico nel conduttore per spostare le cariche, ci basta integrare rispetto al tempo la potenza:

$$U = W = \int_0^t Pdt = \int_0^t IVdt$$
 (5.29)

Se la corrente è stazionaria, si ha

$$U = W = \frac{I^2 V}{2} = \frac{I^3 R}{2} = \frac{V^3}{2R^2}$$
 (5.30)

5.4 CIRCUITI ELETTRICI

Nel Capitolo 4 a pagina 49 abbiamo introdotto brevemente i circuiti elettrici, limitandoci a studiare come si comportano dei condensatori collegati in serie e in parallelo. Ora riprendiamo e approfondiamo ciò che abbiamo detto, alla luce delle nostre nuove conoscenze sulla corrente elettrica.

DEFINIZIONE 5.4.1. - CIRCUITO ELETTRICO.

Un **circuito elettrico** è un insieme interconnesso di componenti elettrici, sono connessi da fili conduttori in un percorso chiuso in modo che la corrente elettrica possa fluire con continuità.

DEFINIZIONE 5.4.2. - COMPONENTE, NODO, RAMO, MAGLIA, INTERRUTTORE. In un circuito elettrico,

- un componente elettrico è un congegno con due o più terminali da cui la corrente può entrare o uscire allo scopo di modificare il comportamento degli elettroni o dei campi elettromagnetici. Esse si distinguono in
 - componenti attive: dette anche sorgenti o generatori, producono energia elettrica in quanto indicono una corrente o una d.d.p.per mezzi non elettrici; ad esempio, sono componenti attive i generatori di tensore e di corrente.
 - componenti passive: non producono energia, bensì la ricevono per utilizzarla in altri scopi; ad esempio, sono componenti passive i condensatori, i resistori e gli induttori.
- un **nodo** è il punto di incontro di tre o più fili.
- un ramo è un filo con e/o componenti che collegano due nodi
- una **maglia** è un insieme di rami all'interno di un circuito che forma un circuito chiuso senza auto-intersezioni.
- un **interruttore** permette di chiudere o aprire un circuito, lasciando rispettivamente passare o fermando la corrente elettrica.

Lo scopo dell'**analisi dei circuiti elettrici** è quella di *risolvere* i circuiti, ossia trovare le differenze di potenziali e le correnti per ciascuna componente del circuito. Ovviamente, noi studieremo soltanto un *modello* dei circuiti elettrici reali, supponendo che:

- La corrente si suppone *stazionaria* nel circuito.
- La carica rimane *costante* a meno di incontrare un nodo o una componente.
- I fili conduttori e i generatori di f.e.m. *non* possiedono di per sé una resistenza (o al più è trascurabile).
- Il circuito può essere rappresentato secondo una rappresentazione schematica piana.
- Le relazioni che caratterizzano le componenti *passive* sono lineari.

Collegamenti in serie e in parallelo

DEFINIZIONE 5.4.3. - COLLEGAMENTO IN SERIE E IN PARALLELO.

- Due o più componenti sono collegate **in serie** se tutte sono collegate lungo un unico "percorso elettrico", in cui ogni componente è collegata direttamente ad una sola altra componente.
- Due o più componenti sono collegate **in parallelo** se le componenti sono connesse su *rami* separati del "percorso elettrico".

Si possono già fare alcune osservazioni:

- In un collegamento *in serie*, la *carica totale q* rimane costante lungo il percorso e ogni oggetto riceve la *stessa*⁶; di conseguenza, anche la *corrente* risulta essere sempre la *stessa* in ogni componente.
- In un collegamento *in parallelo*, la carica si *distribuisce* nei vari rami in modo proporzionale alle caratteristiche delle componenti, e lo stesso fa la corrente elettrica. La carica e la corrente complessiva in un collegamento in parallelo è quindi la *somma* di quella nei vari fili.
- In un collegamento *in serie*, la differenza di potenziale diminuisce per ogni componente che è presente nel filo. Pertanto, la d.d.p.in un collegamento in serie è la somma di quella tra tutte i capi delle componenti.
- In un collegamento *in parallelo*, la differenza di potenziale è la stessa ai capi di ogni componente, perché metà delle estremità sono attaccate allo stesso filo e l'altra metà ad un altro filo.

L'idea cardine dello studio dei circuiti elettrici è di *semplificarli* il più possibile, riducendo il numero di componenti: se abbiamo diversi oggetti elettrici collegati nel circuito caratterizzati da delle quantità particolari Z_i , ci immaginiamo di sostituire diversi elementi dello stesso tipo (collegati in serie e in parallelo) con un'unica componente **equivalente** caratterizzata da una quantità Z_{eq} che deriva da quelle delle componenti singole.

Resistori Prima di descrivere altro, definiamo un componente elettrico molto utile, il resistore.

DEFINIZIONE 5.4.4. - RESISTORE.

Un **resistore** è un componente elettrico che implementa gli effetti di una resistenza elettrica all'interno di un circuito.

Nei circuiti elettronici, i resistori sono utilizzati per ridurre l'intensità di corrente e voltaggi, oltre ad altri usi.

Alcuni simboli elettronici I modelli di circuiti elettrici che andiamo a studiare sono rappresentabili in diagrammi in cui fili e componenti sono stilizzati sotto forma di pittogrammi che permetto di vedere a colpo d'occhio il funzionamento di un circuito. Di seguito sono elencate i pittogrammi di alcune componenti elettriche che abbiamo incontrato finora.


■ Filo conduttore.

⁶Non necessariamente sono le stesse identiche cariche: ad esempio, nel caso dei condensatori le cariche che partono dall'altra piastra collegata *non* sono le stesse che sono arrivate sull'altra, bensì sono cariche respinte da quelle presenti nell'altra armatura. In ogni caso, ciò che non cambia è la *quantità* di carica totale.

■ Nodo e rami.



■ **Maglia.** (quella in rosso è una possibile maglia del circuito)



■ Interruttore.

■ Generatore di forza elettromagnetica (continua) o batteria.

■ Condensatore.

$$C$$
 $+q$
 $-q$

■ Resistore.

5.4.1 Condensatori in serie e in parallelo

Qui riprendiamo solamente i risultati, per come ricavarli rimandiamo a pag. 61, Capitolo 4.

OSSERVAZIONE. La corrente passa attraverso un condensatore in un circuito? La risposta è *tecnicamente no, ma di fatto sì*.

Quando una corrente giunge ad una delle armature del condensatore la corrente non attraversa il vuoto o il materiale tra le piastre. Ciò nonostante, le cariche che raggiungono l'armatura respingono nell'armatura opposta una quantità di cariche dello stesso segno pari a quella arrivata sul condensatore, creando nei fili collegati una nuova corrente di pari intensità.

In altre parole, le correnti alle due estremità dell'armatura non sono costituita dagli stessi elettroni perché questi non possono attraversare lo spazio interno al condensatore, ma l'intensità è la stessa per effetti di repulsione delle cariche sull'armatura di arrivo: le due correnti sono virtualmente *indistinguibili* l'una dall'altra.

Condensatori in serie


$$\begin{array}{c|c}
C_1 & C_2 \\
\hline
+q & -q & +q & -q
\end{array}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \tag{5.31}$$

Nel caso generale di *n* condensatori in serie:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i} \tag{5.32}$$

Condensatori in parallelo



$$C_{eq} = C_1 + C_2 (5.33)$$

Nel caso generale di *n* condensatori in parallelo:

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^{n} C_i {(5.34)}$$

5.4.2 *Resistori in serie e in parallelo*

Resistori in serie Consideriamo due resistori R_1 e R_2 , collegati in serie.

$$R_1$$
 R_2

Per quanto osservato, la corrente stazionaria che li attraversa è la stessa:

$$I_1 = I_2 = I$$

Invece, ciascun resistore presenta una d.d.p.ai suoi capi: il potenziale diminuisce ad ogni nuovo resistore che si incontra lungo il filo e in particolare la d.d.p.ai capi dell'intero sistema è la somma delle d.d.p.ai capi delle singole componenti.

$$V = V_1 + V_2$$

Per la legge di Ohm, se

$$R_1 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{V_1}{I} \qquad \qquad R_2 = \frac{V_2}{I_2} = \frac{V_2}{I}$$

si ha che, complessivamente, il sistema corrisponde ad un resistore di capacità


$$R_{eq} = \frac{V}{I} = \frac{V_1 + V_2}{I} = \frac{V_1}{I} + \frac{V_2}{I} = R_1 + R_2$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$
(5.35)

Nel caso generale di *n* resistori in serie:

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^{n} R_i {(5.36)}$$

Resistori in parallelo Consideriamo due resistori R_1 e R_2 , collegati in parallelo.



Per quanto osservato, la corrente stazionaria che li attraversa si distribuirà nei due fili:

$$I = I_1 + I_2$$

Invece, i terminali d'arrivo dei due resistori sono collegati dallo stesso filo e quindi si ha lo stesso potenziale. Lo stesso vale per i terminali d'uscita, che sono collegati da uno stesso filo e quindi hanno ugual potenziale. La d.d.p.ai capi delle due resistenze è pertanto la stessa:

$$V_1 = V_2 = V$$

Per la legge di Ohm, se

$$R_1 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{V}{I_2}$$
 $R_2 = \frac{V_2}{I_2} = \frac{V}{I_2}$

si ha che, complessivamente, il sistema corrisponde ad un resistore di capacità

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{I}{V} = \frac{I_1 + I_2}{V} = \frac{I_1}{V} + \frac{I_2}{V} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$


$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$
(5.37)

Nel caso generale di *n* resistori in parallelo:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i} \tag{5.38}$$

5.4.2.1 Eserciziamoci! Resistori in serie e in parallelo

Esercizio. Si consideri il seguente circuito.



Noto che

$$\mathcal{E} = 17.4 \,\mathrm{V}$$
 $R_1 = 3 \,\Omega$ $R_2 = 9 \,\Omega$

si calcoli:


- La corrente elettrica *I* generata dal generatore di f.e.m..
- La d.d.p.tra i nodi *C* e *F*.
- Calcolare I_1 e I_2 .
- Calcolare la potenza dissipata dai resistori del circuito.

SOLUZIONE. Sappiamo che la differenza di potenziale tra i capi A e B coincide con la $d.d.p.\mathcal{E}$ del generatore di f.e.m.che mantiene separate cariche positive e negative.

$$V_A - V_B = \mathcal{E}$$


Data la disposizione del circuito possiamo ottenere una resistenza equivalente a quelle presenti che ha ai suoi capi come d.d.p.proprio \mathscr{E} ; grazie ad essa e alla legge di Ohm potremo poi ricavare la corrente I prodotta dal generatore.

■ **Passo 1:** semplifichiamo il ramo \overrightarrow{CDEF} , sostituendo i tre resistori in serie con uno equivalente.



$$R' = R_2 + R_2 + R_2 = 3R_2 = 3 \cdot 9\Omega = 27 \Omega$$


■ **Passo 2:** semplifichiamo i rami paralleli collegati ai nodi *C* e *F*.



$$\frac{1}{R''} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R'} \implies R'' = \frac{R_1 R'}{R_1 + R'} = \frac{3 \cdot 27}{3 + 27} \Omega = 2,7 \Omega$$

Si osservi che a questo passo la corrente che scorre in ogni tratto del circuito è *I*.

■ **Passo 3:** semplifichiamo i tre resistori in serie rimasti con un resistore equivalente.



$$R_{eq} = R_1 + R_{eq} + R_1 = 2R_1 + R_{eq} = 2 \cdot 3\Omega + 2.7\,\Omega = 8.7\,\Omega$$

Possiamo ora ricavare la corrente I poiché è la corrente che passa nel resistore equivalente:

$$I = \frac{V_A - V_B}{R_{eq}} = \frac{\mathcal{E}}{R_{eq}} = \frac{17.4 \text{ V}}{8.7 \Omega} = 2 \text{ A}$$

Per calcolare la d.d.p.tra C e F non possiamo utilizzare il passo 3: in tale semplificazione i punti C e F non esistono in più avendo semplificato i resistori che li precedono o li seguono, rispettivamente. Invece, ai passi 2 e 3 tali punti esistono ancora.

Potremmo porci al passo 1 per calcolare $V_F - V_C$, ma avremmo da sommare la differenza di potenziale dei singoli rami - e quindi ci sarebbe bisogno di calcolare prima le correnti I_1 e I_2 . Per semplificare i calcoli, possiamo applicare la legge di Ohm al passo 2 dato che la corrente in tal caso è soltanto I:

$$V_C - V_F = IR'' = 2 \cdot 2.7V = 5.4 V$$

Per calcolare I_1 e I_2 , sappiamo che ai capi di R_1 e R' nel condotto parallelo si ha come d.d.p. $V_C - V_F$ in entrambi i casi.

$$I_2 = \frac{V_C - V_F}{R_1} = \frac{5.4 \text{ V}}{3 \Omega} = 1.8 \text{ A}$$

$$I_1 = I - I_2 = 2 - 1.8A0.2 A$$

In modo analogo a I_2 , si poteva calcolare I_1 usando R':

$$I_2 = \frac{V_C - V_F}{R'} = \frac{5.4 \text{ V}}{27 \Omega} = 0.2 \text{ A}$$


La potenza dissipata dal circuito, data dalla somma di tutte le potenze dissipate dai singoli resistori, è pari alla potenza dissipata dal circuito equivalente e il suo resistore:

$$P = I^2 R_{eq} = 4 \cdot 8.7 W = 34.8 W$$

Il circuito disperde come calore 34,8 J al secondo.

5.4.3 Leggi di Kirchhoff

Abbiamo visto che ci conviene studiare i circuiti elettrici semplificandoli, se possibile, ad un solo generatore di f.e.m.e con una componente singola equivalente alle altre dello stesso tipo presenti (un resistore equivalente e/o condensatore equivalente e/o ...). Il problema è che non sempre è possibile analizzare i circuiti usando le tecniche di semplificazione per componenti in serie e/o paralleli, in particolare se sono presenti nodi e multiple sorgenti. Ad esempio, nel seguente circuito potremmo ridurre R_1 con R_2 in serie e analogamente R_4 e R_5 , ma dopo come facciamo con i due generatori?



In nostro aiuto vengono due "regole" dell'analisi dei circuiti, dette **leggi di Kirchhoff**, chiamate così in onore del loro inventore Gustav **Kirchhoff**.

Prima legge di Kirchhoff

TEOREMA 5.4.1. - PRIMA LEGGE DI KIRCHHOFF O LEGGE DEI NODI.

La somma algebrica di tutte le correnti che entrano un nodo è pari alla somma algebra di tutte le correnti che escono dal nodo o, equivalentemente, la somma algebrica di tutte le correnti che attraversano un nodo del circuito deve essere pari a zero:

$$\sum_{k}^{n} I_k = 0 \tag{5.39}$$

 I_k è una corrente con segno che attraversa il nodo dal ramo k-esimo, mentre n è il numero di rami connessi al nodo.

Il segno della corrente è fissato arbitrariamente per indicare se la corrente è entrante oppure uscente⁷. In casi complessi non è però possibile determinare quale sia il verso di percorrenza della corrente, soprattutto in presenza di più generatori di f.e.m.. In tal caso, si può *ipotizzare* un verso di percorrenza della corrente nei rami in cui esso sia *ignoto* e applicare poi le leggi di Kirchhoff. Supponendo di poter risolvere il circuito, il vero verso della corrente si deduce in base al segno della corrente:

⁷In generale, si pone + per la corrente entrante in un nodo e − per la corrente uscente.

■ Il valore della corrente ottenuta ha segno *positivo*; in tal caso, il verso ipotizzato è quello *reale*.

■ Il valore della corrente ottenuta ha segno *negativo*; in tal caso, il verso ipotizzato è *errato* e va *invertito*.

Seconda legge di Kirchhoff

TEOREMA 5.4.2. - SECONDA LEGGE DI KIRCHHOFF O LEGGE DELLE MAGLIE.

La somma algebrica di tutte le differenze di potenziale attorno una maglia è zero:

$$\sum_{k=0}^{n} V_k = 0 \tag{5.40}$$

 V_k è un voltaggio con segno, mentre n è il numero di componenti e generatori che causano un voltaggio.

Per determinare il segno, fissiamo prima dei versi ipotetici in cui scorre la corrente nei vari rami della maglia⁸ e scegliamo un verso di percorrenza della maglia; attribuiamo ad ogni d.d.p.il segno nella seguente maniera:

■ Per un generatore di f.e.m. \mathscr{E}_k , se il verso di percorrenza passa dal – al + (quindi dal potenziale minore a quello maggiore), poniamo un segno *positivo*:

$$+$$
 $+$ ε_k

■ Per un generatore di f.e.m. \mathcal{E}_k , se il verso di percorrenza passa dal + al − (quindi dal potenziale maggiore a quello minore), poniamo un segno *negativo*:

$$+$$
 $-\mathscr{E}_k$

Per una componente con voltaggio V_k , se il verso di percorrenza è concorde con il verso (ipotetico) della corrente che lo attraversa poniamo un segno *negativo*:


$$-V_k$$

Per una componente con voltaggio V_k , se il verso di percorrenza è opposto con il verso (ipotetico) della corrente che lo attraversa poniamo un segno *positivo*:

5.4.3.1 Eserciziamoci! Leggi di Kirchhoff

Esercizio. Si consideri il seguente circuito.

⁸O quanto meno nei rami in cui il verso *non* è noto!



Noto che

$$\mathscr{E}_1 = 5 \, \mathrm{V}$$
 $\mathscr{E}_2 = 2 \, \mathrm{V}$ $R_1 = 1 \, \Omega$ $R_2 = 2 \, \Omega$ $R_3 = 4 \, \Omega$ $R_4 = 3 \, \Omega$

Si calcoli la corrente elettrica nei rami.

SOLUZIONE. Data la presenza di due generatori, potrebbe non essere chiaro quale sia il verso della corrente. In questo caso i versi che *ipotizziamo* sono quelli indicati nel diagramma.

Applichiamo innanzitutto la prima legge di Kirchhoff al nodo A, con la convenzione + per la corrente entrante, - per quella uscente:

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

Utilizziamo la seconda legge sulle due maglie piccole M_1 e M_2 del circuito, seguendo il verso di percorrenza orario come indicato in figura. In entrambi i casi, partiamo dal generatore nella maglia.

$$\begin{cases} M_1: & -\mathcal{E}_1 - R_1 I_1 - R_3 I_3 = 0 \\ M_2: & \mathcal{E}_2 - R_4 I_2 + R_3 I_3 - R_2 I_2 = 0 \end{cases}$$

Per trovare le correnti, risolviamo il sistema con tutte e tre le equazioni ottenute:

$$\begin{cases} I_3 = I_1 - I_2 \\ \mathcal{E}_1 + R_1 I_1 + R_3 \left(I_1 - I_2 \right) = 0 \\ \mathcal{E}_2 - R_4 I_2 + R_3 \left(I_1 - I_2 \right) - R_2 I_2 = 0 \end{cases}$$


$$\begin{cases} I_3 = I_1 - I_2 \\ \left(R_1 + R_3 \right) I_1 + R_3 I_2 = -\mathcal{E}_1 \\ \left(R_3 - R_4 - R_2 \right) I_2 + R_3 I_1 = -\mathcal{E}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_3 = I_1 - I_2 \\ I_1 = \frac{-\mathcal{E}_1 - R_3 I_2}{R_1 + R_3} \\ \left(R_3 - R_4 - R_2 \right) I_2 + R_3 \frac{-\mathcal{E}_1 - R_3 I_2}{R_1 + R_3} = -\mathcal{E}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_3 = I_1 - I_2 \\ I_1 = \frac{-\mathcal{E}_1 - R_3 I_2}{R_1 + R_3} \\ \left(R_3 - R_4 - R_2 - \frac{R_3^2}{R_1 + R_3} \right) I_2 = -\mathcal{E}_2 + \frac{\mathcal{E}_1 R_3}{R_1 + R_3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_3 = I_1 - I_2 \\ I_1 = \frac{-\mathscr{E}_1 - R_3 I_2}{R_1 + R_3} \\ \left[R_1 R_3 - (R_2 + R_4) \left(R_1 + R_3 \right) \right] I_2 = -\mathscr{E}_2 \left(R_1 + R_3 \right) + \mathscr{E}_1 R_3 \\ \begin{cases} I_2 = \frac{-\mathscr{E}_2 (R_1 + R_3) + \mathscr{E}_1 R_3}{R_1 R_3 - (R_2 + R_4) (R_1 + R_3)} = \frac{-2 \cdot (1 + 4) + 5 \cdot 4}{1 \cdot 4 - (2 + 3) \cdot (1 + 4)} A = \frac{10}{-16} A = -0,625 A \\ I_1 = \frac{-\mathscr{E}_1 - R_3 I_2}{R_1 + R_3} = \frac{-4 - 4 \cdot (-0.625)}{1 + 4} A = \frac{-1,5}{5} A = -0,3 A \\ I_3 = I_1 - I_2 = -0.3 + 0.625 A = 0,325 A \end{cases}$$
 caso, i versi delle correnti I_1 e I_2 sono errati, mentre è corretto il versi corretti è il seguente:


In questo caso, i versi delle correnti I_1 e I_2 sono errati, mentre è corretto il verso di I_3 . Il circuito con i versi corretti è il seguente:



5.4.4 Circuiti RC

Definizione 5.4.5. - Circuito RC.

Un **circuito RC** è un circuito che presenta solo *resistori* e *condensatori*.



Consideriamo il caso semplice di un circuito RC con un resistore e un condensatore dotato di un interruttore, inizialmente aperto. Al tempo t=0 viene chiuso l'interruttore: poiché si verifica la separazione di cariche da parte del generatore di f.e.m., la corrente può circolare nel circuito per caricare il condensatore, inizialmente scarico.

■ Al tempo t < 0 la d.d.p. V_C ai capi del condensatore è *nulla*, dato che non si hanno cariche sul condensatore, e anche la differenza V_R ai capi della resistenza lo è perché non scorre corrente.

$$q(t) = 0$$
 $I(t) = 0$ $V_R(t) = 0$ $V_C(t) = 0$

Appena il circuito è *chiuso* (t = 0) scorre subito una corrente $I_0 = I(0)$: essa attraversa il resistore e raggiunge il condensatore, il quale inizierà subito a caricarsi. Ai capi del resistore si ha una d.d.p.pari a $V_R(0) = I_0 R$, mentre l'assenza di cariche sul condensatore fa sì che in questo istante $V_{\mathcal{C}}(0)=0$. Ci si potrà aspettare da ciò che la corrente iniziale, per la legge di Ohm, sia \mathscr{E}/R .

$$q(0) = 0$$
 $I(0) = I_0$ $V_R(0) = I_0 R$ $V_C(0) = 0$

■ Man mano che passa il tempo il condensatore si *carica* e la carica *q* sul condensatore *aumenta*; per questo motivo, *meno cariche sono libere* di muoversi e la corrente *I* che scorre nel circuito *decresce*. Di conseguenza, il voltaggio del resistore *diminuirà*, ma al contempo *aumenterà* quello relativo al condensatore.

$$q(t) = 0$$
 $I(t) = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$ $V_R(t) = I(t)R$ $V_C(t) = \frac{q(t)}{C}$

■ In un *tempo infinito* $(t = +\infty)$ il condensatore sarà completamente carico e *non* scorrerà più corrente nel circuito: poiché nel resistore non scorre corrente, non si ha una d.d.p.in sua corrispondenza $(V_R(+\infty) = 0)$, mentre quella ai capi del condensatore coincide con quello del generatore $(V_C(+\infty) = \mathcal{E})$. La carica accumulata è $q(+\infty) = q_\infty = V_C\mathcal{E}$.

$$q(+\infty) = q_{\infty} = V_C \mathscr{E}$$
 $I(+\infty) = 0$ $V_R(+\infty) = 0$ $V_C(0) = \mathscr{E}$

Formalizziamo questo discorso empirico usando la *legge di Kirchhoff* delle maglie. Fissato come verso di percorrenza della maglia quello della corrente I, la somma delle d.d.p.è

$$\mathcal{E} - V_R - V_C = 0$$

$$\mathcal{E} - IR - \frac{q}{C} = 0$$

$$\mathcal{E} - \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}R - \frac{q}{C} = 0$$

Risolviamo questa equazione differenziale per descrivere la carica q=q(t) del condensatore:

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\mathcal{E}C - q}{RC}$$

$$\int_{0}^{q} \frac{d\tilde{q}}{\tilde{q} - \mathcal{E}C} = -\frac{1}{RC} \int_{0}^{t} d\tilde{t}$$

$$\log \tilde{q} - \mathcal{E}C \Big|_{0}^{q} = -\frac{1}{RC} \tilde{t} \Big|_{0}^{t}$$

$$\log \frac{q - \mathcal{E}C}{-\mathcal{E}C} = -\frac{t}{RC}$$

$$\frac{q - \mathcal{E}C}{-\mathcal{E}C} = e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$q(t) = \mathcal{E}C \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$
(5.41)

L'andamento temporale della corrente è dettato dal tempo caratteristico del circuito RC:

$$\tau = RC \tag{5.42}$$

Essa è una costante dimensionalmente pari ad una quantità temporale e quindi nel SI si misura in secondi:

$$[\tau] = [R] \cdot [C] = \mathsf{ML}^2 \mathsf{T}^{-3} \mathsf{I}^{-2} \cdot \mathsf{M}^{-1} \mathsf{L}^{-2} \mathsf{T}^4 \mathsf{I}^2 = \mathsf{T}$$

Come previsto, la carica dopo un tempo di carica *infinito* è $q_{\infty} = \mathscr{C}C$. Per un *matematico*, ciò significherebbe che il condensatore non può mai caricarsi completamente; invece, per

un *fisico* questo si realizza - approssimando, chiaramente! - per un tempo tra $3\tau = 3RC$ e $3\tau = 3RC$. Infatti, si ha

$$q(3\tau) = \mathscr{E}C\left(1 - e^{-3\frac{t}{f}/\frac{t}{f}}\right) = 0,950 \cdot \mathscr{E}C$$
$$q(5\tau) = \mathscr{E}C\left(1 - e^{-3\frac{t}{f}/\frac{t}{f}}\right) = 0,993 \cdot \mathscr{E}$$

i quali sono valori *molto* vicini al valore asintotico q_{∞} e che nella pratica possiamo assimilare ad esso.

Per ottenere la corrente che attraversa il circuito ci basta considerare il flusso di corrente attraverso il condensatore - in poche parole, basta derivare q(t) rispetto al tempo:

$$I(t) = \frac{\mathrm{d}q(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathscr{E}}{R}e^{-\frac{t}{RC}}$$
 (5.43)

Come previsto, la corrente che percorre inizialmente il circuito è $\frac{\mathscr{E}}{R}$, mentre asintoticamente tende a zero.

Noto carica e corrente, i valori delle d.d.p.ai capi del resistore e del condensatore sono facili da ricavare:

$$V_C(t) = \frac{q(t)}{C} = \mathcal{E}\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \tag{5.44}$$

$$V_R(t) = RI(t) = \mathscr{E}e^{-\frac{t}{RC}}$$
(5.45)

Riprendendo quanto già detto, il voltaggio del condensatore aumenta al crescere del tempo di carica, mentre quello del resistore diminuisce.

La potenza erogata dal generatore è ovviamente dipendente dal tempo e vale

$$P_{gen}(t) = \mathscr{E}I(t) = \frac{\mathscr{E}^2}{R}e^{-\frac{t}{RC}}$$
 (5.46)

mentre quella dissipata del resistore è, in base all'effetto Joule,

$$P_R(t) = I^2(t)R = \frac{\mathcal{E}^2}{R}e^{-\frac{2t}{RC}}$$
 (5.47)

Il lavoro per caricare il condensatore è $W = \frac{1}{2}V_C q$; la potenza elementare relativa è la sua derivata temporale⁹, ossia

$$P_C(t) = V_C(t)I(t) = \frac{\mathcal{E}^2}{R}e^{-\frac{t}{RC}} - \frac{\mathcal{E}^2}{R}e^{-\frac{2t}{RC}} = P_{gen} - P_R$$
 (5.48)

Ciò è coerente col *principio di conservazione dell'energia*: l'energia immagazzinata (per unità di tempo) dal condensatore è ciò che *rimane* dell'energia prodotta dal generatore dopo che

$$P_C = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{1}{2} V_C q \right) = \frac{1}{2} \left(q \frac{\mathrm{d}V_C}{\mathrm{d}t} + V_C \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \right) = \frac{1}{2} \left(q \frac{\mathrm{d}V_C}{\mathrm{d}t} + V_C I \right)$$

ed essendo $V_C=rac{q}{C}$, allora $rac{\mathrm{d} V_C}{\mathrm{d} t}=rac{1}{C}rac{\mathrm{d} q}{\mathrm{d} t}=rac{I}{C}$ e quindi

$$P_C = \frac{1}{2} \left(q \frac{I}{C} + V_C I \right) = \frac{1}{2} \left(V_C I + V_C I \right) = V_C I$$

⁹Si vede, infatti che

parte di essa è stata dissipata sotto forma di calore dal resistore. Sul lungo termine, l'energia prodotta dal generatore complessivamente è

$$W_{gen} = \int_0^{+\infty} P_{gen}(t)dt = \frac{\mathscr{E}^2}{R} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t}{RC}} = -\frac{\mathscr{E}^2}{R} K C e^{-\frac{t}{RC}} \Big|_0^{+\infty} = \mathscr{E}^2 C$$

$$W_R = \frac{1}{2} \mathscr{E}^2 C$$
(5.49)

mentre quella dissipata dal resistore è

$$W_R = \int_0^{+\infty} P_R(t) dt = \frac{\mathscr{E}^2}{R} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{2t}{RC}} = -\frac{1}{2} \frac{\mathscr{E}^2}{\cancel{K}} \mathscr{K} C \left. e^{-\frac{2t}{RC}} \right|_0^{+\infty} = \frac{1}{2} \mathscr{E}^2 C$$

OSSERVAZIONE. L'energia dissipata complessivamente dal resistore è indipendente dal valore della resistenza, ma è sempre la metà di quanto produce il generatore di f.e.m..

Il lavoro di carica del condensatore è, per principio di conservazione dell'energia, pari a

$$W_{gen} = \frac{1}{2} \mathcal{E}^2 C {(5.50)}$$

Dielettrici

"BEEP BOOP"

LOLLO BIANCOBOT, dopo aver finito le citazioni.



6.1 MATERIALE DIELETTRICI E CONDENSATORI

Consideriamo un *condensatore* alle cui armature è collegato un *elettroscopio*: anche lo abbiamo introdotto come strumento per misurare la carica, può essere usato (e qui lo useremo in questo secondo modo) anche per misurare la differenza di potenziale e/o il campo elettrico. Ricordiamo che, per il condensatore piano con armature distanti d e densità di carica uniforme σ , il campo elettrico interno è

$$E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

e la differenza di potenziale è

$$V_0 = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0} = E_0 d$$

Se colleghiamo (in parallelo) l'elettroscopio, tale differenza di potenziale corrisponde ad un certo angolo di separazione delle foglioline d'oro.

Potenziale e capacità di un condensatore con conduttore all'interno Se introduciamo una *lastra conduttrice* di spessore *s* nello spazio tra le due piastre, osservando l'elettroscopio ci accorgiamo che l'angolo tra le foglioline è minore rispetto al caso precedente. Effettivamente avviene un calo di potenziale, ma perché?

Il campo elettrico del condensatore induce una separazione di carica nella lastra conduttrice, formando una distribuzione superficie di carica positiva da un lato e negativa dall'altra. Ciò induce un campo elettrico di verso opposto a quello già presente, in modo che all'interno della lastra *non* ci sia campo elettrico, ma questo comporta una diminuzione del campo elettrico. In termini di potenziali, si noti che la d.d.p.

92 CAPITOLO 6. DIELETTRICI

- tra la prima piastra e il conduttore è $V_1 = E_0 d_1$.
- tra il conduttore e la seconda piastra è $V_2 = E_0 d_2$.

dove d_i è la distanza tra la piastra i-esima e il conduttore; poiché $d_1 + d_2 = d - s$, la differenza di potenziale complessiva è

$$V_C = V_1 + V_2 = E_0 (d - s) = V_0 - V_{lastra} < V_0$$

In altre parole, la d.d.p.diminuisce di un fattore E_0s . Se occupassi l'intera intercapedine con un materiale conduttore, è evidente che si avrebbe V=0: il condensatore diventerebbe un unico conduttore e le cariche si disporrebbero sulla superficie esterna.

Al contrario, la capacità *aumenta*. Se chiamiamo la nuova capacità C_C , noto che $V_C = \frac{q_0}{C_C}$, si ha

$$V_C = \frac{q}{C_C} = E_0 (d - s) = \frac{q}{\Sigma \varepsilon_0} (d - s) \implies \frac{1}{C_C} = \frac{d - s}{\Sigma \varepsilon_0} C_C = \frac{\Sigma \varepsilon_0}{d - s} > \frac{\Sigma \varepsilon_0}{d} = C_0$$

$$C_C = \frac{\Sigma \varepsilon_0}{d - s} > C_0$$
(6.1)

Potenziale e capacità di un condensatore con isolante all'interno. Costante dielettrica relativa Ripetendo l'esperimento con una lastra di materiale $isolante^1$, ci accorgiamo che la differenza di potenziale V (e quindi il campo elettrico) è comunque minore del caso col vuoto nell'intercapedine, ma tale d.d.p.è maggiore del caso con il materiale conduttore - a parità di spessore.

$$V_C < V < V_0$$

Se riempissi tutto lo spazio intermedio con una lastra di isolante, si avrebbe $V_{\kappa} \neq 0$. In particolare, si osserva che il potenziale tra le piastre in presenza di un isolante di spessore s è

$$V(s) = (V_{\kappa} - V_0) \frac{s}{d} + V_0$$

dove V_{κ} indica il potenziale per s=d (condensatore pieno di isolante) e V_0 quello per s=0 (condensatore vuoto).

Sperimentalmente, si trova che il rapporto tra la $d.d.p.V_0$ misurata con il condensatore vuoto e quella V_{κ} con il condensatore riempito di isolante è *caratteristico* del *tipo* di materiale, ma non dipende dalla geometria o dalla carica delle armature.

DEFINIZIONE 6.1.1. - COSTANTE DIELETTRICA RELATIVA E SUSCETTIBILITÀ ELETTRICA DEL DIELETTRICO.

La costante dielettrica relativa è il rapporto adimensionale

$$\kappa = \frac{V_0}{V_k} > 1 \tag{6.2}$$

La grandezza

$$\chi = \kappa - 1 > 0 \tag{6.3}$$

viene detta suscettibilità elettrica del dielettrico.

Maggiore è κ , maggiori sono le capacità conduttive del materiale: formalmente, un materiale è un *conduttore perfetto* se $\kappa = +\infty$, ossia se $V_{\kappa} = V_{C} = 0$.

La seguente tabella presenta alcuni materiali e le loro costanti dielettriche relative.

¹In realtà quello che affrontiamo in questo paragrafo è vero solo alcuni tipi di isolanti, i cosiddetti **dielettrici (lineari)**; nella sezione XXX approfondiremo la differenza tra i due.

Materiale	Costante dielettrica relativa κ
Aria	1,000 59
Acqua	80
Alcool etilico	28
Ambra	2,5
Bachelite	4,9
Carta	3,7
Polistirolo	2,6
Porcellana	6,5

Come per il caso del conduttore, la capacità aumenta:

$$C_{\kappa} = \frac{q}{V_{\kappa}} = \frac{q\kappa}{V_0} = \kappa C_0$$

$$C_{\kappa} = \kappa C_0 > C_0$$
(6.4)

Costante dielettrica assoluta Nel Capitolo 1 abbiamo definito la costante dielettrica del $vuoto \ \varepsilon_0$. Come era prevedibile dal nome, non è l'unica costante dielettrica: per trattare dei fenomeni elettromagnetici nei materiali ci conviene definire delle costanti, basate su ε_0 , che incorporano l'informazione sulla conducibilità elettrica data dalla costante dielettrica relativa κ .

DEFINIZIONE 6.1.2. - COSTANTE DIELETTRICA ASSOLUTA.

La costante dielettrica assoluta è definita come

$$\varepsilon = \kappa \varepsilon_0 \tag{6.5}$$

Le formule che descrivono fenomeni elettrici nei materiali² possono essere ottenute facilmente dal caso nel vuoto sostituendo a ε_0 la costante assoluta ε .

Esempio. Per un condensatore piano nel vuoto si ha

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{d}$$

Per un condensatore con un isolante (dielettrico) all'interno si ha

$$C_{\kappa} = \kappa C_0 = \frac{\kappa \varepsilon_0 \Sigma}{d} = \frac{\varepsilon \Sigma}{d}$$

Osservazione. In generale, si può calcolare la costante dielettrica *relativa* misurando la costante dielettrica *assoluta* del materiale con un qualche *esperimento opportuno* e dividendo per la costante dielettrica nel vuoto.

$$\kappa = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \tag{6.6}$$

Campo elettrico nel condensatore con isolante all'interno Ritornando al condensatore completamente riempito di isolante, se il potenziale è minore il campo elettrico è minore del caso nel vuoto; si vede, infatti, che

$$E_{\kappa} = \frac{V_k}{d} = \frac{V_0}{\kappa d} = \frac{E_0}{\kappa} \le E_0$$

²Come già detto, questo vale solo per i dielettrici (lineari), che approfondiremo nella sezione XXX.

94 CAPITOLO 6. DIELETTRICI

La variazione del campo elettrico dovuta alla presenza del materiale è

$$E_0 - E_{\kappa} = \frac{V_0}{d} - \frac{V_0}{\kappa d} = \frac{V_0}{d} \frac{\kappa - 1}{\kappa} = E_0 \frac{\kappa - 1}{\kappa}$$

Se la densità di carica è $E_0 = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}$, si osserva che

$$E_{\kappa} = E_0 - \frac{\kappa - 1}{\kappa} E_0 = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma_p}{\sigma_0}$$
 (6.7)

dove

$$\sigma_p = \frac{\kappa - 1}{\kappa} \sigma_0 < \sigma_0 \tag{6.8}$$

La (6.7) mostra come il campo elettrico all'interno del dielettrico si possa vedere come la *sovrapposizione* di due campi elettrici nel vuoto, uno E_0 dovuto dalle cariche libere (distribuzione di carica σ) sulle armature, l'altro E_p di intensità minore e generato da una distribuzione di carica σ_p . Le cariche che generano quest'ultimo si possono *immaginare* come depositate sulle facce della *lastra dielettrica*, con segno opposto a quello della carica libera sull'armatura continua - in modo per certi versi simile a quanto succede con i conduttori, ma in maniera ridotta.

6.2 POLARIZZAZIONE

È noto che gli isolanti sono caratterizzati da una scarsa presenza di cariche libere, a differenza dei conduttori. Ciò farebbe presupporre che le cariche sulle facce che abbiamo immaginato nella sezione precedente come potenziale spiegazione del campo E_p siano, per l'appunto, un *lavoro di fantasia* della fervida immaginazione di un fisico.

In realtà tali cariche non sono per nulla fittizie, ma non sono lo stesso tipo di cariche libere presenti nei conduttori, bensì sono il risultato macroscopico di *processi microscopici*, alla cui base stanno i fenomeni di *polarizzazione*.

Negli isolanti, come appena detto, le cariche non sono particolarmente libere: quasi tutti gli elettroni sono legati agli atomi e non possono allontanarsi spontaneamente. Si può comunque, con l'azione di *agenti esterni*, separare *localmente* cariche positive e negative all'interno degli atomi - senza romperne quindi i legami - in modo da indurre una separazione di carica.

Il fenomeno della **polarizzazione** consiste proprio in questo: molto brevemente, esso consiste nel rendere degli atomi normalmente neutri in microscopici *dipoli* sotto l'effetto di un campo elettrico esterno, in modo da causare il comportamento osservato in precedenza nei dielettrici. Non esiste un *unico* modo di polarizzare atomi o molecole; noi ci occuperemo della *polarizzazione elettronica* e della *polarizzazione per orientamento*.

Polarizzazione elettronica Approfondiamo ora il primo tipo. Un atomo, secondo il modello non quantistico, consiste in un *nucleo* positivo immerso in una *nube* di elettroni negativi. In assenza di un campo elettrico esterno, il nucleo è neutro e la distribuzione degli elettroni attorno al nucleo è mediamente simmetrica, in modo che il centro di massa della nube coincida con la posizione del nucleo.

Introducendo il campo elettrico, la nube negativa subisce uno spostamento *contro* il campo elettrico, mentre il nucleo positivo si sposta in senso *concorde* al campo fino a raggiungere una nuova posizione di equilibrio in cui il campo elettrico è *controbilanciato* dall'attrazione di *dipolo* tra cariche di segno opposto. All'equilibrio, tra i due centri

6.2. POLARIZZAZIONE 95

di cariche c'è una distanza \vec{x} , con cui definiamo il **momento di dipolo elettrico** della configurazione ottenuta.

$$\vec{\mathbf{p}}_a = q\vec{\mathbf{x}} = Ze\vec{\mathbf{x}} \tag{6.9}$$

dove Z è il numero di cariche nell'atomo e \vec{x} va del centro di carica negativa a quello positiva - ossia nella direzione del campo elettrico.

OSSERVAZIONE. Si noti che nel singolo atomo tale spostamento è dell'ordine di 10×10^{-15} , pari circa alle dimensioni del nucleo e quindi il momento di dipolo è *davvero piccolo*. Tuttavia, poiché gli atomi per unità di volume sono un numero estremamente elevato, l'effetto complessivo in un materiale è invece *misurabile*.

La **polarizzazione** per **elettrizzazione** funziona sinteticamente così: un atomo soggetto ad un campo elettrico esterno $\vec{\mathbf{E}}$ acquista un momento di dipolo $\vec{\mathbf{p}}_a$ elettrico microscopico, parallelo e concorde al campo $\vec{\mathbf{E}}$.

OSSERVAZIONE. Per creare e mantenere questa distanza tra i centri di carica è necessaria dell'energia, fornita dal campo elettrico e che viene immagazzinata nel dipolo.

Polarizzazione per orientamento Sebbene abbiamo visto come polarizzare degli atomi, ci sono alcune sostanze le cui molecole presentano già un *momento di dipolo intrinseco*: questo avviene nel caso di molecole poliatomiche (che, non sorprendentemente, sono dette molecole **polari**) come l'acqua (H_2O) o l'anidride carbonica (CO_2) in cui la distribuzione delle cariche - dovuta ai legami elettrostatici - è tale che il centro delle cariche negative *non* coincide con quello positivo.

Tuttavia, in assenza di campo elettrico esterno i momenti di dipoli molecolari sono puramente *casuali* a causa dell'agitazione termica che distrugge con urti eventuali configurazioni ordinate; il momento di dipolo medio è nullo.

$$\langle \vec{\mathbf{p}} \rangle = 0$$

In presenza di un campo elettrico $\vec{\mathbf{E}}$ esterno, i momenti di dipoli si allineano con il campo a causa del momento delle forze, facendo sì che il momento di dipolo medio risulti non nullo.

$$\langle \vec{\mathbf{p}} \rangle \neq 0$$

Ciò nonostante, l'orientamento delle molecole è soltanto *parziale* perché disturbato dall'agitazione termica: se la temperatura è bassa e il campo è intenso allora aumentano le molecole allineate.

La **polarizzazione per orientamento** è quindi una polarizzazione basata sul fatto che le molecole polari sono intrinsecamente dei dipoli.

Dielettrici e isolanti Prima di spiegare come queste due polarizzazioni agiscono a livello macroscopico nei materiale dielettrici, dobbiamo effettivamente spiegare cosa sia un *materiale dielettrico*.

Fino ad ora abbiamo utilizzato abbastanza interscambiabilmente il termine "isolante" e "dielettrico", ma *non* sono sinonimi.

■ Gli isolanti non hanno (molti) elettroni liberi che si muovono spontaneamente. Di conseguenza, sono materiali che hanno un'alta *resistività* e non scorre praticamente alcuna corrente se soggetto ad un campo esterno. Inoltre, òa costante dielettrica è minore per gli isolanti.

96 CAPITOLO 6. DIELETTRICI

■ I dielettrici sono materiali isolanti le cui particelle (atomi, molecole) sono facilmente soggette a fenomeni di polarizzazione. Pertanto, immagazzinano facilmente energia nei dipoli formati.

Nei fatti, sebbene tutti i dielettrici sono isolanti, *non* tutti gli isolanti sono dielettrici. Se non specificato differentemente, quando parliamo di isolanti consideriamo sempre *isolanti dielettrici*.

Polarizzazione del dielettrico I momenti dipoli dei singoli atomi o molecole sono *microscopici*. Tuttavia, l'elevato numero di particelle per unità di volume e l'alta suscettibilità alla polarizzazione fa sì che nei dielettrici questi effetti si *sovrappongono* e si abbia un risultato misurabile a livello *macroscopico*.

In termini espliciti, in presenza di un campo elettrico esterno $\vec{\bf E}$ ciascun atomi o particelle in un unità di volume ΔV del dielettrico acquistano un momento di dipolo $\langle \vec{\bf p} \rangle$, parallelo e concorde con $\vec{\bf E}$.

$$\langle \vec{\mathbf{p}} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \vec{\mathbf{p}}_i$$

Qui N è il numero di atomi nel volume ΔV . La **densità di polarizzazione** è quindi

$$\vec{\mathbf{P}} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{1}{\Delta V} \sum_{i=1}^{N} \vec{\mathbf{p}}_i = n \left\langle \vec{\mathbf{p}} \right\rangle$$
 (6.10)

dove

$$n = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{N}{\Delta V}$$

è la densità di particelle. Il vettore \vec{P} è anche detto vettore polarizzazione!del dielettrico e caratterizza l'effetto di formazione dei momenti di dipolo indotti dal campo esterno.

La maggior parte dei *dielettrici* soddisfano una legge di proporzionalità lineare tra la densità di dipolo e il campo elettrico:

$$\vec{\mathbf{P}} = \varepsilon_0 (\kappa - 1) \vec{\mathbf{E}} = \varepsilon_0 \chi \vec{\mathbf{E}}$$
 (6.11)

I dielettrici che seguono tale legge sono detti **lineari**: sono sostanze *amorfe* con simmetria spaziale in tutte le direzioni (**isotropia spaziale**); in altre parole, *non* ci sono direzioni preferenziali dovute *a priori* dal materiale. I dielettrici *non lineari*, come certi cristalli, sono invece anisotropi: \vec{P} e \vec{E} non sono necessariamente paralleli, ma sono su direzioni particolari dette *assi cristallografici*. La suscettibilità elettrica, di conseguenza, non potrà essere rappresentata da un semplice numero, ma è rappresentata da un *tensore*.

OSSERVAZIONE. Ecco spiegato il perché del termine "suscettibilità elettrica": un materiale come acqua e alcol etilico hanno alta suscettibilità elettrica e sono proni a polarizzarsi fortemente, mentre altri come la carta o il polistirolo che hanno bassa suscettibilità tendono a polarizzarsi di meno.

Esempio. Ricordiamo che nel caso del condensatore si aveva

$$E_{\kappa} = \frac{E_0}{\kappa} \text{con } E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

6.2. POLARIZZAZIONE 97

Allora, la densità di polarizzazione, in modulo, è

$$P = \varepsilon_0 \frac{\kappa - 1}{\kappa} E_0 = \sigma_0 \frac{\kappa - 1}{\kappa} = \sigma_p \tag{6.12}$$

Il vettore polarizzazione corrisponde alla densità (vettoriale) di cariche "fittizia" definita precedentemente.

6.2.1 Campo elettrico generato dalla polarizzazione

Dopo aver visto come il vettore di polarizzazione sia legato ad un campo elettrico esterno, ci interessa capire come funziona il campo *generato dal dielettrico polarizzato* e quale sia il legame con il vettore di polarizzazione.

Consideriamo un dielettrico *polarizzato uniformemente*, ossia tale per cui $\vec{\mathbf{P}} = \text{const}$ e supponiamo di suddividerlo in prismi infinitesimi di base $d\Sigma$, altezza dh e volume $dV = d\Sigma dh$. Le cariche formano tanti dipoli elettrici, ciascuno pari a

$$d\vec{\mathbf{p}} = \vec{\mathbf{P}}dV = \left| \vec{\mathbf{P}} \right| d\Sigma d\vec{\mathbf{h}} = dq d\vec{\mathbf{h}}$$

dove $d\vec{\mathbf{h}}$ è concorde con $\vec{\mathbf{P}}$ e dq è la carica interna al prisma. Ricordiamo che distribuzioni di cariche differenti ma con stesso momento di dipolo sono esternamente indistinguibili l'una dall'altra; è dunque perfettamente equivalente rimpiazzare l'effetto di moltissimi dipoli microscopici interni al prisma dV con un sistema costituito da due distribuzioni di cariche

$$\pm dq_p = \pm \left| \vec{\mathbf{P}} \right| d\Sigma$$

poste nel vuoto, distanti dH e distribuite sulle basi del prisma con densità

$$\pm \sigma_p = \frac{\pm dq_p}{d\Sigma} = \pm \frac{|\vec{\mathbf{P}}| d\Sigma}{d\Sigma} = \pm |P|$$

Siccome supponiamo \vec{P} uniforme su tutto il dielettrico, il vettore di polarizzazione è lo stesso per due prismi contigui. Di conseguenza, sulle superfici di contatto le cariche sono uguali e contrarie; se ripetiamo questo ragionamento con altri prismi contigui alle basi, le uniche cariche rimanenti che *non* sono compensate sono solo quelle sulle basi dei primi che *appartengono* alla superficie del dielettrico.

Quello che stiamo facendo è supporre che le cariche nel dielettrico, spostate *localmente* dalle posizioni di equilibrio in quanto il materiale è polarizzato uniformemente, si compensino all'interno ma *non* all'esterno dato che la superficie di bordo non permette ulteriori compensazioni. Le cariche si distribuiscono sulla superficie con densità

$$\sigma_v = \vec{\mathbf{P}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n \tag{6.13}$$

dove $\hat{\mathbf{u}}_n$ è il versore normale alla superficie Σ del materiale.

ATTENZIONE! Sebbene a tratti ciò possa ricordare il comportamento dei conduttori, il funzionamento è *fondamentalmente* differente. Le cariche di polarizzazione non sono libere come nei conduttori e quelle che notiamo sulla superficie non sono elettroni che si sono raccolti lì da altre parti del materiale, ma sono gli elettroni *già presenti superficialmente*: li notiamo solo in virtù degli *spostamenti locali* negli atomi e nelle molecole.

Questo è il motivo per cui non possiamo *asportare un pezzo* di dielettrico e misurare le cariche superficiali, come potremmo fare ad esempio con un conduttore - il funzionamento

98 CAPITOLO 6. DIELETTRICI

è più vicino a quello che studieremo dei magnete, da questo punto di vista.

La carica - che avevamo definito "fittizia" - in una particolare porzione di superficie Σ_0 è

$$q = \int_{\Sigma_0} \sigma_p d\Sigma = \int_{\Sigma_0} \vec{\mathbf{P}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma \tag{6.14}$$

OSSERVAZIONE. Se la polarizzazione è uniforme non si manifestano cariche all'interno del dielettrico, quindi la carica totale sulla superficie *deve* essere nulla:

$$0 = \int_{\Sigma} \sigma_p d\Sigma = \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{P}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma$$

Applicando il teorema della divergenza si ottiene che

$$\int_{V} \vec{\mathbf{V}} \cdot \vec{\mathbf{P}} dV = 0 \tag{6.15}$$

Se il vettore di polarizzazione non è uniforme, la carica non si distribuisce solo sulla superficie. Consideriamo sempre la suddivisione in prismi infinitesimi e studiamo il valore della carica sulla base comune a due prismi contigui, con asse parallelo all'asse z e area di base $d\Sigma = dxdy$. La carica su una superficie infinitesima è

$$dq(z) = \vec{\mathbf{P}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma$$

Ricordiamo che il versore $\hat{\mathbf{u}}_n$ lo prendiamo orientato verso l'esterno della superficie; nel nostro caso, il versore Si ha quindi che la densità di carica nel dielettrico dovuta alla polarizzazione è

$$\rho_p = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} \tag{6.16}$$

Nel caso di \vec{P} uniforme si ha

$$0 = q_t o = \int_V = \rho_p dV = -\int_V \vec{\mathbf{V}} \cdot \vec{\mathbf{P}} dV + \int_{\partial V} \vec{\mathbf{P}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma = 0$$

6.3 EQUAZIONI DELL'ELETTROSTATICA NEL DIELETTRICO

Siamo ora in grado di formulare le equazioni dell'elettrostatica nei materiali dielettrici. Consideriamo un campo elettrostatico $\vec{\bf E}$ che attraversa un materiale dielettrico, inducendo un vettore di polarizzazione $\vec{\bf P}$.

Mentre il rotore del campo elettrico rimane nullo...

$$\vec{\nabla}E = 0 \tag{6.17}$$

... la sua diverga risulta pari alla carica complessiva nel materiale, diviso per ε_0 - ma tale carica è pari alla somma della carica ρ già presente e della carica da polarizzazione ρ :

$$\vec{\mathbf{V}} \cdot vbaE = \frac{\rho + \rho_p}{\varepsilon_0} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} - \frac{\vec{\mathbf{V}} \cdot \vec{\mathbf{P}}}{\varepsilon_0} \implies \vec{\mathbf{V}} \cdot \varepsilon_0 \vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{P}} = \rho$$

Definito il campo elettrostatico di induzione dielettrica

$$\vec{\mathbf{D}} = \varepsilon_0 \vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{P}} \tag{6.18}$$

otteniamo la legge

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{D}} = \rho \tag{6.19}$$

Nel caso dei dielettrici lineari, ricordiamo che

$$\vec{\mathbf{P}} = \varepsilon_0 (\kappa - 1) \vec{\mathbf{E}} = \varepsilon_0 \chi \vec{\mathbf{E}}$$

da cui

$$\vec{\mathbf{D}} = \kappa \varepsilon_0 \vec{\mathbf{E}} = \varepsilon \vec{\mathbf{E}}$$

ed equivalentemente, la legge (6.19) si può riscrivere come

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{E}} = \frac{\rho}{\varepsilon} \tag{6.20}$$

OSSERVAZIONE. Come abbiamo osservato in altri casi lavorando con i dielettrici *lineari*, l'ultima legge è pari all'analoga equazione dell'elettrostatica nel vuoto a cui abbiamo sostituito a ε_0 la costante assoluta ε .

II Magnetismo

MAGNETOSTATICA

"BEEP BOOP"

Lollo BiancoBOT, dopo aver finito le citazioni.



7.1 GLI ALBORI DELLO STUDIO DEL MAGNETISMO

Come già detto agli albori di questo ManualozzoTM, il termine magnetismo deriva da *magnētis lithos*, "pietra di Magnesia" in greco: sull'isola egea di Magnesia erano diffuse rocce di *magnetite*, un minerale ferroso che in certi casi è capace di attrarre piccoli pezzetti di ferro - che a loro volta diventavano magnetici. Il fatto che la magnetite può attrarre il ferro fu osservato non solo in Grecia, ma in diverse aree geografiche: in India, ad esempio, la magnetite veniva usata per rimuovere le frecce infilzate nel corpo di una persona.

La bussola Un altro luogo fondamentale per la storia del magnetismo fu la Cina. Durante la *dinastia Han* (202 a.C – 220 d.C.) furono inventate le prime (rudimentali) **bussole**: esse consistevano in un ago di *magnetite naturalmente magnetica* che, se lasciato libero di ruotare, indicava sempre verso una particolare direzione terrestre: il *nord* o il *sud*.

Tuttavia, i primi utilizzi della bussola erano di natura *divinatoria*: le proprietà "indirizzanti" di tale strumenti furono usate per trovare il luogo dove costruire case, piantare le coltivazioni e cercare gemme rare.¹ Per l'utilizzo nella *navigazione* bisogna aspettare diversi secoli: la prima fonte certa a riguardo è di Zhu Yu, datata tra il 1111 e il 1117. Qualche decennio più tardi la bussola da navigazione si era diffusa anche in Europa e nel mondo arabo.

L'invenzione della bussola permise di osservare ulteriori proprietà dei magneti. Ad esempio, si notò che avvicinando una bussola ad un oggetto magnetico essa *non* indicava

¹Shen Kuo, scienziato della dinastia Song (960 – 1279) descrisse dettagliatamente come gli esperti di *feng shui*, un arte divinatoria geomantica, magnetizzavano la punta di ago con magnetite magnetica e lo appendevano con un singolo filo di seta per mezzo di un pochino di cera al centro dell'ago. Shen Kuo riportò inoltre che l'ago preparato in questo modo ogni tanto puntava verso sud, ogni tanto verso nord.

più la direzione nord della terra, bensì puntava *verso l'oggetto*. In particolare il "polo nord della bussola" - ossia il capo dell'ago che normalmente punta verso il nord terrestre - puntava verso una parte specifica dell'oggetto, mentre era respinto dal resto. D'altro canto, il "polo sud della bussola" - ossia il capo dell'ago che normalmente punta verso il sud terrestre - funzionava al contrario: era attratto dalla parte che *respingeva* il polo nord della bussola e, viceversa, era *respinto* dalla parte che attraeva il polo nord della bussola. In altre parole, si dedusse che come i *poli terrestri* attraevano la bussola nella direzione nord-sud, anche i magneti dovevano avere sempre due **poli magnetici**, a cui la bussola punta se vicina al magnete.

DIGRESSIONE. All'epoca di queste scoperte l'interrogativo principale era capire *come mai* le bussole normalmente puntavano verso una direzione cardinale come il nord o il sud. Con gli occhi del fisico moderno sappiamo come funzionano e lo approfondiremo in questi capitoli: le bussole si allineano parallelamente alle linee di forza del campo magnetico terrestre - anche se non devono necessariamente puntare ad uno dei due poli.

Tuttavia, all'epoca di queste scoperte il funzionamento della bussola rimaneva particolarmente oscuro - come del resto gran parte del magnetismo. Per un filosofo naturale il concetto di *campo vettoriale* era semplicemente ignoto: una bussola doveva necessariamente puntare a qualcosa. Questo portò ad immaginare che la fonte dell'attrazione notata dalle bussole dovesse essere sempre e comunque *localizzata* in un particolare punto.

Inizialmente, si suppose che la sorgente attrattiva fosse in cielo, ad esempio la Stella Polare o i poli celesti. Tale ipotesi fu presto sostituita da una proposta "terrena", come una roccia o una montagna. Nelle cartine europee del sedicesimo secolo si possono spesso notare tali montagne magnetiche, come nelle *mappe* di **Gerardo Mercatore** (1512 - 1594), dove si possono vedere una "*rupes nigra et altissima*", talvolta anche due, nei pressi del polo nord. All'inizio, il cartografo fiammingo era solito piazzarne soltanto una in posizione arbitraria, ma successivamente pensò bene di essere un cartografo *rigoroso* e di trovare il luogo in cui era situata sulla base di osservazioni degli effetti magnetici in varie zone europee. Dopo che ulteriori misurazioni risultarono in due stime completamente contraddittorie di tale montagne, Mercatore decise di tagliare la testa al toro e di piazzare due montagne.

Fu solo nel 1600 che **William Gilbert** (1544 - 1603) nel suo *De Magnete* popolarizzò un approccio sperimentale per dedurre che la Terra stessa fosse un magnete - e che quindi il motivo per cui le bussole erano attratte dai poli terrestri è perché essi stessi erano dei poli magnetici.

I poli dei magneti sono quindi tradizionalmente indicati come *nord* e *sud*, in analogia con quelli terrestri.

La forza magnetica e l'assenza dei monopoli Per avere degli studi quantitativi dei fenomeni magnetici bisognerà aspettare il francese **Charles Coulomb** (1736-1806), il quale osservò che tra due magneti si presentava un *forza*, di diversa natura a seconda di come erano orientati i magneti:

- Si aveva una attrattiva se si avvicinavano tra di loro i poli opposti (nord sud).
- Si aveva invece una forza *repulsiva* se si avvicinavano tra di loro due poli uguali (nord nord o sud sud).

Tale forza era direttamente proporzionale al prodotto delle "intensità" dei magneti e inversamente proporzionale al quadrato della distanza r tra i due magneti, mentre

sembrava - in modo analogo alla *forza elettrica di Coulomb* che era diretta da una carica all'altra - diretta da un polo all'altro.

La situazione potrebbe sembrare simile al caso della *forza elettrica* - ed in parte è così, dato che entrambe sono proporzionali a $^{1}/r^{2}$ - ma i due casi sono notevolmente distinti dal fatto che non si sono mai osservati (nè allora, né oggi) dei **monopoli magnetici**. Ricordiamo che nel caso elettrico, un *dipolo* elettrico può essere separato in due *monopoli elettrici*. Un dipolo magnetico, invece, si separa sempre in altri dipoli! Ad esempio, se un magnete a barra viene tagliato a metà, non si avrà una metà con il polo nord e l'altra con il polo sud ma, ciascun pezzo avrà un suo polo nord e polo sud.

7.2 LEGGE DI GAUSS PER LA MAGNETOSTATICA

Le linee di forza Se ad oggi parliamo di campi vettoriali nell'elettromagnetismo, probabilmente parte del merito lo dobbiamo allo scienziato inglese **Michael Faraday** (1791 - 1867). Durante i suoi esperimenti sul magnetismo, circa intorno al 1831, egli notò la maniera peculiare con cui della *limatura di ferro* si disponeva su un cartoncino o una lastra di vetro in presenza di un magnete: essa sembrava disporsi naturalmente lungo delle *linee* che si estendevano da un *polo* all'altro del magnete. Faraday ipotizzò quindi che i magneti esercitava delle forze lungo queste "linee di forza", che secondo Faraday dovevano esistere in qualche modo *fisicamente*. Le osservazioni di Faraday anticipano la descrizione moderna dei fenomeni magnetici: come è stato per quelli elettrici, la descrizione del magnetismo passa per il *formalismo dei campi vettoriali*: in questo caso, le forze sono l'applicazione in un punto del **campo magnetico \vec{B}** generato, ad esempio, da magneti; le linee di forza sono, ovviamente, le curve tali per cui in ogni loro punto il vettore tangente alla curva è il vettore dato da \vec{B} .

Analizziamo la questione dal punto di vista matematico, confrontandola con una situazione a noi *famigliare*. Ricordiamo che, nel *dipolo elettrico*, le linee di campo si sviluppano come in figura. Prese due superfici Σ_1 e Σ_2 , la prima contenente la *carica positiva* e la seconda *entrambe*, si ha

$$\Phi_{\Sigma_1}(\vec{\mathbf{G}}) = \frac{q}{\varepsilon_0} \qquad \Phi_{\Sigma_2}(\vec{\mathbf{E}}) = \frac{q-q}{\varepsilon_0} = 0$$

Con un dipolo magnetico ci ritroviamo una situazione simile. Come osservò Faraday con la limatura di ferro, le linee di forza che visualizziamo attorno al magnete sono uguali a quelle esterne del dipolo elettrico. Ci possiamo però chiedere cosa succedere all'interno del magnete. Se proviamo a spezzare a metà il magnete, si creano delle linee di forze interne" tra i due magnetini ma, a differenza del dipolo elettrico, sono rivolte verso l'alto" e non verso il basso - di fatto, sembra che le linee di forza delle curve orientate chiuse! Se continuiamo a dividere i magneti, le linee di forza che si vengono a formare tra di essi continuano ad essere in tale maniera. Pertanto, dobbiamo aspettarci che le linee di forza all'esterno proseguano all'interno e formino delle curve orientate chiuse. Osserviamo che la forza di interazione magnetostatica di Coulomb è inversamente proporzionale a r^2 , pertanto potremmo applicare una versione "magnetica" della legge di Gauss². Tuttavia, per quanto osservato sperimentalmente non sappiamo costruire o produrre dei monopoli magnetici, pertanto dobbiamo considerare sempre considerare un dipolo magnetico nella equazione. Si noti che se applichiamo la legge di Gauss ad una superficie contenente un dipolo elettrico, il flusso sarà nullo. La situazione è analoga per il caso magnetico: non possiamo individuare dei monopoli, certo, ma dal polo nord esce un numero di linee di

²In modo analogo a come abbiamo fatto nell'osservazione a pag. 27, Capitolo ?? a pagina ??.

flusso pari a quelle che entrano dal polo sud - non può esistere una "carica magnetica" totale differente da zero.

Di conseguenza, abbiamo mostrato empiricamente la

Teorema 7.2.1. - Legge di Gauss per la magnetostatica .

Il flusso del campo magnetostatico $\vec{\mathbf{B}}$ attraverso un superficie **chiusa** è nullo

■ *Forma integrale:*

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}}) = 0 \tag{7.1}$$

■ Forma differenziale:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0 \tag{7.2}$$

La conseguenza immediata della legge di Gauss per il magnetismo è che il campo magnetostatico è un **campo solenoidale**³, a differenza del campo elettrostatico che è conservativo.

DIGRESSIONE. Se, in futuro, si dovessero scoprire i monopoli magnetici, la legge di Gauss per il magnetismo affermerebbe che il flusso del campo magnetico $\vec{\bf B}$ attraverso una superficie chiusa deve essere proporzionale alla *carica magnetica* in essa racchiusa o, in forma differenziale, la divergenza di $\vec{\bf B}$ è proporzionale ad un'apposita *densità di carica magnetica* ρ_m . La forma originale della legge di Gauss si otterrebbe in presenza di una densità di carica magnetica *nulla*.

7.3 INTERAZIONI CON LE CARICHE IN MOTO: GLI ESPERIMENTI DI OERSTED E AMPÉRE

Come si è potuto notare, gli studi dei fenomeni magnetici erano inizialmente separati da quell sull'elettricità, dato che i due fenomeni risultavano scorrelati. Ed effettivamente con le nostre conoscenze moderne sappiamo perché: le leggi che descrivono i fenomeni magnetostatici sono indipendenti da aspetti di natura elettrica. Purtuttavia, il sospetto che ci fosse un legame tra elettricità e magnetismo ci fu per diversi secoli, ma per avere dei risultati concreti si dovette aspettare la corrente elettrica.

7.3.1 L'esperimento di Oersted

Il primo ad identificare un legame tra l'elettricità e il magnetismo fu il fisico danese **Hans Christian Oersted** (1777-1851), che il 21 Luglio 1820 pubblicò le sue scoperte in un libricino di quattro pagine scritto in latino.

Oersted notò che l'ago di una bussola vicino ad un filo percorso da corrente si dispone in modo da essere sempre perpendicolare al filo. Inoltre, osservò che se il filo veniva posto sotto l'ago, invece che sopra, l'ago si muoveva nella direzione opposta, mentre la *deflessione* dell'ago era inversamente proporzionale alla *distanza* dal filo. Pur non avendo alcun idea del *perché*⁴, il danese concluse che la forza magnetica in questo caso soddisfava le seguenti proprietà - che esprimeremo in termini moderni così:

■ Le linee di campo circondando il filo in cui passa la corrente, formando delle circonferenze. La forza magnetica è dunque tangente a tali circonferenze e perpendicolare al filo.

³Nelle "XXX", a pagina A.9 è possibile trovare la definizione di campo solenoidale e altre proprietà.

⁴Oestred non parla di corrente elettrica ma di un "conflictus electricus", la cui spiegazione è da ritrovarsi nella filosofia di Oerstred e che bellamente tralasceremo in quanto del tutto irrilevante ai nostri scopi.

- Le linee di campo sono situate su un piano perpendicolare al filo. In altre parole, la forza non ha componenti lungo il filo,
- Se la direzione della corrente è invertita, il verso della forza è invertita.
- La forza magnetica non dipende dal materiale del filo ed è presente anche se c'è di mezzo un dielettrico.

DIGRESSIONE. Fu una sorpresa considerevole per gli scienziati dell'epoca che la direzione della forza fosse *perpendicolare* ad un piano passante per il filo e l'ago, ancor più che la corrente agisse su un ago magnetico. Infatti, sembrava contraddire la legge di gravitazione universale di Newton, la quale afferma che l'attrazione gravitazionale agisce lungo le linee che collega i corpi gravitazionali. Infatti, la legge di Coulomb delle interazioni dei corpi carichi e dei corpi magnetizzati aveva portato ad ipotizzare che anche per tali enti valesse una variante della legge di Newton, in cui le forze agivano sempre lungo le congiungenti dei corpi.

7.3.2 L'esperimento di Ampére

Anche il francese **Andre Marie Ampére** (1775-1836), che abbiamo incontrato in precedenza nel trattare la corrente elettrica, propose un esperimento analogo nel 1823. Ampére osservò che due fili paralleli nei quali le corrente scorre nella stessa direzione sono attratti tra di loro, mentre se la corrente è percorsa in senso opposto i fili tendono ad allontanarsi. In entrambi i casi, la forza su un filo è *uguale e contraria* a quella esercitata sull'altro. Sperimentalmente, si trovò che la *densità lineare* di forza era descritta dalla **legge di Ampère**

$$\frac{F}{l} = k \frac{I_1 I_2}{r} \tag{7.3}$$

dove l è la lunghezza dei fili, r la distanza tra i due e I_1 , I_2 le correnti che scorrono in essi e k un'opportuna costante; nel sistema SI si pone pari a

$$k = \frac{\mu}{4\pi} = 10^{-7} \, \frac{\text{N}}{\text{A}^2} \tag{7.4}$$

dove μ_0 è detta **permeabilità magnetica del vuoto** ed è definita esattamente come

$$\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \, \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{A}^2} \tag{7.5}$$

È facile immaginare che nell'esperimento di Ampère le correnti fungono da "cariche magnetiche". La legge che descrive tale fenomeno è quindi l'equivalente per la magnetostatica della legge di Coulomb per l'elettrostatica.

Una (obsoleta) definizione dell'ampere Nel Capitolo 5 abbiamo parlato dell'ampere, l'unica unità fondamentale che introdurremo in questo testo. Dato che è una delle unità base da cui poter derivare tutte le altre, è necessario darne una definizione. La prima definizione dell'ampere pre-SI - detto l'"Ampere Internazionale" - era definito elettrochimicamente come la corrente necessaria per depositare 1,118 mg di argento al secondo da una soluzione di nitrato d'argento. Nel 1939 si propose una definizione migliore - ma tecnicamente diversa, dato che fra le due unità c'era una differenza del 0.015% - che utilizzava proprio l'esperimento di Ampère:

"L'ampere è quella corrente costante che, se mantenuta in due conduttori paralleli rettilinei, di lunghezza infinita e sezione circolare trascurabile, posti a un metro l'uno dall'altro nel vuoto, produce tra questi una forza pari a $2\times 10^{-7}~\mathrm{N}$ per ogni metro di lunghezza"

La conseguenza di tale definizione fu che la permeabilità magnetica del vuoto era una costante ben precisa, pari a

 $\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \, \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{A}^2} \tag{7.6}$

...o almeno, questo era vero fino al 2019. Dall'introduzione nel 1960 fino a tale anno, il SI era basato su sette *unità base*, su cui le altre derivano. Per quanto coerente ed efficace, erano presenti dei problemi:

- il chilogrammo era ancora pari al peso del campione fisico del 1889 depositato al *Ufficio internazionale dei pesi e delle misure*, il quale era però prono a piccoli ma rilevanti variazioni nell'arco degli anni considerati inaccettabili per la crescente precisione richiesta negli esperimenti.
- Altre unità, come il kelvin e l'ampere, erano basati su misure difficilmente realizzabili con precisione in un laboratorio.

Si decise quindi di cambiare il focus: il sistema non partiva direttamente dalle sette unità in sè, bensì avrebbe fissato con estrema precisione il valore di sette *costanti fondamentali*, da cui poter ricavare la misura delle unità di base e poi delle derivate in modo consistente e ripetibile in laboratorio. Per tale motivo, quattro delle sette unità fondamentali - il chilogrammo, il kelvin, la mole e, ultimo ma non per importanza, l'ampere - vennero ridefinite. L'ampere, nello specifico, venne definito fissando il valore in ampere per secondo (ossia in coulomb) della carica elementare:

"L'ampere, simbolo A, è l'unità del SI della corrente elettrica. È definito considerando il valore numerico costante della carica elementare pari a $1.602176634 \cdot 10^{-19}$ quando espresso nell'unità C, che equivale a A s, dove il secondo è definito in termini di $\Delta \ni_{Cs}$ "5

Una conseguenza di ciò è che la permeabilità magnetica del vuoto non è più fissata esattamente, ma deve essere ricavata sperimentalmente - anche se il valore di $4\pi 10^{-7} \, \frac{\rm N}{\rm A^2}$ è una buona approssimazione per i calcoli più teorici. In questo testo considereremo la situazione pre-2019, anche solo per una mera questione di semplificazione dei calcoli.

7.4 FORZA DI LORENTZ

Dagli esperimenti di Oersted e Ampère sappiamo che si devono necessariamente considerare gli effetti della corrente elettrica nello studio del magnetismo; tuttavia, ci manca ancora una descrizione *qualitativa* delle leggi che descrivono ciò.

All'inizio si pensò che la forza che agiva in questi fenomeni dovesse essere dipendente dalla distanza tra gli oggetti, ma tale approccio si rivelò inconclusivo. Fu solo dopo le teorie delle linee di forza di Faraday e la loro descrizione matematica da parte di Lord Kelvin e James Clark Maxwell che si parlo di tale forza in termini di campo elettrico e magnetico.

All'epoca di Maxwell, nonostante con gli occhi moderni una formulazione differenziale di tale forza è già visibile nelle famose equazioni di Maxwell, non era evidente come esse fossero collegate con le forze che muovono oggetti carichi. La legge che vediamo fu prima formulata da **J. J. Thomson**, sebbene con un fattore errato a causa di errori di calcolo, da cui - tramite il formalismo vettoriale di **Oliver Heaviside** - l'olandese **Hendrik Lorentz** derivò nel 1895 la legge che tuttora porta il suo nome⁶.

 $^{^5}$ Dove Δ $_{Cs}$ è il valore fissato della frequenza della radiazione emessa dall'atomo di Cesio 133 nella transizione tra due livelli iperfini (F=4, M=0) e (F=3, M=0) dello stato fondamentale 2 (1/2)." Parole complesse per dire sostanzialmente che anche il secondo è basato su una costante fisica definita.

⁶Nulla da togliere a Lorentz, ma J. J. Thomson fece buona parte del lavoro.

7.4. FORZA DI LORENTZ 109

DEFINIZIONE 7.4.1. - FORZA DI LORENTZ.

La **forza di Lorentz** $\vec{\mathbf{F}}$ esercitata su una carica elettrica q in movimento con velocità $\vec{\mathbf{v}}$, in un certo punto e ad un certo istante, dal campo elettrico $\vec{\mathbf{E}}$ e dal campo magnetico $\vec{\mathbf{B}}$ è

$$\vec{\mathbf{F}} = q \left(\vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}} \right) \tag{7.7}$$

Spesso si parla di forza di Lorentz anche per indicare la sola componente della forza elettromagnetica che è legata al campo magnetico, ossia

$$\vec{\mathbf{F}} = q\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}} \tag{7.8}$$

Da qui in poi ci riferiremo, se non specificato diversamente, a questa seconda interpretazione della legge di Lorentz.

Lavoro della forza di Lorentz Il lavoro della forza di Lorentz è nullo. Infatti,

$$W = \int \vec{\mathbf{F}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \int q\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = 0$$
 (7.9)

dato che lo spostamento infinitesimo è *parallelo* alla velocità della particella e quindi il prodotto scalare risulta nullo. Di conseguenza, la variazione di energia cinetica è nulla.

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2 = 0 \implies v_1^2 = v_f^2$$

La forza di Lorentz non modifica il modulo della velocità della particella.

7.4.1 Forza di Lorentz con campo magnetico uniforme: il caso perpendicolare alla velocità

Essendo un prodotto vettoriale, nel caso di un campo magnetico uniforme \vec{B} si ha la forza massima se \vec{v} è perpendicolare al campo - in tal caso il modulo della forza è

$$F = qvB$$

La direzione è data dalla regola della mano destra, mentre il verso dipende dal segno di q.

OSSERVAZIONE. Un campo magnetico uniforme non produce un'accelerazione tangenziale, ma solo una centripeta per l'ortogonalità di $\vec{\mathbf{F}}$ rispetto alla velocità $\vec{\mathbf{v}}$. Il moto è quindi circolare uniforme.

Raggio di curvatura Da

$$\vec{\mathbf{F}} = m\vec{\mathbf{a}} \implies q\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}} = m\vec{\mathbf{a}},$$

noto che \vec{a} è solo quella centripeta, si ha

$$qvB = ma_C = m\frac{v^2}{r}$$

da cui segue l'espressione del raggio di curvatura:

$$r = \frac{mv}{qB} \tag{7.10}$$

Il raggio di curvatura è inversamente proporzionale all'intensità del campo e alla carica, mentre è direttamente proporzionale alla quantità di moto.

Velocità angolare La velocità angolare è, in modulo,

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{qB}{m} \tag{7.11}$$

mentre vettorialmente è

$$\vec{\omega} = -\frac{q\vec{\mathbf{B}}}{m} \tag{7.12}$$

dato che $\vec{\mathbf{v}} = \vec{\mathbf{r}} \times \vec{\omega}$.

Periodo del moto è

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{qB} \tag{7.13}$$

7.4.2 Forza di Lorentz con campo magnetico uniforme: il caso generale

In generale, il modulo della forza di Lorentz risulta

$$F = qvB\sin\theta = qv_nB$$

dove θ è l'angolo compresa tra la velocità v e il campo $\vec{\bf B}$. Se consideriamo l'asse z allineato con il campo $\vec{\bf B}$, la velocità della particella può essere scissa in due: la velocità normale v_n e la velocità v_z parallela all'asse z.

La forza di Lorentz influenza la velocità normale e non quella parallela. Perpendicolarmente al campo $\vec{\bf B}$, la particella è nella stessa situazione studiata nella sezione precedente: in particolare, la particella subisce un'accelerazione centripeta con moto circolare uniforme, il cui raggio di curvatura è

$$r = \frac{mv_n}{qB} = \frac{mv\sin\theta}{qB} \tag{7.14}$$

Lungo l'asse z, la velocità v_z risulta costante. Il moto descritto dalla particella è complessivamente un *moto elicoidale*, la cui accelerazione costante è perpendicolare sia alla velocità $\vec{\mathbf{v}}$, sia al campo magnetico $\vec{\mathbf{B}}$.

Passo dell'elica

Definizione 7.4.2. - Passo dell'elica.

Il **passo** di un moto elicoidale è lo spazio percorso dalla particella lungo l'asse dell'elica dopo un avvolgimento completo, ossia dopo un periodo:

$$p = v_z T \tag{7.15}$$

Nel caso dell'elica dovuta alla forza di Lorentz:

$$p = v_z T = \frac{2\pi}{qB} v_z = \frac{2\pi}{qB} v \cos \theta \tag{7.16}$$

7.4.3 Applicazioni della forza di Lorentz

Bottiglia magnetica

7.4. FORZA DI LORENTZ 111

DEFINIZIONE 7.4.3. - BOTTIGLIA MAGNETICA.

Una bottiglia magnetica è una configurazione particolare del campo magnetico in cui l'intensità del campo cambia muovendosi parallelamente: ai lati e negli estremi della bottiglia c'è un campo magnetico molto più intenso della parte centrale.

Se una particella entra nel campo magnetico della bottiglia, può succedere che la particella venga intrappolata all'interno della bottiglia. Infatti, la particella subisce ai lati una forza di Lorentz così intensa da far cambiare direzione alla velocità.

ESEMPIO. Nel campo magnetico terrestre - più di preciso nella magnetosfera che circonda la Terra - c'è una zona toroidale detta **fascia di Van Allen**^a che funge da bottiglia magnetica: in tale area la densità di particelle cariche è maggiore proprio perché rimangono intrappolate per effetto della bottiglia magnetica.

^aDa non confondersi con la fascia di van Halen, accessorio del chitarrista olandese Eddie van Halen.

Spettrometro di massa

DEFINIZIONE 7.4.4. - SPETTROMETRO DI MASSA.

Uno **spettrometro di massa** è uno strumento che, avvalendosi di campi elettrici e magnetici, permette di misurare la massa di particelle atomiche.

Nel tipico spettrometro di massa una sorgente, ad esempio di ioni, emette delle particelle in un campo elettrico dovuto a delle armature. Esse vengono quindi accelerate dal campo elettrico lì presente, per poi entrare in un campo magnetico uniforme uscente dal piano in cui le particelle si muovono: esse vengono deflesse dal campo e, curvando la loro traiettoria, colpiscono un rilevatore di velocità. Tra la fine delle armature e l'inizio del campo magnetico, l'energia cinetica della particella è dovuta esclusivamente dall'energia potenziale fornita dal campo:

$$E_C = E_P \implies \frac{1}{2}mv^2 = qV \implies v = \sqrt{\frac{2qV}{m}}$$

Qui V è il potenziale del campo elettrico. Il raggio di curvatura del campo magnetico diventa allora

$$r = \frac{mv}{qB} = \sqrt{\frac{2mV}{q}} \frac{1}{B}$$

ed è evidente che particelle con egual carica ma massa diversa avranno raggi di curvatura diversa.

In particolare, lo spettrometro è utilizzato per distinguere la massa degli **isotopi** di uno stesso elemento chimico, ossia atomi che presentano lo stesso *numero atomico* (ugual numero di *protoni* e di *elettroni* all'atomo standard), ma diversa massa atomica a causa di un numero differente di *neutroni*. se A_1 e A_2 sono le masse atomiche di tali isotopi, allora

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_1^2}{r_2^2}$$

misurando la posizione sul rilevatore ci permette quindi di distinguere la massa e di rapportarle tra di loro.

Effetto Hall Consideriamo un conduttore, ad esempio a forma di parallelepipedo, messo in un campo magnetico diretto verso x. In esso, le cariche si muovono con una certa velocità di deriva $\vec{\mathbf{v}}_d$, dove

$$\vec{\mathbf{j}} = ne\vec{\mathbf{v}}_d$$

- Se a muoversi sono le cariche *positive*, si pone e > 0.
- Se a muoversi sono le cariche *negative*, si pone e < 0.

Il campo magnetico esercita su ciascuna delle particelle in moto nel conduttore una *forza* di Lorentz

$$\vec{\mathbf{F}} = e\vec{\mathbf{v}}_d \times \vec{\mathbf{B}}$$

che, per la regola della mano destra, ha direzione l'asse z e verso dipendente dal segno della carica:

- se e > 0, $\vec{\mathbf{F}}$ va verso l'alto.
- se e < 0, $\vec{\mathbf{F}}$ va verso il basso.

Si verifica quindi una separazione di cariche positive e negative, creando una differenza di potenziale e di conseguenza un campo elettrico all'interno del conduttore, che chiameremo campo di Hall

$$\vec{\mathbf{E}}_H = \frac{\vec{\mathbf{F}}}{e} = \vec{\mathbf{v}}_d \times \vec{\mathbf{B}} = \frac{\vec{\mathbf{j}}}{ne} \times \vec{\mathbf{B}}$$
 (7.17)

Quando le cariche si separano si viene a formare una nuova situazione di equilibrio: il campo elettrico $\vec{\mathbf{E}}_H$ causato dal campo magnetico deve essere compensato da un campo uguale ed opposto, che per separazione di cariche è dato da

$$\vec{\mathbf{E}} = -\vec{\mathbf{E}}_H = \Delta V b \hat{\mathbf{z}} \tag{7.18}$$

dove b è l'altezza del parallelepipedo. La presenza di un campo magnetico crea una d.d.p.tra le due pareti del conduttore.

$$\Delta V = \int \vec{\mathbf{E}}_H \cdot d\vec{\mathbf{z}} = \pm vBb$$

Il valore di $\vec{\mathbf{E}}_H$ non dipende quindi dalla carica in sé (e quindi da $\vec{\mathbf{j}}$), ma dalla sua velocità. Invece, ciò che dipende dai portatori di carica è il segno, dato che dipende dalla direzione verso della corrente e quindi dalla carica:

- Se le cariche sono *positive*, il segno è positivo.
- Se le cariche sono *negative*, il segno è negativo.

È possibile dunque distinguere in due conduttori con stessa corrente \vec{j} se i portatori di carica sono positivi e negativi misurando il segno del potenziale, il quale dipende esclusivamente dal segno delle cariche.

Esempio. Grazie all'effetto Hall si è potuto osservare che nei *conduttori metallici* la carica che si muove è *negativa*.

DIGRESSIONE. Per la natura stessa dell'atomo, è molto più facile avere elettroni liberi - e quindi cariche negative che si spostano - rispetto ad avere nuclei liberi da elettroni (o addirittura protoni!) e quindi carica positiva che si sposta.

Ciò non significa che non capita mai di avere corrente portata da cariche positive: capita in certi tipi di *semiconduttori*, ma la spiegazione di tali moti si riconduce ai *moti di lacune*,

7.4. FORZA DI LORENTZ 113

la cui spiegazione rientra in quei meandri della meccanica quantistica che - per nostra fortuna - non approfondiremo.

Selettore di velocità Consideriamo la situazione in figura: due piastre cariche creano un campo elettrico E tra di esse; al contempo è presente tra le armature un campo magnetico uniforme \vec{B} perpendicolare al campo elettrico. Prendiamo un fascio di particelle di carica q che entrano dentro le piastre con velocità $\vec{\mathbf{v}}$ perpendicolare sia al campo elettrico, sia al campo magnetico: esse sono soggette sia alla forza di Lorentz $\vec{\mathbf{F}}_L$ in quanto particelle in movimento, ma sono soggette anche ad un forza di Coulomb $\vec{\mathbf{F}}_C$ data dal campo magnetico delle piastre.

$$F_L = qvB$$
 $F_C = qE$

Alla fine del conduttore prendiamo una parete con una sottilissima apertura che fa passare solo le particelle non deviate, cioè tali per cui la loro velocità sia tale da equilibrare le due forze.

$$F_{L} = F_{C} \implies gvB = gE$$

$$v = \frac{E}{B}$$
(7.19)

Cambiando l'intensità del campo elettrico $\vec{\mathbf{E}}$ e del campo magnetico $\vec{\mathbf{B}}$ è possibile selezionare solo le particelle che hanno velocità data dal rapporto dei due campi.

Unità di misura del campo magnetico

Dalla forza di Lorentz si definisce l'unità di misura del campo magnetico, il tesla.

$$[B] = \frac{[F]}{[q][V]} = \frac{N}{C_{s}^{\underline{m}}} = \frac{kg}{Cs} = \frac{kg}{As^{2}}$$

Unità di misura.

Campo magnetico: tesla (T).
Dimensioni:
$$[\vec{\mathbf{B}}] = \frac{[F]}{[q][V]} = \mathsf{MT}^{-2}\mathsf{I}^{-1}$$

- Il campo magnetico terrestre è dell'ordine di 10^{-5} T.
- Il campo magnetico di un tipico magnete da frigo è di $5 \cdot 10^{-3}$ T.
- Il campo magnetico sulla superficie di un magnete al neodimio è di 1,25 T.
- Il campo magnetico all'interno del *Large Hadron Collider* al *CERN* è 8 T.
- Il campo magnetico più forte mai realizzato da un magnete fu di 97,4 T.

Come molte altre unità che abbiamo incontrato, i tesla sono ordini di grandezza molto più elevati rispetto ai campi magnetici che si usano sperimentalmente; per questo si fa spesso uso dei sottomultipli del tesla, come ad esempio il gauss (G), pari a

$$1 G = 10^{-4} T (7.20)$$

7.5 SECONDA LEGGE DI LAPLACE E LEGGE DI BIOT-SAVART

La forza di Lorentz ci permette di quantificare l'interazione tra una particella in movimento e il campo magnetico. Per quanto sia un importantissimo risultato teorico e abbia anche delle immediate applicazioni pratiche (ad esempio per spiegare il funzionamento dei tubi a raggi catodici), ha un problema: generalmente non studiamo singole cariche in movimento, bensì un numero estremamente elevato sotto forma di *corrente elettrica*. La **seconda legge di Laplace**, che descrive l'interazione magnetica dovuta ad una corrente elettrica costante, fu inizialmente scoperta *ancor prima* della forza di Lorentz con metodi *sperimentali*; noi la deriveremo in via teorica per mezzo della forza di Lorentz.

Ricordiamo che la corrente elettrica che attraversa una porzione di filo è

$$\vec{\mathbf{j}} = ne\vec{\mathbf{v}}_d = j\hat{\mathbf{u}}_x$$

dove n è il numero di cariche per unità di volume e $\vec{\mathbf{v}}_d$ la velocità di deriva. Su ogni singola carica e la forza di Lorentz media sarebbe

$$\vec{\mathbf{F}} = e\vec{\mathbf{v}}_d \times \vec{\mathbf{B}}$$

La forza per volume infinitesimo è

$$\frac{d\vec{\mathbf{F}}}{dV} = ne\vec{\mathbf{v}}_d \times \vec{\mathbf{B}} = \vec{\mathbf{j}} \times \vec{\mathbf{B}}$$

Complessivamente, su un volume di filo *V* si ha

$$\vec{\mathbf{F}} = \int_{V} \vec{\mathbf{j}} \times \vec{\mathbf{B}} dV = \int dx \ j \hat{\mathbf{u}}_{x} \times \vec{\mathbf{B}} \underbrace{\int_{\Sigma} dy dz}_{=\Sigma} = \int dx \ j \Sigma \hat{\mathbf{u}}_{x} \times \vec{\mathbf{B}} =$$
(7.21)

Ricordando che l'intensità di corrente nel filo è definita come il flusso di corrente

$$I = \Phi_{\Sigma} \left(\vec{\mathbf{j}} \right) = j \Sigma$$

si ha

$$\equiv \int I \hat{\mathbf{u}}_x \times \vec{\mathbf{B}} dx$$

DEFINIZIONE 7.5.1. - SECONDA LEGGE DI LAPLACE.

La **seconda legge di Laplace** afferma che la forza magnetica (detta **forza di Laplace**) esercitata su un filo carico di corrente da un campo magnetico \vec{B} è pari a

$$\vec{\mathbf{F}} = \int I d\vec{\mathbf{s}} \times \vec{\mathbf{B}} \qquad \text{dove } d\vec{\mathbf{s}} = \frac{d\vec{\mathbf{r}}(t)}{dt} dt \qquad (7.22)$$

Esempio. Supponiamo di avere un campo magnetico uniforme in cui è immerso un filo con corrente stazionario. Dato che si può portar fuori dall'integrale il campo, si ha

$$\vec{\mathbf{F}} = I \int d\vec{\mathbf{s}} \times \vec{\mathbf{B}} = I \left(\vec{\mathbf{r}}_2 - \vec{\mathbf{r}}_1 \right) \times \vec{\mathbf{B}}$$
 (7.23)

In particolare, se il circuito è chiuso,

$$\vec{\mathbf{F}} = I \oint d\vec{\mathbf{s}} \times \vec{\mathbf{B}} = 0 \tag{7.24}$$

OSSERVAZIONE. Consideriamo un lungo circuito elettrico posto su un piano verticale. Una sua parte è immersa in un campo magnetico uniforme $\vec{\bf B}$ uscente dal piano, in modo da formare una sezione a ferro di cavallo come in figura, di larghezza d. Se il valore di d è noto, posso misurare la forza magnetica all'equilibrio utilizzando una bilancia.

7.6 IL MOMENTO MECCANICO DI UN CIRCUITO PIANO IN UN CAMPO MAGNE-TICO

Consideriamo una *spira* rettangolare di lati a e b percorsa da una corrente I, immersa in un campo magnetico $\vec{\mathbf{B}}$ uniforme. Chiamiamo θ l'angolo compreso tra $\vec{\mathbf{B}}$ e il versore normale $\hat{\mathbf{u}}_n$ alla superficie racchiusa dalla spira; il verso di $\hat{\mathbf{u}}_n$ è dettato dalla **regola della vite**.

DEFINIZIONE 7.6.1. - REGOLA DELLA VITE.

Data una curva orientata, il verso del versore normale $\hat{\mathbf{u}}_n$ alla superficie delimitata da tale curva è definito nella seguente maniera: curvando le dita della mano in modo che le dita della mano in modo che seguano l'orientazione della corrente, il pollice retto punta nel verso di $\hat{\mathbf{u}}_n$.

Le forze magnetiche $\vec{\mathbf{F}}_3$ e $\vec{\mathbf{F}}_4$ sui lati *orizzontali* sono uguali e contrarie e hanno la stessa retta di azione, dato che sono applicate nel centro del lato. Una situazione simile si verifica con le forze $\vec{\mathbf{F}}_1$ e $\vec{\mathbf{F}}_2$ sui lati *verticali*: le forze sono uguali e contrarie, di valore massimo IaB. Infatti,

$$\left| \vec{\mathbf{F}} \right| = I \left| d\vec{\mathbf{s}} \right| \left| \vec{\mathbf{B}} \right| = IaB$$

in quanto $|d\vec{s}| = a e \vec{B}$ è ortogonale ai lati.

Di conseguenza, sulla spira la risultante delle forze è nulla e non si ha un *movimento traslatorio*. Tuttavia, c'è una differenza sostanziale dal primo caso: la coppia di forze laterali *non* hanno la stessa retta di azione! Come si può facilmente vedere guardando la spira dall'alto, tale coppia di forze generano sulla spira un *momento di coppia* attorno all'asse verticale del centro di massa e dunque una *rotazione*.

ATTENZIONE! Il momento di una forza e il momento di una coppia di forze sono strettamente correlati ma con differenze fondamentali.

Il momento \vec{M} di una forza \vec{F} rispetto ad un punto O è definito come il prodotto vettoriale tra la forza \vec{F} e il vettore distanza tra O e il punto di applicazione di \vec{F} .

$$\vec{\mathbf{M}} = \vec{\mathbf{r}} \times \vec{\mathbf{F}} \tag{7.25}$$

Esso *dipende* dal punto *O*, cambia se cambiamo il punto *O* ed è l'equivalente rotazionale di una forza lineare nel caso in cui l'oggetto a cui la forza è applicata sia libero di ruotare attorno ad un perno.

■ Il **momento** \vec{M} di una *coppia* di forze^a \vec{F} e $-\vec{F}$ è definito come il prodotto vettoriale

tra il vettore distanza $\vec{\mathbf{d}}$ tra i punti di applicazione delle forze e $\vec{\mathbf{F}}$

$$\vec{\mathbf{M}} = \vec{\mathbf{r}} \times \vec{\mathbf{F}} \tag{7.26}$$

Esso *non* dipende da alcun punto di riferimento, a differenza del momento di una forza, ed è pertanto un vettore "libero". Il momento di una coppia di forze è la *somma vettoriale* dei momenti di ciascuna forza rispetto ad un punto scelto *O*; di conseguenza, è un caso *particolare* del momento di una forza.

Si può generalizzare il momento di coppia se abbiamo un sistema di più forze la cui risultante è nulla.

 a In alcuni testi lo si distingue dal momento di una forza \vec{M} usando la nomenclatura $\vec{\tau}$; noi, ahimè, per adeguarci ad una convenzione malsana non faremo ciò.

Calcoliamo tale momento di coppia. Possiamo calcolarlo in due modi: come somma dei momenti delle singole forze o come momento di una coppia. Sebbene sia nettamente più rapido procedere con il secondo metodo, per completezza⁷ presentiamo anche il primo.

Somma dei momenti. Consideriamo come punto di applicazione il centro della spira: le distanze $\vec{\mathbf{r}}_i$ dal centro ai punti di applicazione delle forze $\vec{\mathbf{F}}_i$ sono uguali ed opposte, con modulo $\frac{b}{2}$. Segue quindi che il momento di coppia ha modulo pari a due volte il momento di una delle forze (ad esempio, a $\vec{\mathbf{M}}_1 = \vec{\mathbf{r}}_1 \times \vec{\mathbf{F}}_1 = \vec{\mathbf{r}} \times \vec{\mathbf{F}}$). Notiamo che tra $\vec{\mathbf{F}}$ e $\vec{\mathbf{r}}$ c'è per ragioni geometriche un angolo pari a θ ; denotata la direzione del momento con il versore $\hat{\mathbf{u}}_M$, si ha

$$\vec{\mathbf{M}} = \vec{\mathbf{r}}_1 \times \vec{\mathbf{F}}_1 + \vec{\mathbf{r}}_2 \times \vec{\mathbf{F}}_2 = 2\vec{\mathbf{r}} \times \vec{\mathbf{F}} = 2|\vec{\mathbf{r}}||\vec{\mathbf{F}}|\sin\theta\hat{\mathbf{u}}_M = 2\frac{b}{2}IaB\sin\theta\hat{\mathbf{u}}_M = IabB\sin\theta\hat{\mathbf{u}}_M = I\Sigma B\sin\theta\hat{\mathbf{u}}_M$$

dove $\Sigma = ab$ è l'area della spira.

■ Momento di coppia. La distanza vettoriale $\vec{\bf d}$ tra i punti di applicazione ha modulo pari a b e si noti che, per ragioni geometriche, l'angolo tra $\vec{\bf d}$ e una delle forze $\vec{\bf F}$ è θ . Si ha

$$\vec{\mathbf{M}} = \vec{\mathbf{d}} \times \vec{\mathbf{F}} = \left| \vec{\mathbf{d}} \right| \left| \vec{\mathbf{F}} \right| B \sin \theta \hat{\mathbf{u}}_M = IabB \sin \theta \hat{\mathbf{u}}_M = I\Sigma B \sin \theta \hat{\mathbf{u}}_M$$

Si noti che il versore $\hat{\mathbf{u}}_M$ è ottenibile anche come prodotto vettoriale (normalizzato!) di $\hat{\mathbf{B}}$ con $\hat{\mathbf{u}}_n$:

$$\hat{\mathbf{u}}_{M} = \frac{\hat{\mathbf{u}}_{n} \times \vec{\mathbf{B}}}{\left|\hat{\mathbf{u}}_{n} \times \vec{\mathbf{B}}\right|} = \frac{\hat{\mathbf{u}}_{n} \times \vec{\mathbf{B}}}{B \sin \theta}$$
(7.27)

Riscriviamo \vec{M} con questo prodotto vettoriale:

$$\vec{\mathbf{M}} = I \cancel{B} \Sigma \sin \theta \frac{\hat{\mathbf{u}}_n \times \vec{\mathbf{B}}}{\cancel{K} \sin \theta} = I \Sigma \hat{\mathbf{u}}_n \times \vec{\mathbf{B}}$$

Introduciamo ora la seguente definizione.

Definizione 7.6.2. - Momento magnetico della spira.

Data una spira di area Σ percorsa da una corrente I, chiamiamo il **momento magnetico**

⁷Ma soprattutto perché è il metodo presentato per qualche motivo non ben specificato durante il corso.

della spira la quantità vettoriale

$$\vec{\mathbf{m}} = I\Sigma\hat{\mathbf{u}}_n \tag{7.28}$$

Otteniamo che il momento meccanico della spira rettangolare è

$$\vec{\mathbf{M}} = \vec{\mathbf{m}} \times \vec{\mathbf{B}} \tag{7.29}$$

7.6.1 Il caso generale

Nel caso di una spira generica immersa in un campo magnetico uniforme sappiamo già che la risultante delle forze è nulla⁸, quindi non abbiamo alcun moto traslatorio. Tuttavia, a meno di casi specifici, c'è un momento meccanico - il cui punto di applicazione è arbitrario, che porta ad una rotazione della spira.

TEOREMA 7.6.1. - MOMENTO MECCANICO DI UNA SPIRA.

Una spira generica, da intendersi come un circuito piano chiuso di area Σ , percorsa da corrente costante I e immersa in un campo magnetico uniforme \vec{B} subisce un momento meccanico pari a

$$\vec{\mathbf{M}} = \vec{\mathbf{m}} \times \vec{\mathbf{B}} \tag{7.30}$$

dove

$$\vec{\mathbf{m}} = I\Sigma\hat{\mathbf{u}}_n \tag{7.31}$$

è il momento magnetico associato ad essa.

OSSERVAZIONE. Nelle "XXX", a pagina ?? è possibile trovare una dimostrazione alternativa più "fisica", basata sui risultati ottenuti con la spira rettangolare.

DIMOSTRAZIONE. Dato che in questo contesto abbiamo a che fare con un corpo continuo, il momento deve essere formulato per mezzo di un *integrale*. Fissato un punto di riferimento arbitrario da cui misurare il vettore posizione \vec{r} , se

$$d\vec{\mathbf{F}} = Id\vec{\mathbf{s}} \times \vec{\mathbf{B}}$$

è la forza per unità di lunghezza, il momento meccanico per unità di lunghezza è

$$d\vec{\mathbf{M}} = I\vec{\mathbf{r}} \times d\vec{\mathbf{F}}$$

Il momento meccanico complessivo si ottiene integrando lungo γ :

$$\vec{\mathbf{M}} = \oint_{\gamma} d\vec{\mathbf{M}} = \oint_{\gamma} \vec{\mathbf{r}} \times d\vec{\mathbf{F}} = I \oint_{\gamma} \vec{\mathbf{r}} \times \left(d\vec{\mathbf{s}} \times \vec{\mathbf{B}} \right)$$

Poniamo come parametrizzazione della curva γ la funzione $\vec{\mathbf{r}} = \vec{\mathbf{r}}(t)$ nell'intervallo $[t_1,t_2]$, $\vec{\mathbf{r}}(t_1) = \vec{\mathbf{r}}(t_2)$. Ricordiamo che lo spostamento infinitesimo è

$$d\vec{\mathbf{s}} = \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{r}}}{\mathrm{d}t}dt = \dot{\vec{\mathbf{r}}}dt$$

⁸Si veda l'esempio a pag. 114

Segue che

$$\vec{\mathbf{M}} = \oint_{\gamma} \vec{\mathbf{r}} \times \left(d\vec{\mathbf{s}} \times \vec{\mathbf{B}} \right) = \int_{t_1}^{t_2} \vec{\mathbf{r}} \times \left(\dot{\vec{\mathbf{r}}} \times \vec{\mathbf{B}} \right) dt \equiv$$

Ricordiamo l'identità di Jacobi del triplo prodotto vettoriale

$$\vec{r} \times (\vec{r} \times \vec{B}) + \vec{B} \times (\vec{B} \times \vec{r}) + \vec{r} \times (\vec{B} \times \vec{r}) = 0$$

All'ultimo termine applichiamo la regola di Leibniz al contrario:

$$\begin{aligned} \dot{\vec{\mathbf{r}}} \times \left(\vec{\mathbf{B}} \times \vec{\mathbf{r}} \right) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\vec{\mathbf{r}} \times \left(\vec{\mathbf{B}} \times \vec{\mathbf{r}} \right) \right) - \vec{\mathbf{r}} \times \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\vec{\mathbf{B}} \times \vec{\mathbf{r}} \right) = \\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\vec{\mathbf{r}} \times \left(\vec{\mathbf{B}} \times \vec{\mathbf{r}} \right) \right) - \vec{\mathbf{r}} \times \left(\vec{\mathbf{B}} \times \dot{\vec{\mathbf{r}}} \right) = \\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\vec{\mathbf{r}} \times \left(\vec{\mathbf{B}} \times \vec{\mathbf{r}} \right) \right) + \vec{\mathbf{r}} \times \left(\dot{\vec{\mathbf{r}}} \times \vec{\mathbf{B}} \right) \end{aligned}$$

Sostituendo nell'identità di Jacobi, otteniamo

$$2\vec{\mathbf{r}} \times (\dot{\vec{\mathbf{r}}} \times \vec{\mathbf{B}}) + \vec{\mathbf{B}} \times (\vec{\mathbf{r}} \times \dot{\vec{\mathbf{r}}}) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} (\vec{\mathbf{r}} \times (\vec{\mathbf{B}} \times \vec{\mathbf{r}})) = 0$$

da cui

$$= -\frac{I}{2} \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\vec{\mathbf{r}} \times \left(\vec{\mathbf{B}} \times \dot{\vec{\mathbf{r}}} \right) \right) - \vec{\mathbf{B}} \times \left(\vec{\mathbf{r}} \times \dot{\vec{\mathbf{r}}} \right) \right] dt$$

$$= \frac{I}{2} \vec{\mathbf{r}} \times \left(\vec{\mathbf{r}} \times \dot{\vec{\mathbf{r}}} \right) \Big|_{t_1}^{t_2} + \frac{I}{2} \int_{t_1}^{t_2} \left(\vec{\mathbf{r}} \times \dot{\vec{\mathbf{r}}} \right) \times \vec{\mathbf{B}} dt = \frac{I}{2} \left(\int_{t_1}^{t_2} \vec{\mathbf{r}} \times \dot{\vec{\mathbf{r}}} dt \right) \times \vec{\mathbf{B}} = 0$$

Possiamo dimostrare^a che

$$\Sigma \hat{\mathbf{u}}_n = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} \vec{\mathbf{r}} \times \dot{\vec{\mathbf{r}}} dt$$

pertanto,

$$= I\Sigma \hat{\mathbf{u}}_n \times \vec{\mathbf{B}} = \vec{\mathbf{m}} \times \vec{\mathbf{B}}$$

Condizione di equilibrio Dato che il momento risultante è ottenibile come un prodotto vettoriale tra il momento magnetico \vec{m} e il campo magnetico \vec{B} , la spira risulta essere in equilibrio se \vec{m} è parallelo a \vec{B} .

Energia potenziale L'energia potenziale del moto angolare è

$$U_P = -\vec{\mathbf{m}} \cdot \vec{\mathbf{B}} = -I\Sigma B \cos \theta \tag{7.32}$$

Allora

$$\left| \vec{\mathbf{M}} \right| = \frac{\mathrm{d}U_P}{\mathrm{d}\theta} = I\Sigma B \sin \theta \tag{7.33}$$

^aNelle "Note aggiuntive", a pag. 193, è possibile trovare tale dimostrazione.

Ricordiamo che il momento angolare si può esprimere in funzione dell'accelerazione angolare:

$$M = I\alpha = I\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} \tag{7.34}$$

Per piccole oscillazioni, si ha che $\sin \theta \sim \theta$ e quindi

$$-I\Sigma B\theta = I\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 \theta}{\mathrm{d}t^2} + \omega^2 \theta = 0 \text{dove } \omega^2 = \frac{I \Sigma B}{I}$$
 (7.35)

e dunque il comportamento ricorda quello di un oscillatore armonico.

Il principio di equivalenza di Ampère Quanto abbiamo visto ci porta ad affermare quello che chiamiamo principio di equivalenza di Ampere.

TEOREMA 7.6.1. -.

Un circuito elettrico piano immerso in un campo magnetico uniforme si comporta come un dipolo magnetico.

Un magnete si può quindi interpretare come un circuito elettrico con un certo momento di dipolo magnetico \vec{m} .

7.7 FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO

Come già detto, il campo magnetico è solenoidale, ossia che la divergenza di esso è nulla:

$$\vec{\nabla} \cdot B = 0$$

Ne consegue che, almeno *localmente*, esiste un vettore $\vec{\bf A}$ detto **potenziale vettore** $\vec{\bf A}$ tale per cui il campo magnetico è il gradiente di $\vec{\bf A}$.

$$\vec{\mathbf{B}} = \vec{\nabla} \times A \tag{7.36}$$

Questo ci viene in aiuto se vogliamo calcolare il flusso di $\vec{\bf B}$ attraverso una superficie *aperta* Σ - per quelle chiuse sappiamo già che è nullo. Supponiamo che il bordo $\partial \Sigma$ sia una curva chiusa; allora

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}}) = \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{B}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{n} d\Sigma =
= \int_{\Sigma} (\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{A}}) \cdot \hat{\mathbf{u}}_{n} d\Sigma =
= \int_{\partial \Sigma} \vec{\mathbf{A}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \Gamma_{\Sigma}(\vec{\mathbf{A}})$$
(teorema di Stokes)

Quanto trovato è valido in generale per un qualunque campo solenoidale: il flusso tramite una superficie aperta dipende esclusivamente dal *bordo* e *non* dalla superficie in sé. Se prendessi due superfici aperte differenti, ma con lo stesso bordo, avremmo lo stesso flusso.

Noto ciò, vorremmo ora *generalizzare* ancora di più quanto visto nelle sezioni precedenti: dato un circuito qualunque percorso da corrente e immerso in un campo magnetico,

vorremo esprimere la forza che agisce, l'energia potenziale, il lavoro del campo magnetico e quant'altro in termini di *flusso*, in modo da utilizzare poi la dipendenza del flusso nei confronti del bordo.

Dato un circuito chiuso γ , scegliamo una superficie Σ arbitraria con bordo $\partial \Sigma = \gamma$. Vorremmo calcolare il gradiente del flusso:

$$\vec{\nabla}\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}}) = \vec{\nabla}\Gamma_{\partial\Sigma}(\vec{\mathbf{A}})$$

Invece che calcolare il gradiente della circuitazione vera e propria di \vec{A} , ossia

$$\vec{\mathbf{V}}\Gamma_{\partial\Sigma}(\vec{\mathbf{A}}) = \vec{\mathbf{V}} \int_{\partial\Sigma} \vec{\mathbf{A}} \cdot d\vec{\mathbf{s}},\tag{7.37}$$

ci conviene prima calcolare il gradiente della circuitazione *infinitesima* $\vec{\bf A} \cdot d\vec{\bf s}$ per poi integrare lungo $\partial \Sigma$. Si osservi che per il gradiente di un prodotto scalare tra vettori vale la formula per nulla immediata

$$\vec{\nabla} \vec{A} \cdot \vec{B} = (\vec{A} \cdot \vec{\nabla}) \vec{B} + (\vec{B} \cdot \vec{\nabla}) \vec{A} + \vec{A} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B}) + \vec{B} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B})$$
(7.38)

Se consideriamo nel nostro caso come vettori $\vec{\bf A}$ e lo spostamento infinitesimo $d\vec{\bf s}$ della curva $\partial \Sigma$, otteniamo

$$\vec{\nabla} \vec{A} \cdot d\vec{s} = (\vec{A} \cdot \vec{\nabla}) d\vec{s} + (d\vec{s} \cdot \vec{\nabla}) \vec{A} + \vec{A} \times (\vec{\nabla} \times d\vec{s}) + d\vec{s} \times (\vec{\nabla} \times d\vec{s})$$

Posta $\vec{\mathbf{r}}$ la parametrizzazione di $\partial \Sigma$, si ha

$$\frac{\partial}{\partial x}d\vec{\mathbf{s}} = \frac{\partial}{\partial y}d\vec{\mathbf{s}} = \frac{\partial}{\partial z}d\vec{\mathbf{s}} = 0$$

Noto che lo spostamento infinitesimo della curva $\partial \Sigma$ è

$$d\vec{\mathbf{s}} = \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{r}}}{\mathrm{d}t}dt,$$

vale

$$\frac{\partial}{\partial q^i} d\vec{\mathbf{s}} = \frac{\partial}{\partial q^i} \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{r}}}{\mathrm{d}t} dt = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial q^i} dt = 0$$

dove $q^1 = x$, $q^2 = y$, $q^3 = z$. Di conseguenza,

$$\begin{cases} \left(\vec{\mathbf{A}} \cdot \vec{\nabla} \right) d\vec{\mathbf{s}} = A_x \frac{\partial}{\partial x} d\vec{\mathbf{s}} + A_y \frac{\partial}{\partial y} d\vec{\mathbf{s}} + A_z \frac{\partial}{\partial z} d\vec{\mathbf{s}} = 0 \\ \vec{\nabla} \times d\vec{\mathbf{s}} = 0 \end{cases}$$

Ci interessano solo le derivate applicate al vettore potenziale $\vec{\mathbf{A}}$:

$$\vec{\nabla} \left(\vec{\mathbf{A}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} \right) = \left(d\vec{\mathbf{s}} \cdot \vec{\nabla} \right) \vec{\mathbf{A}} + d\vec{\mathbf{s}} \times \left(\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{A}} \right)$$

Calcoliamo la circuitazione di \vec{A} facendo l'integrale curvilineo lungo il circuito $\partial \Sigma$: +

$$\oint \vec{\nabla} \left(\vec{A} \cdot d\vec{s} \right) = \oint \left(d\vec{s} \cdot \vec{\nabla} \right) \vec{A} + \oint d\vec{s} \times \left(\vec{\nabla} \times \vec{A} \right) \tag{7.39}$$

Osserviamo che, data una funzione scalare arbitraria ϕ , vale

$$\left(d\vec{\mathbf{s}} \cdot \vec{\nabla} \right) \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} dt + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} dt + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t} dt = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\varphi(\vec{\mathbf{r}}(t)) \right)$$

e dunque

$$d\vec{\mathbf{s}} \cdot \vec{\mathbf{V}} = \left(\frac{d\vec{\mathbf{r}}}{dt} \cdot \vec{\mathbf{V}}\right) dt \tag{7.40}$$

Di conseguenza, $d\vec{s} \cdot \vec{V}$ agisce su ciascuna componente di \vec{A} come *derivata totale* e di conseguenza, integrando su una curva chiusa, l'integrale risulta nullo; segue che il primo termine è nullo. Ricaviamo quindi

$$\vec{\mathbf{V}}\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}}) = \vec{\mathbf{V}}\Gamma_{\partial\Sigma}(\vec{\mathbf{A}}) = \oint \, d\vec{\mathbf{s}} \times \left(\vec{\mathbf{V}} \times \vec{\mathbf{A}}\right) = \oint \, d\vec{\mathbf{s}} \times \vec{\mathbf{B}}$$

Ma quella che abbiamo ottenuta è la forza di Laplace divisa per l'intensità di corrente *I* stazionaria. Nella condizione in cui *I* sia stazionaria, allora

$$\vec{\mathbf{B}} = I \int_{\gamma} d\vec{\mathbf{s}} \times \vec{\mathbf{B}} = I \vec{\nabla} \Phi_{\Sigma} (\vec{\mathbf{B}})$$
 (7.41)

7

Energia potenziale Poiché la forza è espressa come *gradiente* di una quantità scalare, l'energia potenziale è l'opposta di tale quantità:

$$U_P = -I\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}}) \tag{7.42}$$

In sintesi:

$$\vec{\mathbf{F}} = -\vec{\mathbf{V}}U_P U_P = -I\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}}) \tag{7.43}$$

In particolare, se il campo magnetico $\vec{\mathbf{B}}$ è uniforme, allora

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}}) = \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{B}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma = \vec{\mathbf{B}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n \Sigma$$

$$\implies U_P = I\Sigma \hat{\mathbf{u}}_n \cdot \vec{\mathbf{B}} = -\vec{\mathbf{m}} \cdot \vec{\mathbf{B}}.$$

che, effettivamente, coincide con quanto abbiamo visto a pagina 119.

Lavoro per spostare il circuito Il circuito percorso da corrente, essendo soggetto alla forze di Laplace, si muove e si deforma. Ci si aspetterebbe di incontrare degli attriti, ma così non è, come mai?

Supponiamo che il campo magnetico $\vec{\bf B}$ sposti un circuito lungo un percorso η dallo stato A allo stato B, deformandolo al contempo. Allo stato A il circuito corrisponde alla curva γ_A , mentre allo stato B alla curva γ_B . Il lavoro compiuto dal campo magnetico per spostare il circuito è

$$W = \int_{\eta} \vec{\mathbf{F}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = -\int_{\eta} \vec{\nabla} U_P \cdot d\vec{\mathbf{s}} =$$

$$= -\Delta U_P = U_P(A) - U_P(B) \qquad \text{(teorema del gradiente)}$$

dove $U_P(A)$ è il potenziale allo stato iniziale A e $U_P(B)$ quello allo stato finale B. Oltre a non avere alcun attrito, dato che il lavoro è una differenza di energia potenziale senza dispersione, si ha anche che

$$W = I(\Phi_{\Sigma_B}(\vec{\mathbf{B}}) - \Phi_{\Sigma_A}(\vec{\mathbf{B}})) = I\left(\Gamma_{\gamma_B}(\vec{\mathbf{A}}) - \Gamma_{\gamma_A}(\vec{\mathbf{A}})\right)$$
(7.44)

dove Σ_A , Σ_B sono superficie arbitrarie con bordo i circuiti γ_A , γ_B , rispettivamente.

Di fatto, il circuito elettrico è l'equivalente per il lavoro magnetostatico a quello che la particella elettrica fa nel lavoro elettromagnetico: alla carica corrisponde l'intensità di corrente, mentre alla differenza di potenziale corrisponde la differenza di circuitazione del potenziale vettore.

Per un campo magnetico uniforme sappiamo che la forza di Laplace su un circuito chiuso è *nulla*, quindi anche il lavoro compiuto è *nullo*.

7.7.1 Un esempio: la spira circolare vicino al magnete cilindrico

Consideriamo un *magnete cilindrico* con asse lungo l'asse z; poniamo nello spazio una spira circolare γ , percorsa da corrente, in modo da essere parallela alla faccia orizzontale del magnete e tale per cui il centro della spira stia sull'asse z. Per ovvi motivi, poniamoci nelle coordinate cilindriche:

$$\begin{cases} x = R \sin \theta \\ y = R \cos \theta \\ z = z \end{cases}$$

Possiamo parametrizzare la spira di raggio $R=R_0$ e quota $z=z_0$ (inizialmente) fissati con

$$\vec{\mathbf{r}}(\varphi) = (x(\varphi), y(\varphi), z(\varphi)) = (R_0 \cos \varphi, R_0 \sin \varphi, z_0) =$$

Uno spostamento infinitesimo in coordinate cilindriche sarebbe⁹

$$d\vec{\mathbf{s}} = dR\hat{\mathbf{u}}_R + Rd\theta\hat{\mathbf{u}}_\theta + dz\hat{\mathbf{u}}_z \tag{7.45}$$

Nel nostro caso, poiché $R=R_0$ e $z=z_0$ sono inizialmente fissi, si ha solo la variazione infinitesima $d\theta$ e quindi

$$d\vec{\mathbf{s}} = Rd\theta\hat{\mathbf{u}}_{\theta} \tag{7.46}$$

Il campo magnetico $\vec{\mathbf{B}}$ ha simmetria assiale rispetto all'asse z e si può scomporre come

$$\vec{\mathbf{B}} = B\cos\varphi\hat{\mathbf{u}}_z + B\sin\varphi\hat{\mathbf{u}}_r \tag{7.47}$$

dove φ è l'angolo tra l'asse z e il campo. Calcoliamoci la forza: per la seconda legge di Laplace

$$\vec{\mathbf{F}} = I \int d\vec{\mathbf{s}} \times \vec{\mathbf{B}}$$

Per la regola della mano destra avremo come direzione e verso della forza quello in figura, ortogonale sia a $d\vec{s}$ che a \vec{B} . Ci si aspetta che sul piano orizzontale della spira le forze si compensino, mentre che le altre forze siano dirette verso il basso e a causa di esse la spira venga quindi "risucchiata" verso il basso. Facendo i dovuti calcoli,

$$\vec{\mathbf{F}} = I \int d\vec{\mathbf{s}} \times \vec{\mathbf{B}} = IR \int \hat{\mathbf{u}}_{\theta} \times (B\cos\varphi \hat{\mathbf{u}}_z + B\sin\varphi \hat{\mathbf{u}}_r) d\theta =$$

⁹Nelle "XXX", a pagina 190 è possibile trovare come si calcola.

Poiché

$$\hat{\mathbf{u}}_{\theta} \times \hat{\mathbf{u}}_{z} = \hat{\mathbf{u}}_{R} \qquad \qquad \hat{\mathbf{u}}_{\theta} \times \hat{\mathbf{u}}_{R} = \hat{\mathbf{u}}_{z}$$

si ha

Osserviamo che per simmetria cilindrica lungo la spira $B \in \varphi$ devono essere costanti, dunque anche $\cos \varphi$ e $\sin \varphi$ lo sono:

$$\equiv IRB\cos\varphi \int \hat{\mathbf{u}}_R d\theta - B\sin\varphi \int \hat{\mathbf{u}}_z d\theta$$

Si osservi che

- $\int \hat{\mathbf{u}}_R d\theta = 0$. Ci sono due modi per convincersi che sia così: o per ragioni di simmetria, dato che ogni versore ha un versore opposto e quindi integrando su un giro completo dell'angolo θ si annullano tutti, oppure integrando il versore rispetto a θ , noto che $\hat{\mathbf{u}}_R = (\cos \theta, \sin \theta)$.
- $\int \hat{\mathbf{u}}_z d\theta = \hat{\mathbf{u}}_z \int d\theta = 2\pi \hat{\mathbf{u}}_z$, dato che $\hat{\mathbf{u}}_z$ è costante. Segue quindi che la forza subita dalla spira è diretta verso il basso, come previsto:

$$\vec{\mathbf{F}} = -2\pi RIB\sin\varphi \hat{\mathbf{u}}_z \tag{7.48}$$

Vorremmo ora calcolare questa $\vec{\mathbf{F}}$ come

$$\vec{\mathbf{F}} = I \vec{\nabla} \Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}})$$

Per farlo, usiamo un trucco: consideriamo, in aggiunta alla spira circolare, un'altra spira *immaginaria* posta ad altezza Δz ; sfrutteremo che il flusso tramite questa superficie cilindrica individuata dalle spire è nullo. Indichiamo con

- Σ la superficie individuata dalla spira originale (base inferiore del cilindro).
- \blacksquare Σ' la superficie individuata dalla spira immaginaria (la base superiore del cilindro).
- \bullet σ la superficie laterale del cilindro.

Scegliamo un'orientazione di $\hat{\mathbf{u}}_n$ in modo che sia uscente dal cilindro. In questo caso, poniamo il versore normale di Σ' nella direzione positiva dell'asse z e quello di Σ uguale e contrario. Allora

$$\Phi_{\Sigma+\Sigma'+\sigma}(\vec{\mathbf{B}}) = \Phi_{\Sigma'}(\vec{\mathbf{B}}) - \Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}}) + \Phi_{\sigma}(\vec{\mathbf{B}}) = 0$$

Il flusso relativo alle basi si può vedere una funzione della quota z:

$$\Phi: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$z \longmapsto \Phi(z) = \Phi_{\Sigma(z)}(\vec{\mathbf{B}})$$

dove $\Sigma(z)$ è l'area contenuta in una spira circolare di raggio R_0 a quota z. Allora:

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}}) = \Phi(z)$$

$$\Phi_{\Sigma'}(\vec{\mathbf{B}}) = \Phi(z + \Delta z)$$

Calcoliamo la derivata di tale funzione:

$$\frac{\partial \Phi_{\Sigma}}{\partial z} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Phi_{\Sigma'}(\vec{\mathbf{B}}) - \Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}})}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{-\Phi_{\sigma}(\vec{\mathbf{B}})}{\Delta z} \equiv$$

Si osservi che

$$\Phi_{\sigma}(\vec{\mathbf{B}}) = \int_{\sigma} \vec{\mathbf{B}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{n} d\sigma = \\
= \int_{\sigma} B \cdot \hat{\mathbf{u}}_{R} d\sigma \qquad \text{(versore della sup. laterale)} \\
= \int_{\sigma} (B \cos \varphi \hat{\mathbf{z}} + B \sin \varphi \hat{\mathbf{u}}_{R}) \cdot \hat{\mathbf{u}}_{R} d\sigma = \\
= \int_{\sigma} B \sin \varphi d\sigma = \\
= B \sin \varphi \int_{\sigma} d\sigma = \qquad (B \sin \varphi \text{ costante su } \sigma \text{ per } \Delta z \to 0) \\
= 2\pi R \Delta z B \sin \varphi$$

Si ottiene infine

ossia

$$\vec{\mathbf{F}} = -2\pi IRB\sin\varphi\,\hat{\mathbf{u}}_z = I\frac{\partial\Phi_\Sigma}{\partial z}\hat{\mathbf{u}}_z \tag{7.49}$$

Osservazione. Abbiamo calcolato la forza tramite il flusso traverso, cioè quello della superficie laterale, senza calcolare in realtà il flusso del cilindro.

Unità di misura del flusso del campo magnetico

L'unità di misura del flusso del campo magnetico si può derivare in diversi modi. Dalla definizione di flusso stesso, si ha

$$\left[\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}})\right] = \left[\vec{\mathbf{B}}\right] \left[\Sigma\right] = \mathrm{T}\,\mathrm{m}^2$$

Alternativamente, poiché il flusso è legato all'energia potenziale dalla legge

$$U_p = -I\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}})$$

si ha anche

$$\left[\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}})\right] = \frac{[U_P]}{[I]} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{A}}$$

Unità di misura.

Flusso magnetico: weber (Wb).

$$\emph{Dimensioni:} \left[\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}})\right] = \left[\vec{\mathbf{B}}\right][\Sigma] = \mathsf{ML}^2\mathsf{T}^{-2}\mathsf{I}^{-1}$$

PRIMA LEGGE DI LAPLACE, O LEGGE DI BIOT-SAVART 7.8

L'esperimento di Ampére, di cui abbiamo parlato ormai molte pagine fa, ci mostrò che due fili percorsi da corrente venivano attratti - o respinti - da forze di natura magnetica. Grazie alla forza di Lorentz ora sappiamo come questi fili potevano muoversi: la corrente che percorre ciascun filo genera un campo magnetico che agisce sulle cariche in movimento dell'altro filo, creando una forza su di esse che sposta di conseguenza il filo. Ci rimane un tassello di questo puzzle: qual è il campo magnetico generato dal filo?

7.8.1 Campo magnetico generato da cariche puntiformi in moto

Procediamo con calma. Innanzitutto, sebbene sia difficilmente osservabile, anche una singola carica in movimento con velocità \vec{v} è in grado generare un campo magnetico. Tale campo \vec{B} soddisfa, nel suo piccolo, alcune proprietà incontrate nell'esperimento di Ampère:

- Se la carica non è in movimento, non si ha alcun campo; dobbiamo supporre che \vec{B} debba dipendere dalla velocità.
- Se il campo agisce su un'altra carica in movimento, la cui velocità ha direzione parallela a \vec{v} , la forza di Lorentz che ne consegue deve essere tale da risultare attrattiva se i versi delle velocità sono concordi e repulsiva se sono discordi.

Inolt

Fu **Oliver Heaviside** nel 1888 a derivare, dalle leggi di Maxwell, la legge matematica che descrive il campo magnetico generato da una singola carica in movimento:

$$\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{\mathbf{v}} \times \hat{\mathbf{u}}_r}{r^2} \tag{7.50}$$

La prima cosa che notiamo è che a tutti gli effetti tale legge soddisfa quanto supposto ed osservato: il campo magnetico *dipende* dalla velocità, mentre il prodotto vettoriale garantisce la seconda osservazione.

ESEMPIO. Per capire meglio la presenza del prodotto vettoriale consideriamo la seguente situazione: due particelle 1 e 2 in moto, entrambe con velocità $\vec{\mathbf{v}}$ concorde e parallele, sono attratte l'un l'altra da forze di Lorentz uguali e contrarie. La forza che subisce la particella 2 è dovuta all'azione del campo magnetico $\vec{\mathbf{B}}_1$ generato dalla prima:

$$\vec{\mathbf{F}}_{2,1} = q_2 \vec{\mathbf{v}}_2 \times \vec{\mathbf{B}}_1$$

Supponendo che le cariche siano negative, per avere che $\vec{\mathbf{F}}_{2,1}$ sia attrattiva (cioè diretta verso la particella 1), per la regola della mano destra $\vec{\mathbf{B}}_1$ deve essere entrante il piano dove viaggiano le particelle. Allora, il prodotto vettoriale di $\vec{\mathbf{v}}$ per il versore $\hat{\mathbf{u}}_r$ diretto da 1 a 2 permette a $vbaB_1$ di avere verso entrante.

OSSERVAZIONE. Una carica in movimento genera sia un campo elettrico, sia un campo magnetico. In particolare, il campo elettrico si distribuisce radialmente con centro la carica, mentre quello magnetico è tangenziale a circonferenze perpendicolari alla velocità e con centro sulla retta su cui essa giace.

Si noti che l'espressione del campo magnetico

$$\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{\mathbf{v}} \times \hat{\mathbf{u}}_r}{r^2} \tag{7.51}$$

e quella del campo elettrico

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{u}}_r \tag{7.52}$$

generati della particella sono così simili da essere collegati tra di loro dalla relazione

$$\vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \varepsilon_0 \vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{E}} \tag{7.53}$$

Poiché, dimensionalmente parlando, si ha

$$[\varepsilon_0] = \frac{1}{4\pi [F]} \frac{[q]^2}{[r]^2} = \frac{C^2}{m^2 N}$$

e

$$[\mu_0] = \frac{\mathrm{N}\,\mathrm{s}^2}{\mathrm{C}^2},$$

il loro prodotto ha dimensioni

$$[\varepsilon_0 \mu_0] = \frac{\mathrm{s}^2}{\mathrm{m}^2},$$

pari a quelle di un inverso di un quadrato di una velocità. Ma non stiamo parlando di una velocità qualunque, bensì della *velocità della luce*! Infatti,

$$c = 3 \times 10^8 \, \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

La relazione di cui sopra tra campo elettrico \vec{E} e campo magnetico \vec{B} di una particella carica in moto a velocità \vec{v} si riscrive quindi come

$$\vec{\mathbf{B}} = \frac{1}{c^2} \vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{E}} \tag{7.54}$$

Perché però compare la velocità della luce? Facendo un piccolissimo spoiler, i fenomeni elettromagnetici sono legati a fenomeni di natura ondulatoria con velocità di propagazione pari a quelli della luce.

7.8.2 Campo magnetico generato da un filo

Sebbene abbiamo visto cosa succede per una particella, una singola carica in movimento non fa una corrente stazionaria - ma tante sì. Supponiamo di avere un elemento di filo infinitesimo percorso da corrente stazionaria di intensità I; le cariche si spostano con velocità di deriva $\vec{\mathbf{v}}_d$. Per ciascuna singola carica il campo magnetico generato è

$$\vec{\mathbf{B}}_i = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e\vec{\mathbf{v}}_d \times \hat{\mathbf{u}}_r}{r^2} \tag{7.55}$$

Se nel volumetto ci sono N cariche, si ha una densità di cariche pari a

$$n = \frac{dN}{dV}$$

Se sommiamo - con continuità - rispetto a tutte le cariche nel volumetto, il campo magnetico complessivo sarà dato da

$$\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{e\vec{\mathbf{v}}_d \times \hat{\mathbf{u}}_r}{r^2} dN = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{ne\vec{\mathbf{v}}_d \times \hat{\mathbf{u}}_r}{r^2} dV$$

Ricordando che $\vec{\mathbf{j}} = ne\vec{\mathbf{v}}_d$, allora

$$\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{u}}_r dV$$

Consideriamo il caso di un filo rettilineo ℓ : un suo volumetto infinitesimo ha spessore costante $d\Sigma$ e lunghezza ds. Se poniamo il filo lungo l'asse x senza perdita di generalità, la densità di corrente è anch'essa parallela all'asse x, ossia

$$\vec{\mathbf{j}} = j\hat{\mathbf{u}}_x$$

Il campo magnetico sarà

$$\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{u}}_r d\Sigma ds = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathscr{E}} j\Sigma \frac{\hat{\mathbf{u}}_x \times \hat{\mathbf{u}}_r}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathscr{E}} I \frac{\hat{\mathbf{u}}_x \times \hat{\mathbf{u}}_r}{r^2} ds$$

Osserviamo che in questo caso $d\vec{s} = ds\vec{u}_x$. Generalizziamo quanto trovato.

DEFINIZIONE 7.8.1. - SECONDA LEGGE DI LAPLACE.

La **legge di Biot-Savart**, detta anche **prima legge di Laplace**, afferma che il campo magnetico prodotto da una corrente stazionaria I che percorre un generico filo γ è

$$\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\gamma} \frac{d\vec{\mathbf{s}} \times \hat{\mathbf{u}}_r}{r^2}$$

dove $d\vec{s}$ è lo spostamento infinitesimo lungo la curva γ .

Esempio - Filo rettilineo di lunghezza 2a . content

Integrali dipendenti da un parametro

"La matematica confronta i più disparati fenomeni e scopre le analogie segrete che li uniscono."

JOSEPH FOURIER, cercando disperatamente di motivare ai suoi genitori la scelta di studiare matematica.

S^{I}

8.1 SORGENTI DI CAMPO MAGNETICO

Fino ad ora abbiamo lavorato con campi magnetici, ma non ci siamo mai chiesti come possiamo generarli.

LIVE TEX ELETTROMAGNETISMO

9.0.1 Digressione sulla derivazione della legge generale di Ampère

Riprendiamo la legge di Ampere, per cui la circuitazione del campo magnetico nel caso stazionario è data da:

$$\oint_{\mathcal{V}} \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \mu_0 i$$

Riscrivendola opportunamente si ottiene una relaziona vettoriale in forma differenziale quale

$$\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}$$

Questo era nel caso di un filo rettilineo infinito con la circuitazione calcolata su una curva qualsiasi γ . Ma perché abbiamo lavorato un filo *rettilineo infinito*?

Consideriamo ora un circuito qualsiasi γ_2 , attraversato da un certo campo magnetico. Data un'altra curva γ_1 potrei calcolarmi la circuitazione del campo magnetico attraverso quest'ultimo.

$$\oint_{\gamma} \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{s}}$$

con $d\vec{s}$ lungo γ_1 . Se le curve chiuse si intersecano, la circuitazione dovrà essere $\mu_0 i$ per la legge di Ampère.

Parametrizzo γ_1 come γ_1 : $\vec{\mathbf{r}}(\varphi_1)$ e parametrizzo il circuito con un'altra curva γ_2 : $\vec{\mathbf{r}}(\varphi_2)$ Inoltre $d\vec{\mathbf{s}} = \frac{d\vec{\mathbf{r}}(\varphi_1)}{d\varphi_1}d\varphi_1$.

Usando la prima legge di Laplace il campo magnetico generato dal circuito calcolato nel vettore posizione \vec{r} è

$$\vec{\mathbf{B}}(\vec{\mathbf{r}}) = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \int_{\gamma_2} d\vec{\mathbf{s}}_2 \times \frac{\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}(\varphi_2)}{\left|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}(\varphi_2)\right|^3}$$

Valutando invece il campo magnetico sull'altra curva $B(r(\varphi_1))$ si ha:

$$\Gamma_{\gamma_1}(\vec{\mathbf{B}}) = \oint_{\gamma_1} \frac{\mu_0 i}{4\pi} \oint_{\gamma_2} d\vec{\mathbf{s}} \times \frac{\vec{\mathbf{r}} - (\varphi_2)}{\left| \vec{\mathbf{r}} - (\varphi_2) \right|^3} \cdot d\vec{\mathbf{s}}_1 =$$

$$=\frac{\mu_0 i}{4\pi} \oint_{\gamma_1} \oint_{\gamma_2} d\vec{\mathbf{s}}_1 \times d\vec{\mathbf{s}}_2 \cdot \frac{\vec{\mathbf{r}}_1(\varphi_1) - \vec{\mathbf{r}}_2(\varphi_2)}{\left|\vec{\mathbf{r}}_1 - \vec{\mathbf{r}}_2\right|^3}$$

Notiamo che possiamo cambiare l'ordine fra prodotto vettoriale e scalare perché si tratta di un determinante.

Dalla legge di Ampere dovremmo ottenere $\mu_0 i$, quindi l'integrale dovrebbe essere 1. Per riottenere effettivamente questo risultato riconosciamo il Gauss linking number che è un invariante topologico rilevante con teoria dei nodi: esso conta il numero di volte che le curve si intersecano con segno. Il linking number che conta le intersezioni è ±1, con il segno deciso grazie all'orientamento delle curve.

Si ha che il linking number è

$$n = \frac{1}{4\pi} \frac{\vec{\mathbf{r}}_1 - \vec{\mathbf{r}}_2}{\left|\vec{\mathbf{r}}_1 - \vec{\mathbf{r}}_2\right|^3}$$

Inoltre esso è collegato anche alla mappa di Gauss, una mappa G che mappa una qualsiasi superficie in \mathbb{R}^3 sulla sfera di raggio 1, ma in questo caso mappa un toro sulla sfera prendendo

la differenza delle parametrizzazioni e normalizzandola:
$$G: S^1 \times S^1 \longrightarrow S^2 \\ (\varphi_1, \varphi_2) \longmapsto \frac{\vec{\mathbf{r}}_1(\varphi_1) - \vec{\mathbf{r}}_2(\varphi_2)}{|\vec{\mathbf{r}}_1(\varphi_1) - \vec{\mathbf{r}}_2(\varphi_2)|^3}$$

che è sicuramente sulla sfera di raggio 1 perché ha norma 1.

Questo integrale n è l'area dell'immagine della mappa di Gauss. Notiamo che la mappa non è biunivoca: se le due curve si intersecano una volta la mappa ricopre la sfera due volte: essa conta l'area delle immagini della mappa di Gauss divisa per 4π , cioé quante volte la mappa ricopre la sfera in base a quante volte si intersecano. Inoltre n è sempre un numero intero e se le curve non si intersecano è nullo. Le considerazioni appena fatte provengono dalla teoria dei nodi.

Abbiamo così dedotto la legge di Ampère dal caso generale.

Adesso useremo la legge di Ampére per ricavare il campo magnetico, esattamente come abbiamo ricavato il potenziale di Coulomb con la legge di Gauss.

Esempio - Filo rettilineo infinito.

Per simmetria cilindrica il campo magnetico dipende solo dal raggio R ed è diretto lungo $\hat{\mathbf{u}}_{\varphi}$ che indica lo spostamento angolare, quindi $\vec{\mathbf{B}} = B(R)\hat{\mathbf{u}}_{\varphi}$.

La circuitazione è $\mu_0 i$. Prendo una superficie γ per portare fuori il campo magnetico dall'integrale, come per la legge di Gauss per non calcolare il flusso. Scelgo una superficie per cui l'integrale è costante: una circonferenza di raggio R, in questo caso $d\vec{s} = Rd\varphi$. Siccome l'integrale è in $d\varphi$ ma \vec{B} dipende solo da R, ottengo

$$\oint \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \mu_0 i \implies \vec{\mathbf{B}}(R) R \int_0^{2\pi} d\varphi = \mu_0 i \implies B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R}$$

Abbiamo così derivato la legge di Biot-Savart.

In questo caso è stato così semplice perché ho una simmetria particolare dietro, in generale però non è vero. Infatti conoscere la circuitazione o il rotore di solito non è sufficiente per trovare il campo vettoriale. Vediamo un altro esempio.

Esempio - Solenoide infinito.

Per simmetria sappiamo che il solenoide infinito produce un campo magnetico all'interno del solenoide e nessun campo magnetico all'esterno del solenoide stesso. Proviamo a

ricavarlo di nuovo usando una particolare curva.

Prendo una curva γ rettangolare e calcolo la circuitazione lungo essa. Il campo magnetico potrebbe dipendere dal raggio ed è diretto lungo $\hat{\bf u}_z$, con l'asse z diretto verso l'alto, quindi $\vec{\bf B} = B(R)\hat{\bf u}_z$.

La circuitazione lungo la curva γ sarà

$$\oint_{\gamma} \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \left(\int_{A}^{B} + \int_{B}^{C} + \int_{C}^{D} + \int_{D}^{A} \right) \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \int_{A}^{B} \vec{\mathbf{B}} \cdot s =$$

$$= \int_{z_{1}}^{z_{2}} B(R) dz = B(R)(z_{2} - z_{1})$$

Questo perché l'unico tratto che contribuisce è l'integrale fra A e B, infatti i tratti \overline{BC} e \overline{AD} sono ortogonali al campo magnetico, invece lungo il tratto \overline{CD} è nullo perché il campo magnetico è esterno al solenoide. Inoltre siccome stiamo integrando lungo la verticale si ha $\hat{\mathbf{u}}_z \cdot ds = dz$.

Per la legge di Ampère $B(R)(z_2-z_1)=\mu_0i_\gamma$, dove i è la corrente che attraversa la spira, mentre i_γ è la corrente che attraversa al curva γ ed è data dal numero di spire contenute nella curva. Avevamo definito il numero di spire N come l'integrale della densità lineare di spire n (supposta costante), mentre la corrente che interseca γ è data dall'intensità di corrente nella spire per il numero di spire lì dentro:

$$N = \int_{z_1}^{z_2} n dz = n(z_2 - z_1) \implies i_{\gamma} = Ni = n(z_2 - z_1)i$$

La i è la densità di corrente che sta girando nel solenoide, quindi di ogni singola spira. Ricavo quindi che $\vec{\bf B}$ non dipende neanche da R, infatti:

$$B(R)(z_2-z_1)=\mu_0i_\gamma=\mu_0n(z_2-z_1)i \implies B=\mu_0in$$

Ricapitolando, il rettangolo è stato scelto in modo accurato, infatti solo un lato parallelo al campo magnetico contribuisce all'integrale e lungo z si ha $\vec{\bf B}$ costante. Consideriamo poi la densità di corrente data dal numero di spire, ed ogni spira ha intensità di corrente i. Infine uguagliamo alla circuitazione e ritroviamo il campo magnetico.

OSSERVAZIONE. Gli esempi appena visti sono l'equivalente in elettrostatica del trovare il campo elettrico in condizioni di simmetria grazie alla legge di Gauss:

sfera con densità di carica uniforme ↔ filo percorso da corrente solenoide infinito ↔ piastre

9.0.2 Elettrostatica e magnetostatica a confronto

L'elettrostatica e la magnetostatica si riassumono in 4 equazioni.

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{E}} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{E}} = 0 \qquad \vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}$$

Notiamo che le equazioni sono ancora indipendenti, questo perché siamo nel caso statico e stazionario in cui i campi non dipendono dal tempo.

Siccome il gradiente del campo elettrico è nullo, esiste un campo scalare V tale che $\vec{\mathbf{E}} = -\vec{\nabla} V$: sostituendo nella prima equazione ottengo la legge di Poisson

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Siccome la divergenza di B è nulla, esiste un potenziale vettore $\vec{\bf A}$ tale che $\vec{\bf B} = \vec{\bf V} \times \vec{\bf A}$. Sostituendo questa equazione nella prima e sviluppando otteniamo

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{A}}) = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}$$
$$\vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{A}}) - \nabla^2 \vec{\mathbf{A}} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}$$

Il potenziale V è sempre definito a meno di costanti, infatti quello che conta è la differenza di potenziale: in termini più rigorosi, la sua classe di equivalenza sarà $V \sim V + a$.

Nel caso del potenziale vettore A c'è qualcosa in più: se definisco $\vec{\bf A} = \vec{\bf A} + \vec{\bf V} \phi$ allora questo non cambia il campo magnetico:

$$\vec{\mathbf{B}} = \vec{\mathbf{V}} \times \vec{\mathbf{A}} = \vec{\mathbf{V}} \times \left(\vec{\mathbf{A}} + \vec{\mathbf{V}} \phi \right) = \vec{\mathbf{V}} \times \vec{\mathbf{A}} + \vec{\mathbf{V}} \times \vec{\mathbf{V}} \phi = \vec{\mathbf{V}} \times \vec{\mathbf{A}}$$

perché il rotore del gradiente è nullo. Quindi il potenziale vettore A è definito a meno di una costante e a meno di un gradiente. Questo è un caso dell'*invarianza di Gauge* . Analogamente al caso dell'elettrostatica, in cui fissando V=0 all'infinto possiamo determinare una costante, fissiamo l'invarianza di Gauge in modo tale che la divergenza di $\vec{\bf A}$ sia nulla, cioé $\vec{\bf V} \cdot \vec{\bf A} = 0$. Se consideriamo un campo vettoriale $\vec{\bf A}$ la cui divergenza non è nulla, lo mappiamo sotto la trasformazione $\vec{\bf A} \sim \vec{\bf A} + \vec{\bf V} \varphi$. Usiamo $\vec{\bf A}'$ con $\vec{\bf V} \cdot \vec{\bf A}' = 0$ e lo scriviamo come

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \phi = 0 \implies \nabla^2 \phi = -\vec{\nabla} \cdot \vec{A}$$

Ovvero scegliamo lo scalare ϕ in modo tale che il suo laplaciano sia come sopra. In questo modo ϕ sarà determinato da un'equazione differenziale del secondo ordine ed è detta scelta di Gauge .

Abbiamo così ottenuto che sia l'elettrostatica sia la magnetostatica sono soluzioni dell'equazione di Poisson, infatti componente per componente i laplaciani di $\vec{\bf A}$ sono

$$\nabla^{2} \vec{\mathbf{A}} = -\mu_{0} \vec{\mathbf{j}}$$

$$\nabla^{2} A_{x} = \mu_{0} j_{x}$$

$$\nabla^{2} A_{y} = \mu_{0} j_{y}$$

$$\nabla^{2} A_{z} = \mu_{0} j_{z}$$

$$\nabla^{2} V = -\frac{\rho}{\varepsilon_{0}}$$

Così si riduce tutto a 4 equazioni di Poisson per i potenziali: una con il potenziale scalare per l'elettrostatica, e tre per la magnetostatica. Data una certa configurazione di ρ e \vec{j} , cioé intensità di carica e corrente posso determinare i potenziali e da essi i campi

elettrici e magnetici.

Possiamo far vedere che la soluzione più generale, date condizioni al contorno fisiche, cioé V e $\vec{\mathbf{A}}$ vanno a 0 ad infinito, allora la soluzione di equazioni differenziali è data da

$$\vec{\mathbf{A}}(\vec{\mathbf{r}}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{\mathbf{j}}(\vec{\mathbf{r}})}{\left|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'\right|} dV' \text{ dove } dV' = dx'dy'dz'$$

$$V(\vec{\mathbf{r}}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{\mathbf{r}}')}{\left|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'\right|} dV'$$

Vediamo ora nella pratica come usare queste soluzioni con delle situazioni che abbiamo già incontrato

ESEMPIO - SFERA CARICA UNIFORMEMENTE.

Ritroviamo il campo elettrico sia interno sia esterno di una sfera di raggio R carica unifor-

memente con
$$\vec{\rho}(\vec{\mathbf{r}}) = \begin{cases} \rho & r < r_0 \\ 0 & r > r_0 \end{cases}$$
. Ci mettiamo in coordinate sferiche
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \sin \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

e dopo qualche considerazione calcoliamo l'integrale V(r) dato dall'equazione di Poisson:

- Calcoliamo in anticipo $dV' = (r')^2 \sin \theta' dr' d\theta' d\varphi'$
- Se scegliamo il punto in maniera furba abbiamo $|\vec{\mathbf{r}} \vec{\mathbf{r}}'| = \sqrt{r^2 + (r')^2 2rr'\cos\theta'}$.
- L'integrale sarebbe definito fra $0 \text{ e} + \infty$, ma siccome ρ è definito solo all'interno della sfera ci limitiamo a r_0
- \bullet ρ è costante quindi lo portiamo via dall'integrale

Otteniamo così:

$$V(r) = \frac{\rho}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^{r_0} dr' \int_0^{\pi} d\theta' \int_0^{2\pi} d\varphi' \frac{(r')^2 \sin \theta'}{\sqrt{r^2 + (r')^2 - 2rr' \cos \theta'}} \equiv$$

Per i passaggi successivi invece

- 1. operiamo un cambio di variabile $\begin{cases} u = \cos \theta' \\ du = -\sin \theta' \end{cases}$
- 2. l'integrale $\int_0^{2\pi} d\varphi' = 2\pi$ perché V non dipende da φ' . 3. siccome $y = \cos \theta'$ cambiamo i segni di integrazione spostando l'intervallo di integrazione su [-1,1]
- 4. prestiamo attenzione alla derivata dell'argomento: semplifichiamo il 2, r esce dall'integrale, r' si semplifica ed otteniamo $\frac{\rho}{2\varepsilon_0 r}$.
- 5. il modulo di numeri positivi (i raggi r + r') è positivo, quindi togliamo il modulo.

$$\stackrel{(1,2,3)}{\equiv} \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \int_0^{r_0} dr' \int_{-1}^1 du \frac{-(r')^2}{\sqrt{r^2 + (r')^2 - 2rr'u}} \stackrel{(4)}{=} \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \int_0^{r_0} dr' \frac{-(r')^2}{rr'} \sqrt{r^2 + (r')^2 - 2rr'u} \bigg|_{-1}^1 = \frac{\rho}{2\varepsilon_0 r} \int_0^{r_0} dr' (-r') \left(|r - r'| - |r + r'| \right) \stackrel{(5)}{=} \frac{\rho}{2\varepsilon_0 r} \int_0^{r_0} dr' r' \left(r + r' + |r - r'| \right)$$

Ed è qui che distinguiamo il caso dentro la sfera e fuori dalla sfera:

Fuori dalla sfera: $r > r_0$. Siccome r' è integrato fra r e r_0 , allora siamo fuori dal range di integrazione di r', quindi consideriamo r > r'.

Siccome ρ è la carica sul volume della sfera, cioé $\rho = \frac{q}{V_S} = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi r_0^2}$, sostituisco in V e trovo il potenziale di Coulomb solito:

$$V(r) = \frac{\rho}{2\epsilon_0 r} \int_0^{r_0} 2(r')^2 dr' = \frac{q r_0^3}{3\epsilon_0 r} = \frac{q r_0^3}{\frac{4}{3}\pi r_0^3 r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Il campo elettrico allora è:

$$\vec{\mathbf{E}} = -\vec{\nabla}V = \frac{\partial V}{\partial r}\hat{\mathbf{u}}_r = \frac{q}{4\pi\,\varepsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{u}}_r$$

■ Dentro la sfera: $r < r_0$. Facendo l'integrale dobbiamo spezzarlo fra 0 ed r e poi da r a r_0 , per poi uscire con segno positivo o negativo in base al modulo più grande:

$$V = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \left(\int_0^r dr' (2r')^2 + \int_r^{r_0} dr' 2rr' \right) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0 \rlap/r} \left(\frac{2}{3} r^3 + \rlap/r (r_0^2 - r^2) \right) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \left(r_0^2 - \frac{r^2}{3} \right)$$
$$\vec{\mathbf{E}} = -\vec{\nabla} V = -\frac{\partial V}{\partial r} \hat{\mathbf{u}}_r = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \hat{\mathbf{u}}_r$$

Notiamo che il potenziale è continuo per $r = r_0$, inoltre coincide anche la loro derivata rispetto a r

Potenziale: In R è continua ed è continua anche la derivata prima: non ho cuspidi.

$$V(r) = \begin{cases} \frac{\rho}{2\varepsilon_0} (r_0^2 - \frac{r^2}{3}) & r < r_0 \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} & r > r_0 \end{cases}$$

Il campo elettrico invece è lineare fino ad R e poi decade come $1/r^2 \vec{\mathbf{E}}(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} & r < r_0 \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & r > r_0 \end{cases}$

Siamo riusciti a fare l'integrale perché la configurazione è simmetrica. Abbiamo così ricavato un risultato già noto partendo dall'equazione di Poisson.

9.1 CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI VARIABILI NEL TEMPO

Lo studio dei campi elettrici e magnetici variabili nel tempo parte da sperimentazioni di Faraday ed Henry sul fenomeno dell'induzione elettromagnetica. Maxwell lavorando a livello teorico sulla consistenza delle equazioni ha scoperto che un campo elettrico e variabile nel tempo produce un campo magnetico.

Esperimenti da cui possiamo dedurre l'induzione elettromagnetica:

Consideriamo una spira con strumento che misura la corrente che sta passando nel circuito. Prendiamo un magnete qualunque che produca un campo magnetico di dipolo (come sempre). Avviciniamo il magnete alla spira con una certa velocità v. Lo facciamo entrare nella spira circolare. Lo strumento a sinistra misura la corrente diretta in una data direzione. Nel circuito gira corrente in assenza di generatori. Riproduciamo lo stesso esperimento ma allontanando il magnete (cambiamo il verso della velocità, ma il campo magnetico è lo stesso). Notiamo che la corrente che circola è diretta nel verso opposto.

Abbiamo così una produzione di differenza di potenziale (o forza elettromotrice)che produce un campo elettrico.

- Consideriamo una spira circolare a cui colleghiamo un generatore. La avviciniamo ad una spira che è collegata a uno strumento che misura la corrente. La spira con generatore in movimento si comporta esattamente come un campo magnetico, quindi avvicinandola con una certa velocità v all'altra spira, lo strumento attaccato ad essa misura una corrente. Se la allontaniamo la corrente gira in senso opposto.
- Esperimento di Faraday: dato un cilindretto di ferro su cui avvolgiamo tantissime spire (solenoide con l'anima in ferro), mettiamo un interruttore ed un generatore. Con l'interruttore aperto non abbiamo campo magnetico. Mettiamo una spira circolare di fianco a cui attacchiamo un circuito con il solito rilevatore. Ad interruttore aperto non c'è campo magnetico né corrente generata. Alla chiusura dell'interruttore si crea un campo magnetico che genera corrente segnalata dallo strumento in una certa direzione, che dura per qualche istante, e poi si ferma. Appena chiudiamo l'interruttore osserviamo una corrente. Quando il campo magnetico si stabilizza e non varia più nel tempo allora non osserviamo più corrente.

Riaprendo l'interruttore non abbiam più campo magnetico, ma per un istante osserviamo una corrente diretta nella direzione opposta. Siccome il campo magnetico va dal massimo a 0, abbiamo una variazione dello stesso nel tempo e quindi abbiamo generato corrente.

Da queste osservazioni sperimentali si deduce la legge di Faraday.

DEFINIZIONE 9.1.1. - LEGGE DI FARADAY.

La forza elettromotrice generata (detta indotta, perché è indotta dal campo magnetico) è

$$\mathcal{E}_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}})}{\mathrm{d}t}$$

Cioé la forza elettromotrice è prodotta da un campo (anzi di più flusso) magnetico variabile nel tempo. Avvicinando la spira invece del campo magnetico cambia il flusso e si produce corrente. Quello che misuro negli esperimenti è l'intensità di corrente, non la forza elettromotrice. Ma grazie alle leggi di Ohm ricavo la $\mathscr E$ per un circuito con resistenza R:

$$i = -\frac{1}{R} \frac{\mathrm{d}\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}})}{\mathrm{d}t}$$

OSSERVAZIONE. Una forza elettromotrice è prodotta da un campo elettrico *non* conservativo, in particolare è proprio la definizione di & come circuitazione del campo elettrico, possiamo così riscrivere la legge di Faraday come

$$\mathcal{E} = \oint \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} \implies \oint \vec{\mathbf{E}}_i \cdot d\vec{\mathbf{s}} = -\frac{\mathrm{d}\Phi(\vec{\mathbf{B}})}{\mathrm{d}t}$$

Quella del campo elettrostatico però è nulla: infatti sono i contributi non conservativi a produrre la forza elettromotrice.

Ad esempio la pila di Volta mantiene separazione di carica costante perché l'energia chimica (esterna che entra nel sistema) è convertita in elettrica.

DEFINIZIONE 9.1.2. - LEGGE DI LENZ.

La forza elettromotrice indotta è tale da opporsi alla causa che l'ha generata.

OSSERVAZIONE. Pensando all'esperimento delle spire, se una si avvicina all'altra con velocità \vec{v} , il flusso del campo magnetico aumenta perché più linee di forza entrano nell'altra spira. La forza elettromotrice quindi si oppone alla variazione del flusso del campo magnetico ed è questo il motivo del segno – nella legge di Faraday.

Notiamo che la legge è formulata in modo tale che sia la variazione del *flusso* del campo magnetico a generare \mathscr{E} . Come facciamo a generare una forza elettromotrice indotta? Ricordiamo che il flusso è dato da:

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}}) = \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{B}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma$$

Cosa possiamo cambiare nel tempo?

- B nel tempo
- l'angolo della spira rispetto al campo magnetico, questo perché abbiamo un prodotto scalare: muovere una spira all'interno di un campo magnetico non uniforme
- la superficie: cambia l'area

Vedremo che la seconda e la terza causa sono effetti della forza di Lorentz. Quindi solo la variazione di \vec{B} nel tempo non è prevista dalle leggi usate finora.

Ricordiamo la legge di Faraday: esiste una forza elettromotrice $\mathscr E$ indotta da una variazione del flusso magnetico, ad esso proporzionale attraverso un circuito. Essa esisterebbe anche senza un circuito, ma per vederla serve metterne uno.

Motivi che potrebbero portare alla generazione della f.e.m. & sono:

- variazione forma circuito, che cambia la superficie Σ
- variazione dell'angolo tra $\vec{\mathbf{B}}$ e Σ
- variazione di **B** nel tempo
- spostamento rigido del circuito

Andremo a vedere che nell'ultimo caso la f.e.m. non è un effetto nuovo: è una conseguenza della forza di Lorentz, l'unico effetto veramente nuovo è la variazione di $\vec{\bf B}$ nel tempo perché non è previsto dalle leggi che già conosciamo.

Questa dimostrazione ci permetterà di derivare in forma differenziale legge di Faraday.

DIMOSTRAZIONE. Immaginiamo di avere un circuito in un campo magnetico non uniforme. Immaginiamo che si sposti leggermente: all'istante t + dt è in una posizione diversa da quella precedente con velocità $\vec{\mathbf{v}}$. Il piccolo intervallo su cui si è spostato è $d\vec{\mathbf{r}} = \vec{\mathbf{v}}dt$.

Sul filo ci sono delle cariche libere che subiscono una forza per il fatto di essere immerse in un campo magnetico $\vec{\bf B}$. Ogni singola carica libera subisce la forza di Lorentz: $\vec{\bf F}=e\vec{\bf v}\times\vec{\bf B}$ e il campo elettrico indotto per ogni particella che sta lì sopra è $\vec{\bf E}_i=\frac{\vec{\bf F}}{e}=\vec{\bf v}\times\vec{\bf B}$ e tende a far girare le cariche.

Questo è simile all'effetto Haul(?), perché è un esempio di campo elettrico indotto da forza di Lorentz.

Se le cariche si stanno muovendo con velocità ortogonale al circuito punto per punto guardiamo come sono diretti il campo magnetico e la velocità della spira il campo elettrico generato fa girare intorno le cariche.

La f.e.m. indotta è pari alla circuitazione del campo elettrico, ma non sarà conservativo,

poi siccome stiamo assumendo \vec{B} non uniforme ma costante nel tempo (esso dipende dalla posizione, le derivate sulla posizione non sono nulle).

la derivata rispetto al tempo può uscire dall'integrale, ma $d\vec{s}$ è parallelo e rimane uguale, infatti è il vettore spostamento lungo la spira punto per punto tangente al circuito, invece $d\vec{r}$ è ortogonale alla spira e indica lo spostamento che sta facendo il circuito nello spazio

$$\mathcal{E}_{i} = \Gamma_{\gamma}(\vec{\mathbf{E}}_{i}) = \oint \vec{\mathbf{E}}_{i} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \oint \vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}} d\vec{\mathbf{s}} =$$

$$= \oint d\vec{\mathbf{s}} \times \vec{\mathbf{v}} \vec{\mathbf{B}} = \oint d\vec{\mathbf{s}} \times \frac{d\vec{\mathbf{r}}}{dt} \cdot \vec{\mathbf{B}} = \frac{d}{dt} \oint_{\gamma} d\vec{\mathbf{s}} \times d\vec{\mathbf{r}} \cdot \vec{\mathbf{B}} \equiv$$

Adesso immaginiamo la superficie laterale: abbiamo una sorta di cilindro sbilenco dallo spostamento nel tempo del circuito. Se consideriamo $d\vec{s} \times d\vec{r}$, esso punta in direzione ortogonale alla superficie laterale ed integrandolo lungo tutta la spira otteniamo tutta la superficie laterale, possiamo infatti considerarlo come l'elemento infinitesimo di superficie $d\Sigma_l \cdot \hat{\bf u}_n = d\vec{s} \times d\vec{\bf r}$. Infatti data γ curva bordo di una base, l'area laterale del cilindro è l'integrale lungo la coordinata su cui costruisco il cilindro $(d\vec{s})$ prodotto vettoriale con vettore spostamento lungo la direzione verticale in cui sto costruendo il cilindro e di modulo l'altezza del cilindro: nel nostro caso $d\vec{\bf r}$ è piccolo, quindi abbiamo $d\Sigma_l$, ovvero $\Sigma_l \cdot \hat{\bf u}_n = \oint_{\gamma} d\vec{\bf s} \times d\vec{\bf r}$.

Tornando all'integrale

$$\equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\Sigma_l} \vec{\mathbf{B}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma_l$$

Abbiamo quindi trovato che la f.e.m. indotta è il flusso del campo magnetico attraverso la superficie laterale infinitesima, detto anche *flusso tagliato*

$$\mathcal{E}_i = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \Phi_{\Sigma_l}(\vec{\mathbf{B}})$$

Ricapitolando quanto visto finora: tutte le cariche subiscono un campo elettrico, per ottenere la f.e.m. dobbiamo integrare sul circuito e riusciamo a portare avanti la derivata rispetto al tempo, avendo così l'integrale lungo la superficie laterale infinitesima del cilindretto.

Non è ancora quello che vogliamo, dobbiamo considerare la differenza di flusso fra la spira nella posizione 1 e 2, posta la notazione Σ_1 superficie che finisce sul circuito prima dello spostamento, mentre Σ_2 dopo lo spostamento: sono le superfici di base prima e dopo lo spostamento. Dato $\Delta\Phi=\Phi_{\Sigma_2}(\vec{\bf B})-\Phi_{\Sigma_1}(\vec{\bf B})$ sappiamo che il flusso attraverso una superficie chiusa del campo magnetico è nullo $\Phi_{\Sigma}(\vec{\bf B})=0$. La superficie chiusa Σ che stiamo considerando è la superficie su cui finisce il circuito $\Sigma=\Sigma_1\cup\Sigma_2\cup\Sigma_l$, per cui $\Phi_{\Sigma}(\vec{\bf B})=\Phi_{\Sigma_2}(\vec{\bf B})-\Phi_{\Sigma_1}(\vec{\bf B})=0$ La superficie chiusa Σ che stiamo considerando è $\Sigma=\Sigma_1\cup\Sigma_2\cup\Sigma_l$, per cui $\Phi_{\Sigma}(\vec{\bf B})=\Phi_{\Sigma_2}(\vec{\bf B})-\Phi_{\Sigma_1}(\vec{\bf B})=0$. Segue che

$$\mathscr{E}_{i} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}}) = -\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Phi_{\Sigma_{2}}(\vec{\mathbf{B}}) - \Phi_{\Sigma_{1}}(\vec{\mathbf{B}})}{\Delta t}$$

 $\mathscr E$ è una conseguenza della forza di Lorentz. La stessa cosa vale per variazioni della forma o dell'angolo. Per spiegare la f.e.m. indotta quando la spira si muove o cambia angolo o cambia forma non servono leggi nuove perché sono effetti della forza di Lorentz. Quello che non è previsto è la f.e.m. per effetto di variazione del campo magnetico $\vec{\bf B}$, cioé $\frac{\partial \vec{\bf B}}{\partial t} \to \vec{\bf E}_i$ per spiegarlo infatti vanno modificate le nostre leggi. Riscriviamo la forza elettromotrice indotta

$$\mathcal{E}_{i} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}})$$

$$\stackrel{teo.div.}{\Longrightarrow} \int_{\partial \Sigma} \vec{\mathbf{E}}_{i} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{B}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{n} d\Sigma$$

con curva γ su cui il campo elettrico ha circuitazione non nulla, Σ che finisce sulla curva γ : abbiamo così un certo campo magnetico che attraversa Σ e produce un flusso. Vogliamo considerare solo un campo magnetico che cambia nel tempo, quindi un circuito fisso e non deformato

$$\int_{\partial \Sigma} E_i \cdot d\vec{\mathbf{s}} = -\int_{\Sigma} \frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma$$

$$\stackrel{teo.rot.}{\Longrightarrow} \int_{\Sigma} \vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{E}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma = -\int_{\Sigma} \frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma$$

Siccome deve valere per ogni Σ , per un campo non conservativo la legge è

$$\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t} \tag{9.1}$$

Abbiamo dunque una modifica quando il campo magnetico è dipendente dal tempo: esso produce un campo elettrico non conservativo o f.e.m. indotta.

Questa è la 2^a legge di Maxwell o forma differenziale della legge di Faraday

Tutti i fenomeni sperimentali che abbiamo visto derivano da questa, che è più specifica di quella integrale che contiene cose che derivano dalla legge di Lorentz. Infatti la legge di Faraday combina quella di Lorentz e Maxwell: tiene conto sia della f.e.m. da Lorentz e del campo magnetico variabile rispetto al tempo.

Adesso riscriviamo la legge anche per i potenziali.

Una legge che non subisce variazioni è $\vec{\mathbf{V}} \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0$, cioé $\vec{\mathbf{B}}$ può essere scritto come il rotore di un campo $\exists \vec{\mathbf{A}}$ tale che $\vec{\mathbf{E}} = \vec{\mathbf{V}} \times \vec{\mathbf{A}}$. Quello che invece cambia è la descrizione del campo elettrico come $\vec{\mathbf{E}} = -\vec{\mathbf{V}}V$, che non sarà più sufficiente. Dalla 2^a legge di Maxwell abbiamo

$$\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{A}} \right) =$$

$$\vec{\nabla} \times \left(\vec{\mathbf{E}} + \frac{\partial \vec{\mathbf{A}}}{\partial t} \right) = 0 \implies \vec{\nabla} \left(\vec{\mathbf{E}} + \frac{\partial}{\partial t} \vec{\mathbf{A}} \right) = 0$$

$$\implies \vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{\mathbf{A}} - \vec{\nabla} V$$

Quindi nel caso non statico abbiamo un termine in più: aggiungendo la derivata di $\vec{\bf A}$ rispetto al tempo riotteniamo i campi dai potenziali con $\vec{\bf E} = -\frac{\partial}{\partial t}\vec{\bf A} - \vec{\bf V}V$ e $\vec{\bf B}$ =????. Resta comunque il fatto che li possiamo determinare univocamente ma per $\vec{\bf E}$ devo coinvolgere

anche la derivata. Quando affronteremo la relatività ristretta vedremo una formulazione più elegante.

Abbiamo così approcciato lo studio delll'elettrodinamica, che mischia elettricità e magnetismo quando si influenzano a vicenda. Vedremo un quadro generale nella relatività ristretta invariante per trasformazioni di Lorentz: sarà tutto contenuto in potenziali vettore $\vec{\bf A}$ e potenziale scalare V.

Applicativo

9.2 AUTOFLUSSO E INDUTTANZA

Autoflusso Sappiamo che una spira in cui circola corrente produce campo magnetico di dipolo quale

$$\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \oint \frac{d\vec{\mathbf{s}} \times \hat{\mathbf{u}}_r}{r^2}$$

ma a sua volta il campo magnetico della spira produce un flusso non nullo attraverso la spira stessa, detto *autoflusso* e

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}}) = \int \vec{\mathbf{B}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma =$$

ma $\vec{\bf B}$ è il campo magnetico stesso generato dalla spira, dato dalla 1^a legge elementare di Laplace: $\vec{\bf B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \oint \frac{d\vec{\bf s} \times \hat{\bf u}_r}{r^2} d\Sigma$, quindi:

$$\equiv \frac{\mu_0 i}{4\pi} \int_{\Sigma} \oint_{\gamma} \frac{d\vec{\mathbf{s}} \times \hat{\mathbf{u}}_r}{r^2} d\Sigma$$

Ci interessa che questi integrali dipendano esclusivamente dalla geometria, e l'unica cosa che non dipende dalla geometria è l'intensità di corrente *i* che possiamo regolare in laboratorio. Quindi definiamo come *induttanza* la quantità che dipende solo dalla forma del circuito, perché il campo magnetico è autogenerato dalla spira stessa:

$$L = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\Sigma} \oint \frac{d\vec{\mathbf{s}} \times \hat{\mathbf{u}}_r}{r^2} d\Sigma$$
 (9.2)

Inoltre *L* può dipendere eventualmente dal materiale contenuto nella spira, ma è un argomento che tratteremo con il magnetismo nella materia. L'autoflusso sarà quindi:

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}}) = Li \tag{9.3}$$

In conclusione l'autoflusso di un qualsiasi circuito è proporzionale all'intensità di corrente con costate di proporzionalità dipendente solo dalla geometria. Questa situazione è molto simile a quella del condensatore: differenza di potenziale, capacità dipendente solo da forma (???).

Esempio - Induttanza di un solenoide (non infinito).

Di solito si usano i solenoidi per creare l'induttanza. Infatti sappiamo che il campo magnetico in un solenoide infinito è $B=\mu_0in$ con n densità lineare di spire. Prendiamo il solenoide di una lunghezza d molto maggiore del diametro R ($d\gg R$) per avere l'approssimazione che sia infinito trascurando gli effetti di bordo.

Siccome il campo magnetico è costante il flusso attraverso Σ che taglia il solenoide è dato

dal flusso sulla singola spira di superficie Σ per il numero totale di spire N, abbiamo

$$\Phi(B) = \Sigma B N = \mu_0 i n^2 \Sigma d$$

Infatti per un solenoide circolare $\Sigma = \pi R^2 = \mu_0 i$ (??) e N = nd. Quindi l'induttanza è

$$L = \mu_0 n^2 \Sigma d$$

Posso calcolarla anche per unità di lunghezza

Notiamo la somiglianza con il caso delle piastre del condensatore: per produrre campo elettrico costante usavamo due piastre e trascuravamo gli effetti di bordo, qui abbiamo il solenoide e trascuriamo gli effetti di bordo considerandolo molto lungo.

Unità di misura dell'induttanza lo leggo dalla definizione H di Henry

Esempio. Solenoide rettilineo $n=10^3$ spire al metro, superficie $\Sigma=100~cm^2$ induttanza per unità di lunghezza $L=4\pi 10^{-2}$

In laboratorio riempiamo il solenoide di materiale ferromagnetico che aumenta notevolmente il campo magnetico, poi il flusso e di conseguenza l'induttanza.

9.2.1 Autoinduzione

L'induttanza è importante per l'autoinduzione: ogni volta che c'è una variazione di flusso del campo magnetico attraverso una superficie Σ abbiamo una f.e.m. $\mathscr{E}_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}})}{\mathrm{d}t}$. Possiamo anche avere una variazione dell'autoflusso, ed è detta *autoinduzione*. Siccome $\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}}) = Li$ sostituendo sopra otteniamo:

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\Sigma}(vbaB)}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(Li) = -L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$\Longrightarrow \mathcal{E} = -L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

In conclusione ogni corrente che varia nel tempo ha f.e.m. che fa cambiare la corrente stessa.

applicazione induttanza in laboratori

9.2.2 Circuito RL

Vediamo ora un'applicazione dell'induttanza nei laboratori e vedremo che hanno delle similitudini con i circuiti *RC*.

Fisicamente prendiamo il circuito aperto, lo chiudiamo e il generatore produce f.e.m.. Le cariche cominciano a girare, circolano nel solenoide, il quale produce un campo magnetico $\vec{\bf B}$ che produce una variazione di flusso, la quale tende ad opporsi a quello che l'ha generato. Abbiamo così una f.e.m. nella direzione opposta, per effetto della legge di Lentz:

$$\mathcal{E}_i = -L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

Siccome L si oppone alla circolazione di corrente, ci impiega un po' ad arrivare a regime. Notiamo che è l'opposto di quello che succedeva nei condensatori: la corrente tende a

partire più lentamente a causa dell'induttanza, che agisce come una sorta di inerzia. Ora il potenziale ai capi del resistore è:

$$V = \mathcal{E} + \mathcal{E}_i = Ri \implies \mathcal{E} - L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = Ri$$

Ritroviamo un'equazione differenziale come nel caso del condensatore, risolviamola integrando da t=0 fino a t:

$$\mathcal{E} - Ri = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$\int_0^{i(t)} \frac{di}{\mathcal{E} - Ri} = \int_0^t \frac{dt}{L}$$

$$-\frac{1}{R} \log \left(\frac{\mathcal{E} - Ri(t)}{\mathcal{E}} \right) = \frac{t}{L}$$

$$\mathcal{E} - Ri(t) = \mathcal{E}e^{\frac{-Rt}{L}}$$

$$\implies i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} \left(1 - e^{\frac{-Rt}{L}} \right) = \frac{\mathcal{E}}{R} \left(1 - e^{-\tau t} \right)$$

In termini di dimensioni L/R=s e $R/L = \tau$ All'inizio l'intensità di corrente è forte, la f.e.m. che abbiamo è grande all'inizio, ma man mano che la corrente cresce tende ad arrivare a valore costante, la derivata tende a 0 e f.e.m. tende anch'essa a 0. La f.e.m. indotta è

$$\mathscr{E}_{i} = -L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = -L \frac{R}{LR} \mathscr{E} e^{-\frac{Rt}{L}} = -\mathscr{E} e^{\frac{-Rt}{L}}$$

9.2.2.1 Confronto con circuiti *RC*

Nei circuiti *RC* succedeva l'opposto, sia per l'intensità di corrente sia per la differenza di potenziale:

$$RL : \tau = RC$$
 cioé si oppone subito
 $RC : \tau = \frac{R}{L}$ cioé si oppone asintoticamente

i(t) = ()??? è detta *extracorrente di chiusura* Sarà più interessante nel caso della corrente alternata, con circuiti RLC

9.2.2.2 Considerazioni energetiche del circuito *RL*

Per i condensatori c'è il bilancio energetico: il generatore ha una certa potenza, l'energia viene dissipata nella resistenza, nel condensatore parte dell'energia era immagazzinata come differenza di potenziale fra le due piastre $U_C = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$ e da qui avevamo dedotto una densità di energia di campo elettrico, immagazzinata fra le due piastre $\mu_E = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$ in un volume V è $U_E = \int_V \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 dV$ dal caso specifico del condensatore avevamo dedotto l'energia associata ad un campo elettrico, ma vale in generale la definizione di densità di energia

equivalente per il caso degli "induttori":

■ potenza generata dal generatore P = Vi, quindi $P_{\mathscr{C}} = \mathscr{C}i$ è la potenza erogata dal generatore

- potenza dissipata dalla resistenza $P_R = i^2 R$
- potenza associata all'induttanza V f.e.m. indotta: $P_L = \mathscr{E}_i i = -Li \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$ si accumula in modo proporzionale alla derivata dell'intensità di corrente

Allora se la d.d.p. ai capi del condensatore è $\mathscr{E}=Ri+L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$ si ottiene: $\mathscr{E}_i=Ri^2+Li\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$. Otteniamo così $P_\mathscr{E}=P_R+P_L$.

Per avere l'energia immagazzinata nell'induttanza dobbiamo calcolare l'integrale fra $0 \ \dot{e}$ ∞ visto che abbiamo un comportamento asintotico:

$$U_{L} = \int_{0}^{+\infty} P_{L} dt = \int_{0}^{+\infty} Li di = \frac{1}{2} Li_{\infty}^{2}$$

$$Li \frac{di}{dt} dt = \int_{0}^{+\infty} Li di = \frac{1}{2} Li_{\infty}^{2}$$

con $i_{\infty}=\lim_{t\to+\infty}\frac{\mathscr{E}}{\mathbb{R}}$ corrente che circola a regime l'energia immagazzinata dall'induttore è

$$U_L = \frac{1}{2}Li_\infty^2 = \frac{1}{2}L\frac{\mathcal{E}^2}{R^2}$$

Per completare il parallelismo con il condensatore, l'energia è accumulata nell'induttore, in cui c'è campo magnetico che si porta l'energia. L'energia è associata al fatto che prima non c'era un campo magnetico e adesso c'è. Ma com'è immagazzinata? Prendiamo un solenoide infinito $L=\mu_0\Sigma n^2d$ inseriamolo nella formula di U_L $U_L=\frac{1}{2}\mu_0\Sigma dn^2i^2=\frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu_0}\Sigma d$ siccome in un solenoide $B=\mu_0in$ e Σd è il volume del solenoide

quindi per induttori

- $U_L = \frac{1}{2}Li^2$
- densità di energia del campo magnetico $\mu_B = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}$
- $U_B = \int_V \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} dV$

è una cosa valida in generale: ogni volta che ho $\vec{\mathbf{E}}$ e $\vec{\mathbf{B}}$ si crea densità di energia u_E e u_B , e se ci sono entrambi allora si sommano. L'energia del campo elettromagnetico sarà quindi

$$U = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{\mu_0} \right) \tag{9.4}$$

che è vera per qualsiasi campo elettrico e magnetico. questa formula si può anche derivare dal formalismo hamiltoniano.

Abbiamo visto che campi variabili nel tempo producono altri campi: abbiamo visto che tramite l'analisi della legge di Faraday un campo magnetico variabile nel tempo produce f.e.m. e quindi campo elettrico indotto. Maxwell voleva unire l'interazione elettrica e magnetica in una sola, e se n'è accorto con la *corrente di spostamento*. Come nome è fuorviante, ma il modo di accorgersene è semplice.

Partiamo dalla legge di Ampère, che abbiamo derivato nel caso statico, e andremo a derivare la legge di Ampère-Maxwell

$$\oint \vec{\mathbf{B}} d\vec{\mathbf{s}} = \mu_0 i$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{i}}$$

Ma non è compatibile con la conservazione della carica: prendiamo la divergenza della seconda equazione:

$$\vec{\nabla}\vec{\nabla}\times\vec{\mathbf{B}} = \mu_0\vec{\nabla}\vec{\mathbf{j}}$$

A sinistra è immediatamente nullo, quindi è compatibile con densità di corrente elettrica solenoidale $\vec{\mathbf{V}} \cdot \vec{\mathbf{j}} = 0$.

Quindi la legge di Ampère è consistente solo se la corrente \vec{j} è solenoidale, cioé ha divergenza nulla.

In realtà vorremmo l'equazione di continuità: $\vec{\mathbf{V}} \cdot \vec{\mathbf{j}} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, cioé se in un certo volume di spazio c'è carica, tutta quella che passa nella superficie esce e produce carica (?), non si crea nè si distrugge: se non è zero abbiamo corrente elettrica, quindi un flusso di corrente elettrica. Se abbiamo un volume con carica elettrica, se esce allora la corrente $\vec{\mathbf{j}}$ ha un flusso non nullo nella superficie che determina il volume: è un modo locale di formulare la conservazione della carica.

Tale equazione ci suggerisce come correggere la legge di Ampère. Sappiamo che $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ se questa è vera allora possiamo scrivere $\rho = \varepsilon_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \implies \frac{\partial \rho}{\partial t} = \varepsilon_0 \vec{\nabla} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ vorremmo quindi aggiungere il termine $\vec{\nabla} \cdot \vec{j} \frac{\partial \rho}{\partial t}$, ma abbiamo appena visto che è pari a $\varepsilon_0 \vec{\nabla} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ Quindi aggiungiamo un pezzo tale che dopo la divergenza abbiamo $\frac{\partial \rho}{\partial t}$

$$\vec{\mathbf{V}} \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t}$$
 (9.5)

arriviamo quindi alla legge di Ampère Maxwell appena scritta

$$\vec{\nabla}\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{j}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{E}}}{\partial t}$$

Per ottenere la forma integrale della legge dobbiamo scrivere i flussi attraverso una superficie Σ ricordando che $\mu_0 \varepsilon_0 = \frac{1}{c^2}$

$$\int_{\Sigma} \vec{\mathbf{V}} \times \vec{\mathbf{B}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{n} d\Sigma = \mu_{0} \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{n} d\Sigma + \frac{1}{c^{2}} \frac{\partial}{\partial t} \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{E}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{n} d\Sigma$$

$$\stackrel{teo.rot.}{\Longrightarrow} \Gamma_{\partial \Sigma}(\vec{\mathbf{B}}) = \oint_{\Sigma} \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \mu_{0} i + \frac{1}{c^{2}} \frac{\partial \Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{E}})}{\partial t}$$

Quanto visto è l'analogo della legge di Faraday: un cambiamento del flusso del campo elettrico genera un contributo addizionale alla circuitazione.

Denominiamo *corrente di spostamento* il termine $i_S = \varepsilon_0 \frac{\partial \Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{E}})}{\partial t}$.

Invece la densità di corrente $\vec{j}_S = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ è detta densità di corrente di spostamento perché combinandola con un contributo pari a \vec{j} , potrei definire una \vec{j} totale:

$$\vec{\mathbf{j}}_{TOT} = \vec{\mathbf{j}} + \vec{\mathbf{j}}_{S}$$
quindi $\vec{\mathbf{V}} \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}_{TOT}$

da cui otteniamo un campo solenoidale: $\vec{\nabla} \cdot \vec{j}_{TOT} = \vec{\nabla} \cdot \vec{j} + \underbrace{\vec{\nabla} \cdot \vec{j}_S}_{=\frac{\partial p}{2}} = 0$

Vediamo perché deve essere necessaria questa corrente.

Prendiamo un circuito RC: per la consistenza della legge di Ampère, qualsiasi corrente metta a destra deve essere la stessa (?)

Maxwell ha risolto il problema considerando due superfici aperte: sia Σ_1 bolla che entra fra le due piastre del condensatore e finisce sulla stessa curva γ prima delle piastre del condensatore e sia Σ_2 bolla che finisce su γ ma va solo sul filo e non incontra il condensatore. Quindi si ha per costruzione che:

- i loro bordi coincidono $\partial \Sigma_1 = \partial \Sigma_2$
- Σ_1 contiene un'armatura
- Σ_2 contiene il filo ma non l'armatura

Accendiamo la corrente e circola, il flusso di j attraverso le superfici è:

$$\int_{\Sigma_2} \vec{\mathbf{j}} \cdot = i$$

$$\int_{\Sigma_1} \vec{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma = 0$$

infatti fra le piastre del condensatore non circola carica!

Notiamo così che la corrente \tilde{j} da sola non è solenoidale, se lo fosse questi due contributi dovrebbero essere uguali: è un altro modo per accorgersi che la corrente j da sola non è solenoidale. Sembra che fra le piastre ci sia un'interruzione di corrente, ma in realtà abbiamo il contributo addizionale.

Ricordiamo che è stato detto che nelle piastre abbiamo un campo elettrico che sta variando, esso diventa più intenso man mano che si carica; se varia abbiamo un contributo non nullo dalla corrente di spostamento, quindi il flusso in Σ_1 non è 0 ma è pari alla corrente

Con questa correzione è ripristinato che \vec{j}_{TOT} sia solenoidale.

Ecco così spiegato il termine: nonostante la presenza del condensatore, gira corrente, detta così corrente di spostamento anche se non è una vera e propria corrente. Il fenomeno vero infatti è che la variazione del campo elettrico produce un campo magnetico. L'equazione fisica è quella di continuità: $\vec{\mathbf{V}} \cdot \vec{\mathbf{j}} = \frac{\partial \rho}{\partial t}$ e la corrente $\vec{\mathbf{j}}$ deve compensare variazione di carica.

Perché non ci si era mai accorti di questo fatto? Sperimentalmente il contributo aggiuntivo è molto difficile da derivare: infatti $\mu_0 \varepsilon_0 = \frac{1}{c^2}$, quindi il contributo è molto piccolo. Quindi è stato un grande successo della fisica teorica per avere consistenza interna delle equazioni.

EPILOGO

EQUAZIONI DI MAXWELL

Siamo così arrivati a formulare l'ultima legge mancante. Ora possiamo scrivere le equazioni di Maxwell, che sono:

- 1. Legge di Gauss: $\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{E}} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
- 2. $\vec{\mathbf{V}} \times \vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t}$ 3. $\vec{\mathbf{V}} \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0$, cioè $\vec{\mathbf{B}}$ è un campo solenoidale per qualsiasi dipendenza dal tempo
- 4. legge di Ampèere Maxwell: $\vec{\mathbf{V}} \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t}$

L'elettrodinamica classica nel vuoto è data da queste 4 equazioni.

Abbiamo come conseguenze:

L'equazione di continuità:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{j}} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

risolvendo possiamo trovare campo elettrico e magnetico, e per trovare dinamica serve come agiscono i campi su una carica, cioè serve la forza di Lorentz:

$$\vec{\mathbf{F}} = q(\vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}})$$

densità di energia dei campi:

$$\mu = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{\mu_0} \right)$$

Queste sono le equazioni fondamentali dell'elettrodinamica classica nel vuoto.

Abbiamo già visto molte proprietà, ricapitoliamo quelle delle equazioni di Maxwell nel vuoto.

La prima cosa che ci chiediamo è: se spegnessimo le sorgenti quale sarebbe la soluzione nel vuoto? Per sorgenti intendiamo ρ e \vec{j} , infatti con esse determiniamo i campi elettrico e magnetico.

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{E}} = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{B}} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t}$$

Notiamo che hanno una certa simmetria: abbiamo già studiato della soluzioni statiche come una carica che si comporta come sfera carica. Possiamo avere anche soluzioni meno statiche: uno dei due può dipendere dal tempo e si scambiano fra loro

Una conferma cruciale delle equazioni di Maxwell è che ci vediamo: una soluzione delle equazioni è anche la luce, che è un'onda elettromagnetica.

Infatti la soluzione generale è un'onda elettromagnetica che si propaga alla velocità della luce abbiamo così capito che la luce è in realtà un'oscillazione di campi elettrici e magnetici: si tratta solo di un'onda elettromagnetica con data frequenza che siamo in grado di rilevare.

9.3.1 Potenziali

Guardando le equazioni di cui sopra possiamo riscriverle in termini di potenziali. Per il campo magnetico è semplice visto che è solenoidale

$$\vec{\mathbf{B}} = \vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{A}}$$

Nel caso dinamico invece il rotore elettrico non è nullo e dobbiamo aggiungere un termine

$$\vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \vec{\mathbf{A}}}{\partial t} - \vec{\nabla}V$$

Ricordiamo che il potenziale vettore \vec{A} è definito solo a meno di gradiente:

$$\vec{\mathbf{A}} \sim \vec{\mathbf{A}} + \vec{\nabla} \phi$$

cioè possiamo traslarla di un qualsiasi potenziale gradiente ed è lo stesso. Ma se ϕ dipende dal tempo non è più una simmetria del campo elettrico, infatti

$$\vec{\mathbf{E}} \to -\frac{\partial \vec{\mathbf{A}}}{\partial t} - \vec{\nabla} \frac{\partial \phi}{\partial t} - \vec{\nabla} V$$

non è più da sola una simmetria, ma abbiamo anche un suggerimento perché sia simmetrico: basta definire $\vec{\nabla} V' = \vec{\nabla} \frac{\partial \phi}{\partial t} - \vec{\nabla} V$. Quindi definiamo la classe d'equivalenza come

$$V \sim V - \frac{\partial \phi}{\partial t}$$

In questo modo coinvolgiamo due trasformazioni contemporaneamente per la classe d'equivalenza, *invarianza di Gauge*.

Vorrei usare le equazioni di Maxwell per ricavare i potenziali: esattamente come nel caso statico con le equazioni di Poisson, ma ora lo facciamo nel caso dinamico.

Possiamo usare l'invarianza per fissare $\vec{\mathbf{V}} \cdot \vec{\mathbf{A}} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} = 0$, in tal senso è anche detta scelta di Gauge, che è un modo da fisici di dire scelta di un rappresentante in una classe di equivalenza. Nel caso statico avevamo $\vec{\mathbf{V}} \cdot \vec{\mathbf{A}} = 0$.

Possiamo farlo grazie all'invarianza: se $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} \neq 0$ allora definiamo $\begin{cases} \vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla} \phi \\ V' = V - \frac{\partial \phi}{\partial t} \end{cases}$.

Sostituiamo ed otteniamo

$$\vec{\mathbf{V}} \cdot \vec{\mathbf{A}}' - \nabla^2 \phi + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = D$$

Fissiamo il valore del campo ϕ in modo che $\vec{\mathbf{V}} \cdot \vec{\mathbf{A}}' + \frac{\partial V'}{\partial t} = 0$ ed otteniamo

$$\nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -D$$

Definiamo ora un operatore box, detto operatore dalambertiano (da D'Alambert)

$$\Box = \nabla^2 - \frac{\partial^2}{\partial t^2} \tag{9.6}$$

Quindi $\Box \phi = -D$.

? partiamo dal $\begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \\ \vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \vec{\nabla} V \end{cases}$ Sostituendo si ha

$$\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{B}} = \vec{\nabla} \left(\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{A}} \right) = \vec{\nabla} \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{A}} \right) - \nabla^2 \vec{\mathbf{A}}$$

Scritta in termini di potenziali la 4^a equazione di Maxwell diventa

$$\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{B}} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}$$

$$\implies \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{A}}) - \nabla^2 \vec{\mathbf{A}} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} + \frac{1}{c^2} \vec{\nabla} \frac{\partial V}{\partial t} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}$$

raccogliamo il gradiente (gradiente della somma) e all'interno è nullo per la scelta di Gauge

$$\vec{\nabla} \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{A}} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} \right) - \left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \left(\vec{\mathbf{A}} \right) = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}$$

Otteniamo così $\Box \vec{\mathbf{A}} = -\mu_0 \vec{\mathbf{j}}$.

Abbiamo così ottenuto una generalizzazione al caso dipendente dal tempo delle equazioni di Poisson: sono delle equazioni di D'Alambert in cui rimpiazziamo il laplaciano con il dalambertiano.

Spoiler: il dalambertiano è una generalizzazione del laplaciano allo spazio tempo.

Ricaviamo l'equazione di V partendo dalla $\vec{\mathbf{V}} \cdot \vec{\mathbf{E}}$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{E}} = \vec{\nabla} \cdot \left(-\frac{\partial \vec{\mathbf{A}}}{\partial t} - \vec{\nabla} V \right) = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{A}} - \nabla^2 V = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\implies \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} - \nabla^2 V = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\implies \Box V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Queste sono le equazioni del moto dell'elettrodinamica classica, cioè equazioni differenziali di \vec{A} e V che date certe distribuzioni di carica ρ e di corrente \vec{j} possiamo ricavare i potenziali e da questi i campi

9.3.2 Circuiti RLC

Una loro caratteristica è che possiamo studiarli addirittura senza inserire un generatore, quando ci si aspetta che non ci sia corrente Immaginiamo che al tempo t=0 il condensatore sia carico, quindi abbiamo una differenza di potenziale. Chiudiamo l'interruttore, le cariche si muovono per compensare la d.d.p., avremo una corrente in una certa direzione: all'interno dell'induttanza abbiamo una variazione di corrente. Allora essa vuole creare corrente opposta che rispedisce indietro le cariche. Questo sistema dà origine ad un'oscillazione, simile a quella di una molla: la resistenza smorza le oscillazioni, quindi si perde l'intensità di corrente.

Vediamo le equazioni del circuito:

- **•** d.d.p. ai capi del condensatore: $V_C = \frac{q}{C}$
- d.d.p. indotta: $V_L = -L \frac{di}{dt}$ legge di Ohm: $V_C + V_L = Ri$

Quindi $\frac{q}{C} - L \frac{di}{dt} = Ri$, e ricordando che $i = -\frac{dq}{dt}$ prendiamo una derivata rispetta al tempo dell'equazione

$$\frac{i}{C} - L\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} = R\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \implies \frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{i}{LC} = 0$$

Otteniamo così un'equazione differenziale di 2 grado che corrisponde ad un oscillatore armonico smorzato.

Cominciamo dal caso R = 0, quindi circuito LC (realisticamente difficile da realizzare, dovrei avere superconduttori per resistenze molto piccole)

$$\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + \omega_0^2 i = 0$$

con $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ detta frequenza caratteristica del circuito LC. La soluzione dell'equazione è una funzione sinusoidale

$$i(t) = A\sin(\omega_0 t + \phi)$$

Notiamo che la fase iniziale ϕ ed A sono costanti di integrazione da determinare e l'intensità di corrente oscilla.

Sappiamo che $V_C = L \frac{di}{dt} = -V_L$, quindi

$$V_C(t) = AL\omega_0 \cos(\omega_0 t + \phi)$$

Possiamo fissare delle condizioni iniziali: se a t = 0 non c'è passaggio di corrente, allora

$$V_C = V_0 i(0) = 0 \qquad \qquad \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{V_0}{L}$$

Imponendo queste condizioni iniziali si ottiene ϕ = 0, infatti

$$i(0) = A \sin \phi = 0 \implies \phi = 0$$

$$V_C(0) = AL\omega_0 \cos \phi = V_0 \implies A = \frac{V_0}{L\omega_0}$$
 sostituendo $i(t) = \frac{V_0}{L\omega_0} \sin \omega_0 t$ e $V_C(t) = V_0 \cos \omega_0 t$

quindi sono in quadratura di fase. Partiamo che la d.d.p. ai capi del condensatore è massima e la corrente è minima, poi si scambiano come quando la molla è alla posizione di equilibrio ma ha una velocità.

Tutto questo è dovuto alla presenza dell'induttanza il bilancio energetico è fra campo elettrico e magnetico (energia intrappolata nel campo magnetico nell'induttanza).

Abbiamo un'oscillazione di energia fra campo elettrico e magnetico $E \to B \to E \to B$ Il moto così non è smorzato e andrebbe avanti all'infinto, esattamente come una molla in assenza di attrito.

Scriviamo il bilancio energetico

$$E_{TOT} = \frac{1}{2}CV_C^2 + \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}CV_0^2 = \frac{1}{2}L\frac{V_0^2}{L^2\omega_0^2}$$

queste sono le energie accumulate all'interno del condensatore e dell'induttanza, e questa equazione vale a qualsiasi istante di tempo. Nell'istante iniziale t=0 abbiamo solo l'energia del condensatore, che poi passa fra induttanza e condensatore.

Caso $R \neq 0$. Cosa succede in caso di presenza di una resistenza? Essa fa sì che l'energia si disperda: le oscillazioni invece di andare avanti all'infinito si smorzano

$$\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R}{L} \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC} i = 0$$

Rispetto all'equazione del moto armonico abbiamo un termine in più di smorzamento proporzionale alla velocità, di solito da liquido viscoso o aria

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} + \frac{2\gamma \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}{+\omega^2 x = 0}$$

Ricordiamo che abbiamo ricavato l'eq della molla come

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -kx - \mu \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = +\frac{u}{m}\frac{dx}{dt} = 0$$

$$2\gamma = \frac{\mu}{m}$$

$$\gamma = \frac{R}{2L}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\Longrightarrow \frac{d^2i}{dt^2} + 2\gamma\frac{di}{dt} + \omega_0^2i = 0$$

risolviamo l'equazione con sfrutto equazione caratteristica delle equazioni differenziali di 2 ordine

$$i(t) = Ae^{i\alpha_1 t} + Be^{i\alpha_2 t}$$

$$\alpha^2 + 2\gamma\alpha + \omega_0^2 = 0$$

$$\alpha_1 = -\gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

$$\alpha_2 = -\gamma + \sqrt{\gamma^2 + \omega_0^2}$$

Distinguiamo i casi

1. Smorzamento forte $\gamma^2 > \omega_0^2$, in termini di RLC si traduce come $R^2 > \frac{4L}{C}$, quindi imponiamo come resistenza critica $R_C = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$

$$i(t) = A e^{-\gamma t + t \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}} + B e^{-\gamma t - \sqrt{\gamma^2 + \omega_0^2}} = e^{-\gamma t} \left(A e^{-t \sqrt{\gamma^2 + \omega_0^2}} + B e^{-t \sqrt{\gamma^2 + \omega_0^2}} \right)$$

questo perché nella radice abbiamo un termine positivo, quindi minore di γ e il contributo smorzante è quello che domina. A e B vanno fissate a seconda delle condizioni iniziali Si può definire la *resistenza critica* dopo la quale vale lo smorzamento forte

$$R_C = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

2. *Smorzamento critico* $R = R_C$, $\gamma^2 = \omega_0^2$. Le soluzioni sono linearmente dipendenti, quindi $\alpha_1 = \alpha_2 = -\gamma$

$$i(t) = e^{-\gamma t}(A + Bt)$$

Se i(0) = 0 allora $i(t) = Bte^{-\gamma t}$. Non abbiamo ancora un'oscillazione perché non c'è fase.

3. *Smorzamento debole* $\gamma^2 < \omega_0^2$. Essendo negativo otteniamo una fase sommata ad un'altra fase di segno opposto.

La soluzione si riscrive

$$i(t) = D$$
 $e^{-\gamma t}$ $\sin(\omega t + \phi)$ fattore smorzamento

con $\omega = \sqrt{\omega_0^2 + \gamma^2}$ e *D* non termine di fase.

Riscrivendo come sin e cos otteniamo questa equazione, che è una soluzione equivalente ma scritta in un altro modo. Otteniamo così delle oscillazioni che poi si smorzano. Più è piccola la resistenza più riesce ad oscillare.

Vedremo che se aggiungiamo un generatore che dà onde sinusoidali possiamo compensare lo smorzamento ed ottenerne uno non smorzato. Qui parleremo di generatori che convertono energia meccanica in energia elettrica. Consideriamo il seguente circuito, immerso in un campo magnetico uscente, la sbarra si può muovere. Inizialmente non c'è corrente, ma appena muoviamo la sbarra con velocità $\vec{\bf v}$ cambia l'area della spira e quindi il flusso. Quando si muove il flusso attraverso la spira cambia nel tempo, si crea f.e.m indotta, che dalla legge di Faraday è

$$\mathscr{E}_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}})}{\mathrm{d}t}$$

con Σ superficie del circuito, quindi $\Sigma = hl$, invece la velocità $\vec{\bf v}$ è la derivata della distanza l rispetto al tempo. Quindi la variazione della superficie nel tempo $\frac{\mathrm{d}\Sigma}{\mathrm{d}t} = h\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t} = hv$ siccome $\vec{\bf B}$ è sempre parallelo al versore normale alla superficie si ha che il flusso $\Phi\vec{\bf B} = B\Sigma$. Sostituiamo nella formula della f.e.m. indotta

$$\mathcal{E}_{i} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\Phi_{\Sigma}} \left(\vec{\mathbf{B}} \right) t = -B \frac{\mathrm{d}\Sigma}{\mathrm{d}t} = -Bh \frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t} = -Bhv$$

Quindi si crea un flusso di corrente per il solo fatto che si sposta la sbarretta con una certa velocità, da lì una f.e.m. e quindi una corrente creata tramite la forza meccanica. Avevamo già accennato che è una conseguenza della forza di Lorentz, e lo vediamo perché abbiamo delle particelle libere cariche che si muovono con velocità $\vec{\bf v}$ in quella direzione, esse sono soggette a forza di Lorentz $\vec{\bf F}_L = e\vec{\bf v} \times \vec{\bf B}$. Il campo elettrico indotto non dipende dal segno delle cariche, quindi è diretto verso il basso.

Se muoviamo la sbarra per effetto di Lorentz si forma un campo elettrico indotto che genera d.d.p. fra i punti A e B, possiamo calcolarlo come

$$\mathscr{E} = \int_{B}^{A} \vec{\mathbf{E}}_{i} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = -vhB$$

come abbiamo visto sopra. Quindi la f.e.m. indotta è una conseguenza della forza di Lorentz.

Dalla meccanica abbiamo imparato che per mantenere un moto rettilineo uniforme non abbiamo bisogno di nessuna forza se non è presente attrito. Quindi quello che abbiamo trovato sarebbe problematico: abbiamo creato energia dal nulla, infatti non ne abbiamo introdotta nel sistema, quindi come facciamo a produrre corrente elettrica dissipata dalla resistenza?

Adesso vedremo che esiste la forza di attrito elettromagnetico.

9.4 FORZA DI ATTRIVO ELM

Qualsiasi circuito immerso in campo elettromagnetico subisce una forza dalla seconda legge di Laplace

$$\vec{\mathbf{F}} = i \int_{R}^{A} d\vec{\mathbf{s}} \times \vec{\mathbf{B}} = -ihB\hat{\mathbf{u}}_{x}$$

questo perché $\vec{\bf B}$ è costante quindi esce dall'integrale, la direzione è negativa quindi serve un segno -.

La forza che agisce sul circuito intero è nulla: stiamo integrando su campo uniforme, ma se dobbiamo trovarlo solo su una sbarretta dobbiamo fare l'integrale di cui sopra.

9.4. FORZA DI ATTRIVO ELM 153

Avremo una forza $\vec{\mathbf{F}}$ di attrito diretta in verso opposto al moto: infatti se muoviamo la sbarretta in una direzione la forza si oppone al moto. Se tentiamo di muovere un circuito aumentando la superficie esposta al campo magnetico abbiamo una forza di attrito elettromagnetico.

Scrivendo l'intensità di corrente i per la legge di Ohm

$$i = \frac{|\mathcal{E}_i|}{R} = \frac{vhB}{R}$$

per decidere il segno bisogna mettere il verso di percorrenza della corrente.

Notiamo che è la tipica forza di attrito per attrito viscoso, infatti è direttamente proporzionale alla velocità, finché non arriva alla velocità limite, cioé abbiamo un tipico moto in presenza di forza di attrito proporzionale alla velocità. Come una palla che cade da un aereo raggiunge velocità limite e non accelera indefinitivamente.

Per mantenere una velocità costante dobbiamo spostare la sbarra con una forza uguale e contraria a quella dell'attrito elettromagnetico

$$\vec{\mathbf{F}}_{EST} = -\vec{\mathbf{F}}$$

Per fare ciò dobbiamo compiere lavoro, o in altri termini una potenza pari a

$$P = \vec{\mathbf{F}}_{EST} \cdot \vec{\mathbf{v}} = \frac{h^2 B^2 v}{R} = i^2 R \tag{9.7}$$

A sinistra abbiamo la formula della potenza meccanica, cioé l'energia per unità di tempo per mantenere la sbarretta in moto rettilineo uniforme. Ma a destra abbiamo ottenuto una potenza elettrica, cioè la potenza dissipata dalla resistenza *R*.

Quindi un generatore converte interamente la potenza meccanica in potenza elettrica: tutto il lavoro che facciamo per spostare la sbarretta lo troviamo come energia a disposizione del circuito.

Quindi questo è a tutti gli effetti un generatore: stiamo convertendo energia meccanica in energia elettrica!

Abbiamo ottenuto un generatore di corrente continua: se manteniamo la velocità costante esso produce corrente $i = \frac{hBv}{R}$.

Tuttavia come generatore non è molto pratico, perché avremmo bisogno di una rotaia infinita, normalmente quindi non si usa il moto traslazionale, ma quello rotazionale.

Esempio - Disco di Barlow.

Prendiamo un disco di materiale conduttore immerso in un campo magnetico uniforme $\vec{\bf B}$ uscente dal foglio, colleghiamo un estremo del circuito al bordo del disco in modo che esso possa girare, un altro estremo lo colleghiamo al centro del disco. Il disco ruota con una certa velocità angolare $\omega=\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$ intorno al suo centro. Si cerca una d.d.p. fra il punto A e il punto B dovuta alla forza di Lorentz, ch a sua volta è dovuta al moto di cariche libere in un campo magnetico. Il campo elettrico indotto, siccome $\vec{\bf v}$ è diretta lungo $\hat{\bf u}_\varphi$, $v=\omega r \hat{\bf u}_\varphi$, è

$$\vec{\mathbf{E}}_i = \vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}} = \omega r \hat{\mathbf{u}}_{\varphi} \times \vec{\mathbf{B}} = -\omega r B$$

La f.e.m. invece, siccome $ds = dr\hat{\mathbf{u}}_r$

$$\mathscr{E}_{i} = \int_{A}^{B} \vec{\mathbf{E}}_{i} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = -\omega B \int_{r}^{0} r' dr' = \frac{1}{2} \omega B r^{2}$$

I segni sono dovuti a $\hat{\mathbf{u}}_{\varphi} \times \vec{\mathbf{B}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{r} = -B$. La corrente è il rapporto

$$i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = \frac{\omega B r^2}{2R}$$

Come nel caso precedente il moto subisce non una forza ma un momento di attrito

$$\vec{\mathbf{M}} = i \int_{R}^{A} \vec{\mathbf{r}} \times (d\vec{\mathbf{r}} \times \vec{\mathbf{B}}) = -\frac{B^{2}r^{4}}{4R} \vec{\boldsymbol{\omega}}$$

Questa volta si oppone alla velocità angolare per mantenere ω costante, dobbiamo applicare un momento esterno uguale ed opposto a \vec{M} Dovremo dunque fornire una potenza

$$P = \vec{\mathbf{M}}_{ext} \cdot \vec{\boldsymbol{\omega}} = \frac{B^2 r^4 \omega^2}{4R} = i^2 R$$

Il caso del moto rotazionale è analogo al caso del moto traslazionale: la potenza meccanica necessaria per mantenere in rotazione il disco è trasformata in elettrica. Dei tipici esempi di energia rotazionale convertita in elettrica sono le dinamo e le pale eoliche, ma il problema è che di solito utilizziamo corrente alternata.

9.5 GENERATORI DI AC

Notazione: la corrente alternata viene indicata con AC, dove per corrente alternata intendiamo la corrente che cambia segno: tipicamente ha una forma sinusoidale del tipo $\sin(\omega t)$ o $\cos(\omega t)$.

Immaginiamo di avere una spira rettangolare che ruota intorno al suo asse, con ω dato dalla regola della mano destra o della vite. Essa è immersa in un campo magnetico uniforme diretto verso x, quale $\vec{\mathbf{B}} = B\hat{\mathbf{u}}_x$.

La spira ruota, non ha generatore: l'unica forza elettromagnetica è dovuta alla f.e.m. indotta:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}})}{\mathrm{d}t}$$

Se la spira è parallela a $\hat{\mathbf{B}}$ abbiamo un flusso minimo, se è ortogonale a $\hat{\mathbf{B}}$ invece è massima. Se consideriamo il vettore $\hat{\mathbf{u}}_n$ ortogonale alla spira, avremo un angolo $\varphi = \omega t$ se la spira sta ruotando con velocità angolare costante, l'angolo che forma la spira col campo magnetico è dato dalla velocità angolare per il tempo il flusso del campo magnetico attraverso la superficie è dato da

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{B}}) = B \cdot \hat{\mathbf{u}}_n \Sigma = \Sigma B \cos \omega t$$

Abbiamo la descrizione data prima sul flusso minimo e massimo, antiparallelo dà contributo opposto così il flusso è una funzione sinusoidale del tempo possiamo aggiungere una fase per tenere conto della posizione iniziale, per ora la trascuriamo ponendo $\phi=0$

9.6. motori 155

Calcoliamo la f.e.m. indotta con il flusso trovato

$$\mathcal{E}_i = \Sigma B\omega \sin(\omega t)$$

In questo modo produciamo una d.d.p. di forma sinusoidale con ampiezza massima data da $\Sigma B\omega$ Questo è il meccanismo che porta un moto rotazionale a produrre corrente elettrica alternata ed è quello che si usa nelle pale eoliche

Calcolandoci la potenza notiamo che è un metodo molto efficiente

$$P = \mathcal{E}_i i = \frac{B^2 \Sigma^2 \omega^2 \sin^2(\omega t)}{R} = M\omega$$

ma $i = \frac{g_i}{R} = \frac{B\Sigma\omega}{R}\sin\omega t$ convertiamo così energia meccanica in elettrica, e a differenza di prima la potenza dipende dal tempo ed ha un andamento Normalmente si definisce un potenza media integrando sul periodo

$$P_m = \frac{1}{T} \int_0^T P(t)dt = \frac{B^2 \Sigma^2 \omega^2}{RT} \int_0^T \sin^2(\omega t)dt =$$
$$= \frac{B^2 \Sigma^2 \omega^2}{2R} = \frac{P_{max}}{2}$$

La potenza media in questi circuiti AC è metà della potenza di un circuito equivalente in corrente continua

Si definisce una forza elettromotrice *efficace* tale per cui la potenza media $P_m = \frac{\mathscr{E}_{EFF}^2}{R}$, cioé

$$\mathscr{E}_{EFF}^2 = \frac{\mathscr{E}_{MAX}}{2} \implies \mathscr{E}_{EFF} = \frac{\Sigma B\omega}{\sqrt{2}}$$

Le oscillazioni della corrente sono molto rapide, quindi l'unico effetto visibile è l'effetto medio, ci interessa la f.e.m. efficace che produrrebbe in dc [...]

Notiamo che tutti i meccanismi appena visti sono di generazione di energia: conversione di meccanica in elettrica. Con gli stessi meccanismi però possiamo pensare di convertire energia elettrica in meccanica, cioè a dei motori.

9.6 MOTORI

Se nell'esempio del moto traslazionale invece della resistenza inseriamo un generatore ed immergiamo in un campo magnetica uniforme uscente dal foglio, allora sul pezzo di rotaia sta circolando della corrente *i*, e si genera una forza, siccome (?) è costante *legge di Oersted*(?)abbiamo

$$\vec{\mathbf{F}} = i \left(\int d\vec{\mathbf{s}} \right) \times \vec{\mathbf{B}} = ihB\hat{\mathbf{u}}_x =$$

La corrente risente sia del contributo E_0 sia da quello indotto. La f.e.m. totale $\mathscr{E} = \mathscr{E}_0 + \mathscr{E}_i = \mathscr{E}_0 - vhB$ Stiamo cercando di dare energia alla barretta, che appena inizia a muoversi subisce forza di attrito proporzionale alla velocità $i = \frac{\mathscr{E}_0 - vhB}{R}$ Inserendola nella forza otteniamo

$$\equiv \frac{\mathscr{E}_0 - vhB}{R} hB\hat{\mathbf{u}}_x$$

che è il classico caso di moto in attrito viscoso. Usando la legge di Newton $F = m \frac{dv}{dt}$ otteniamo

$$\frac{\mathcal{E}_0 - vhB}{R}hB = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

Risolviamo l'equazione differenziale ed otteniamo

$$v(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{hB} \left(1 - e^{-\frac{h^2 B^2}{mR}t} \right)$$

Inserendo un generatore di questo tipo produciamo un moto inizialmente accelerato e poi rettilineo per una barretta. Allo stesso modo inserendo il disco riusciamo a produrre attraverso un generatore un moto accelerato uniforme (?)

9.7 CIRCUITI AC

Vorremmo ora analizzare i circuiti con generatori di corrente AC

9.7.1 Resistore R

Consideriamo un circuito con una sola resistenza R. Il generatore di corrente alternata produce una f.e.m. $\mathscr{E} = \mathscr{E}_0 \cos(\omega t)$. Per la legge di Ohm la corrente è

$$i(t) = \frac{\mathscr{E} = 0}{R} \cos(\omega t)$$

Otteniamo così due sinusoidi perfettamente in fase, tutto grazie alla legge di Ohm

9.7.2 Induttore L

In questo caso l'induttore produce una f.e.m. autoindotta, ed integrando otteniamo

$$\mathcal{E}(t) - L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = 0$$

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathcal{E}(t)}{L}$$

$$\implies i(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{\omega L} \sin(\omega t) = \frac{\mathcal{E}_0}{\omega L} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Abbiamo così delle intensità di corrente sfasate di $\frac{\pi}{2}$ rispetto alla d.d.p.

La d.d.p. che si crea ai capi dell'induttore sarà

$$V_L(t) = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathcal{E}_0}{L} \cos(\omega t)$$

9.7.3 Condensatore di capacità C

Abbiamo la stessa f.e.m. di prima, ma

$$\mathcal{E}(t) = V_C(t) = \frac{q}{C}$$

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{E}(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}}{C} = \frac{i(t)}{C}$$

$$\Longrightarrow i(t) = C \frac{\mathrm{d}\mathcal{E}}{\mathrm{d}t} = -\mathcal{E}_0 \omega C \sin \omega t = -\mathcal{E}_0 \omega C \cos(\omega t + frac\pi 2)$$

9.7. CIRCUITI AC

Questa volta è sfasata dalla parte opposta. Normalmente quello che si fa è introdurre una nuova variabile per unificare le equazioni.

Se $i(t) = i_0 \cos \omega t$ allora $V_i(t) = Z_i i_0 \cos(\omega t + \phi)$ con l'indice i dice che varia fra resistenza, induttore e condensatore

$$i=R$$
 $Z_R=R$ $\phi_R=0$
 $i=L$ $Z_L=\omega L$ $\phi_L=\frac{\pi}{2}$
 $i=C$ $Z_C=\frac{1}{\omega C}$ $\phi_C=-\frac{\pi}{2}$

Notiamo che stiamo sfasando al contrario: in elettrotecnica partendo da i fissata calcoliamo V, che è la situazione reale più comune. Possiamo rappresentare come dei vettori secondo il seguente schema disegni: i come vettore diretto nella direzione x, v_R è nella stessa direzione perché è in fase, v_L è in direzione y (sfasato $\frac{\pi}{2}$). Per combinare gli elementi in serie o in parallelo si fanno i grafici con la somma su vettori che ruotano con frequenza ωt .

ESEMPIO - AC, RL, IN SERIE.

$$i(t) = i_0 \cos \omega t$$

$$V_L(t) = Z_L i_0 \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$V_R(t) = Z_R i_0 \cos(\omega t)$$

$$V(t) = V_L(t) + V_R(t) = V_0 \cos(\omega t + \phi)$$

con modulo somma dei vettori (?) e ϕ angolo di sfasamento

$$V_0 = \sqrt{Z_L^2 + Z_R^2} i_0$$
$$\tan \phi = \frac{Z_L}{Z_R}$$

Con il calcolo simbolico vedremo come semplificarlo con i numeri complessi.

ESEMPIO - AC, SERIE RC.

$$i(t) = i_0 \cos \omega t$$

$$V_C(t) = Z_C i_0 \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$V_R(t) = Z_R i_0 \cos(\omega t) V(t) = V_C(t) + V_R(t) = V_0 \cos(\omega t + \phi)$$

Con modulo somma dei vettori(?) e ϕ angolo di sfasamento

$$V_0 = \sqrt{Z_C^2 + Z_R^2} i_0$$
$$\tan \phi = \frac{Z_C}{Z_R}$$

Produciamo corrente e intensità corrente sfasate di ϕ che dipende da quanto (?)

Esempio - AC, serie LC.

I vettori questa volta sono allineati

$$V_0 = |Z_L - Z_C|i_0$$

$$\phi = \pm \frac{\pi}{2} \operatorname{se} Z_L > Z_C \text{ o } Z_C > Z_L$$

9.8 METODO SIMBOLICO

Possiamo ricavare questi risultati molto facilmente con il metodo simbolico: consiste nell'associare ad un circuito un'intensità di corrente complessa

$$I = I_0 e^{i\omega t} \tag{9.8}$$

detta *impedenza*, ed è una generalizzazione della resistenza. La vera intensità di corrente è la parte reale.

Diciamo che la d.d.p. è $V = \mathcal{Z}I$ con $\mathcal{Z} \in \mathbb{C}$ impedenza complessa

$$\mathcal{Z} = Z_i e^{i\phi_i}$$

$$\mathcal{Z}_R = R$$

$$\mathcal{Z}_L = i\omega L$$

$$\mathcal{Z}_C = \frac{1}{i\omega C}$$

Così abbiamo associato un'impedenza complessa ad ogni elemento del circuito.

Il vantaggio è che elementi in serie producono un'impedenza complessa totale dalla somma

$$\mathcal{Z} = \sum_{i} \mathcal{Z}_{i}$$

ed elementi in parallelo l'ammettenza, cioè

$$Y = \frac{1}{\mathcal{Z}} = \sum_{i} \frac{1}{\mathcal{Z}_{i}} \tag{9.9}$$

L'impedenza complessa si comporta esattamente come le resistenze in DC, infatti

$$\begin{split} \mathcal{Z}_{RL} &= \mathcal{Z}_R + \mathcal{Z}_L = R + i\omega L \\ Z_{RL} &= |\mathcal{Z}_R L| = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} \\ \tan \phi &= \frac{\omega L}{R} \end{split}$$

9.8.1 Seria RLC

Calcoliamo l'impedenza complessa

$$\mathcal{Z} = \mathcal{Z}_R + \mathcal{Z}_L + \mathcal{Z}_C =$$

$$= R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C} = R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) =$$

$$= Ze^{i\phi} \text{ in forma esponenziale}$$

$$\implies Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$\tan \phi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

$$\cot I = Ie^{i\omega t}$$

$$\implies V = I_0 \left(R + i \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right) e^{i\omega t} =$$

$$= I_0 \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} e^{i(\omega t + \phi)}$$

Anche senza generatore avevamo oscillazioni smorzate. Con il generatore sono sfasate rispetto all'intensità di corrente

$$V(t) = \underbrace{i_0 \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}_{V_0} \cos(\omega t + \phi)$$

$$\implies i_0 = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

che è oscillante ma con valore massimo i_0 . Se plottiamo i_0 rispetto alla frequenza ω del generatore che possiamo regolare, troviamo curva Il massimo si ottiene mettendo a zero ω_0 frequenza caratteristica del circuito RLC

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

La larghezza caratteristica è proporzionale $\Delta\omega_0 \sim \frac{R}{L}$.

Come applicazione interessante si ha che può essere utilizzato come un selettore di frequenza: fa girare corrente solo se è simile e ω_0 è detta *risonanza* .

Con R/L molto piccolo la curva è piccata, e nel circuito passa corrente solo se la frequenza è vicino a ω_0 .

Viene usato nelle radio e televisioni per avere frequenza giusta: selettore di frequenza attraverso regolazione dei parametri del circuito.

9.9 ACCENNO A MAGNETISMO NELLA MATERIA

Come si comporta il campo magnetico all'interno dei materiali?

Valgono tutti i caveat già visti nell'elettricità nei materiali dielettrici.

Per avere un modello realistico serve un modello quantistico, gli altri infatti non hanno un valore quantitativo.

Nel caso dielettrico partendo da osservazioni macroscopiche, deduciamo meccanismi sulle proprietà materiali e poi non ci addentreremo nei meccanismi microscopici, per cui serve quantistica. Per quanto riguarda gli aspetti magnetici delle particelle microscopiche dipendono (?) Un campo magnetico si accoppia ad una particella solo se questa è carica ed è in moto, che prende momento magnetico se, nel caso della spira, si muove di moto circolare.

Un'interpretazione che possiamo dare è ch l'elettrone nella sua rotazione intorno al nucleo, produce un momento angolare che si allinea con il campo magnetico, ma questo è errato dal punto di vista quantitativo,infatti l'elettrone non gira intorno all'atomo ma si dispone sui livelli energetici degli orbitali.

Inoltre gli elettroni hanno anche momento angolare intrinseco (analogo alla rotazione su

sè stesso), ed è lo *spin* . Esso è una caratteristica intrinseca, che produce un momento di dipolo magnetico che si accoppia con il campo magnetico e si allinea.

La descrizione classica dei momenti di dipolo magnetico che si allineano o disallineano dà un'intuizione, ma per una comprensione efficace fenomeni servono modelli statistici e quantistici che non abbiamo e non tratteremo in questo corso.

9.9.1 Dielettrici

Ripassiamo cosa abbiamo fatto nel caso dei dielettrici. Abbiamo preso due piastre, abbiamo cercato di capire cosa sarebbe successo se lo avessimo riempito di materiale dielettrico. Il campo elettrico generato dalle due piastre è uniforme. Il fatto di avere un dielettrico fa sì che il campo elettrico efficace misurato fra le piastre è pari al campo elettrico se non ci fosse dielettrico, cioè E_0

$$E_k = \frac{E_0}{k} = \frac{\sigma}{k\varepsilon_0}$$

con k > 1 costante dielettrica relativa.

Un'altra costante $\varepsilon = \frac{k}{\varepsilon_0}$ è la costante dielettrica assoluta.

Le costanti sono proprietà del mezzo, infatti distinguiamo il comportamento del dielettrico in base alla costante, e le proprietà generali variano a seconda del valore delle costanti.

L'analogo nel caso del magnetismo invece è il solenoide, che come abbiamo visto produce un campo magnetico uniforme.

Consideriamo un solenoide come un insieme di spire una in pila all'altra che avvolgono un cilindro. Riempiamo il cilindro di un certo materiale e diamo un verso di percorrenza alla corrente: entrante nella parte sotto ed uscente dalla parte sopra, ed usiamo la regola della vite per trovare verso campo magnetico.

Ora ci chiediamo: rispetto al campo magnetico che avremmo nel vuoto, quanto vale il campo magnetico quando inseriamo un materiale?

$$B_{k_m} = k_m B_0 = k_m \mu_0 n i = \mu n i$$

e vale come definizione di k_m detta permeabilità magnetica relativa, ed è posizionata al contrario rispetto alla k del campo elettrico.

Definiremo anche $\mu = k_m \mu_0$ come *permeabilità magnetica (assoluta)*, e questo è il motivo per cui μ_0 si indica con *permeabilità magnetica del vuoto*.

La grossa differenza rispetto al caso elettrico, è che qui k_m non è sempre maggiore di 1! Infatti in base al suo comportamento abbiamo effetti magnetici molto diversi fra loro

- k_m < 1 dà origine ad un comportamento detto *diamagnetismo* e vale B_{k_m} < B_0 , per cui diminuiscono il campo magnetico
- $k_m > 1$ sono i paramagneti
- $k_m \gg 1$ sono i *ferromagneti*, ma in questo caso non ha neanche senso definire k_m per motivi che scopriremo più avanti non è un valore costante nei ferromagneti, dipende come li carichiamo ed è nell'ordine di 10^5

Esempio - Valori della suscettibilità magnetica .

Definiamo χ_m come suscettibilità magnetica $\chi_m = k_m - 1$

$\chi_m < 0$	DIAMAGNETI	$\chi_m > 0$	PARAMAGNETI
argento	$-2,39*10^{-5}$	alluminio	$2,08*10^{-5}$
oro	$-3,46*10^{-5}$	platino	$2,791*10^{-5}$
rame	$-0.98 * 10^{-5}$	uranio	$40,92*10^{-5}$

Inoltre la suscettibilità non è costante: dipende dalla temperatura e dalla densità del materiale: è proporzionale a $\chi_m \sim \frac{\rho}{T}$, che è detta *prima legge di Curie* .

CAPITOLO 10

Onde

"onde ondine ondette"

Ondine mentre ondeggiava sulle onde

OME INIZIANO LE ONDE? LEZ 25, 21/04/2022 164 CAPITOLO 10. ONDE

SVN info for this file

Relatività ristretta

"La relatività ristretta è tutta la Fisica."

Albert Einstein, cercando di vendere i suoi libri di Relatività ristretta agli ignari studenti di Fisica

1.

[...]

Elettrodinamica relativistica

"Chiunque sa cos'è una curva, fino a quando non si ha studiato abbastanza Matematica per confondersi con tutte le innumerevoli eccezioni esistenti."

Felix Klein, dopo aver studiato troppa Matematica.

TELLA



RACCOLTA DIFFERENZIATA



RICHIAMI DI GEOMETRIA DIFFERENZIALE E CALCOLO DIFFERENZIALE

"BEEP BOOP"

LOLLO BIANCOBOT, dopo aver finito le citazioni.

PER comprendere a fondo gli argomenti trattati in questo Manualozzo™ è estremamente importante avere una buona padronanza dei concetti di *Geometria Differenziale* e *Calcolo Differenziale*. In questo capitolo troverete dei cenni, brevi ma-non-troppo, per colmare ogni potenziale lacuna a riguardo.

Quanto indicato con il simbolo ★ sono degli *approfondimenti non necessari* - ma possono essere comunque utili ed interessanti per un lettore curioso.

A.1 ★ VARIETÀ DIFFERENZIABILE

DEFINIZIONE A.1.1. - CARTA, COORDINATE LAGRANGIANE, PARAMETRIZZAZIONE LOCALE.

Dato un insieme di punti M non vuoto, una carta è una coppia (U, φ) dove

- U è un insieme^a contenuto in M detto **dominio della carta**.
- $\varphi: U \longrightarrow \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ è una funzione *iniettiva*^b, con $\varphi(U)$ aperto di \mathbb{R}^n .

La funzione φ associa ad ogni punto $p \in U \subseteq M$ un m-upla (q^{λ}) (con $\lambda = 1, \ldots, m$) dette **coordinate** di p rispetto alla carta (U, φ) .

$$\varphi(p) = \left(q^{1}(p), \dots, q^{n}(p)\right) \tag{A.1}$$

La funzione φ è suriettiva è quindi invertibile: l'inversa φ^{-1} , detta **parametrizzazione locale**, associa alle coordinate q^{λ} il punto $p \in U \subseteq M$ con quelle coordinate.

^aA seconda delle definizioni, *U* si impone per definizione essere aperto per una topologia innata su *M* oppure risulta aperto per una topologia indotta dall'atlante e nella definizione non è richiesto specificarlo.

Le due definizioni sono equivalenti.

 b A seconda delle definizioni, φ si impone per definizione essere un omeomorfismo - i.e. mappa continua con inversa continua - oppure risulta un omeomorfismo in seguito alla topologia indotta dall'atlante stesso. Le due definizioni sono equivalenti.

DEFINIZIONE A.1.2. - FUNZIONE DI TRANSIZIONE.

Date due carte (U_1, φ_1) , (U_2, φ_2) su M con $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$, la **funzione di transizione** dalla carta (U_1, φ_1) alla carta (U_2, φ_2) è la funzione

$$\psi = \varphi_2 \circ \varphi_2^{-1} : \varphi_1(U_1) \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \varphi_2(U_2) \subseteq \mathbb{R}^n$$
 (A.2)

Essendo definita tra aperti di \mathbb{R}^n si possono definire le sue *derivate*.

Se due carte hanno una funzione di transizione *differenziabile*, di solito \mathscr{C}^{∞} o più raramente \mathscr{C}^k , le carte sono dette **compatibili**.

DEFINIZIONE A.1.3. - ATLANTE.

Un **atlante** è una collezione di carte $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ che copre tutto l'insieme M, cioè per qualunque punto $p \in M$ esiste almeno una carta $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$, per un certo $\alpha \in I$, tale che $p \in U$.

. Se le funzioni di transizione dell'atlante sono \mathscr{C}^k , allora l'atlante si chiama **atlante** \mathscr{C}^k .

Se l'**atlante** è \mathscr{C}^{∞} , la funzione di transizione è un **diffeomorfismo**, in quanto è una funzione \mathscr{C}^{∞} con inversa \mathscr{C}^{∞} .

DEFINIZIONE A.1.4. - ATLANTE MASSIMALE.

Dato un *atlante* \mathcal{A} , l'**atlante massimale** è l'atlante contenente tutte le carte compatibili con l'atlante originale \mathcal{A} .

DEFINIZIONE A.1.5. - TOPOLOGIA INDOTTA DALL'ATLANTE.

Un atlante definisce sempre una topologia sull'insieme *M*, detta

 $A \subseteq M$ aperto se $\forall (U_{\alpha}, \varphi_{\alpha}) \varphi (A \cap U_{\alpha})$ è aperto in \mathbb{R}^n con la topologia Euclidea.

Secondo questa topologia:

- 1. U_{α} è aperto in M.
- 2. φ_{α} manda aperti in aperti, quindi è aperta ed, essendo biettiva, è un omeomorfismo tra U_{α} e φ_{α} (U_{α}).

DEFINIZIONE A.1.6. - VARIETÀ DIFFERENZIABILE.

Una varietà differenziabile (altresì detta varietà differenziale) di classe \mathscr{C}^k e dimensione n è un insieme di punti M non vuoto che può essere coperto da un **atlante** \mathscr{C}^k $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in I}$, che di solito supponiamo massimale, dove $\varphi_\alpha(U_\alpha) \subseteq \mathbb{R}^n$, $\forall \alpha \in I$. Inoltre, lo spazio topologico M si suppone spesso essere Hausdorff e a base numerabile.

 ${\it a}$ Con la topologia su M con cui si sono definite le carte o con la topologia indotta dall'atlante.

In sintesi, una varietà differenziabile è una varietà topologica con una struttura differenziabile globale: l'esistenza dell'atlante soddisfa le condizioni di varietà topologica, mentre la struttura differenziabile è indotta dalle condizioni di compatibilità delle carte dell'atlante.

Per semplicità considereremo, se non specificato, le varietà differenziabili di classe \mathscr{C}^∞ e

A.2. ★ METRICA 173

quindi tralasciamo il termine "di classe \mathscr{C}^{k} ".

ESEMPI.

- Gli spazi affini \mathbb{R}^n di dimensione n con coordinate cartesiane, polari, sferiche, cilindriche...
- Le sfere S^n di dimensione n.
- Le superfici regolari in \mathbb{R}^3 parametrizzate da

$$\vec{\mathbf{r}}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u,v) \longmapsto \vec{\mathbf{r}}(u,v) = (x(u,v),y(u,v),z(u,v))$$

A.2 ★ METRICA

DEFINIZIONE A.2.1. - METRICA.

Una **metrica** (o anche detto **tensore metrico**) su una varietà differenziabile M è una mappa bilineare simmetrica - ossia un campo tensoriale simmetrico doppiamente contravariante - non degenere

$$g: \mathcal{X}(M) \times \mathcal{X}(M) \xrightarrow{} \mathcal{F}(M)$$

$$(X, Y) \longmapsto X \cdot Y = \langle X, Y \rangle = g(X, Y)$$
(A.3)

che ad una coppia di campi vettoriali sopra M associa un campo scalare su M. Essa soddisfa le proprietà di un **prodotto interno**:

■ Bilinearità, ossia lineare separatamente in entrambi gli argomenti:

$$g(f\vec{\mathbf{X}} + h\vec{\mathbf{Y}}, \vec{\mathbf{Z}}) = fg(\vec{\mathbf{X}}, \vec{\mathbf{Z}}) + hg(\vec{\mathbf{Y}}, \vec{\mathbf{Z}}), \ \forall f, h \in \mathcal{F}(M), \ \forall \vec{\mathbf{X}}, \vec{\mathbf{Y}}, \vec{\mathbf{Z}} \in \mathcal{X}(M)$$
(A.4)
$$g(\vec{\mathbf{X}}, f\vec{\mathbf{Y}} + h\vec{\mathbf{Z}}) = fg(\vec{\mathbf{X}}, \vec{\mathbf{Y}}) + hg(\vec{\mathbf{X}}, \vec{\mathbf{Z}}), \ \forall f, h \in \mathcal{F}(M), \ \forall \vec{\mathbf{X}}, \vec{\mathbf{Y}}, \vec{\mathbf{Z}} \in \mathcal{X}(M)$$
(A.5)

■ Simmetria:

$$g(\vec{X}, \vec{Y}) = g(\vec{Y}, \vec{X}), \ \forall \vec{X}, \vec{Y} \in \mathcal{X}(M)$$
 (A.6)

■ Non degenere: per ogni campo vettoriale $\vec{X} \neq 0$

$$\exists \vec{\mathbf{Y}} \colon g(\vec{\mathbf{X}}, \vec{\mathbf{Y}}) \neq 0 \tag{A.7}$$

La metrica generalizza molte delle proprietà del *prodotto scalare* di vettori negli spazio Euclidei.

Scelte delle coordinate (q^{λ}) su M e dati i campi $\vec{\mathbf{X}} = X^{\lambda} \vec{\mathbf{e}}_{\lambda}$, $\vec{\mathbf{Y}} = Y^{\lambda} \vec{\mathbf{e}}_{\lambda} \in \mathcal{X}(M)$ si ha

$$g(\vec{\mathbf{X}},\vec{\mathbf{Y}}) = g\left(X^{\lambda}\vec{\mathbf{e}}_{\lambda},Y^{\mu}\vec{\mathbf{e}}_{\mu}\right) = X^{\lambda}Y^{\mu}g\left(\vec{\mathbf{e}}_{\lambda},\vec{\mathbf{e}}_{\mu}\right) = X^{\lambda}Y^{\mu}g_{\lambda\mu}$$

dove

$$g_{\lambda\mu} = g\left(\vec{\mathbf{e}}_{\lambda}, \vec{\mathbf{e}}_{\mu}\right) \tag{A.8}$$

sono le componenti di g nelle coordinate scelte.

DEFINIZIONE A.2.2. - COORDINATE ORTOGONALI.

Data M varietà differenziabile e (q^{λ}) coordinate su M, le coordinate sono **ortogonali** rispetto ad una metrica g se $g_{\mu\nu}=0$, $\forall \mu \neq \nu$.

DEFINIZIONE A.2.3. - VARIETÀ RIEMANNIANE.

Una varietà **Riemanniana** (M, g) è una varietà differenziabile M a cui è associata una metrica g.

Metrica e 1-forme La metrica si può descrivere da una matrice invertibile. Invertendola, otteniamo la matrice associata ad un campo tensoriale simmetrico doppiamente covariante, ossia una mappa bilineare che a due 1-forme sulla varietà differenziabile *M* associa un campo scalare.

$$g: \Omega(M) \times \Omega(M) \longrightarrow \mathscr{F}(M)$$

$$(\alpha, \beta) \longmapsto \langle \alpha, \beta \rangle = \left[g^{-1} \right] (\alpha, \beta)$$
(A.9)

Pertanto, g^{-1} definisce un prodotto interno sulle 1-forme.

OSSERVAZIONE. Vale anche il ragionamento contrario: da un campo tensoriale (2,0) simmetrico che definisce un prodotto interno sulla varietà si può considerare il campo tensoriale (0,2) associato alla matrice inversa, il quale è una metrica sulla stessa varietà e un prodotto interno per le 1-forme.

Scelte delle coordinate (q^{λ}) su M e dati le 1-forme $\underline{\alpha} = \alpha_{\lambda} \underline{\varepsilon}^{\lambda}$, $\underline{\beta} = \beta_{\lambda} \underline{\varepsilon}^{\lambda} \in \Omega^{1}(M)$ si ha

$$g(\vec{\mathbf{X}}, \vec{\mathbf{Y}}) = g\left(\alpha_{\lambda}\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}^{\lambda}, \beta_{\lambda}\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}^{\lambda}\right) = \alpha_{\lambda}\beta_{\lambda}g\left(\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}^{\lambda}, \underline{\boldsymbol{\varepsilon}}^{\lambda}\right) = \alpha_{\lambda}\beta_{\lambda}g^{\lambda\mu}$$

dove

$$g^{\lambda\mu} = g\left(\underline{\varepsilon}^{\lambda}, \underline{\varepsilon}^{\mu}\right) \tag{A.10}$$

Isomorfismi musicali Scelte delle coordinate (q^{λ}) su una varietà Riemanniana (M, g), possiamo considerare due isomorfismi mutualmente inversi tra fibrati vettoriali:

■ **Bemolle**: dato un campo vettoriale $X = X^{\lambda} \vec{\mathbf{e}}_{\lambda}$ su M, il **bemolle** X^{\flat} è una 1-forma su M ottenuta **abbassando un indice**:

$$b: TM \xrightarrow{\qquad} T^*M$$

$$X \longmapsto X^{\flat} = g_{\mu\lambda} X^{\mu} \underline{\epsilon}^{\lambda} = X_{\lambda} \underline{\epsilon}^{\lambda}$$
(A.11)

Utilizzando il prodotto interno definito da g, si ha per qualunque campo vettoriale $Y \in \mathcal{X}(M)$

$$X^{\flat}(Y) = g(X, Y) = \langle X, Y \rangle$$

Diesis: dato una 1-forma $\varphi = \varphi_{\lambda} \underline{\varepsilon}^{\lambda}$ su M, il **diesis** φ^{\sharp} è un campo vettoriale su M ottenuto **alzando un indice**:

$$b: T^*M \xrightarrow{} TM$$

$$\varphi \longmapsto \varphi^{\sharp} = g^{\mu\lambda}\varphi_{\mu}\vec{\mathbf{e}}_{\lambda} = \varphi^{\lambda}\vec{\mathbf{e}}_{\lambda}$$
(A.12)

dove $g^{\mu\lambda}$ sono componenti della matrice inversa associata alla metrica g. Utilizzando il prodotto interno definito da g, si ha per qualunque campo vettoriale $Y \in \mathcal{X}(M)$

$$\langle \varphi^{\sharp}, Y \rangle = g(\varphi^{\sharp}, Y) = \varphi(Y)$$

A.3 ★ ELEMENTO DI LINEA

DEFINIZIONE A.3.1. - SPOSTAMENTO INFINITESIMO.

Il vettore **spostamento infinitesimo** è la variazione infinitesima del vettore posizione $\vec{\bf r}$. Scelte delle coordinate (q^{λ}) su M,

$$d\vec{\mathbf{s}} = \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial q^{\lambda}} dq^{\lambda} = \left| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial q^{\lambda}} \right| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\left| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial q^{\lambda}} \right|} dq^{\lambda} = \left| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial q^{\lambda}} \right| dq^{\lambda} \hat{\mathbf{u}}_{\lambda}$$
(A.13)

Lo spostamento infinitesimo si calcola ricavando, per ogni direzione $\hat{\mathbf{u}}_{\lambda}$, la variazione della corrispondente coordinata *tenendo costanti* le altre.

DEFINIZIONE A.3.2. - ELEMENTO DI LINEA.

L'**elemento di linea** è il quadrato della lunghezza di uno spostamento infinitesimo. Se g è il tensore metrico della varietà n-dimensionale, allora

$$ds^2 = g(d\vec{s}, d\vec{s}) \tag{A.14}$$

Notazione. Talvolta si indica lo spostamento infinitesimo e l'elemento di linea, in maniera alternativa a $d\vec{s}$ e ds, come $d\vec{\ell}$ e $d\ell$

ATTENZIONE! In diversi contesti lo spostamento infinitesimo è chiamato elemento di linea, pur essendo concettualmente differente da quello che qui indichiamo come elemento di linea.

Poiché lo spostamento infinitesimo è arbitrario, ds^2 definisce completamente la metrica; in notazione suggestiva ma non corretta dal punto di vista tensoriale

$$ds^2 = g (A.15)$$

Scelte delle coordinate (q^{λ}) su M, si ha

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dq^{\mu} dq^{\nu} \tag{A.16}$$

Se la metrica è ortogonale, l'elemento di linea è della forma

$$ds^{2} = g_{11} (dq^{1})^{2} + \dots + g_{nn} (dq^{n})^{2}$$
(A.17)

Applicazioni Preso un vettore \vec{r} parametrizzante una curva, il vettore spostamento $d\vec{s}$ rappresenta una sua parte infinitesima tale da sembrare lineare. Per questo motivo il parente stretto del vettore spostamente, l'elemento di linea permette il calcolo dell'arcolunghezza e degli integrali curvilinei, oltre che definire la metrica.

DEFINIZIONE A.3.3. - ARCOLUNGHEZZA.

L'arcolunghezza è la distanza tra due punti lungo una sezione di una curva $\vec{\mathbf{r}}(\tau)$

$$s = \int_{\tau_1}^{\tau_2} d\tau \sqrt{|ds^2|} = \int_{\tau_1}^{\tau_2} d\tau \sqrt{g_{\mu\nu} \frac{dr^{\mu}}{dt} \frac{dr^{\nu}}{dt}}$$
 (A.18)

Definizione A.3.4. - Integrale curvilineo di prima specie .

Un integrale curvilineo di prima specie è un integrale dove un campo scalare

$$f: U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

viene valutato lungo una curva γ di parametrizzazione $\vec{\mathbf{r}}:[a,b]\longrightarrow U$:

$$\int_{\gamma} f(\vec{\mathbf{r}}) ds = \int_{a}^{b} f(\vec{\mathbf{r}}(\tau)) |\vec{\mathbf{r}}'(\tau)| d\tau$$
(A.19)

In particolare, la lunghezza della curva γ è

$$\int_{\gamma} ds = \int_{a}^{b} \left| \vec{\mathbf{r}}'(\tau) \right| d\tau \tag{A.20}$$

Definizione A.3.5. - Integrale curvilineo di seconda specie .

Un **integrale curvilineo di seconda specie** è un integrale dove un campo vettoriale $\vec{\mathbf{F}}:U\subseteq\mathbb{R}^n\longrightarrow\mathbb{R}^n$ viene valutato lungo una curva γ di parametrizzazione $\vec{\mathbf{r}}:[a,b]\longrightarrow U$:

$$\int_{\gamma} \vec{\mathbf{F}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \int_{a}^{b} \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}(\tau)) \cdot |\vec{\mathbf{r}}'(\tau)| d\tau$$
 (A.21)

Gli integrali curvilineo di seconda specie sono indipendenti dalla parametrizzazione, ma dipendono invece dall'*orientazione*: nella fattispecie, invertire l'orientazione della parametrizzazione cambia il segno dell'integrale curvilineo.

A.4 🔺 ELEMENTO DI AREA

DEFINIZIONE A.4.1. -.

Data una superficie Σ a due dimensioni immersa in \mathbb{R}^3 , l'**elemento di superficie** è una sua porzione infinitesima. In termini matematici, scelte una parametrizzazione $\vec{\mathbf{r}}(u,v)$ di Σ e dunque una scelta di coordinate (u,v), allora l'elemento di superficie è una 2-forma data da

$$d\Sigma = \sqrt{\det g} du dv = \left\| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial v} \right\| du dv \tag{A.22}$$

dove g è la metrica associata alla superficie con la parametrizzazione scelta.

Applicazioni Come si può facilmente immaginare, l'elemento di superficie permette il calcolo degli integrali superficiali.

Definizione A.4.2. - Integrale superficiale per campi scalari .

Un integrale superficiali per campi scalari è un integrale dove un campo scalare

 $f:U\subseteq\mathbb{R}^2\longrightarrow\mathbb{R}$ viene valutato su una superficie di parametrizzazione $\vec{\mathbf{r}}:T\longrightarrow U$:

$$\int_{\Sigma} f d\Sigma = \int_{T} f(\vec{\mathbf{r}}(u, v)) \sqrt{\det g} du dv = \int_{T} f(\vec{\mathbf{r}}(u, v)) \left\| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial v} \right\| du dv \tag{A.23}$$

In particolare, l'area di Σ è

$$A = \int_{\Sigma} 1d\Sigma = \int_{T} \left\| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial v} \right\| du dv \tag{A.24}$$

Un integrale superficiale per campi vettoriali può essere definito in due modi differenti:

- Integrando il campo *componente per componente* utilizzando l'integrale superficiale per campi scalari; il risultato in tal caso è un vettore.
- Integrando la *componente normale* del campo tramite la superficie con l'integrale superficiale per campi scalari; il risultato in tal caso è uno scalare ed è il **flusso** del campo vettoriale tramite la superficie considerata.

A.5 ★ ELEMENTO DI VOLUME

DEFINIZIONE A.5.1. - ELEMENTO DI VOLUME .

Fissate delle coordinate (x^i) , un **elemento di volume** su una varietà Riemanniana *orientabile* di dimensione n è una n-forma data da

$$dV = \sqrt{|\det g|} dx^1 \wedge \ldots \wedge dx^n \tag{A.25}$$

dove g è la metrica associata alla varietà.

Nel caso specifico di \mathbb{R}^3 , si può fisicamente vedere come una porzione infinitesima di volume - anche se in termini matematici rimane una 3-forma su \mathbb{R}^3 . Date le coordinate (u, v, s) su \mathbb{R}^3 e la metrica g ad esse associata, si esprime per convenzione come

$$dV = \sqrt{\det g} du dv ds \tag{A.26}$$

Cambio di coordinate Nelle coordinate cartesiane (x, y, z) la forma di volume è

$$dV = dx dy dz$$

Operando un cambio di coordinate

$$\begin{cases} x = x(u, v, s) \\ y = y(u, v, s) \\ z = z(u, v, s) \end{cases}$$

la forma di volume cambia con il determinante della Jacobiana del cambiamento:

$$dV = \left| \frac{\partial (x, y, z)}{\partial (u, v, s)} \right| du dv ds$$

Applicazioni L'elemento di volume permette di definire l'integrale (di Lebesgue) di una funzione su una varietà differenziabile. Nel caso specifico di \mathbb{R}^3 , la forma di volume permette il calcolo degli **integrali tripli**.

In particolare, il volume di un dominio V è dato da

$$V = \int_{V} 1 dV = \int_{V} dV$$

A.6 ★ OPERATORE STAR DI HODGE

DEFINIZIONE A.6.1. - SIMBOLO DI LEVI-CIVITA.

Il simbolo di Levi-Civita è definito come

$$\varepsilon_{i_1 i_2 \dots i_n} = \begin{cases} +1 & \text{se } (i_1, i_2 \dots, i_n) \text{ è una permutazione pari di } (1, 2, \dots, n) \\ -1 & \text{se } (i_1, i_2 \dots, i_n) \text{ è una permutazione dispari di } (1, 2, \dots, n) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$
(A.27)

DEFINIZIONE A.6.2. - OPERATORE STAR DI HODGE.

Data una varietà Riemanniana orientata M di dimensione n, lo **star di Hodge** è una funzione lineare

$$*: \Omega^k(M) \longrightarrow \Omega^{n-k}(M)$$

che associa alla k-forma β un unica (n-k)-forma $*\beta$, detta **duale di Hodge** definita dall'identità

$$\alpha \wedge *\beta = \langle \alpha, \beta \rangle \, dV \tag{A.28}$$

dove $dV \in \omega^n(X)$ è la forma di volume indotta da g.

Fissate delle componenti (q^{λ}) , una k-forma ha una scrittura canonica data da

$$\alpha = \frac{1}{k!} \alpha_{i_1 \dots i_k} \underline{\varepsilon}^{i_1} \wedge \dots \wedge \underline{\varepsilon}^{i_k}$$
 (A.29)

dove $\alpha_{i_1...i_k}$ sono funzioni \mathscr{C}^∞ sulla varietà. Allora, il duale di Hodge è definito come

$$*\alpha = \frac{1}{k! \, (n-k)!} \sqrt{|g|} \alpha_{j_1 \dots j_k} g^{j_1 i_1} \dots g^{j_k i_k} \varepsilon_{i_1 \dots i_k i_{k+1} \dots i_n} \underline{\varepsilon}^{i_{k+1}} \wedge \dots \wedge \underline{\varepsilon}^{i_n} = \frac{1}{k! \, (n-k)!} \sqrt{|g|} \alpha^{i_1 \dots i_k} \varepsilon_{i_1 \dots i_k i_{k+1} \dots i_n} \underline{\varepsilon}^{i_{k+1}} \wedge \dots \wedge \underline{\varepsilon}^{i_n} = \frac{1}{k! \, (n-k)!} \sqrt{|g|} \alpha^{i_1 \dots i_k} \varepsilon_{i_1 \dots i_k i_{k+1} \dots i_n} \underline{\varepsilon}^{i_{k+1}} \wedge \dots \wedge \underline{\varepsilon}^{i_n} = \frac{1}{k! \, (n-k)!} \sqrt{|g|} \alpha^{i_1 \dots i_k} \varepsilon_{i_1 \dots i_k i_{k+1} \dots i_n} \underline{\varepsilon}^{i_{k+1}} \wedge \dots \wedge \underline{\varepsilon}^{i_n} = \frac{1}{k! \, (n-k)!} \sqrt{|g|} \alpha^{i_1 \dots i_k} \varepsilon_{i_1 \dots i_k i_{k+1} \dots i_n} \underline{\varepsilon}^{i_{k+1}} \wedge \dots \wedge \underline{\varepsilon}^{i_n} = \frac{1}{k! \, (n-k)!} \sqrt{|g|} \alpha^{i_1 \dots i_k} \varepsilon_{i_1 \dots i_k i_{k+1} \dots i_n} \underline{\varepsilon}^{i_{k+1}} \wedge \dots \wedge \underline{\varepsilon}^{i_n} = \frac{1}{k! \, (n-k)!} \sqrt{|g|} \alpha^{i_1 \dots i_k} \varepsilon_{i_1 \dots i_k i_{k+1} \dots i_n} \underline{\varepsilon}^{i_{k+1}} \wedge \dots \wedge \underline{\varepsilon}^{i_n} = \frac{1}{k! \, (n-k)!} \sqrt{|g|} \alpha^{i_1 \dots i_k} \varepsilon_{i_1 \dots i_k i_{k+1} \dots i_n} \underline{\varepsilon}^{i_{k+1}} \wedge \dots \wedge \underline{\varepsilon}^{i_n} = \frac{1}{k! \, (n-k)!} \sqrt{|g|} \alpha^{i_1 \dots i_k} \varepsilon_{i_1 \dots i_k i_{k+1} \dots i_n} \underline{\varepsilon}^{i_{k+1} \dots i_n} \underline{\varepsilon}$$

dove g è la metrica su M e

$$\alpha^{i_1...i_k} = \alpha_{i_1...i_k} g^{j_1 i_1} \dots g^{j_k i_k}$$

PROPRIETÀ A.6.1. -. Data una varietà Riemanniana (M, g) di dimensione n e sia $\alpha \in \Omega^k(M)$. Allora valgono le seguenti:

■ Il duale di Hodge della funzione/0-forma identicamente unitaria 1 è

$$*1 = dV (A.30)$$

■ Il duale del duale di Hodge di una k-forma è

$$*(*\alpha) = (-1)^{k(n+1)} \alpha = (-1)^{k(n-k)} \alpha$$
 (A.31)

A.7 OPERATORI DIFFERENZIALI

In questa sezione ci limitiamo a considerare lo spazio affine \mathbb{R}^3 - dotato delle proprietà di varietà differenziale - ove non specificato diversamente.

DEFINIZIONE A.7.1. - OPERATORE NABLA.

L'operatore **nabla** è una notazione matematica che semplifica la scrittura di diverse equazioni. In coordinate cartesiane su \mathbb{R}^3 , si può immaginare un vettore puramente formale che contiene gli operatori delle derivate parziali nelle tre direzioni spaziali (cartesiane):

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\hat{\mathbf{u}}_x + \frac{\partial}{\partial y}\hat{\mathbf{u}}_y + \frac{\partial}{\partial z}\hat{\mathbf{u}}_z \tag{A.32}$$

ATTENZIONE! L'operatore nabla assume significato soltanto quando viene *applicato*, come ad un campo scalare o ad un campo vettoriale. Ad esempio, una scrittura del tipo $\vec{\mathbf{V}} + \vec{\mathbf{v}}$ non ha alcun senso né fisico, né matematico.

L'operatore nabla ha tre possibili applicazioni, a seconda se viene moltiplicato per un campo scalare, oppure se moltiplicato con un campo vettoriale per mezzo del prodotto scalare o quello vettoriale.

Cambio di coordinate Anche se lo scriviamo come vettore formale, \vec{V} si può anche vedere come *covettore* - un nome carino per dire le *forme lineari*. In particolare, le componenti di \vec{V} cambiano come i covettori, cioé dobbiamo operare in modo covariante e utilizzare la *matrice* del cambiamento di base:

$$\frac{\partial}{\partial q_{\lambda}} = \frac{\partial x^{i}}{\partial q^{\lambda}} \frac{\partial}{\partial x^{i}} \tag{A.33}$$

Gradiente

DEFINIZIONE A.7.2. - CAMPO SCALARE.

Un campo scalare φ è una funzione

$$\varphi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y, z) \longmapsto \varphi(x, y, z)$$
(A.34)

dove (x, y, z) sono eventualmente funzioni del tempo.

Un campo scalare è quindi una mappa che a punti di \mathbb{R}^3 associa valori scalari.

DEFINIZIONE A.7.3. - GRADIENTE.

Dato un campo scalare $\varphi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$, il **gradiente** è il campo vettoriale dato dall'applicazione della nabla tramite moltiplicazione per uno scalare a φ :

$$\vec{\nabla}\varphi = (\partial_x \varphi, \partial_y \varphi, \partial_z \varphi) \tag{A.35}$$

ESEMPI.

- Se φ rappresenta l'altitudine, $\vec{\nabla} \varphi$ è la discesa.
- Se φ rappresenta la *pressione* o la *temperatura*, $\vec{\nabla}\varphi$ è la direzione in cui essa varia più rapidamente.

OSSERVAZIONE. Dato un campo scalare, esistono delle **superfici equipotenziali** tali per cui φ = costante sulla superficie. Il gradiente di φ è, punto per punto, ortogonale alla superficie equipotenziale.

Spostamento infinitesimo e gradiente Diamo una definizione alternativa del gradiente che ci tornerà più utile avanti. Si noti che il modulo, direzione e verso del gradiente è indipendente dal sistema di coordinate, in virtù della sua natura vettoriale. Fissati due punti infinitamente vicini, possiamo considerare il gradiente del campo scalare φ come il vettore tale che il prodotto scalare per il vettore spostamente infinitesimo $d\vec{s}$ dà la variazione di φ per tale spostamento.

$$d\varphi = \vec{\nabla}\varphi \cdot d\vec{s} \tag{A.36}$$

dove $d\varphi$ è matematicamente una 1-forma e si calcola tramite la derivata esterna, in coordinate:

$$d\varphi = \frac{d\varphi}{dx^i}dx^i \tag{A.37}$$

Questa definizione è *intrinseca* e *non* richiede alcun sistema di coordinate, e può essere utilizzato per ricavare anche l'espressione dell'operatore nabla in altre coordinate. Per questioni operative conviene comunque servirsi di un sistema di coordinate e calcolare le componenti del gradiente in tale sistema.

Divergenza

DEFINIZIONE A.7.4. - DIVERGENZA.

Dato un campo vettoriale $\vec{\mathbf{G}}: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, la **divergenza** è il campo scalare dato dall'applicazione della nabla tramite prodotto scalare ad $\vec{\mathbf{G}}$:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{G} = \partial_x G_x + \partial_y G_y + \partial_z G_z \tag{A.38}$$

ESEMPIO. Se \vec{G} rappresenta la velocità dell'aria in una certa regione di spazio, $\vec{\nabla} \cdot \vec{G}$ rappresenta quanta più aria sta "uscendo" da quella regione rispetto a quanta ne sta "entrando". Se scaldiamo l'aria, essa si espande, i vettori puntano verso l'esterno della regione e la divergenza è positiva; se raffreddiamo l'aria, l'aria si contrae e la divergenza ha un valore negativo.

Rotore

DEFINIZIONE A.7.5. - ROTORE.

Dato un campo vettoriale $\vec{\mathbf{G}}: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, il **rotore** è il campo vettoriale dato dall'applicazione della nabla tramite prodotto vettoriale ad $\vec{\mathbf{G}}$:

$$\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{G}} = (\partial_y G_z - \partial_x G_y, \partial_z G_x - \partial_x G_z, \partial_x G_y - \partial_y G_x)$$
 (A.39)

Si definisce anche come il determinante formale

$$\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{G}} = \begin{vmatrix} \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ G_x & G_y & G_z \\ \hat{\mathbf{u}}_x & \hat{\mathbf{u}}_y & \hat{\mathbf{u}}_z \end{vmatrix}$$
 (A.40)

Esempio. Supponiamo che \vec{G} rappresenta la velocità di un flusso d'acqua in una certa regione di spazio e di porre una pallina ruvida nel fluido, in modo che non si può spostare da tale punto. Anche se non si sposta da lì, il fluido fa comunque ruotare la pallina: l'asse di rotazione è nella direzione di $\vec{V} \cdot \vec{G}$ applicato al centro della palla, mentre la velocità angolare dipende dal modulo del rotore in tale punto. In altre parole, è una misura di come un fluido potrebbe ruotare (o meglio, far ruotare qualcosa a livello microscopico)

A.7.1 Derivate seconde

Dato che dopo aver applicato l'operatore nabla otteniamo campi scalari o vettoriali, possiamo riapplicare l'operatore nabla come in precedenza per ottenere delle derivate seconde; alcune hanno particolare rilevanza perché sono importanti dal punto di vista matematico oppure perché sono costantemente nulle.

i)
$$\vec{\mathbf{V}} \cdot (\vec{\mathbf{V}}\varphi) = \nabla^2 \varphi$$
, dove $\nabla^2 \varphi$ è il laplaciano:

$$\nabla^2 \varphi = \partial_x^2 \varphi + \partial_y^2 \varphi + \partial_z^2 \varphi \tag{A.41}$$

ii)
$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \varphi = 0$$

iii)
$$\vec{\nabla} \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{G} \right)$$

iv)
$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{G}) = 0$$

v)
$$\vec{\mathbf{V}} \times (\vec{\mathbf{V}} \times \vec{\mathbf{G}}) = \vec{\mathbf{V}} (\vec{\mathbf{V}} \cdot \vec{\mathbf{G}}) + \nabla^2 \vec{\mathbf{G}}$$
, dove $\nabla^2 \vec{\mathbf{G}}$ è il laplaciano vettoriale:

$$\nabla^2 \vec{\mathbf{G}} = (\nabla^2 \partial_x E, \nabla^2 \partial_y E, \nabla^2 \partial_z E)$$
 (A.42)

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo ii) e iv).

ii)

$$\begin{vmatrix} \partial_{x} & \partial_{y} & \partial_{z} \\ G_{x} & G_{y} & G_{z} \\ \hat{\mathbf{u}}_{x} & \hat{\mathbf{u}}_{y} & \hat{\mathbf{u}}_{z} \end{vmatrix} = (\partial_{y}\partial_{z}\varphi - \partial_{z}\partial_{y}\varphi) \hat{\mathbf{u}}_{x} + (\partial_{z}\partial_{x}\varphi - \partial_{x}\partial_{z}\varphi) \hat{\mathbf{u}}_{y} + (\partial_{x}\partial_{y}\varphi - \partial_{y}\partial_{x}\varphi) \hat{\mathbf{u}}_{z} = 0$$

iv)

$$(\partial_{x}, \partial_{y}, \partial_{z}) \cdot (\partial_{y}G_{x} - \partial_{x}G_{y}, \partial_{z}G_{x} - \partial_{x}G_{z}, \partial_{x}G_{y} - \partial_{y}G_{x}) =$$

$$= \partial_{x}\partial_{y}G_{z} - \partial_{x}\partial_{z}G_{y} + \partial_{y}\partial_{z}G_{x} - \partial_{y}\partial_{x}G_{z} + \partial_{z}\partial_{x}G_{y} - \partial_{z}\partial_{y}G_{x} = 0$$

Definite le nostre derivate seconde, otteniamo una conseguenza quasi immediata.

Proposizione A.7.1. - Ogni campo conservativo è irrotazionale.

Ogni campo conservativo $\hat{\mathbf{G}}$ è irrotazionale.

DIMOSTRAZIONE. Poiché $\vec{\mathbf{G}} = \vec{\nabla} \varphi$ per un opportuno potenziale φ definito a meno di costanti, allora si ha che

 $\vec{\nabla} \times \vec{G} = \vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \varphi = 0$

Concludiamo la discussione con alcuni teoremi non banali (e forniti senza dimostrazione) che seguono dalle derivate seconde qui definite

Teorema A.7.1. - Ogni campo irrotazionale è conservativo .

Ogni campo irrotazionale $\hat{\mathbf{G}}$ è (localmente) conservativo, ossia è il gradiente di un opportuno campo scalare φ .

$$\vec{\nabla} \times \vec{G} = 0 \implies \exists \varphi \colon \vec{G} = \vec{\nabla} \varphi$$

Teorema A.7.2. - Ogni campo con divergenza nulla è solenoidale .

Ogni campo \vec{G} con divergenza nulla è (localmente) soleinoidale, ossia è il rotore di un opportuno campo vettoriale \vec{A} .

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{G} = 0 \implies \exists \vec{A} : \vec{G} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

A.8 TEOREMA DELLA DIVERGENZA E DEL ROTORE

Teorema della divergenza

Teorema A.S.1. - Teorema della divergenza.

Si consideri un volume $V \subseteq \mathbb{R}^3$ compatto con bordo liscio ∂V . Dato un campo vettoriale differenziabile $\vec{\mathbf{G}}$ in un intorno di V, allora

$$\int_{V} \vec{\mathbf{V}} \cdot \vec{\mathbf{G}} = \int_{\partial V} \vec{\mathbf{G}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_{n} d\Sigma \tag{A.43}$$

Utilizzando la notazione fisica, la A.43 si scrive come

$$\int_{V} \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{G}} = \Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{G}}) \tag{A.44}$$

Teorema del rotore

TEOREMA A.S.2. - TEOREMA DEL ROTORE.

Si consideri una curva $\gamma:[a,b]\longrightarrow \mathbb{R}^3$ semplice - ossia senza intersezioni con sé stessa, chiusa e liscia a tratti; si consideri inoltre una superficie Σ liscia tale che $\partial \Sigma=\gamma$. Dato un campo vettoriale differenziabile $\vec{\mathbf{G}}$ in un intorno di V, allora

$$\int_{\Sigma} \vec{\mathbf{V}} \vec{\mathbf{G}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma = \oint_{\gamma} \vec{\mathbf{G}} \cdot d\vec{\mathbf{s}}$$
 (A.45)

Utilizzando la notazione fisica, la A.45 si scrive come

$$\Phi_{\Sigma} \left(\vec{\mathbf{V}} \vec{\mathbf{G}} \right) = \Gamma_{\gamma} (\vec{\mathbf{G}}) \tag{A.46}$$

OSSERVAZIONE. Ci sono infinite superfici con bordo γ , ma il flusso del rotore rimane *sempre* invariato.

A.9 CAMPI CONSERVATIVI, IRROTAZIONALI E SOLENOIDALI

Campi conservativi

DEFINIZIONE A.9.1. - CAMPO CONSERVATIVO E POTENZIALE.

Dato un campo vettoriale \vec{G} , se esiste un campo scalare φ tale che $\vec{G} = \vec{\nabla} \varphi$, allora \vec{G} viene detto **conservativo** e il campo scalare φ è detto **potenziale**.

Campi irrotazionali

DEFINIZIONE A.9.2. - CAMPO IRROTAZIONALE.

Un campo vettoriale \vec{G} viene detto irrotazionale se $\vec{\nabla} \times \vec{G} = 0$.

Proposizione A.9.1. - ★ Campo irrotazionale e campo conservativo .

Un campo conservativo è sempre irrotazionale; il viceversa è vero se il dominio è semplicemente connesso.

Teorema A.9.1. - Caratterizzazioni equivalenti dei campi conservativi in \mathbb{R}^3 .

Sia $\vec{\mathbf{G}}$ un campo vettoriale in \mathbb{R}^3 . Le seguenti sono equivalenti:

- i) $\vec{\mathbf{G}}$ è conservativo, cioè esiste φ campo scalare tale che $\vec{\mathbf{G}} = \vec{\nabla} \varphi$.
- ii) $\vec{\mathbf{G}}$ è irrotazionale, cioè $\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{G}} = 0$.
- *iii*) $\Gamma_{\gamma}(\vec{\mathbf{G}}) = 0$, $\forall \gamma$ curva chiusa.
- iv) $\int_{\gamma_1} \vec{\mathbf{G}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \int_{\gamma_2} \vec{\mathbf{G}} d\vec{\mathbf{s}}$, $\forall \gamma_1$, γ_2 curve tra due estremi A e B fissi.

Campi solenoidali

DEFINIZIONE A.9.3. - CAMPO SOLENOIDALE E VETTORE POTENZIALE.

Un campo vettoriale $\vec{\mathbf{G}}$ viene detto **solenoidale** se $\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{G}} = 0$.

In particolare, un campo è solenoidale se e solo se esiste un campo vettoriale $\vec{\bf A}$ tale che $\vec{\bf G} = \vec{\bf V} \times \vec{\bf A}$. Il campo vettoriale $\vec{\bf A}$ è detto **vettore potenziale**.

Teorema A.9.1. - Caratterizzazioni equivalenti dei campi solenoidali in \mathbb{R}^3 .

Sia $\tilde{\mathbf{G}}$ un campo vettoriale in \mathbb{R}^3 . Le seguenti sono equivalenti:

- i) $\vec{\mathbf{G}}$ è solenoidale, cioè $\vec{\mathbf{V}} \cdot \vec{\mathbf{G}} = 0$.
- ii) \vec{G} ammette un vettore potenziale \vec{A} tale per cui $\vec{G} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$.
- *iii*) $\Phi_{\Sigma}(\vec{\mathbf{G}}) = 0$, $\forall \Sigma$ superficie chiusa.
- iv) $\Phi_{\Sigma_1}(\vec{\mathbf{G}}) = \Phi_{\Sigma_2}(\vec{\mathbf{G}})$ se $\partial \Sigma_1 = \partial \Sigma_2$.
- v) Tutte le linee di forze sono chiuse.

DIMOSTRAZIONE.

 $II) \implies I)$ Se $\vec{\mathbf{G}} = \vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{A}}$, allora

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{G}} = \vec{\nabla} \cdot \left(\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{A}} \right) = 0$$

 $III) \implies IV$) Consideriamo la superficie $\Sigma_1 \cup \Sigma_2$. Σ_1 e Σ_2 sono aperte se prese singolarmente, ma unendole al bordo la loro unione diventa chiusa; pertanto, si ha

$$\Phi_{\Sigma_1 \cup \Sigma_2}(\vec{\mathbf{G}}) = 0$$

Posto $\hat{\mathbf{u}}_n$ il versore esterno alla superficie unita e $\hat{\mathbf{u}}_i$ il versore della superficie Σ_i concorde con il verso di $\vec{\mathbf{G}}$, si osserva che

$$\Phi_{\Sigma_1 \cup \Sigma_2}(\vec{\mathbf{G}}) = \int_{\Sigma} \vec{\mathbf{G}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma = \int_{\Sigma_1} \vec{\mathbf{G}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma + \int_{\Sigma_2} \vec{\mathbf{G}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n d\Sigma = \int_{\Sigma_1} \vec{\mathbf{G}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_1 d\Sigma_1 - \int_{\Sigma_2} \vec{\mathbf{G}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_2 d\Sigma_2$$

da cui segue

$$\int_{\Sigma_1} \vec{\mathbf{G}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_1 d\Sigma_1 - \int_{\Sigma_2} \vec{\mathbf{G}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_2 d\Sigma_2 = 0$$

e quindi la tesi.

★ Teorema fondamentale del calcolo vettoriale

Teorema A.9.2. - Teorema fondamentale del calcolo vettoriale .

Ogni campo vettoriale può essere espresso come la somma di un campo irrotazionale e di un campo solenoidale.

A.10 🔺 OPERATORI DIFFERENZIALI E FORME DIFFERENZIALI

Consideriamo \mathbb{R}^n in coordinate cartesiane: questa è una varietà Riemanniana di dimensione n con metrica l'identità, ossia $g = \mathbb{F}$.

Gradiente Dato un campo scalare $\varphi \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^n)$, il **gradiente** di φ è definito come il campo vettoriale $\vec{\nabla} \varphi$ associato tramite l'isomorfismo musicale del diesis alla 1-forma $d\varphi$,

$$\vec{\nabla}\varphi = (d\varphi)^{\sharp} \in \Omega^{1}(M), \tag{A.47}$$

dove $d\varphi$ è il differenziale (o derivata esterna) della funzione φ .

Rotore Il **rotore** di un campo vettoriale $\vec{\mathbf{G}}$ su \mathbb{R}^n è definito come la (n-2)-forma $\operatorname{rot}\vec{\mathbf{G}}$ seguente:

$$\operatorname{rot} \vec{\mathbf{G}} = * \left(d \vec{[E]}^{\flat} \right) = * \left(d \underline{E} \right)$$

Questa è una generalizzazione del concetto del rotore ad n dimensioni. Nel caso specifico di \mathbb{R}^3 , il rotore è una 1-forma; pertanto il rotore vettoriale a noi noto è semplicemente il campo vettoriale che otteniamo applicando l'isomorfismo musicale del diesis a rot $\vec{\mathbf{G}}$.

$$\vec{\nabla} \times \vec{G} = \left(\cot \vec{G} \right)^{\sharp} \tag{A.48}$$

Divergenza La **divergenza** di \vec{G} è definito come il campo scalare

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{G}} = \operatorname{tr} \left\{ d\vec{\mathbf{G}} \right\} \tag{A.49}$$

dove $d\vec{\mathbf{G}}$ è il differenziale della funzione.

Possiamo definire la divergenza in termini di operatore *star di Hodge*. Dato un campo vettoriale $\vec{\mathbf{G}} = E^i(\vec{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{u}}_i$ su \mathbb{R}^3 , l'isomorfismo musicale del bemolle definisce la sua 1-forma associata

$$\underline{\boldsymbol{E}} = (\vec{\mathbf{G}})^{\flat} = G_i(\vec{\mathbf{r}}) dx^i$$

Il suo duale di Hodge è la 2-forma

$$*\underline{E} = \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} E^i dx^j \wedge dx^k$$

dove ε_{ijk} è un simbolo di Levi-Civita. La derivata esterna di * \underline{E} è la 3-forma

$$d * \underline{E} = \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} \partial_l E^i dx^l \wedge dx^i \wedge x^k$$

Il suo duale di Hodge è un campo scalare e coincide con la divergenza di $\vec{\mathbf{G}}$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{G}} = *d * \underline{E} = \partial_i E^i \tag{A.50}$$

A.10.1 Teorema di Stokes per forme differenziali

TEOREMA A.10.1. - TEOREMA DI STOKES PER FORME DIFFERENZIALI.

Se ω è una n-forma liscia con supporto compatto sulla varietà differenziabile e orientabile M di dimensione n+1, dotata - sulla base dell'orientazione indotta da M - di un bordo pari ad una varietà differenziabile ∂M di dimensione n, allora

$$\int_{M} d\omega = \int_{\partial M} \omega$$

dove nel secondo integrale si intende, con un abuso di notazione, la restrizione sul bordo ∂M di ω (o equivalentemente, è pari al pullback $i^*\omega$ dove $u \hookrightarrow \partial MM$ è l'inclusione del bordo nella varietà).

Da questo importante teorema si possono ricavare diversi risultati già noti, applicati tuttavia al mondo delle forme differenziali.

Teorema del rotore per forme differenziali Si può osservare che $\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{G}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n dA$ è una 2-forma che è pari a

$$\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{G}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_n dA = * \left(\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{G}} \right)^b = d\vec{\mathbf{G}}^b$$

Allora, il teorema del rotore per le forme differenziali diventa

$$\int_{\Sigma} d\underline{E} = \int_{\partial \Sigma} \underline{E} \tag{A.51}$$

Teorema della divergenza per forme differenziali Si può osservare che $\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{G}} dV$ è una 3-forma che è pari a

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{G}} dV = d * \mathbf{E}$$

Allora, il teorema del rotore per le forme differenziali diventa

$$\int_{V} *d * \underline{E} = \int_{\partial V} ast d\underline{E}$$
 (A.52)

A.11 COORDINATE SFERICHE E CILINDRICHE

In molti casi dove sono presenti evidenti simmetrie, le coordinate cartesiane possono complicare la trattazione del fenomeno fisico. A questo scopo introduciamo due sistemi di coordinate di frequente utilizzo: le **coordinate sferiche** e le **coordinate cilindriche**.

A.11.1 Coordinate sferiche

DEFINIZIONE A.11.1. - COORDINATE SFERICHE.

Le **coordinate sferiche** sono un sistema di coordinate per \mathbb{R}^3 dove la posizione \vec{r} di un punto è specificato da tre numeri:

- La **distanza radiale** *r* dall'origine.
- L'angolo polare (latitudine) θ tra la direzione verticale dello *zenith* l'asse *z* positivo e il vettore radiale.
- L'angolo azimutale (longitudine) φ definito tra l'asse x positivo e la proiezione del vettore radiale sul piano xy, in senso antiorario.

Utilizzando i radianti, si pone $r \in (0, +\infty)$, $\theta \in [0, \pi)$ e $\varphi \in [0, 2\pi]$

La legge di trasformazione dalle coordinate sferiche alle coordinate cartesiane è

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$
 (A.53)

Viceversa, si ha

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arctan\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}\right) \\ \varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \end{cases}$$
(A.54)

Basi e componenti vettoriali

RІСО**R**DІАМО... Dato un cambiamento di coordinate $q^{\lambda} = q^{\lambda}(x^i)$, la matrice del cambiamento di base è la matrice che ha sulle colonne i vettori della nuova base espressi in funzione della seconda. In *notazione di Einstein* essa è della forma

$$M = \left(\frac{\partial x^i}{\partial q^\lambda}\right) \tag{A.55}$$

dove i è l'indice di riga e λ quello di colonna.

Per passare dalla base riferita alle x^i alla nuova base riferita alle q^{λ} la formula è quindi

$$\vec{\mathbf{e}}_{\lambda} = \frac{\partial x^{i}}{\partial q^{\lambda}} \vec{\mathbf{G}}_{i} \tag{A.56}$$

Invece, per cambiare le componenti dei vettori dobbiamo operare in modo controvariante e utilizzare la *matrice inversa* del cambiamento di base:

$$v^{\lambda} = \frac{\partial q^{\lambda}}{\partial x^{i}} V_{i} \tag{A.57}$$

Poniamo qui $x^1 = x$, $x^2 = y$, $x^3 = z$, $q^1 = r$, $q^2 = \theta$, $q^3 = \varphi$. Il vettore posizione in cartesiane è

$$\vec{\mathbf{r}} = x^i \hat{\mathbf{u}}_i = x \hat{\mathbf{u}}_x + y \hat{\mathbf{u}}_y + z \hat{\mathbf{u}}_z$$

Allora, il cambiamento dalla base cartesiana $(\hat{\mathbf{u}}_x, \hat{\mathbf{u}}_y, \hat{\mathbf{u}}_z)$ alla base sferica $(\hat{\mathbf{e}}_r, \hat{\mathbf{e}}_\theta, \hat{\mathbf{e}}_\varphi)$ è

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{e}}_{r} = \frac{\partial x^{i}}{\partial r} \hat{\mathbf{u}}_{i} = \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial r} = \sin \theta \cos \varphi \hat{\mathbf{u}}_{x} + \sin \theta \sin \varphi \hat{\mathbf{u}}_{y} + \cos \theta \hat{\mathbf{u}}_{z} \\ \hat{\mathbf{e}}_{\theta} = \frac{\partial x^{i}}{\partial \theta} \hat{\mathbf{u}}_{i} = \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial \theta} = r \cos \theta \cos \varphi \hat{\mathbf{u}}_{x} + r \cos \theta \sin \varphi \hat{\mathbf{u}}_{y} - r \sin \theta \hat{\mathbf{u}}_{z} \\ \hat{\mathbf{e}}_{\varphi} = \frac{\partial x^{i}}{\partial \varphi} \hat{\mathbf{u}}_{i} = \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial \theta} = -r \sin \theta \sin \varphi \hat{\mathbf{u}}_{x} + r \sin \theta \cos \varphi \hat{\mathbf{u}}_{y} \end{cases}$$
(A.58)

Poiché

$$|\hat{\mathbf{e}}_r| = \left| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial r} \right| = 1 \qquad |\hat{\mathbf{e}}_{\theta}| = \left| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial \theta} \right| = r \qquad |\hat{\mathbf{e}}_{\varphi}| = \left| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial \varphi} \right| = r \sin \theta,$$
 (A.59)

il cambiamento dalla base cartesiana $(\hat{\mathbf{u}}_x, \hat{\mathbf{u}}_y, \hat{\mathbf{u}}_z)$ alla base *ortonormale* sferica $(\hat{\mathbf{u}}_r, \hat{\mathbf{u}}_\theta, \hat{\mathbf{u}}_\varphi)$ è

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{u}}_{r} = \frac{\hat{\mathbf{e}}_{r}}{|\hat{\mathbf{e}}_{r}|} = \sin\theta\cos\varphi\hat{\mathbf{u}}_{x} + \sin\theta\sin\varphi\hat{\mathbf{u}}_{y} + \cos\theta\hat{\mathbf{u}}_{z} \\ \hat{\mathbf{u}}_{\theta} = \frac{\hat{\mathbf{e}}_{\theta}}{|\hat{\mathbf{e}}_{\theta}|} = \cos\theta\cos\varphi\hat{\mathbf{u}}_{x} + \cos\theta\sin\varphi\hat{\mathbf{u}}_{y} - \sin\theta\hat{\mathbf{u}}_{z} \\ \hat{\mathbf{u}}_{\varphi} = \frac{\hat{\mathbf{e}}_{\varphi}}{|\hat{\mathbf{e}}_{\varphi}|} = -\sin\varphi\hat{\mathbf{u}}_{x} + \cos\varphi\hat{\mathbf{u}}_{y} \end{cases}$$
(A.60)

La matrice del cambiamento di base ortonormale M è una rotazione nelle tre dimensioni attorno all'origine, e la relazione di cui sopra si può scrivere matricialmente come

$$\begin{pmatrix} \hat{\mathbf{u}}_r \\ \hat{\mathbf{u}}_{\theta} \\ \hat{\mathbf{u}}_{\varphi} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{u}}_x \\ \hat{\mathbf{u}}_y \\ \hat{\mathbf{u}}_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi & \cos \theta \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & \cos \theta \sin \varphi & \cos \varphi \\ \cos \theta & \sin \theta & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{u}}_x \\ \hat{\mathbf{u}}_y \\ \hat{\mathbf{u}}_z \end{pmatrix}$$
(A.61)

Si osservi in particolare che M è *ortogonale*, quindi $M^{-1} = M^T$. Pertanto, il cambiamento delle componenti di un campo vettoriale $\vec{\mathbf{G}}$ dalle cartesiane alle sferiche è

$$(G_r \quad G_\theta \quad G_\varphi) = (G_x \quad G_y \quad G_z) M^{-1} = (G_x \quad G_y \quad G_z) M^T$$
(A.62)

Elemento di linea Lo spostamento infinitesimo da $\vec{\mathbf{r}} = (r, \theta, \varphi)$ a $\vec{\mathbf{r}} + d\vec{\mathbf{r}} = (r + dr, \theta + d\theta, \varphi + d\varphi)$ è

$$d\vec{\mathbf{s}} = \left| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial q^i} \right| dq^i \hat{\mathbf{u}}_i = \left| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial r} \right| dr \hat{\mathbf{u}}_r + \left| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial \theta} \right| d\theta \hat{\mathbf{u}}_\theta + \left| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial \varphi} \right| d\varphi \hat{\mathbf{u}}_\varphi = dr \hat{\mathbf{u}}_r + r d\theta \hat{\mathbf{u}}_r \theta + r \sin\theta d\varphi \hat{\mathbf{u}}_\varphi \quad (A.63)$$

Essendo la metrica associata alle coordinate sferiche ortogonale, l'elemento di linea diventa

$$ds^{2} = dr^{2} + r^{2}d\theta^{2} + r^{2}\sin^{2}\theta d\varphi^{2}$$
 (A.64)

RICORDIAMO... L'operatore nabla, scritto in notazione versoriale cartesiana, è

$$\vec{\nabla} = \vec{\nabla}_x \hat{\mathbf{u}}_x + \vec{\nabla}_y \hat{\mathbf{u}}_y + \vec{\nabla}_z \hat{\mathbf{u}}_z = \frac{\partial}{\partial x} \hat{\mathbf{u}}_x + \frac{\partial}{\partial y} \hat{\mathbf{u}}_y + \frac{\partial}{\partial z} \hat{\mathbf{u}}_z$$

Le componenti dell'operatore dalle sferiche alle cartesiane sono:

$$\begin{cases} \vec{\nabla}_{x} = \frac{\partial r}{\partial x} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \varphi} = \sin \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \cos \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\sin \varphi}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ \vec{\nabla}_{y} = \frac{\partial r}{\partial y} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial y} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \frac{\partial}{\partial \varphi} = \sin \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \cos \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\cos \varphi}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ \vec{\nabla}_{z} = \frac{\partial r}{\partial z} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \varphi} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \end{cases}$$
(A.65)

Sostituendo in A.32 i versori e le componenti dell'operatore nabla in coordinate sferiche, si ricava, dopo raccoglimenti e calcoli noiosi,

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial r} \hat{\mathbf{u}}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\mathbf{u}}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \hat{\mathbf{u}}_\varphi \tag{A.66}$$

In modo alternativo, possiamo ricavare l'espressione A.66 dalla definizione intrinseca di gradiente. Presa una funzione V arbitraria, inserendo lo spostamento infinitesimo A.63 nella A.36 si ricava

$$dV = \frac{\partial V}{\partial r} dr + \frac{\partial V}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial V}{\partial \varphi} d\varphi = \vec{\nabla}_r V dr + \vec{\nabla}_\theta V r d\theta + \vec{\nabla}_\varphi V r \sin\theta d\varphi,$$

da cui

$$\vec{\nabla}V = \frac{\partial V}{\partial r}\hat{\mathbf{u}}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}\hat{\mathbf{u}}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V}{\partial \varphi}\hat{\mathbf{u}}_\varphi \tag{A.67}$$

e quindi l'espressione dell'operatore nabla è quanto scritto nella A.66.

Divergenza Calcoliamo il divergenza in coordinate sferiche applicando l'operatore nabla in coordinate sferiche al campo vettoriale come fosse un prodotto scalare, tenendo conto che i versori stessi sono funzioni delle coordinate e che le derivate devono essere applicate *prima* del prodotto:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{G}} = \left(\frac{\partial}{\partial r} \hat{\mathbf{u}}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\mathbf{u}}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \hat{\mathbf{u}}_\varphi \right) \cdot \left(G_r \vec{\mathbf{u}}_r + G_\theta \vec{\mathbf{u}}_\theta + G_\varphi \vec{\mathbf{u}}_\varphi \right) =$$

$$= \vec{\mathbf{u}}_r \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(G_r \hat{\mathbf{u}}_r \right) + \frac{\partial}{\partial r} \left(G_\theta \hat{\mathbf{u}}_\theta \right) + \frac{\partial}{\partial r} \left(G_\varphi \hat{\mathbf{u}}_\varphi \right) \right] +$$

$$+ \frac{\vec{\mathbf{u}}_\theta}{r} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} \left(G_r \hat{\mathbf{u}}_r \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(G_\theta \hat{\mathbf{u}}_\theta \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(G_\varphi \hat{\mathbf{u}}_\varphi \right) \right] +$$

$$+ \frac{\vec{\mathbf{u}}_\varphi}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \varphi} \left(G_r \hat{\mathbf{u}}_r \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(G_\theta \hat{\mathbf{u}}_\theta \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(G_\varphi \hat{\mathbf{u}}_\varphi \right) \right]$$

Sviluppando i prodotti con la *regola di Leibniz* otteniamo, in ogni parentesi, sei termini di cui 3 che sono derivate dei versori. Facendo solo calcoli noiosi ci calcoliamo queste derivate...

$$\frac{\partial}{\partial r}\hat{\mathbf{u}}_{r} = 0 \qquad \frac{\partial}{\partial r}\hat{\mathbf{u}}_{\theta} = 0 \qquad \frac{\partial}{\partial r}\hat{\mathbf{u}}_{\varphi} = 0
\frac{\partial}{\partial \theta}\hat{\mathbf{u}}_{r} = \hat{\mathbf{u}}_{\theta} \qquad \frac{\partial}{\partial \theta}\hat{\mathbf{u}}_{\theta} = -\hat{\mathbf{u}}_{r} \qquad \frac{\partial}{\partial \theta}\hat{\mathbf{u}}_{\varphi} = 0
\frac{\partial}{\partial \varphi}\hat{\mathbf{u}}_{r} = \sin\theta\hat{\mathbf{u}}_{\varphi} \qquad \frac{\partial}{\partial \varphi}\hat{\mathbf{u}}_{\theta} = \cos\theta\hat{\mathbf{u}}_{\varphi} \qquad \frac{\partial}{\partial \varphi}\hat{\mathbf{u}}_{\varphi} = \sin\theta\hat{\mathbf{u}}_{r} - \cos\theta\hat{\mathbf{u}}_{\theta}$$

...e sostituendo nell'espressione della divergenza otteniamo

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{G}} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 G_r \right) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(G_\theta \sin \theta \right) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial G_\phi}{\partial \phi}$$
(A.68)

Laplaciano Essendo il laplaciano la divergenza del gradiente, per ottenerlo applichiamo con un prodotto scalare l'operatore nabla in coordinate sferiche alle componenti del gradiente:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$$
 (A.69)

A.11.2 Coordinate cilindriche

DEFINIZIONE A.11.2. - COORDINATE CILINDRICHE.

Le **coordinate cilindriche** sono un sistema di coordinate per \mathbb{R}^3 dove la posizione \vec{r} di un punto è specificato da tre numeri:

- La **distanza assiale** R tra l'asse verticale asse z e il punto $\vec{\mathbf{r}}$
- L'angolo azimutale (longitudine) θ definito tra l'asse x positivo e la linea sul piano xy dall'origine alla proiezione del punto $\vec{\mathbf{r}}$, in senso antiorario.
- L'altezza z in segno tra il piano xy e il punto \vec{r} :

Utilizzando i radianti, si pone $R \in (0, +\infty)$, $\theta \in [0, 2\pi)$ e $z \in \mathbb{R}$

La legge di trasformazione dalle coordinate sferiche alle coordinate cartesiane è

$$\begin{cases} x = R \sin \theta \\ y = R \cos \theta \\ z = z \end{cases}$$
 (A.70)

Viceversa, si ha

$$\begin{cases} R = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \\ z = z \end{cases}$$
 (A.71)

Basi e componenti vettoriali Poniamo qui $x^1 = x$, $x^2 = y$, $x^3 = z$, $q^1 = R$, $q^2 = \theta$, $q^3 = z$. Il vettore posizione in cartesiane è

$$\vec{\mathbf{r}} = x^i \hat{\mathbf{u}}_i = x \hat{\mathbf{u}}_x + y \hat{\mathbf{u}}_y + z \hat{\mathbf{u}}_z$$

Allora, il cambiamento dalla base cartesiana $(\hat{\mathbf{u}}_x, \hat{\mathbf{u}}_y, \hat{\mathbf{u}}_z)$ alla base cilindrica $(\hat{\mathbf{e}}_R, \hat{\mathbf{e}}_\theta, \hat{\mathbf{e}}_z)$ è

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{e}}_{R} = \frac{\partial x^{i}}{\partial R} \hat{\mathbf{u}}_{i} = \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial R} = \cos \theta \hat{\mathbf{u}}_{x} + \sin \theta \hat{\mathbf{u}}_{y} \\ \hat{\mathbf{e}}_{\theta} = \frac{\partial x^{i}}{\partial \theta} \hat{\mathbf{u}}_{i} = \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial \theta} = -R \sin \theta \hat{\mathbf{u}}_{x} + R \cos \theta \hat{\mathbf{u}}_{y} \\ \hat{\mathbf{e}}_{z} = \frac{\partial x^{i}}{\partial z} \hat{\mathbf{u}}_{i} = \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial z} = \hat{\mathbf{u}}_{z} \end{cases}$$
(A.72)

Poiché

$$|\hat{\mathbf{e}}_R| = \left| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial R} \right| = 1 \qquad |\hat{\mathbf{e}}_{\theta}| = \left| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial \theta} \right| = R \qquad |\hat{\mathbf{e}}_z| = \left| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial z} \right| = 1,$$
 (A.73)

il cambiamento dalla base cartesiana $(\hat{\mathbf{u}}_x, \hat{\mathbf{u}}_y, \hat{\mathbf{u}}_z)$ alla base *ortonormale* cilindrica $(\hat{\mathbf{u}}_R, \hat{\mathbf{u}}_\theta, \hat{\mathbf{u}}_z)$ è

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{u}}_{R} = \frac{\hat{\mathbf{e}}_{R}}{|\hat{\mathbf{e}}_{R}|} = \cos\theta \hat{\mathbf{u}}_{x} + \sin\theta \hat{\mathbf{u}}_{y} \\ \hat{\mathbf{u}}_{\theta} = \frac{\hat{\mathbf{e}}_{\theta}}{|\hat{\mathbf{e}}_{\theta}|} = -\sin\theta \hat{\mathbf{u}}_{x} + \cos\theta \hat{\mathbf{u}}_{y} \\ \hat{\mathbf{u}}_{\varphi} = \frac{\hat{\mathbf{e}}_{\varphi}}{|\hat{\mathbf{e}}_{\varphi}|} = \hat{\mathbf{u}}_{z} \end{cases}$$
(A.74)

La matrice del cambiamento di base ortonormale M è una rotazione assiale attorno all'asse z in senso antiorario, e la relazione di cui sopra si può scrivere matricialmente come

$$\begin{pmatrix}
\hat{\mathbf{u}}_R \\
\hat{\mathbf{u}}_\theta \\
\hat{\mathbf{u}}_z
\end{pmatrix} = M \begin{pmatrix}
\hat{\mathbf{u}}_x \\
\hat{\mathbf{u}}_y \\
\hat{\mathbf{u}}_z
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
\cos \theta & -\sin \theta & 0 \\
\sin \theta & \cos \theta & 0 \\
0 & 0 & 1
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}
\hat{\mathbf{u}}_x \\
\hat{\mathbf{u}}_y \\
\hat{\mathbf{u}}_z
\end{pmatrix}$$
(A.75)

Si osservi in particolare che M è *ortogonale*, quindi $M^{-1} = M^T$. Pertanto, il cambiamento delle componenti di un campo vettoriale $\vec{\mathbf{G}}$ dalle cartesiane alle cilindriche è

$$(G_r \quad G_\theta \quad G_\varphi) = (G_x \quad G_y \quad G_z) M^{-1} = (G_x \quad G_y \quad G_z) M^T$$
(A.76)

Elemento di linea Lo spostamento infinitesimo da $\vec{\mathbf{r}} = (r, \theta, z)$ a $\vec{\mathbf{r}} + d\vec{\mathbf{r}} = (r + dr, \theta + d\theta, z + dz)$ è

$$d\vec{\mathbf{s}} = \left| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial q^i} \right| dq^i \hat{\mathbf{u}}_i = \left| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial \partial R} \right| dR \hat{\mathbf{u}}_R + \left| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial \theta} \right| d\theta \hat{\mathbf{u}}_\theta + \left| \frac{\partial \vec{\mathbf{r}}}{\partial z} \right| dz \hat{\mathbf{u}}_z = dR \hat{\mathbf{u}}_R + R d\theta \hat{\mathbf{u}}_\theta + dz \hat{\mathbf{u}}_z \quad (A.77)$$

Essendo la metrica associata alle coordinate cilindriche ortogonale, l'elemento di linea diventa

$$ds^2 = dR^2 + R^2 d\theta^2 + dz^2 (A.78)$$

Operatore nabla Ricaviamo, per semplicità, l'espressione dell'operatore nabla dalla definizione intrinseca di gradiente. Presa una funzione V arbitraria, inserendo lo spostamento infinitesimo A.77 nella A.36 si ricava

$$dV = \frac{\partial V}{\partial R}dR + \frac{\partial V}{\partial \theta}d\theta + \frac{\partial V}{\partial z}dz = \vec{\nabla}_R V dr + \vec{\nabla}_\theta V R d\theta + \vec{\nabla}_z V dz,$$

da cui

$$\vec{\nabla}V = \frac{\partial V}{\partial R}\hat{\mathbf{u}}_R + \frac{1}{R}\frac{\partial V}{\partial \theta}\hat{\mathbf{u}}_\theta + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{\mathbf{u}}_z \tag{A.79}$$

e quindi l'espressione dell'operatore nabla è

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial R} \hat{\mathbf{u}}_R + \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\mathbf{u}}_\theta + \frac{\partial}{\partial z} \hat{\mathbf{u}}_z$$
 (A.80)

Divergenza Calcoliamo il divergenza in coordinate cilindriche applicando l'operatore nabla in coordinate sferiche al campo vettoriale come fosse un prodotto scalare, tenendo conto che i versori stessi sono funzioni delle coordinate e che le derivate devono essere applicate *prima* del prodotto:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{G}} = \left(\frac{\partial}{\partial R} \hat{\mathbf{u}}_R + \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\mathbf{u}}_{\theta} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{\mathbf{u}}_z \right) \cdot \left(G_R \vec{\mathbf{u}}_R + G_{\theta} \vec{\mathbf{u}}_{\theta} + G_z \vec{\mathbf{u}}_z \right) =$$

$$= \vec{\mathbf{u}}_R \left[\frac{\partial}{\partial R} \left(G_R \hat{\mathbf{u}}_R \right) + \frac{\partial}{\partial R} \left(G_{\theta} \hat{\mathbf{u}}_{\theta} \right) + \frac{\partial}{\partial R} \left(G_z \hat{\mathbf{u}}_z \right) \right] +$$

$$+ \frac{\vec{\mathbf{u}}_{\theta}}{R} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} \left(G_R \hat{\mathbf{u}}_R \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(G_{\theta} \hat{\mathbf{u}}_{\theta} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(G_z \hat{\mathbf{u}}_z \right) \right] +$$

$$+ \vec{\mathbf{u}}_z \left[\frac{\partial}{\partial z} \left(G_R \hat{\mathbf{u}}_R \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(G_{\theta} \hat{\mathbf{u}}_{\theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(G_z \hat{\mathbf{u}}_z \right) \right]$$

Sviluppando i prodotti con la *regola di Leibniz* otteniamo, in ogni parentesi, sei termini di cui 3 che sono derivate dei versori. Facendo solo calcoli noiosi ci calcoliamo queste derivate...

$$\frac{\partial}{\partial R}\hat{\mathbf{u}}_{R} = 0 \qquad \frac{\partial}{\partial R}\hat{\mathbf{u}}_{\theta} = 0 \qquad \frac{\partial}{\partial R}\hat{\mathbf{u}}_{z} = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta}\hat{\mathbf{u}}_{R} = \hat{\mathbf{u}}_{\theta} \qquad \frac{\partial}{\partial \theta}\hat{\mathbf{u}}_{\theta} = -\hat{\mathbf{u}}_{r} \qquad \frac{\partial}{\partial \theta}\hat{\mathbf{u}}_{\varphi} = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial z}\hat{\mathbf{u}}_{R} = 0 \qquad \frac{\partial}{\partial z}\hat{\mathbf{u}}_{\theta} = 0 \qquad \frac{\partial}{\partial z}\hat{\mathbf{u}}_{z} = 0$$

...e sostituendo nell'espressione della divergenza otteniamo

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{G} = \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} (G_R R) + \frac{1}{R} \frac{\partial G_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial G_z}{\partial z}$$
(A.81)

Laplaciano Essendo il laplaciano la divergenza del gradiente, per ottenerlo applichiamo con un prodotto scalare l'operatore nabla in coordinate cilindriche alle componenti del gradiente:

$$\nabla^2 = \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} \left(R \frac{\partial}{\partial R} \right) + \frac{1}{R^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$
 (A.82)

Note aggiuntive

"... and they don't stop coming."

Sмаsh Mouth, sorpresi che ci siano delle note aggiuntive dopo duecento e passa pagine di appunti.

Riportiamo alcune note, precisazioni e dimostrazioni complementari agli argomenti dei capitoli principali.

Quanto indicato con il simbolo ★ sono degli *approfondimenti non necessari* - ma possono essere comunque utili ed interessanti per un lettore curioso.

B.1 CAPITOLO 7: MAGNETOSTATICA

B.1.1 Area di una superficie delimitata da una curva piana chiusa

Lemma B.1.1. - Area di una superficie delimitata da una curva piana chiusa .

Data una curva γ piana, chiusa, liscia a tratti, semplice e orientata positivamente, con parametrizzazione $\vec{\mathbf{r}}$, si ha che il vettore area per la superficie piana racchiusa da γ è

$$\Sigma \hat{\mathbf{u}}_n = \frac{1}{2} \int_{\gamma} \vec{\mathbf{r}} \times d\vec{\mathbf{s}}$$
 (B.1)

DIMOSTRAZIONE. Dato che la nostra curva γ è una *curva di Jordan*, ossia γ divide il piano in una componente connessa *interna* limitata e una *esterna* limitata, ha senso porre un sistema di riferimento in *coordinate polari*, con origine un punto arbitrariamente scelto nella componente del piano interna alla curva: se θ è l'angolo azimutale e ρ la distanza dall'origine, si ha

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

La curva γ può essere quindi parametrizzata come

$$\vec{\mathbf{r}}(\theta) = \rho(\theta)\cos\theta\hat{\mathbf{u}}_x + \rho(\theta)\sin\theta\hat{\mathbf{u}}_y$$

su $[\theta_1, \theta_2]$ e tale per cui $\vec{\mathbf{r}}(\theta_1) = \vec{\mathbf{r}}(\theta_2)$; $\rho(\theta)$ descrive la distanza dall'origine. La velocità risulta

$$\dot{\vec{\mathbf{r}}}(\theta) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\rho(\theta) \cos \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_x + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_x + \left(\dot{\rho}(\theta) \sin \theta + \rho(\theta) \cos \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_x + \left(\dot{\rho}(\theta) \sin \theta + \rho(\theta) \cos \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_x + \left(\dot{\rho}(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_x + \left(\dot{\rho}(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_x + \left(\dot{\rho}(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y \\ = \left(\dot{\rho}(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta \right) \hat{\mathbf{u}}_y$$

Poiché l'elemento di area dalle coordinate cartesiane alle coordinate polari diventa

$$dA = dxdy = \rho d\rho d\theta$$
,

l'area delimitata dalla curva γ è

$$\Sigma = \int_{\Sigma} dx dy = \int_{0}^{2pi} \int_{0}^{\rho(\theta)} \int \rho d\rho d\theta = \int_{0}^{2pi} \frac{1}{2} \left. \rho \right|_{0}^{\rho(\theta)} d\theta = \frac{1}{2} \int_{0}^{2pi} \rho^{2}(\theta) d\theta$$

Ora, calcolando il prodotto vettoriale

$$\vec{\mathbf{r}} \times \dot{\vec{\mathbf{r}}} = \begin{vmatrix} \vec{\mathbf{u}}_x & \vec{\mathbf{u}}_y & \vec{\mathbf{u}}_z \\ \rho(\theta)\cos\theta & \rho(\theta)\sin\theta & 0 \\ \dot{\rho}(\theta)\cos\theta - \rho(\theta)\sin\theta & \dot{\rho}(\theta)\sin\theta + \rho(\theta)\cos\theta & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= (\rho^2\cos^2\varphi + \rho\dot{\rho}\sin\varphi\cos\varphi - \rho\dot{\rho}\sin\varphi\cos\varphi + \rho^2\sin^2\varphi) \hat{\mathbf{u}}_z = \rho^2(\varphi) \hat{\mathbf{u}}_z$$

Poichè il versore normale ad una superficie nel piano xy quale Σ è $\hat{\mathbf{u}}_z$ è immediato trovare che

$$\frac{1}{2} \int_{\gamma} \vec{\mathbf{r}} \times d\vec{\mathbf{r}} = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \vec{\mathbf{r}} \times \dot{\vec{\mathbf{r}}} d\varphi = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho^2(\varphi) \, d\varphi \, \hat{\mathbf{u}}_z = \Sigma \hat{\mathbf{u}}_z$$

OSSERVAZIONE. Tale risultato è equivalente a calcolare l'area di una superficie bidimensionale utilizzando il **teorema di Gauss-Green** e dunque è un'ulteriore corollario del *teorema di Stokes*.

In quanto tale, si può mostare che la relazione scritta vale per una *qualunque* superficie che ha come bordo una determinata curva: il vettore area è determinato *esclusivamente* dal bordo della superficie.