Типы загрузки

BIOS/MBR

UEFI/GPT

Пример MBR to EFI миграции

Boot Loader Specification

Файлы которые используются при загрузки

Загрузчик GRUB2

Конфигурация загрузчика GRUB2

Поменяем картинку при загрузке

Утилита для редактирования конфигурации загрузки

Initial ramdisk

Сбрасываем пароль root

Защита паролем menu GRUB

Меняем графическую заставку

Добавляем модуль в initramfs

Загрузка без загрузчика EFISTUB Kernel

Документация

Типы загрузки

BIOS/MBR

the program is written into read-only, permanent memory and is always available for use Применяется для совместимости со старым оборудованием. Встречается в системах виртуализации.

- the processor looks at the end of system memory for the BIOS program, and runs it.
- the BIOS tests the system, looks for and checks peripherals, and then locates a valid device with which to boot the system.
- the order of the drives searched while booting is controlled with a setting in the BIOS
- BIOS loads into memory whatever program is residing in the first sector of this device, called the Master Boot Record (MBR). The MBR is only 512 bytes in size and contains machine code instructions for booting the machine, called a boot loader.

- BIOS finds and loads the boot loader program into memory, it yields control of the boot process to it.
- **first-stage boot loader** is a small machine code binary on the MBR. Its job is to locate the **second stage boot loader** (GRUB) and load the first part of it into memory

https://datacadamia.com/data_storage/mbr

initramfs-4.18.0-193.14.2.el8_2.x86_64.img

UEFI/GPT

EFI - Extensible Firmware Interface UFFI

контролирует загрузочный процесс умеет монтировать разделы и читать файловые системы

ESP (EFI system partition)

системный раздел на котором содержатся приложения скомпилированные под архитектуру EFI

это могут быть загрузчики, утилиты или ядро ОС

ESP раздел EFI firmware может быть как GUID так и MBR. Разделы должны содержать идентификатор.

EFI system partition C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B (уточнить???) MBR partition-table scheme is <u>0xEF</u>

Например:

```
parted /dev/sda -l
file /boot/efi/EFI/efistub/bootx64.efi
```

Пример MBR to EFI миграции

1 Создаем раздел с типом ESP

```
lsblk
fdisk -1 /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 1 GiB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
```

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: CB31299F-0910-C84B-984B-20D2C3D36E9F
Device Start End Sectors Size Type

2. Форматируем


yum -y install dosfstools
mkfs.fat -F32 /dev/sdb1
Добавить /boot в /etc/fstab
blkid
/etc/fstab
UUID=21B7-C118 /boot vfat defaults 0 2

mount /boot

3. Установить grub на ESP раздел

yum -y install efi-filesystem grub2-efi-x64-modules efibootmgr
yum -y update kernel-core
grub2-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/
--bootloader-id=grub2

- sudo dnf reinstall shim-* grub2-* #
 https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1917213
 shutdown -h now
- # Поменять тип загрузки на EFI



4. Создадим конфиг

grub2-mkconfig -o /etc/grub2.cfg

5. Изучаем команды в UEFI shell

help map map -r map -u FS0: ls cat cd bcfq

Добавить загрузочную запись из EFI shell

bcfg boot add 0 fs1:\EFI\grub\grubx64.efi grub

Вывести список загрузочных записей (-v verbose, -b paged)

bcfg boot dump -v -b

6. Добавить загрузочную запись из Linux

```
efibootmgr -c -d /dev/sdb1 --label "grubmenu" --loader '\EFI\grub2\grubx64.efi'
```

Boot Loader Specification

описывает схему которая позволяет разным операционным системам (дистрибутивам) управлять конфигурационной директорией загрузчика. Включая записи в загрузочном меню. Предлагается использовать единый формат конфигурационного файла для всех реализаций загрузчика, операционных систем, утилит пользователя.

Содержимое директории \$ВООТ

- \$BOOT/loader/ is the directory containing all files needed for Type #1 entries
- \$BOOT/loader/entries/ is the directory containing the drop-in snippets. This directory contains one .conf file for each boot menu item.

find /boot/loader/
/boot/loader/
/boot/loader/entries
/boot/loader/entries/ac4fce7ddccf4acb8ed1057791830358-4.18.0-193.6.3.el8 2.x86 64.conf

Имя файла уникальное. Предлагается использовать файл /etc/machine-id (/etc/machine-id or the D-Bus machine ID for OSes that lack /etc/machine-id), the kernel version (as returned by uname -r) and an OS identifier (The ID field of /etc/os-release). cat /etc/machine-id 852614d49f89479eba3849aece013419

Файл содержит поля title version linux initrd options title CentOS Linux (4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64) 8 (Core) version 4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64 linux /boot/vmlinuz-4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64 initrd /boot/initramfs-4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64.img \$tuned_initrd options

kernel-install add \$(uname -r) /lib/modules/\$(uname -r)/vmlinuz man 8 kernel-install https://access.redhat.com/solutions/3766391

Файлы которые используются при загрузки

- 1. Модули grub ls /boot/grub2/i386-pc/*.mod
- 2. Модули ядра find /lib/modules/ или так найти путь для модуля modinfo libata 2>&1 | grep filename

3. Модули для initrd (initramfs) dracut --list-modules либо здесь ls /usr/lib/dracut/modules.d

Загрузчик GRUB2

Конфигурация загрузчика GRUB2

```
Настройки содержатся здесь:
```

```
/etc/default/grub
/etc/grub.d/40 custom
```

Команда обновления конфига

```
/usr/sbin/grub2-mkconfig
```

Сгенерированный конфиг

Имя конфига зависит от типа загрузки

EFI

```
{\tt grub2-mkconfig} -o /boot/efi/EFI/centos/grub.cfg или BIOS
```

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

```
Пример: отключаем ipv6 (CentOS7)
vim /etc/default/grub

# cat /etc/default/grub

GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"

GRUB_CMDLINE_LINUX=" rhgb quiet ipv6.disable=1"

GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
cat /boot/grub2/grub.cfg
```

Пример: добавляем пользовательское меню

```
/etc/grub.d/
10_linux - поиск ядра на разделе по умолчанию
40 custom - пользовательское меню
```

```
41_custom - пользовательское меню из внешнего файла
```

grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/centos/grub.cfg https://wiki.centos.org/HowTos/Grub2

```
40_custom
menuentry 'OTUS Kernel' {
set root='(hd1,msdos1)'
linux /otus_kernel root=/dev/sdb1 ro quiet
initrd /initrd_otus_kernel.img
}
40_custom
menuentry "May be run by any user" --unrestricted {
    set root=(hd0,1)
    linux /vmlinuz
}
```

Поменяем картинку при загрузке

```
vagrant ssh-config > config
scp -F config ~/Pictures/2017-12-13\ 19.35.32.jpg
otus efi:./image.jpg
```

- 1. Установим пакет grub2-efi-x64-modules
- 2. Создаем директорию

```
mkdir /boot/efi/EFI/centos/x86 64-efi/
```

3. Проверим что модуль gfxterm_background.mod установлен

```
find /boot/ | grep gfxterm
/boot/grub2/x86_64-efi/gfxterm_background.mod
```

4. Добавим загрузку модуля в конфигурационный файл

```
cat /etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT=4
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_BACKGROUND="/boot/grub2/image.jpg"
GRUB_PRELOAD_MODULES="gfxterm_background"
```

5. Rebuild grub2 config

```
grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/centos/grub.cfg
```

6. Проверить пути и модули "insmod gfxterm_background" (можно проверить и в генераторах /etc/grub.d/00_header)

Утилита для редактирования конфигурации загрузки

```
grubby --help
grubby --default-kernel
grubby --default-iitle
grubby --default-index
grubby --info=ALL

grubby --remove-args="rhgb quiet" --update-kernel
/boot/vmlinuz-4.18.0-147.5.1.el8_1.x86_64
grubby --info /boot/vmlinuz-4.18.0-147.5.1.el8_1.x86_64
grubby --update-kernel=/boot/vmlinuz-4.18.0-147.5.1.el8_1.x86_64
--args="rhgb quiet"

grubby --copy-default
--add-kernel=/boot/vmlinuz-4.18.0-147.5.1.el8_1.x86_64 --title="Otus Menu Kernel" --initrd="/boot/initramfs-4.18.0-147.5.1.el8_1.x86_64"
ls /boot/loader/entries/
```

Дополнительная информация по загрузчикам

https://systemd.io/BOOT LOADER SPECIFICATION/

Boot loader specification

Initial ramdisk

Сбрасываем пароль root

- Дописываем в конец строки rd.break (опционально убираем quiet)
- Загружаемся нажимаем Ctrl x

- Смотрим список смонтированных файловых систем. Ищем /sysroot mount
- Перемонтируем в режиме rw /sysroot.

```
mount -o remount, rw /sysroot
```

• Проверяем командой mount что /sysroot примонтирован в rw режиме (чтение-запись)

mount

• Заходим в образ системы

chroot /sysroot

- Изменяем пароль пользователя командой раsswd
- Т.к. разрешен selinux создаем файл .autorelabel. (по умолчанию разрешен) Выполняем команду touch /.autorelabel
- Команда exit выходим из chroot.
- Перемонтируем в ro (read only)

```
mount -o remount, ro /sysroot
```

Защита паролем menu GRUB

```
grub2-setpassword # пароль в открытом виде поэтому используем grub2-mkpasswd-pbkdf2 cat /etc/grub.d/01_users cat /boot/grub2/user.cfg
```

Пункт меню доступный любому пользователю

```
40_custom.cfg
menuentry "May be run by any user" --unrestricted {
    set root=(hd0,1)
    linux /vmlinuz
}
```

https://www.thegeekdiary.com/centos-rhel-7-how-to-password-protect-grub2-menu-entries/

Меняем графическую заставку

```
yum install plymouth\*
plymouth-set-default-theme spinfinity
plymouth-set-default-theme --list
dracut -f
```

Добавляем модуль в initramfs

```
mkdir /usr/lib/dracut/modules.d/01test
cd /usr/lib/dracut/modules.d/01test
cat >module-setup.sh<<EOF
#-----
#!/bin/bash
check() {
return 0
depends() {
return 0
install() {
inst hook cleanup 00 "${moddir}/test.sh"
EOF
chmod +x module-setup.sh
vi test.sh
test.sh
#-----
exec 0<>/dev/console 1<>/dev/console 2<>/dev/console
cat <<'msgend'
< I'm dracut module >
_____
\
.--.
|0 0 |
|: / |
// \ \
(| | )
/'\_ _/`\
\ )=( /
msgend
sleep 10
echo " continuing....
```

#-----

```
chmod +x test.sh
mkinitrd -f -v /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)
lsinitrd -m /boot/initramfs-$(uname -r).img | grep test
```

Загрузка без загрузчика EFISTUB Kernel

Проверяем что ядро собрано с EFISTUB

zgrep CONFIG_EFI_STUB /boot/config-\$(uname -r)
CONFIG_EFI_STUB=y

(минуя загрузчик)

```
EFIPATH=/boot/efi/EFI/efistub
mkdir $EFIPATH
cp /boot/vmlinuz-$(uname -r) $EFIPATH/bootx64.efi
cp /boot/initramfs-$(uname -r).img $EFIPATH/initramfs.img
```

Смотрим параметры загрузки

cat /proc/cmdline

Добавляем новую загрузочную запись

```
efibootmgr -c -d /dev/sda1 --label "Linux" --loader '\efi\efistub\bootx64.efi' -u "root=/dev/mapper/cl-root ro crashkernel=auto resume=/dev/mapper/cl-swap rd.lvm.lv=cl/root rd.lvm.lv=cl/swap initrd=\\EFI\\efistub\\initramfs.img"
```

Меняем порядок загрузки

```
efibootmgr
efibootmgr --bootorder 0004,0000,0001,0002,0003,0005
```

Дополнительная информация по EFISTUB

https://bmccarthy.net/2017/05/15/booting-efi-stub-fedora-25/https://habr.com/ru/post/197438/

Документация

загрузчики

https://wiki.ubuntu.com/EFIBootLoaders

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1525228

EFI Secure Boot

https://habr.com/ru/post/308032/

старая статья, но более менее точная

https://habr.com/ru/post/113350/

Пример миграции BIOS to EFI

https://oded.blog/2017/11/13/fedora-bios-to-uefi/

Пример установки/добавления EFI

https://systemd.io/BOOT LOADER SPECIFICATION/

https://www.rodsbooks.com/efi-bootloaders/installation.html

Про BootLoaderSpec/ grub2-switch-to-blscfg

https://www.freedesktop.org/wiki/Specifications/BootLoaderSpec/

https://tiantiankan.me/a/5d582695a7c6c7fc974bbc4b

https://linuxconfig.org/how-to-remove-old-unused-kernels-on-centos-linux