



MANUAL DE USUARIO

Registro de Solicitud de Inventario

SEPTIEMBRE 2026

Versión 2.0

CONTENIDO

PARA QUÉ SIRVE	3
ALCANCE	3
QUIÉN LO USA	3
DÓNDE SE USA	3
REQUISITOS PREVIOS	4
CÓMO USARLO	4
Crear un Préstamo	4
Crear una Devolución	4
Crear una Merma	4
Cantidades con decimales	5
Corregir una solicitud	5
Imprimir un comprobante	5
Anular una solicitud	5
QUÉ OCURRE DURANTE EL PROCESO	5
CONFIGURACIÓN FUNCIONAL	6
Bodega de préstamos	6
Relación subsidiaria y ubicación	6
Entidades receptoras	6
Cuentas permitidas para Merma	6
Listas del registro	7
PENDIENTE DE CONFIGURAR EN NETSUITE	7
RESTRICCIONES	7
ERRORES Y SOLUCIÓN	8
RESULTADO ESPERADO	8

Para qué sirve

El Registro de Solicitud de Inventario permite registrar y procesar tres tipos de solicitud desde una sola pantalla:

Tipo	Resultado al procesar	Estado final inmediato	PDF
Préstamo	Traslado desde el origen hacia la bodega de préstamos	Pendiente de Devolucion	Sí
Devolución	Traslado desde la bodega de préstamos hacia el origen del préstamo	Procesado	Sí
Merma	Ajuste de inventario negativo en la misma ubicación	Procesado	Sí

El formulario cambia según el **Tipo de Movimiento**. Ese campo define los datos, productos y acciones que verá el usuario.

Cada solicitud pasa por dos pasos: primero se guarda y queda Pendiente de Procesar, sin mover inventario; después se procesa con el botón de su tipo, y recién ahí se genera el movimiento de inventario.

Alcance

El registro cubre:

- Préstamos de uno o varios artículos, con o sin lote, siempre asociados a una entidad receptora.
- Devoluciones totales o parciales vinculadas a un préstamo pendiente, con búsqueda del préstamo por entidad receptora.
- Varias devoluciones para un préstamo, mientras exista cantidad pendiente.
- Cantidades con decimales, con un máximo de 2 decimales, en los tres tipos de solicitud.
- Mermas por vencimiento, deterioro, cuarentena u otro motivo.
- Selección controlada de la cuenta contable de Merma según la subsidiaria.
- Validación de stock antes de crear la transacción de inventario.
- Bloqueo del botón durante el procesamiento para evitar varios clics.
- Corrección y anulación de una solicitud mientras está Pendiente de Procesar.
- Comprobante PDF para los tres tipos de solicitud.

No permite editar una solicitud ya procesada ni revertir una devolución o Merma ya procesada.

Quién lo usa

Cualquier usuario puede consultar solicitudes y descargar comprobantes. Para crear, editar, procesar o anular se requiere uno de los roles autorizados.

Actualmente están autorizados los roles Administrator (id interno 3) y QF CASPM (id interno 1371). Un rol distinto ve las solicitudes en modo consulta.

Dónde se usa

Todo el registro está en un mismo menú:

Transacciones > Gestion de Movimientos

Opción del menú	Para qué se usa
Solicitudes de Inventario	Registrar, consultar, procesar e imprimir préstamos, devoluciones y mermas
Entidades Receptoras	Cargar las instituciones a las que cada subsidiaria puede prestar
Cuentas de Merma	Cargar las cuentas contables permitidas para la Merma de cada subsidiaria

Si NetSuite está en inglés, el menú aparece como Transactions > Gestion de Movimientos.

El formulario de registro se llama **Registro de Solicitud de Inventario**, y el de corrección, **Edición de Solicitud de Inventario**. Al abrir una solicitud guardada, NetSuite muestra su cabecera, detalle, estado y las acciones disponibles.

Requisitos previos

Antes de operar, deben estar configurados:

- 1 Las ubicaciones y su relación con la subsidiaria.
- 2 Una sola bodega de préstamos por subsidiaria.
- 3 La disponibilidad de inventario y los lotes correspondientes.
- 4 Las entidades receptoras permitidas para la subsidiaria. Sin ellas no se puede guardar un Préstamo, porque la entidad es obligatoria.
- 5 Para Merma, al menos una cuenta activa para la subsidiaria en **Cuentas de Merma**. Sin ella **Cuenta de Ajuste** queda vacía y la Merma no se puede guardar.
- 6 Un rol autorizado para guardar y procesar.

Cómo usarlo

Crear un Préstamo

- 1 Ingresar a **Transacciones > Gestion de Movimientos > Solicitudes de Inventario**, crear una nueva y seleccionar Préstamo.
- 2 Elegir la subsidiaria, el servicio y la ubicación de origen.
- 3 Verificar la ubicación de destino. El sistema propone la bodega de préstamos de la subsidiaria.
- 4 Elegir la **Entidad Receptora del Préstamo**: la institución a la que se entrega el material. Es obligatoria y es el dato que después permite saber quién tiene el material.
- 5 Completar fecha, responsable y comentarios. El **Responsable del Préstamo** es la persona de Andes que entrega el material; la entidad es quien lo recibe.
- 6 Agregar los artículos, lote cuando aplique y cantidad prestada.
- 7 Presionar **Guardar Solicitud**.
- 8 Revisar el registro y presionar **Procesar Préstamo**.

Al procesar se crea un Inventory Transfer desde el origen hacia la bodega de préstamos. La solicitud queda en Pendiente de Devolucion.

Crear una Devolución

- 1 Seleccionar Devolucion.
- 2 Elegir primero la subsidiaria.
- 3 Opcional: elegir la **Entidad Receptora** para ver solo los préstamos de esa institución. La lista muestra únicamente entidades con préstamos pendientes en la subsidiaria. Si se deja vacía, se ven todos los préstamos pendientes.
- 4 Seleccionar el **Préstamo Relacionado**. Cada opción muestra el número del préstamo, a quién se prestó, de qué ubicación salió y cuánto queda pendiente:

MOV#000007 - HOSPITAL XX - CARDIOLOGIA CEM CASPM - pendiente 10

Los préstamos registrados antes de que la entidad fuera obligatoria aparecen como SIN ENTIDAD.

- 5 Completar fecha, responsable y comentarios.
- 6 Indicar la cantidad que vuelve en cada línea. Viene precargada con el pendiente; puede ser menor, pero nunca mayor.
- 7 Presionar **Guardar Solicitud**.
- 8 Revisar el registro y presionar **Procesar Devolucion**.

La devolución utiliza la ubicación y los lotes del préstamo relacionado. Al procesarla crea el traslado inverso y actualiza el préstamo a Devuelto Parcial o Devuelto Total.

Crear una Merma

- 1 Seleccionar Merma.
- 2 Elegir la subsidiaria. **Cuenta de Ajuste** mostrará únicamente las cuentas activas configuradas para esa subsidiaria.
- 3 Completar ubicación de la Merma, servicio y fecha.
- 4 Elegir el motivo: Vencimiento, Deterioro, Cuarentena u Otro.
- 5 Elegir la cuenta de ajuste, responsable y comentarios.
- 6 Agregar los artículos, lote cuando aplique y cantidad a dar de baja.

- 7 Presionar **Guardar Solicitud**.
- 8 Revisar el registro y presionar **Procesar Merma**.

Al procesar se crea un Inventory Adjustment con cantidades negativas en la ubicación elegida, usando la cuenta contable guardada. La solicitud queda en Procesado.

Cantidades con decimales

Los tres tipos aceptan cantidades con decimales, con un máximo de **2 decimales**:

Situación	Qué hace el formulario
Se escribe 1,25 o 3,4	Se mantiene igual
Se escribe 0,666	Se redondea a 0,67
Con un lote elegido, la cantidad supera lo que hay de ese lote	Avisa con «No hay tanto del lote ...» y la ajusta a lo que hay, cortado a 2 decimales hacia abajo: 7,566666 queda en 7,56
Sin lote elegido, la cantidad supera lo disponible	No la ajusta: al presionar Guardar Solicitud avisa «La línea [n] pide [cantidad] y solo hay [disponible].» y no guarda
En una devolución, la cantidad supera lo pendiente	Avisa y la ajusta al pendiente, cortado a 2 decimales hacia abajo
Cantidad a Devolver precargada	Se muestra el pendiente cortado a 2 decimales: 0,43333 queda en 0,43

El ajuste hacia abajo evita pedir más de lo que existe. Por eso, un saldo con más de 2 decimales no se puede mover completo: de 7,566666 se pueden prestar o dar de baja como máximo 7,56.

Corregir una solicitud

Una solicitud se puede corregir solo mientras está en Pendiente de Procesar:

- 1 Abrir la solicitud y presionar **Editar**, o usar **Editar** desde la lista.
- 2 Corregir la fecha, el responsable, los comentarios o los artículos. En una Merma también se puede cambiar la cuenta de ajuste.
- 3 Presionar **Actualizar Solicitud**.

El tipo, la subsidiaria, el servicio, las ubicaciones, la entidad receptora, el motivo de la Merma y el préstamo relacionado de una Devolución aparecen bloqueados. Si alguno de esos datos está mal, se anula la solicitud y se registra una nueva.

Una solicitud procesada ya no se edita: el botón **Editar** no aparece y, si se usa **Editar** desde la lista, NetSuite vuelve a la solicitud con el aviso **Este movimiento ya no se puede editar**.

Imprimir un comprobante

Abrir la solicitud y presionar **Imprimir Comprobante**. El registro selecciona automáticamente la plantilla de Préstamo, Devolución o Merma.

El comprobante puede imprimirse antes o después del procesamiento, incluso si la solicitud fue anulada. En una devolución sin saldo pendiente el botón puede no mostrarse.

Anular una solicitud

La acción **Anular Movimiento** está disponible mientras el registro se encuentre en Pendiente de Procesar. Pide confirmación con «Se anulara el movimiento. Confirma?». La anulación cambia el estado a Anulado; no revierte una transacción de inventario ya creada.

Qué ocurre durante el proceso

Al presionar un botón de procesamiento, este queda deshabilitado y se muestra el aviso **Procesando el movimiento**. No se debe cerrar ni recargar la página.

El servidor vuelve a validar el estado antes de crear una transacción. Esta segunda validación evita generar otra transacción si el usuario hace doble clic o repite la URL.

También se verifica:

- Que exista detalle y que las cantidades sean mayores que cero.
- Que haya stock suficiente para el artículo o lote.

- Que una devolución no exceda la cantidad pendiente.
- Que la solicitud siga en Pendiente de Procesar.

Configuración funcional

Bodega de préstamos

Ruta:

Listas > Contabilidad > Ubicaciones > editar la ubicación

En inglés: Lists > Accounting > Locations.

En cada subsidiaria debe existir una sola ubicación con:

- **AS Bodega de Prestamos y Devoluciones:** marcado.
- **Make Inventory Available:** desmarcado.

Esa ubicación recibe los préstamos y es el origen de sus devoluciones. Si falta, **Ubicación Destino** queda vacía y no se puede guardar el préstamo.

Relación subsidiaria y ubicación

Cada ubicación utilizada debe tener asignada la subsidiaria correspondiente. Una ubicación sin esa relación no aparece en el formulario.

Entidades receptoras

Ruta:

Transacciones > Gestion de Movimientos > Entidades Receptoras > Nuevo

El registro se llama **AS Entidad Receptora por Subsidiaria** y tiene dos campos obligatorios:

Campo	Uso
Subsidiaria	La subsidiaria que presta
Entidad Receptora	La institución que recibe el préstamo
Inactivo	Al marcarlo, la entidad deja de aparecer al registrar un préstamo

Registrar una fila por pareja **Subsidiaria + Entidad Receptora**: la entidad es la institución (un cliente de NetSuite) a la que esa subsidiaria puede prestar. La entidad es **obligatoria en el préstamo**: si la subsidiaria no tiene filas activas, el selector queda vacío y no se puede guardar ningún préstamo.

Para dejar de prestarle a una entidad, se marca la fila como inactiva. Sus préstamos ya registrados siguen apareciendo en Devolución mientras tengan pendiente.

Cuentas permitidas para Merma

Ruta:

Transacciones > Gestion de Movimientos > Cuentas de Merma > Nuevo

El registro se llama **AS Cuenta de Merma por Subsidiaria**:

Campo	Uso
Subsidiaria	Define en qué subsidiaria estará disponible la cuenta
Cuenta Contable	Cuenta que aparecerá en Cuenta de Ajuste
Inactivo	Al marcarlo, la relación deja de aparecer en el formulario

La regla funcional es:

Subsidiaria seleccionada + configuración activa = cuentas disponibles en Cuenta de Ajuste

Ejemplo: Puerto Montt + 5113001 Costo medicamentos e insumos. Es un ejemplo operativo; la cuenta disponible depende de las filas activas en NetSuite.

Para cambiar una cuenta no se modifica el código. Se inactiva la relación anterior y se crea o activa la nueva relación para la subsidiaria.

Listas del registro

Lista	Valores actuales	Regla de mantenimiento
Tipo de Movimiento	Prestamo, Devolucion, Merma	No renombrar; el sistema compara estos textos
Estado de Movimiento	Pendiente de Procesar, Pendiente de Devolucion, Devuelto Parcial, Devuelto Total, Procesado, Anulado	No renombrar
Motivo de Baja	Vencimiento, Deterioro, Cuarentena, Otro	Se pueden agregar otros motivos

Los nombres de Tipo y Estado están intencionalmente sin tilde. Cambiarlos rompe las reglas del registro.

Pendiente de configurar en NetSuite

El despliegue crea los registros y las listas, pero **no carga los datos**. Antes de operar en una cuenta, cada subsidiaria que use el registro necesita esto:

Qué configurar	Dónde	Qué cargar	Si falta
Bodega de préstamos	Listas > Contabilidad > Ubicaciones	Una sola ubicación por subsidiaria con AS Bodega de Prestamos y Devoluciones marcado y <i>Make Inventory Available</i> desmarcado	Ubicación Destino queda vacía y no se puede guardar un Préstamo
Subsidiaria de cada ubicación	Listas > Contabilidad > Ubicaciones	La subsidiaria correspondiente en cada ubicación de origen y en la bodega de préstamos	La ubicación no aparece en el formulario
Entidades receptoras	Transacciones > Gestion de Movimientos > Entidades Receptoras	Una fila por Subsidiaria + Entidad Receptora para cada institución a la que se presta	No se puede guardar un Préstamo
Cuentas de Merma	Transacciones > Gestion de Movimientos > Cuentas de Merma	Al menos una fila activa por Subsidiaria + Cuenta Contable	Cuenta de Ajuste queda vacía y no se puede guardar una Merma
Motivos de baja	Lista Motivo de Baja	Viene con Vencimiento, Deterioro, Cuarentena y Otro; se pueden agregar otros	—
Roles autorizados	Configuración del registro	Verificar que los roles internos 3 y 1371 sean Administrator y QF CASPM en la cuenta	Un rol distinto podría registrar o no poder hacerlo

Después de configurar, probar una solicitud de cada tipo en Sandbox antes del despliegue productivo.

Restricciones

- Una solicitud solo se edita mientras está en Pendiente de Procesar.
- Al editar no se cambian el tipo, la subsidiaria, el servicio, las ubicaciones ni la entidad receptora: si están mal, se anula y se registra otra solicitud.
- La devolución debe usar el mismo lote que salió en el préstamo.
- El préstamo mueve la cantidad completa registrada; no existe entrega parcial al procesar.
- Una devolución procesada no tiene reverso automático.
- La Merma reduce inventario en la misma ubicación; no utiliza ubicación destino.
- El préstamo valida cantidad disponible. La devolución valida existencia física en la bodega.
- Los estados Bloqueado, En Inspección y Damaged no se utilizan para asignar lotes.
- Sin lote elegido, el orden automático usa la última modificación del balance; no es FEFO.
- Las cantidades admiten como máximo 2 decimales. Un saldo con más decimales no se puede mover completo.
- La entidad receptora debe ser un cliente de NetSuite cargado en la lista de la subsidiaria. Un préstamo entre servicios internos de la misma clínica no tiene una entidad que lo represente.
- El filtro por entidad de la Devolución solo muestra entidades con préstamos pendientes; los préstamos antiguos sin entidad se encuentran dejando el filtro vacío.

Errores y solución

Mensaje o síntoma	Significado	Acción recomendada
AS_ROL_NO_AUTORIZADO	El rol no puede escribir	Solicitar un rol autorizado
AS_MOVIMIENTO_SIN_DETALLE	No hay productos	Agregar al menos una línea
AS_CANTIDAD_INVALIDA	Existe una cantidad cero o negativa	Corregir la cantidad
AS_DEVOLUCION_SIN_CANTIDAD	Todas las cantidades devueltas son cero	Ingresar una cantidad en una línea
AS_MOVIMIENTO_YA_PROCESADO	La solicitud ya cambió de estado	Refrescar y revisar la transacción generada
AS_STOCK_INSUFICIENTE	No alcanza el stock del artículo o lote	Revisar ubicación, lote y cantidad
AS_DEVOLUCION_EXCEDE_PENDIENTE	La devolución supera el pendiente	Reducir la cantidad
AS_MOVIMIENTO_NO_EDITABLE	Se intentó guardar cambios sobre una solicitud que ya no está en Pendiente de Procesar	No se edita: si hay un error, registrar una solicitud nueva
Este movimiento ya no se puede editar	Se intentó editar una solicitud que ya no está en Pendiente de Procesar	No se edita: si hay un error, registrar una solicitud nueva
«La línea [n] pide [cantidad] y solo hay [disponible].»	Sin lote elegido, la cantidad supera lo disponible	Bajar la cantidad o elegir un lote
Cuenta de Ajuste vacía	No hay relación activa para la subsidiaria	Crear o activar una fila en Gestion de Movimientos > Cuentas de Merma
Ubicación Destino vacía	Falta la bodega de préstamos	Marcar una ubicación para la subsidiaria
El Préstamo no se guarda y marca Entidad Receptora del Prestamo	El campo es obligatorio	Elegir la entidad
Entidad Receptora del Prestamo sin opciones	La subsidiaria no tiene filas activas en AS Entidad Receptora por Subsidiaria	Cargar las entidades en Gestion de Movimientos > Entidades Receptoras
La entidad receptora aparece bloqueada al editar	La entidad no se cambia en una corrección	Anular y registrar un préstamo nuevo con la entidad correcta
Una entidad no aparece en el filtro de Devolución	No tiene préstamos pendientes en la subsidiaria	Revisar el préstamo; si ya fue devuelto completo, no hay nada que devolver
Un préstamo muestra SIN ENTIDAD	Se registró antes de que la entidad fuera obligatoria	Dejar el filtro vacío para encontrarlo
La cantidad cambió sola al escribirla	Tenía más de 2 decimales o superaba lo que hay del lote o lo pendiente	Revisar el valor ajustado
Lote vacío en una devolución pendiente	El lote se asigna al procesar	Procesar y volver a revisar

Resultado esperado

- Un Préstamo procesado tiene un Inventory Transfer, queda en Pendiente de Devolucion, el material se encuentra en la bodega de préstamos y el registro indica a qué entidad se prestó.
- Una Devolución procesada tiene un traslado inverso, queda en Procesado y disminuye el pendiente del préstamo relacionado.
- Una Merma procesada tiene un Inventory Adjustment negativo, usa la cuenta configurada y queda en Procesado.
- Cada solicitud dispone de su comprobante PDF y conserva la referencia a la transacción.

Para préstamos abiertos, el saldo físico de la bodega de préstamos debe coincidir con la suma de las cantidades pendientes. Una diferencia indica un movimiento manual fuera del registro o un proceso incompleto.