



MANUAL TÉCNICO

Registro de Solicitud de Inventario
Préstamos, devoluciones y mermas

SEPTIEMBRE 2026
Version 4.0

CONTENIDO

Para qué sirve	3
Alcance	3
Quién lo usa	4
Dónde se usa	4
Requisitos previos	4
Configuración funcional	5
Bodega de préstamos	5
Pendiente de configurar en NetSuite	7
Cómo usarlo	8
Qué ocurre durante el proceso	11
Restricciones	11
Errores y solución	12
Comportamiento del sistema	14
Resultado esperado	21

PARA QUÉ SIRVE

El Registro de Solicitud de Inventario permite registrar y procesar tres tipos de solicitud desde una sola pantalla: préstamos de material, sus devoluciones y mermas.

El préstamo y la devolución tienen un **sentido**, que se elige con los checks **De la Clínica** y **A la Clínica**:

Tipo y sentido	Qué representa	Resultado al procesar	Estado final inmediato
Préstamo De la Clínica	Andes le presta material a otra institución	Traslado desde el origen hacia la bodega de préstamos	Pendiente de Devolucion
Préstamo A la Clínica	Otra institución le presta material a Andes	Ajuste de inventario que suma el material en la bodega de préstamos	Pendiente de Devolucion
Devolución De la Clínica	Vuelve a Andes lo que prestó	Traslado desde la bodega de préstamos hacia el origen del préstamo	Procesado
Devolución A la Clínica	Andes devuelve lo que le prestaron	Ajuste de inventario que descuenta el material de la bodega de préstamos	Procesado
Merma	Material que se da de baja	Ajuste de inventario negativo en la misma ubicación	Procesado

Los cinco casos tienen comprobante PDF.

El formulario cambia según el **Tipo de Movimiento** y el sentido. Esos dos datos definen los campos, productos y acciones que verá el usuario.

Cada solicitud pasa por dos pasos: primero se guarda y queda Pendiente de Procesar, sin mover inventario; después se procesa con el botón de su tipo, y recién ahí se genera el movimiento de inventario.

ALCANCE

El registro cubre:

- Préstamos de uno o varios artículos, con o sin lote, en los dos sentidos, siempre asociados a una entidad.
- Devoluciones totales o parciales vinculadas a un préstamo pendiente del mismo sentido, con búsqueda del préstamo por entidad.
- Varias devoluciones para un préstamo, mientras exista cantidad pendiente.
- Cantidades con decimales, con un máximo de 2 decimales, en todos los tipos de solicitud.
- Mermas por vencimiento, deterioro, cuarentena u otro motivo.
- Selección controlada de la cuenta contable según la subsidiaria y el tipo de solicitud.
- Validación de stock antes de crear la transacción de inventario, cuando el material sale de Andes.

- Numeración de cada solicitud según su tipo: PRE#, DEV# y MER#.
- Bloqueo del botón durante el procesamiento para evitar varios clics.
- Corrección y anulación de una solicitud mientras está Pendiente de Procesar.
- Comprobante PDF para todos los tipos de solicitud.

No permite editar una solicitud ya procesada ni revertir una devolución o Merma ya procesada.

QUIÉN LO USA

Cualquier usuario puede consultar solicitudes y descargar comprobantes. Para crear, editar, procesar o anular se requiere uno de los roles autorizados.

Actualmente están autorizados los roles Administrator (id interno 3) y QF CASPM (id interno 1371). Un rol distinto ve las solicitudes en modo consulta.

DÓNDE SE USA

Todo el registro está en un mismo menú:

Transacciones > Gestion de Movimientos

Opción del menú	Para qué se usa
Solicitudes de Inventario	Registrar, consultar, procesar e imprimir préstamos, devoluciones y mermas
Entidades Asociadas por Subsidiaria	Cargar las instituciones con las que cada subsidiaria puede prestar
Cuentas por Tipo de Movimiento	Cargar las cuentas contables permitidas para la Merma y para el Préstamo A la Clínica de cada subsidiaria

REQUISITOS PREVIOS

Antes de operar, deben estar configurados:

- 1 Las ubicaciones y su relación con la subsidiaria.
- 2 Una sola bodega de préstamos por subsidiaria.
- 3 La disponibilidad de inventario y los lotes correspondientes.
- 4 Las entidades permitidas para la subsidiaria. Sin ellas no se puede guardar un Préstamo, porque la entidad es obligatoria.
- 5 Para Merma, al menos una cuenta activa para la subsidiaria en **Cuentas por Tipo de Movimiento**, con **Tipo de Solicitud** Merma o vacío. Sin ella **Cuenta de Ajuste** queda vacía y la Merma no se puede guardar.
- 6 Para Préstamo A la Clínica, al menos una cuenta activa para la subsidiaria en **Cuentas por Tipo de Movimiento** con **Tipo de Solicitud** Prestamo.
- 7 Un rol autorizado para guardar y procesar.

CONFIGURACIÓN FUNCIONAL

■ Bodega de préstamos

Ruta:

Configuración > Empresa > Ubicaciones > editar la ubicación

En cada subsidiaria debe existir una sola ubicación con:

- **AS Bodega de Prestamos y Devoluciones:** marcado.
- **Make Inventory Available:** desmarcado.

Esa ubicación recibe los préstamos y es el origen de sus devoluciones, en los dos sentidos. Si falta, **Ubicación Destino** queda vacía y no se puede guardar el préstamo.

■ Relación subsidiaria y ubicación

Cada ubicación utilizada debe tener asignada la subsidiaria correspondiente. Una ubicación sin esa relación no aparece en el formulario.

■ Entidades asociadas por subsidiaria

Ruta:

Transacciones > Gestión de Movimientos > Entidades Asociadas por Subsidiaria > Nuevo

Campo	Uso
Subsidiaria	La subsidiaria que presta o recibe el préstamo
Entidad	La institución del préstamo
Inactivo	Al marcarlo, la entidad deja de aparecer al registrar un préstamo

Registrar una fila por pareja **Subsidiaria + Entidad**: la entidad es la institución (un cliente de NetSuite) con la que esa subsidiaria hace préstamos. La misma lista sirve para los dos sentidos: en De la Clínica la entidad recibe el material; en A la Clínica, lo presta. La entidad es **obligatoria en el préstamo**: si la subsidiaria no tiene filas activas, el selector queda vacío y no se puede guardar ningún préstamo.

Para dejar de prestar con una entidad, se marca la fila como inactiva. Sus préstamos ya registrados siguen apareciendo en Devolución mientras tengan pendiente.

■ Cuentas por tipo de movimiento

Ruta:

Transacciones > Gestión de Movimientos > Cuentas por Tipo de Movimiento > Nuevo

El registro se llama **AS Cuenta Tipo Movimiento Solicitud**:

Campo	Uso
Subsidiaria	Define en qué subsidiaria estará disponible la cuenta
Cuenta Contable	Cuenta que aparecerá en Cuenta de Ajuste

Campo	Uso
Tipo de Solicitud	Para qué solicitud se ofrece la cuenta: Merma o Prestamo
Inactivo	Al marcarlo, la relación deja de aparecer en el formulario

La regla funcional es:

Subsidiaria + Tipo de Solicitud + configuración activa = cuentas disponibles en Cuenta de Ajuste

Solicitud	Cuentas que aparecen
Merma	Las de la subsidiaria con Tipo de Solicitud Merma
Préstamo A la Clínica	Las de la subsidiaria con Tipo de Solicitud Prestamo
Devolución A la Clínica	No se elige: usa la cuenta guardada en el préstamo

Ejemplo: Puerto Montt + 5113001 Costo medicamentos e insumos. Es un ejemplo operativo; la cuenta disponible depende de las filas activas en NetSuite.

Para cambiar una cuenta no se modifica el código. Se inactiva la relación anterior y se crea o activa la nueva relación para la subsidiaria.

■ Numeración de las solicitudes

Cada tipo de solicitud tiene su propio número correlativo:

Tipo	Número
Préstamo	PRE#000001, PRE#000002...
Devolución	DEV#000001, DEV#000002...
Merma	MER#000001, MER#000002...

El contador vive en el registro **AS Movimiento Inventario Correlativo** (Personalización > Listas, registros y campos > Tipos de registro), una fila por tipo. La primera solicitud de cada tipo crea su fila sola, así que no hace falta cargarla. Si se quiere continuar desde otro número, se edita **Último número** en la fila del tipo.

PENDIENTE DE CONFIGURAR EN NETSUITE

El despliegue crea los registros y las listas, pero **no carga los datos**. Antes de operar en una cuenta, cada subsidiaria que use el registro necesita esto:

Qué configurar	Dónde	Qué cargar	Si falta
Bodega de préstamos	Configuración > Empresa > Ubicaciones	Una sola ubicación por subsidiaria con AS Bodega de Préstamos y Devoluciones marcado y <i>Make Inventory Available</i> desmarcado	Ubicación Destino queda vacía y no se puede guardar un Préstamo
Subsidiaria de cada ubicación	Configuración > Empresa > Ubicaciones	La subsidiaria correspondiente en cada ubicación de origen y en la bodega de préstamos	La ubicación no aparece en el formulario
Entidades asociadas por subsidiaria	Transacciones > Gestión de Movimientos > Entidades Asociadas por Subsidiaria	Una fila por Subsidiaria + Entidad para cada institución con la que se presta	No se puede guardar un Préstamo
Cuentas para Merma	Transacciones > Gestión de Movimientos > Cuentas por Tipo de Movimiento	Al menos una fila activa por Subsidiaria + Cuenta Contable , con Tipo de Solicitud Merma	Cuenta de Ajuste queda vacía y no se puede guardar una Merma
Cuentas para Préstamo A la Clínica	Transacciones > Gestión de Movimientos > Cuentas por Tipo de Movimiento	Al menos una fila activa por Subsidiaria + Cuenta Contable , con Tipo de Solicitud Préstamo	Cuenta de Ajuste queda vacía y no se puede guardar un Préstamo A la Clínica
Motivos de baja	Lista Motivo de Baja	Viene con Vencimiento, Deterioro, Cuarentena y Otro; se pueden agregar otros	—
Roles autorizados	Configuración del registro	Verificar que los roles internos 3 y 1371 sean Administrator y QF CASPM en la cuenta	Un rol distinto podría registrar o no poder hacerlo

La numeración no necesita configuración: el contador de cada tipo se crea solo.

Después de configurar, probar una solicitud de cada tipo y sentido en Sandbox antes del despliegue productivo.

CÓMO USARLO

■ Crear un Préstamo De la Clínica

Andes le presta material a otra institución.

- 1 Ingresar a **Transacciones > Gestión de Movimientos > Solicitudes de Inventario**, crear una nueva y seleccionar Préstamo.
- 2 Dejar marcado **De la Clínica**, que es el sentido que viene por defecto.
- 3 Elegir la subsidiaria, el servicio y la ubicación de origen.

- 4 Verificar la ubicación de destino. El sistema propone la bodega de préstamos de la subsidiaria.
- 5 Elegir la **Entidad Receptora del Prestamo**: la institución a la que se entrega el material. Es obligatoria y es el dato que después permite saber quién tiene el material.
- 6 Completar fecha, responsable y comentarios. El **Responsable del Prestamo** es la persona de Andes que entrega el material; la entidad es quien lo recibe.
- 7 Agregar los artículos, lote cuando aplique y cantidad prestada.
- 8 Presionar **Guardar Solicitud**. La solicitud recibe su número, por ejemplo PRE#000004.
- 9 Revisar el registro y presionar **Procesar Prestamo**.

Al procesar se crea un Inventory Transfer desde el origen hacia la bodega de préstamos. La solicitud queda en Pendiente de Devolucion y **Traslado Generado** muestra el traslado.

■ Crear un Préstamo A la Clínica

Otra institución le presta material a Andes.

- 1 Crear una solicitud nueva, seleccionar Prestamo y marcar **A la Clínica**. El formulario se recarga para ese sentido.
- 2 Elegir la subsidiaria y el servicio. No se pide ubicación de origen: el material llega de afuera.
- 3 Verificar la ubicación de destino: la bodega de préstamos de la subsidiaria.
- 4 Elegir la **Entidad Emisora del Prestamo**: la institución que le presta a Andes.
- 5 Elegir la **Cuenta de Ajuste**. Solo aparecen las cuentas cargadas para préstamo en la subsidiaria.
- 6 Completar fecha, responsable y comentarios.
- 7 Agregar los artículos, la cantidad y el **Lote**, que se escribe a mano tal como viene en el material. Es obligatorio en los artículos con control de lotes.
- 8 Presionar **Guardar Solicitud** y después **Procesar Prestamo**.

Al procesar se crea un Inventory Adjustment que suma el material en la bodega de préstamos, con el lote escrito y contra la cuenta elegida. No se valida stock, porque el material entra. La solicitud queda en Pendiente de Devolucion y **Ajuste Generado** muestra el ajuste.

■ Crear una Devolución

- 1 Seleccionar Devolucion y marcar el mismo sentido del préstamo que se devuelve: **De la Clínica o A la Clínica**.
- 2 Elegir primero la subsidiaria.
- 3 Opcional: elegir la entidad para ver solo los préstamos de esa institución. Se llama **Entidad Receptora** en De la Clínica y **Entidad Emisora del Prestamo** en A la Clínica. La lista muestra únicamente entidades con préstamos pendientes en la subsidiaria. Si se deja vacía, se ven todos los préstamos pendientes.
- 4 Seleccionar el **Prestamo Relacionado**. La lista muestra solo los préstamos del sentido marcado. Cada opción muestra el número del préstamo, la entidad, la ubicación y cuánto queda pendiente:
PRE#000004 - HOSPITAL XX - CARDIOLOGIA CEM CASPM - pendiente 10

Los préstamos registrados antes del 07/10/2026 se ven con su número MOV#, y los que se registraron antes de que la entidad fuera obligatoria aparecen como SIN ENTIDAD.

- 5 Completar fecha, responsable y comentarios.

6 Indicar la cantidad que vuelve en cada línea. Viene precargada con el pendiente; puede ser menor, pero nunca mayor.

7 Presionar **Guardar Solicitud**.

8 Revisar el registro y presionar **Procesar Devolucion**.

Al elegir el préstamo, la devolución hereda sus datos y los checks del sentido quedan bloqueados.

Sentido	Qué hereda	Qué crea al procesar
De la Clínica	Origen en la bodega de préstamos y destino en la ubicación de donde salió el material	Un traslado inverso, con los mismos lotes que salieron en el préstamo
A la Clínica	Origen en la bodega de préstamos, sin destino, y la Cuenta de Ajuste del préstamo	Un ajuste que descuenta el material de la bodega, con el lote del préstamo

En los dos casos, el préstamo pasa a Devuelto Parcial o Devuelto Total.

■ Crear una Merma

1 Seleccionar Merma. La Merma no tiene sentido.

2 Elegir la subsidiaria. **Cuenta de Ajuste** mostrará únicamente las cuentas activas configuradas para la Merma en esa subsidiaria.

3 Completar ubicación de la Merma, servicio y fecha.

4 Elegir el motivo: Vencimiento, Deterioro, Cuarentena u Otro.

5 Elegir la cuenta de ajuste, responsable y comentarios.

6 Agregar los artículos, lote cuando aplique y cantidad a dar de baja.

7 Presionar **Guardar Solicitud**.

8 Revisar el registro y presionar **Procesar Merma**.

Al procesar se crea un Inventory Adjustment con cantidades negativas en la ubicación elegida, usando la cuenta contable guardada. La solicitud queda en Procesado y **Ajuste Generado** muestra el ajuste.

■ Corregir una solicitud

Una solicitud se puede corregir solo mientras está en Pendiente de Procesar:

1 Abrir la solicitud y presionar **Editar**, o usar **Editar** desde la lista.

2 Corregir la fecha, el responsable, los comentarios o los artículos. En una Merma y en un Préstamo A la Clínica también se puede cambiar la cuenta de ajuste.

3 Presionar **Actualizar Solicitud**.

El tipo, el sentido, la subsidiaria, el servicio, las ubicaciones, la entidad, el motivo de la Merma y el préstamo relacionado de una Devolución aparecen bloqueados. Si alguno de esos datos está mal, se anula la solicitud y se registra una nueva.

Una solicitud procesada ya no se edita: el botón **Editar** no aparece y, si se usa **Editar** desde la lista, NetSuite vuelve a la solicitud con el aviso **Este movimiento ya no se puede editar**.

■ Imprimir un comprobante

Abrir la solicitud y presionar **Imprimir Comprobante**. El registro selecciona automáticamente la plantilla de Préstamo, Devolución o Merma.

El comprobante puede imprimirse antes o después del procesamiento, incluso si la solicitud fue anulada. En una devolución sin saldo pendiente el botón puede no mostrarse.

■ Anular una solicitud

La acción **Anular Movimiento** está disponible mientras el registro se encuentre en Pendiente de Procesar. Pide confirmación con «Se anulara el movimiento. Confirma?». La anulación cambia el estado a Anulado; no revierte una transacción de inventario ya creada.

QUÉ OCURRE DURANTE EL PROCESO

Al presionar un botón de procesamiento, este queda deshabilitado y se muestra el aviso **Procesando el movimiento**. No se debe cerrar ni recargar la página.

El botón es uno solo por tipo: **Procesar Préstamo**, **Procesar Devolucion** o **Procesar Merma**. El sistema decide si genera un traslado o un ajuste según el sentido guardado en la solicitud, no según el botón.

El servidor vuelve a validar el estado antes de crear una transacción. Esta segunda validación evita generar otra transacción si el usuario hace doble clic o repite la URL.

También se verifica:

- Que exista detalle y que las cantidades sean mayores que cero.
- Que haya stock suficiente para el artículo o lote, cuando el material sale de una ubicación de Andes.
- Que una devolución no exceda la cantidad pendiente.
- Que la solicitud siga en Pendiente de Procesar.

RESTRICCIONES


- Una solicitud solo se edita mientras está en Pendiente de Procesar.
- Al editar no se cambian el tipo, el sentido, la subsidiaria, el servicio, las ubicaciones ni la entidad: si están mal, se debe anular y registrar otra solicitud.
- La devolución tiene el mismo sentido que su préstamo y usa el mismo lote que entró o salió en el préstamo.
- El préstamo mueve la cantidad completa registrada; no existe entrega parcial al procesar.
- Una devolución procesada no tiene reverso automático.
- La Merma reduce inventario en la misma ubicación; no utiliza ubicación destino.
- El Préstamo De la Clínica valida la cantidad disponible en el origen. El Préstamo A la Clínica no valida stock: el material entra.
- Las devoluciones validan que el material siga en la bodega de préstamos.

- Las cantidades admiten como máximo 2 decimales. Un saldo con más decimales no se puede mover completo.
- La entidad debe ser un cliente de NetSuite cargado en la lista de la subsidiaria. Un préstamo entre servicios internos de la misma clínica no tiene una entidad que lo represente.
- El filtro por entidad de la Devolución solo muestra entidades con préstamos pendientes; los préstamos antiguos sin entidad se encuentran dejando el filtro vacío.

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA

■ Proceso 1 — Préstamo

Flujo: QF CASPM o Administrator registra el préstamo: elige el sentido, la subsidiaria, el servicio y la ubicación de origen; el sistema asigna como destino la bodega de préstamos; elige la entidad e ingresa artículos, lotes y cantidades. Al procesarlo, De la Clínica valida el stock y genera el traslado hacia la bodega de préstamos; A la Clínica suma el material en la bodega con un ajuste de inventario. En los dos el préstamo queda Pendiente de Devolucion.




Actores	ID	Caso de uso	Qué hace
QF CASPM, Administrator	CU-01	Registrar préstamo	Crea la solicitud de préstamo con sus datos y artículos y le da su número PRE#; queda Pendiente de Procesar, sin mover inventario
QF CASPM, Administrator	CU-29	Elegir sentido del préstamo	Marca De la Clínica o A la Clínica y el formulario se arma según el sentido. A la Clínica no pide ubicación de origen, la entidad pasa a ser la emisora, pide Cuenta de Ajuste y el lote se escribe a mano
QF CASPM, Administrator	CU-02	Seleccionar subsidiaria	Define la subsidiaria de la solicitud; las listas del formulario se cargan solo con lo de esa subsidiaria
QF CASPM, Administrator	CU-03	Seleccionar servicio y ubicación	Indica el servicio y la ubicación de donde sale el material
QF CASPM, Administrator	CU-04	Asignar bodega de préstamos como destino	El sistema completa el destino con la bodega de préstamos de la subsidiaria

Actores	ID	Caso de uso	Qué hace
QF CASPM, Administrator	CU-05	Seleccionar entidad receptora	Elige la institución del préstamo, solo entre las activas autorizadas para la subsidiaria; es obligatoria
QF CASPM, Administrator	CU-06	Ingresar artículos, lotes y cantidades	Agrega cada artículo, el lote cuando aplica y la cantidad; el sistema muestra lo disponible. Con lote, si se pide más de lo que hay se ajusta solo; sin lote, no deja guardar
QF CASPM, Administrator	CU-07	Procesar préstamo	Ejecuta el préstamo con Procesar Préstamo; queda Pendiente de Devolucion y el material, en la bodega de préstamos
QF CASPM, Administrator	CU-08	Validar stock	Antes de mover, compara lo pedido con lo que hay del lote o del artículo en la ubicación de salida; los lotes Bloqueado, En Inspección o Damaged no cuentan. Si falta en una línea, no se mueve nada
QF CASPM, Administrator	CU-09	Generar traslado de inventario	Mueve el material con un traslado de inventario: hacia la bodega de préstamos al prestar, de vuelta a la ubicación de origen al devolver
QF CASPM, Administrator	CU-30	Generar ajuste de entrada	Solo A la Clínica: en vez del traslado, suma el material en la bodega de préstamos con un ajuste de inventario, con el lote escrito y contra la cuenta elegida, sin validar stock

■ Proceso 2 — Devolución

Flujo: QF CASPM o Administrator registra la devolución: elige el sentido, la subsidiaria y el préstamo pendiente, con un filtro opcional por entidad; el sistema hereda del préstamo sus datos y el usuario indica cuánto vuelve. Al procesarla, De la Clínica toma los mismos lotes del préstamo y genera el traslado de vuelta; A la Clínica descuenta el material de la bodega con un ajuste. En los dos descuenta el pendiente del préstamo.




Actores	ID	Caso de uso	Qué hace
QF CASPM, Administrator	CU-11	Registrar devolución	Crea la solicitud de devolución de un préstamo y le da su número DEV#; queda Pendiente de Procesar, sin mover inventario
QF CASPM, Administrator	CU-02	Seleccionar subsidiaria	Define la subsidiaria de la solicitud; las listas del formulario se cargan solo con lo de esa subsidiaria
QF CASPM, Administrator	CU-12	Seleccionar préstamo pendiente	Según el sentido marcado (De la Clínica o A la Clínica), muestra los préstamos de la subsidiaria de ese sentido con cantidad pendiente, con su número, entidad, ubicación y pendiente, y toma el elegido
QF CASPM, Administrator	CU-13	Filtrar por entidad receptora	Opcional: deja solo los préstamos de una entidad; vacío, muestra todos, incluidos los antiguos registrados sin entidad
QF CASPM, Administrator	CU-14	Heredar los datos del préstamo	El sistema toma subsidiaria, servicio, entidad y sentido del préstamo y fija el origen en la bodega de préstamos. De la Clínica, el destino es la ubicación de donde salió el material; A la Clínica no hay destino y se usa la cuenta de ajuste del préstamo

Actores	ID	Caso de uso	Qué hace
QF CASPM, Administrator	CU-15	Ingresar cantidades a devolver	Muestra lo prestado, lo devuelto y lo pendiente de cada artículo, con la cantidad a devolver cargada con lo pendiente; no deja devolver más
QF CASPM, Administrator	CU-16	Procesar devolución	Ejecuta la devolución con Procesar Devolucion; queda Procesado y el préstamo, Devuelto Parcial o Devuelto Total
QF CASPM, Administrator	CU-17	Tomar los lotes del préstamo	El sistema devuelve los mismos lotes del préstamo: De la Clínica, los que salieron en el traslado, descontando lo que ya volvió; A la Clínica, el lote escrito en el préstamo
QF CASPM, Administrator	CU-08	Validar stock	Antes de mover, compara lo pedido con lo que hay del lote o del artículo en la ubicación de salida; los lotes Bloqueado, En Inspección o Damaged no cuentan. Si falta en una línea, no se mueve nada
QF CASPM, Administrator	CU-09	Generar traslado de inventario	Mueve el material con un traslado de inventario: hacia la bodega de préstamos al prestar, de vuelta a la ubicación de origen al devolver
QF CASPM, Administrator	CU-31	Generar ajuste de salida de la devolución	Solo A la Clínica: en vez del traslado, descuenta el material de la bodega de préstamos con un ajuste de inventario contra la cuenta del préstamo
QF CASPM, Administrator	CU-18	Actualizar pendiente del préstamo	Resta lo devuelto de cada línea del préstamo; si no queda nada pendiente lo deja Devuelto Total y, si queda, Devuelto Parcial

■ Proceso 3 — Merma

Flujo: QF CASPM o Administrator registra la merma: selecciona subsidiaria, servicio y ubicación, el motivo de la baja y la cuenta de ajuste, e ingresa artículos, lotes y cantidades. Al procesarla, el sistema valida el stock y genera un ajuste que descuenta el material de la misma ubicación, y la merma queda Procesado.




Actores	ID	Caso de uso	Qué hace
QF CASPM, Administrator	CU-19	Registrar merma	Crea la solicitud de merma con sus datos y artículos y le da su número MER#; queda Pendiente de Procesar, sin mover inventario
QF CASPM, Administrator	CU-02	Seleccionar subsidiaria	Define la subsidiaria de la solicitud; las listas del formulario se cargan solo con lo de esa subsidiaria
QF CASPM, Administrator	CU-03	Seleccionar servicio y ubicación	Indica el servicio y la ubicación de donde sale el material
QF CASPM, Administrator	CU-20	Seleccionar motivo de baja	Elige el motivo: Vencimiento, Deterioro, Cuarentena u Otro
QF CASPM, Administrator	CU-21	Seleccionar cuenta de ajuste	Elige la cuenta contable de la merma, solo entre las activas autorizadas para la subsidiaria
QF CASPM, Administrator	CU-06	Ingresar artículos, lotes y cantidades	Agrega cada artículo, el lote cuando aplica y la cantidad; el sistema muestra lo disponible. Con lote, si se pide más de lo que hay se ajusta solo; sin lote, no deja guardar
QF CASPM, Administrator	CU-22	Procesar merma	Ejecuta la merma con Procesar Merma; queda Procesado y el material sale del inventario

Actores	ID	Caso de uso	Qué hace
QF CASPM, Administrator	CU-08	Validar stock	Antes de mover, compara lo pedido con lo que hay del lote o del artículo en la ubicación de salida; los lotes Bloqueado, En Inspección o Damaged no cuentan. Si falta en una línea, no se mueve nada
QF CASPM, Administrator	CU-23	Generar ajuste de inventario	Descuenta el material de la misma ubicación contra la cuenta elegida

■ Proceso 4 — Corrección, consulta y configuración

Flujo: Antes de procesar, QF CASPM o Administrator puede corregir o anular cualquier solicitud; una vez procesada, ya no se edita. Cualquier rol consulta las solicitudes e imprime su comprobante. Administrator, además, configura por subsidiaria las entidades, las cuentas de ajuste y la bodega de préstamos, que alimentan las listas del registro.



Actores	ID	Caso de uso	Qué hace
QF CASPM, Administrator	CU-10	Corregir o anular solicitud	Solo mientras está Pendiente de Procesar: permite corregir fecha, responsable, comentarios y artículos, o anular la solicitud sin mover inventario. El sentido no se cambia
QF CASPM, Administrator, Rol de consulta	CU-24	Consultar solicitudes	Busca y abre solicitudes: estado, artículos, lotes y movimiento de inventario generado. Un rol de consulta solo puede verlas
QF CASPM, Administrator, Rol de consulta	CU-25	Imprimir comprobante	Genera el PDF con la plantilla del tipo de solicitud, en cualquier estado, incluso anulada
Administrator	CU-26	Configurar entidades receptoras	Registra las instituciones con las que presta cada subsidiaria; una entidad inactiva deja de aparecer al prestar
Administrator	CU-27	Configurar cuentas de merma	Registra las cuentas contables autorizadas en cada subsidiaria y para qué tipo de solicitud: la merma o el préstamo A la Clínica; una cuenta inactiva deja de aparecer
Administrator	CU-28	Configurar bodega de préstamos	Marca una ubicación por subsidiaria como bodega de préstamos, que el sistema usa como destino al

Actores	ID	Caso de uso	Qué hace
			prestar

RESULTADO ESPERADO

- Un Préstamo De la Clínica procesado tiene un Inventory Transfer, queda en Pendiente de Devolucion, el material se encuentra en la bodega de préstamos y el registro indica a qué entidad se prestó.
- Un Préstamo A la Clínica procesado tiene un Inventory Adjustment positivo en la bodega de préstamos, con el lote escrito, y queda en Pendiente de Devolucion.
- Una Devolución procesada tiene un traslado inverso (De la Clínica) o un ajuste negativo (A la Clínica), queda en Procesado y disminuye el pendiente del préstamo relacionado.
- Una Merma procesada tiene un Inventory Adjustment negativo, usa la cuenta configurada y queda en Procesado.
- Cada solicitud tiene su número por tipo (PRE#, DEV#, MER#), su comprobante PDF y la referencia a la transacción generada.

Para préstamos abiertos, el saldo físico de la bodega de préstamos debe coincidir con la suma de las cantidades pendientes, en los dos sentidos. Una diferencia indica un movimiento manual fuera del registro o un proceso incompleto.