AI Value

Digital & AI Transformation

MEASURABLE • GOVERNED • SUSTAINABLE

GUIDE D'INSTALLATION DOCKER — ÉDITEUR

CortexSkills

Poste de signature, installation locale et en cloud privé / sur site, gestion des licences et paquets clients

Version 1.15.0 · 2026-10-15

Interne — AI Value

Table des matières

1. Vue d'ensemble 3

2. Prérequis 5

3. Le poste de signature (une seule fois) 6

4. Scénario 1 — Installation locale (localhost) 7

5. Scénario 2 — Cloud privé ou sur site (version éditeur) 8

5.1 Préparer le serveur 8

5.2 Copier l'application sur le serveur 8

5.3 Installer 8

5.4 Exploiter 9

6. Gestion des licences 10

6.1 Créer 10

6.2 Lire 11

6.3 Modifier et renouveler 11

6.4 Révoquer et retirer 11

6.5 Supprimer 12

6.6 Un client qui installe chez lui 12

7. Nouvelle version ou changement de clés 13

8. Plans et add-ons 14

9. Dépannage 15

10. Référence des commandes 16

1. Vue d'ensemble

Tout ce dont l'éditeur a besoin tient dans CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip ; le paquet client, CortexSkills-Client-Docker-1.15.0.zip, s'envoie tel quel aux clients. Aucun des deux ne contient de code : seulement des archives d'images Docker déjà construites, des fichiers de configuration et des scripts. Ils s'utilisent sur votre poste (Linux), qui signe les licences, et sur les serveurs où CortexSkills s'exécute.

Dans le paquet éditeur	Contenu	Où l'utiliser
application/	CortexSkills pour vos propres installations (tarifs visibles) : cortexskills-editeur-docker-image-1.15.0.tar.gz (images CortexSkills éditeur et Caddy), compose, HTTPS, scripts installer.sh, licences.sh, sauvegarder.sh, mettre-a-jour.sh.	Scénario 1 : votre poste (localhost). Scénario 2 : un serveur de cloud privé ou sur site.
gestion-licences/	cslic (licences : importer, créer, lister, afficher, modifier, renouveler, révoquer, supprimer, vérifier) et cslic-sauvegarder (sauvegarde chiffrée). cslic s'exécute dans l'image éditeur : aucun code sur le poste.	Votre poste uniquement : le poste de signature.
poste-signature/	Votre paire de clés de signature (vendor-private.pem, vendor-public.pem), créée pour vous lors de la préparation des paquets ; les images contiennent la clé publique correspondante.	À importer une fois (cslic importer), puis à supprimer du paquet.
CortexSkills-Client-Docker-1.15.0.zip (fichier séparé)	Le paquet client : image client (sans tarif ni élément commercial), compose, HTTPS, réglages, empreintes.	Envoyé tel quel aux clients avec son .sha256, le Guide d'installation client et le Guide utilisateur.

Comment l'application est protégée

Aucun code dans les paquets : ni fichier source, ni code minifié, ni Dockerfile ; seulement des images Docker déjà construites. Dans les images, l'exécutable est compacté (sans commentaires ni noms lisibles), sans tests, outil de signature ni npm.

Licence signée Ed25519 : le plan, le nombre d'utilisateurs, les add-ons et la date de fin viennent uniquement du fichier .lic ; un fichier modifié est refusé ; le client ne peut changer ni le plan ni les add-ons, ni dans l'écran ni par la console.

Clé publique figée en lecture seule dans l'image ; aucun réglage ne permet d'en désigner une autre. L'application refuse de démarrer si une clé privée se trouve dans son dossier.

Version client sans élément commercial : aucun prix, aucun devis, pas d'écran Tarifs ; les prix sont retirés jusque dans la base.

Conteneur non privilégié, en lecture seule, port local uniquement.

Limite à connaître : un logiciel installé chez un client peut toujours être étudié par un administrateur déterminé disposant de tous les droits sur le serveur. La protection technique se complète par le contrat (licence d’utilisation, interdiction de rétro-ingénierie, droit d’audit, nombre d’utilisateurs, date de fin).

2. Prérequis

Machine	Besoin
Votre poste (signature et scénario 1)	Linux 64 bits x86-64 ; Docker Engine 24+ avec compose (cslic s'exécute dans l'image éditeur) ; unzip, sha256sum, openssl.
Serveur (scénario 2)	Linux 64 bits x86-64, 2 vCPU, 4 Go de RAM, 25 Go de disque (jusqu'à environ 100 utilisateurs actifs ; 4 vCPU / 8 Go au-delà) ; Docker Engine 24+ avec compose ; un nom DNS ; ports 80/443.
Internet	Pas nécessaire pour installer : les images sont dans les archives (serveurs isolés possibles).

```
mkdir -p ~/cortexskills && cd ~/cortexskills

cat CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip.part* > CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip          # si reçu en parties

sha256sum -c CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip.sha256 && unzip CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip && cd CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0
```

3. Le poste de signature (une seule fois)

Installez votre paire de clés et créez le registre des licences, puis supprimez le dossier poste-signature :

```
cd ~/cortexskills/CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0
./gestion-licences/cslic importer poste-signature
rm -r poste-signature
```

cslic enregistre tout dans ~/.cortexskills-editeur : cles/vendor-private.pem (secrète), cles/vendor-public.pem, registre.json, licences/, archives/ et journal.log. Il affiche l'empreinte de la clé publique : notez-la, vos clients peuvent la comparer. cslic s'exécute dans l'image éditeur (chargée automatiquement depuis application/) ; lancez-le depuis le dossier du paquet, avec des fichiers situés dans ce dossier ou dans ~/.cortexskills-editeur.

Sauvegardez immédiatement le poste de signature, hors ligne et chiffré :

```
./gestion-licences/cslic-sauvegarder ~/coffre          # demande un mot de passe ;
produit cortexskills-editeur-AAAA-MM-JJ.tar.gz.enc
# restauration : openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -in <fichier.enc> | tar -xz -C ~
```

Règles de la clé privée

Elle ne quitte jamais votre poste : ni serveur de scénario 2, ni client, ni messagerie, ni dépôt de code.

Si elle est perdue, vous ne pouvez plus émettre ni renouveler de licence ; si elle est divulguée, n'importe qui peut en émettre. Dans les deux cas, il faut une nouvelle paire de clés et de nouveaux paquets et licences pour tous les clients.

Sur un autre poste, restaurez la sauvegarde chiffrée ; ne créez pas de nouvelle paire (cslic init), sauf changement de clés volontaire (chapitre 7).

Cette paire a été créée pour vous lors de la préparation des paquets : elle n'est conservée nulle part ailleurs que dans le paquet éditeur. Après l'import et la sauvegarde, supprimez aussi le fichier zip reçu.

Pour taper simplement « cslic » depuis le dossier du paquet : alias cslic="$HOME/cortexskills/CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0/gestion-licences/cslic" (à ajouter dans ~/.bashrc).

4. Scénario 1 — Installation locale (localhost)

Sur votre poste, pour démontrer, former ou piloter avec un client, à l'adresse http://localhost:4000, dans le même mode de production sur site que chez un client.

```
cd ~/cortexskills/CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0/application
./installer.sh local
```

installer.sh demande l'e-mail et le mot de passe de l'administrateur de la plateforme, puis :

- vérifie Docker et l'absence de clé privée dans le dossier ;
- charge l'image depuis cortexskills-editeur-docker-image-1.15.0.tar.gz (1 à 2 minutes la première fois, sans Internet) ;
- écrit .env avec des secrets générés (PUBLIC_URL=http://localhost:4000, sans HTTPS) et démarre ;
- attend que l'application soit en bonne santé, puis efface le mot de passe de .env.

Ouvrez http://localhost:4000. Arrêt : docker compose stop ; relance : docker compose up -d (dans application/).

5. Scénario 2 — Cloud privé ou sur site (version éditeur)

Sur un serveur que vous administrez — cloud privé, serveur sur site, ou VPS — pour un pilote ou une démonstration accessible en HTTPS. Mêmes protections que chez un client ; la signature reste sur votre poste.

5.1 Préparer le serveur

```
sudo apt update && sudo apt -y upgrade && sudo apt -y install unzip rsync
sudo ufw allow OpenSSH && sudo ufw allow 80/tcp && sudo ufw allow 443/tcp && sudo ufw enable
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh && sudo sh get-docker.sh
sudo usermod -aG docker $USER && sudo systemctl enable --now docker       # puis reconnectez-vous
```

Créez l'enregistrement DNS : competences.mondomaine.ma → adresse du serveur.

5.2 Copier l'application sur le serveur

```
# sur votre poste (application/ contient l'archive de l'image, environ 110 Mo)
cd ~/cortexskills/CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0
scp -r application utilisateur@serveur:/tmp/cortexskills-1.15.0
# sur le serveur
sudo mkdir -p /opt/cortexskills && sudo chown $USER /opt/cortexskills
mv /tmp/cortexskills-1.15.0 /opt/cortexskills/ && ln -sfn /opt/cortexskills/cortexskills-1.15.0 /opt/cortexskills/actuel
```

5.3 Installer

```
cd /opt/cortexskills/actuel
./installer.sh serveur competences.mondomaine.ma auto       # ou internal, ou files
```

Mode de certificat	Quand
auto	Serveur joignable depuis Internet : certificat Let's Encrypt obtenu et renouvelé par Caddy.
internal	Réseau privé sans Internet : autorité interne de Caddy (avertissement du navigateur tant qu'elle n'est pas approuvée).
files	Certificat de l'entreprise : copiez certs/cert.pem et certs/key.pem avant installer.sh.

installer.sh répond « CortexSkills fonctionne : https://competences.mondomaine.ma ». Renseignez ensuite les lignes SMTP_* de .env pour que les invitations et relances partent réellement, puis docker compose up -d.

5.4 Exploiter

```
crontab -e      # sauvegarde chaque nuit, copiée vers une autre machine :
30 2 * * * DISTANT=utilisateur@sauvegarde:/cortexskills
/opt/cortexskills/actuel/sauvegarder.sh >> $HOME/cortexskills-sauvegarde.log 2>&1
```

- Mise à jour : copiez le dossier application/ de la nouvelle version à côté de l’actuel, puis dans le nouveau dossier : ./mettre-a-jour.sh /opt/cortexskills/actuel (sauvegarde, reprise des réglages et licences, chargement de la nouvelle image) ; enfin ln -sfn <nouveau dossier> /opt/cortexskills/actuel.
- Restauration : docker compose stop cortexskills, puis docker compose run --rm --no-deps --entrypoint cortexskills-admin cortexskills restore <fichier.db>, puis docker compose start cortexskills.
- Plusieurs organisations clientes peuvent être actives sur la même installation : une licence chacune.

6. Gestion des licences

Une licence suit toujours le même cycle. La signature (création, modification) se fait sur votre poste avec cslic ; l'installation et le retrait se font sur l'installation concernée avec licences.sh (scénarios 1 et 2) ou par le client (cortexskills-admin).

Étape	Sur le poste de signature (cslic)	Sur l'installation
Demande	—	./licences.sh organisation … puis ./licences.sh demande <domaine> → Organization ID
Créer (C)	cslic creer …	./licences.sh installer <fichier.lic>
Lire (R)	cslic lister · cslic afficher L-0001 · cslic lister --csv	./licences.sh liste · ./licences.sh detail <domaine> · écran Configuration et licence
Modifier (U)	cslic modifier L-0001 … · cslic renouveler L-0001 --fin …	./licences.sh installer <nouvelle version>
Révoquer	cslic revoquer L-0001 --motif …	./licences.sh retirer <domaine>
Supprimer (D)	cslic supprimer L-0001 --oui	—

6.1 Créer

Créer l'organisation sur l'installation (dossier application/ en scénario 1, /opt/cortexskills/actuel en scénario 2) :

```
./licences.sh organisation --name "Clinique Exemple" --domain clinique-exemple.ma \
  --admin-email admin@clinique-exemple.ma --admin-name "Admin Clinique" --admin-password 'Str0ng#Passw0rd2026' --lang fr
./licences.sh demande clinique-exemple.ma          # affiche l'Organization ID
```

Signer sur votre poste :

```
cslic creer --societe "Clinique Exemple" --org-id <Organization ID> --plan SME-GRO --utilisateurs 50 \
  --fin 2027-12-31 --addons AD-11 --ref CONTRAT-2026-014
```

Option	Signification	Règle
--societe	Nom du client écrit dans la licence.	Obligatoire.
--org-id	Organization ID affiché par la demande.	Exact (format UUID) ; la licence ne vaut que pour cette organisation.
--plan	Plan (tableau du chapitre 7).	Fixe les modules de l'organisation.
--utilisateurs	Nombre maximal d'utilisateurs actifs.	La création d'un utilisateur au-delà est refusée.
--fin	Date de fin (AAAA-MM-JJ).	Alerte 30 jours avant ; lecture seule après.
--addons	Add-ons (chapitre 7), séparés par des virgules.	Facultatif ; seuls ces add-ons sont actifs.

Option	Signification	Règle
--fonctions, --ref, --notes	Mentions libres ; référence du contrat ; notes internes.	Facultatif.

cslic attribue un numéro (L-0001, L-0002…), écrit le fichier ~/.cortexskills-editeur/licences/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic et l'inscrit au registre. Une seule licence active par organisation : pour la changer, modifiez-la.

Installer. Scénario 1 : directement depuis votre poste. Scénario 2 : copiez d'abord le fichier sur le serveur.

```
# scénario 1 (dossier application/)
./licences.sh installer ~/.cortexskills-editeur/licences/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic
# scénario 2
scp ~/.cortexskills-editeur/licences/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic
utilisateur@serveur:/opt/cortexskills/actuel/licence/
./licences.sh installer licence/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic          # sur le
serveur
```

6.2 Lire

```
cslic lister                    # licences actives : numéro, société, plan,
utilisateurs, fin, version, état
cslic lister --tout --csv registre.csv   # tout l'historique, exporté pour un tableur
cslic afficher L-0001           # détail et historique (création, modifications,
révocation)
./licences.sh liste             # sur l'installation : licences installées et leur
état
./licences.sh detail clinique-exemple.ma
```

États : ACTIVE, ACTIVE (n j) dans les 30 derniers jours, EXPIRÉE, RÉVOQUÉE. Le journal ~/.cortexskills-editeur/journal.log trace chaque opération (date, utilisateur, licence).

6.3 Modifier et renouveler

```
cslic modifier L-0001 --utilisateurs 80                 # plus d'utilisateurs
cslic modifier L-0001 --plan BND-02 --addons AD-02,AD-11   # autre plan, autres add-ons
(--addons "" pour aucun)
cslic renouveler L-0001 --fin 2028-12-31                 # nouvelle date de fin
```

Chaque modification signe une nouvelle version (L-0001_v2_…lic) et l'inscrit dans l'historique. Installez-la comme la première (./licences.sh installer …, ou par le client) : elle remplace la précédente, sans redémarrage.

6.4 Révoquer et retirer

```
cslic revoquer L-0001 --motif "contrat résilié"
```

```
./licences.sh retirer clinique-exemple.ma        # sur l'installation : les
utilisateurs ne peuvent plus se connecter
```

Sur vos installations (scénarios 1 et 2), le retrait est immédiat. Chez un client qui installe lui-même, une licence ne peut pas être annulée à distance : elle cesse à sa date de fin. Préférez donc des durées d'un an, renouvelées, et appliquez le contrat. Les données de l'organisation restent dans le volume.

6.5 Supprimer

```
cslic supprimer L-0001 --oui            # licence révoquée ou expirée ; --force pour
une licence encore active
```

La fiche et toutes les versions du fichier sont déplacées dans ~/.cortexskills-editeur/archives ; la ligne disparaît du registre. Le journal garde la trace de l'opération.

6.6 Un client qui installe chez lui

Envoyer au client : CortexSkills-Client-Docker-1.15.0.zip (ou ses parties) et CortexSkills-Client-Docker-1.15.0.zip.sha256, le Guide d'installation client (Docker) et le Guide utilisateur (Word et PDF). Le paquet est le même pour tous les clients : il contient votre clé publique.

Recevoir les lignes de sa demande (licence-request) : société et Organization ID.

Signer avec cslic creer (6.1) et lui envoyer le fichier .lic par e-mail. Il l'installe avec licence-install, sans accès de votre part à son serveur.

Renouvellements et changements : cslic modifier / renouveler, puis envoi de la nouvelle version.

7. Nouvelle version ou changement de clés

Les images se construisent à partir du code source (CortexSkills-source-1.15.0.zip), sur un poste Linux avec Node.js 22, Docker et un accès Internet (images de base et bibliothèques) :

```
unzip CortexSkills-source-1.15.0.zip && cd CortexSkills-source
(cd server && npm ci) && (cd web && npm ci)
bash tools/package-docker.sh --cle-publique ~/.cortexskills-editeur/cles/vendor-public.pem --parties 24m
# → deliverables/docker/CortexSkills-Client-Docker-1.15.0.zip et CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip, leurs .sha256 et leurs parties
```

- Le script construit l'image client (sans tarif) et l'image éditeur, contrôle qu'aucun code ne figure dans les paquets, et calcule les empreintes.
- Changement de clés (clé perdue ou divulguée) : créez une nouvelle paire avec cslic init dans un nouveau CSLIC_HOME, reconstruisez les paquets avec la nouvelle clé publique, puis réémettez et renvoyez toutes les licences ; les anciennes ne sont plus reconnues par les nouvelles images.

8. Plans et add-ons

Plan	Nom	Contient
PK-01	Offre ingénierie de formation de base	PK-01
PK-02	Offre réalisation et expérience d'apprentissage	PK-02
PK-03	Offre évaluation, analytique et ROI	PK-03
PK-04	Offre conformité et certification	PK-04
PK-05	Offre talents et mobilité	PK-05
PK-06	Offre entreprise étendue	PK-06
PK-07	Offre conseil et diagnostic	PK-07
PK-08	Offre pilotage stratégique des effectifs et gouvernance	PK-08
BND-01	Pack Démarrage	PK-01, PK-02
BND-02	Pack Croissance	PK-01 à PK-03
BND-03	Pack Entreprise	PK-01 à PK-05
BND-04	Pack Stratégique	PK-01 à PK-06, PK-08
BND-05	Suite complète	PK-01 à PK-08
SME-ESS	Pack PME Essentiel	PK-01
SME-GRO	Pack PME Croissance	PK-01 à PK-03
SME-CMP	Pack PME Complet	PK-01 à PK-08

Add-on	Nom
AD-01	Apprentissage immersif (RV/RA/simulation)
AD-02	Moteur de personnalisation IA
AD-03	Analytique prédictive
AD-04	Apprentissage social et collaboratif
AD-05	Moteur de ludification
AD-06	Curation et agrégation de contenus
AD-07	Capture et transfert des savoirs d'experts
AD-08	Déploiement multi-sites / multi-entités
AD-09	Validation externe du plan de formation
AD-10	Maturité managériale
AD-11	Bibliothèque de questionnaires et diffusion multicanale

Les tarifs restent visibles dans vos installations (Administration › Tarifs) ; ils n'apparaissent jamais chez les clients.

9. Dépannage

Ce que vous voyez	Cause	Que faire
cslic : « Poste de signature non initialisé »	Clés pas encore importées sur ce poste, ou CSLIC_HOME différent.	cslic importer poste-signature, ou restauration de la sauvegarde chiffrée.
cslic : fichier introuvable	cslic s'exécute dans un conteneur qui ne voit que le dossier courant et ~/.cortexskills-editeur.	Lancez cslic depuis le dossier du paquet ; copiez-y le fichier si besoin.
cslic creer : « déjà active pour cette organisation »	Une seule licence active par organisation.	cslic modifier L-xxxx …
installer.sh : « Archive de l'image introuvable »	Le dossier application/ copié est incomplet.	Recopiez application/ avec cortexskills-editeur-docker-image-1.15.0.tar.gz.
« The vendor PRIVATE key must never be on a customer server »	vendor-private.pem trouvé dans le dossier de l'application.	Retirez-le : il ne doit exister que dans ~/.cortexskills-editeur/cles.
licence-install : « signature is not valid » partout	Licences signées avec une autre clé que celle des images.	Comparez les empreintes (cslic empreinte) ; voir le chapitre 7.

10. Référence des commandes

Où	Commande	Rôle
Poste	cslic importer poste-signature · cslic-sauvegarder <dossier> · cslic empreinte	Clés et sauvegarde
Poste	cslic creer · lister · afficher · modifier · renouveler · revoquer · supprimer · verifier	Licences (CRUD)
Poste (code source)	bash tools/package-docker.sh --cle-publique <pem> --parties 24m	Nouvelle version des paquets
Installation	./installer.sh local · ./installer.sh serveur <dns> [auto|internal|files]	Scénarios 1 et 2
Installation	./licences.sh organisation · organisations · demande · installer · liste · detail · retirer	Organisations et licences installées
Installation	./sauvegarder.sh · ./mettre-a-jour.sh <ancien dossier>	Exploitation
Installation	docker compose exec cortexskills cortexskills-admin help	Console complète