Applikationsmodeller Del 2 Find de **rigtige** boundary klasser


12ISE

Dagens program


- Resumé
- Find nogle gode boundary klasser
- Regler og guide lines for applikationsmodeller
- Øvelse

AM's plads i dokumenterne

The ASE Process




SW Arkitektur – fra UC til Design




Vores arkitektur

- ... hedder Entity-Control-Boundary pattern
- Dette er et velkendt og velafprøvet Architectural Pattern
- Et pattern er et mønster, som man kan genkende i mange godt designede og godt fungerende applikationer
- Vi vil her kalde Entity klasser for Domain klasser

Domain – Control - Boundary



aktører



Applikationsmodellen

- Applikationsmodellen er sammensat af følgende 3 typer af diagrammer:
 - Klassediagram (cd) for strukturen (statisk)
 - Sekvensdiagrammer (SEQ) og
 - Tilstandsdiagrammer (STM) for aktiviteter (dynamisk)
- Der laves et tilstrækkeligt antal sæt af disse til at beskrive alle UCs

UC bruges til at konstruere dem

Nogle hvad for nogle klasser?

- Applikationsmodellen består af 3 forskellige klassetyper: Boundary, domain, og control klasser
- Boundary klasser repræsenterer UC aktører
 - De er aktørernes interface til systemet (UI, protokol, ...)
 - De gør systemet synligt for aktørerne
 - Indeholder ingen "business logic" dvs. ingen styring af UC
 - Mindst 1 per aktør, deles mellem de UCs der har samme aktører
 - Bør forsynes med stereotypen «boundary»
- Domain klasser repræsenterer systemets domæne
 - Data, domæne-specifik viden, konfigurationer, etc.
 - 0, 1 eller flere, deles mellem de UCs der bruger samme begreber
 - Kan forsynes med stereotypen <<domain>>

Nogle hvad for nogle klasser?

- Applikationsmodellen består af 3 forskellige klassetyper: Boundary, domain, og control klasser
- Control klassen indeholder UC'ens business logic
 - Den styrer ("executes") UC'en ved at interagere med boundary og domain klasserne
 - Den skal have navn efter UC'en
 - Typisk er der 1 per UC eller 1 som deles mellem nogle få UCs
 - Bør forsynes med stereotypen «control» or «controller»

Boundary klasser og hardware interfaces

- Boundary klasserne er den del af softwaren, der tager sig af interfaces til Actors
- Softwaren kører på computeren/microcontrolleren
- Så må interfaces til Actors være interfaces på computeren/microcontrolleren!
- Derfor: Led efter hardware interfaces der er involveret med Actors!
- For hver af dem: Lav en boundary klasse!

Applikationsmodellen – Step 1 Version 2!

 Applikationsmodellen opbygges skridt for skridt, hvor hvert skridt styres af én UC

Step 1.1: Vælg den næste fully-dressed UC til at designe for (hvordan?)

Step 1.2a: Identificer alle involverede aktører i UC →

Boundary klasser

Step 1.2b: Hvis man har et IBD som definerer de faktiske hardware

interfaces: opsplit Boundary klasserne i relevante hardware


interface Boundary klasser!

Step 1.3: Identificer **relevante klasser i Domænemodellen** som er


involveret i UC → *Domain* klasser

Step 1.4: Tilføj én UC control → Control klasse

Find Boundaryklasser



1. Version SAM klassediagram



Applikationsmodellen er en Softwaremodel!

- Derfor skal vi finde metoderne på klasserne
- Alle messages mellem objekterne på sekvensdiagrammet er metodekald! Derfor har de "()"
- Udtænk
 - et godt navn
 - parametre og parametertyper
 - returværdi (for synkrone kald som ikke er void)
 - synkron/asynkron

Interrupts vs. polling

Applikationsmodellen – Step 2

Samarbejdet mellem klasserne udledes nu fra UC

Step 2.1: Gennemgå UC's hovedscenarie skridt-for-skridt og udtænk

hvordan klasserne kan samarbejde for at udføre skridtet

Hvis man er heldig, har man et System SEQ, der viser UC – brug det!

Step 2.2: Opdater sekvens- og klassediagrammet for at beskrive

samarbejdet (metoder, associationer, attributter)

Step 2.3: Hold øje med, om der er state-baserede aktiviteter og opdater

STMs for disse klasser (tilstande, triggere, overgange, aktioner)

(Step 2.3 springes over hvis der ikke er nogen tilstandsbaserede

klasser)


Step 2.4: Verificer at diagrammerne passer med UC (postconditions, test)

Step 2.5: Gentag 2.1 - 2.4 for alle UC extentions. Finpuds modellen.


 Alle 3 diagrammer (cd, SEQ, STM) opdateres parallelt/samtidigt under dette arbejde

Hovedscenarie

Hovedscenarie	1.	Bruger fører en vare hen til systemets stregkode-scanner	
		Systemet scanner varens stregkode	
	3.	Systemet sender varens stregkode til BCDB	
	4.	BCDB returnerer varens navn til Systemet	
		[Extension 1: Stregkoden findes ikke i BCDB]	
	5.	Systemet viser varens navn	
	6.	Bruger redigerer og godkender antallet af varer	
		[Extension 2: Bruger afbryder tilføjelsen af en vare]	
	1.	Systemet tilføjer varens navn og antal til indkøbslisten	
	2.	Systemet viser en opdateret indkøbsliste	



Principperne for step 2.1-4: Gå igennem hovedscenariet for UC og opdater løbende



Kommunikationsregler

- Det er control klassen der tager alle logiske beslutninger – derfor gælder:
 - Boundary klasser kalder KUN til control klassen/r!
 - (og evt. nødvendige domain klasser der bruges som parametre (Data Transfer Objects DTO))!
 - Boundary klasser kalder IKKE direkte til andre boundary klasser!
 - (medmindre man har en lagdelt boundary struktur)!
 - Domain klasser kalder IKKE til boundary klasser!
 - Domain klasser starter IKKE noget på eget initiativ!

Kommunikationsregler


Principielle kommunikationsregler i arkitekturen

	Til Boundary	Til Domain	Til Control
Fra Boundary	Nej!	Nej!	Ja!
Fra Domain	Nej!	Nej!	Nej!
Fra Control	Ja!	Ja!	Ja!


Pragmatiske kommunikationsregler i arkitekturen


	Til Boundary	Til Domain	Til Control
Fra Boundary	(Lagdelt I->I og O->O)	(Data Transfer Object)	Ja!
Fra Domain	Nej!	(Komposition)	Nej!
Fra Control	Ja!	Ja!	Ja!


- Alle klasser på sekvensdiagrammet, skal også være på klassediagrammet (men ikke nødvendigvis omvendt)
- Alle metoder skal tilknyttes den klasse på klassediagramet, der står for enden af pilen på sekvensdiagrammet
 - Det er et metodekald fra den ene klasse til den anden
- Alle associationer skal pege samme vej på klassediagrammet, som de gør på sekvensdiagrammet
 - For at den ene klasse kan kalde den anden, skal den have en association til den
- Associationer kan være tovejs, hvis begge klasser kalder den anden i løbet af UC



Alle klasser på sekvensdiagrammet skal også være på klassediagrammet!








Guidelines "control"

- Control klassen er IKKE det samme som hardware controlleren eller μ-controlleren eller "control unit" på BDD/IBD!
- Control klassen er en del af softwaren som kører på
 CPUen i disse hardware controllers!
- Control klassen har navn efter den UC, den udfører!

Guideline Actor

- Man må gerne bruge en UC Actor (tændstiksmand) på Applikationsmodellens sekvensdiagram – MEN:
 - Den faktiske Actor og boundary klassen/r for aktøren og den domain klasse som bruges til at gemme attributter for aktøren – er 3 forskellige ting!
 - En faktisk Actor har IKKE metoder og kan IKKE kalde
 metoder det kan kun boundary klassen/r for aktøren!
 - Ikke alle tegneværktøjer kan tegne messages uden () på sekvensdiagrammer :-(

Guideline Actor



Opgave:

 Udfør Step 2.1-2.5 for SmartFridge, mens I overholder designregler og andre guidelines