# Fichero /etc/mtab

Contiene una lista de los filesystem que están montados en el sistema

Ejemplo de fichero /etc/mtab

```
$ cat /etc/mtab
/dev/hda1 / ext3 rw,errors=remount-ro 0 0
proc /proc proc rw 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,gid=5,mode=620 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw 0 0
/dev/hda9 /home ext3 rw 0 0
/dev/hda8 /tmp ext3 rw 0 0
/dev/hda5 /usr ext3 rw 0 0
/dev/hda6 /var ext3 rw 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs rw 0 0
/dev/hdb1 /home2 ext2 rw,nodev 0 0
```

#### Autofs

Sistema que permite montar los filesystems "bajo demanda"

cuando se accede al directorio, este se monta se desmonta automáticamente después de un tiempo de inactividad (por defecto, 5 minutos) suele usarse para montar sistemas remotos con NFS

/etc/auto.master define los puntos de montado

por cada uno de los puntos definidos, se inicia un proceso automount usando los parámetros indicados

Ejemplo de auto.master:

Ficheros de configuración:

```
/home /etc/auto.home
/misc /etc/auto.misc --timeout 60
```

Los ficheros le indican al automount los filesystems a montar Ejemplo de auto.misc

```
cdrom -fstype=iso9660,ro:/dev/cdrom
```

esto monta el cdrom y la partición /dev/hda1 en los directorios /misc/cdrom y /misc/windoz, y el directorio remoto /export/home del sistema server en /misc/home

Para más información ver el manual de autofs y automount, el Autofs Automounter HOWTO o el Automount mini-Howto

Chequeo del sistema de ficheros

Periódicamente es necesario chequear los sistemas de ficheros

el comando básico para chequeo y reparación es fsck

Al igual que mkfs, fsck es un front-end a comandos específicos para cada filesystem:

e2fsck, fsck.ext2 o fsck.ext3 chequean sistemas ext2/ext3 fsck.jfs, fsck.reiserfs, fsck.xfs para JFS, ReiserFS y XFS fsck.msdos, fsck.vfat para sistemas MS-DOS

Alguno de los errores que pueden aparecer se deben a:

Varios ficheros que usan el mismo bloque

Bloques marcados libres y ocupados simultáneamente

Número de enlaces erróneo

Nodos-i conteniendo información pero que no están en la entrada del directorio (la información se recupera en el directorio lost+found con el número de nodo-i)

Entradas del directorio que apuntan a nodos-i ilegales o vacíos etc.

Algunas de las opciones de fsck son:

- -t filesystem tipo de filesystem a chequear
- -A chequea los filesystems listados en /etc/fstab
- -N no ejecuta; simplemente indica lo que haría
- -R usado con -A no chequea el filesystem raíz

Otras opciones dependen del filesystem particular

ver las páginas de manual para cada caso

#### Otras utilidades

du: muestra el espacio de disco usado por los ficheros y subdirectorios de un directorio Formato:

```
du [opciones] [directorio]
```

## Algunas opciones:

- -a muestra valores para ficheros y directorios (por defecto, solo muestra directorios)
- -b, -k tamaños en bytes/KBytes
- -h salida más legible
- -s muestra sólo la ocupación total

## Ejemplo:

\$ du -sh /home /usr

1,2G /home

2,3G /usr

df: muestra el espacio de disco usado y disponible de los sistemas de ficheros montados Formato:

```
df [opciones]
```

#### Algunas opciones:

- -a muestra todos los filesystems (incluso los de tamaño 0)
- -h salida más legible
- -i da información sobre los inodos
- -l sólo muestra filesystems locales
- -T muestra el tipo de sistema de ficheros

### Ejemplo:

\$ df -h

Filesystem Tamaño Usado Disp Uso% Montado en

/dev/hda1 67M 50M 13M 80% /

tmpfs 63M 0 63M 0% /dev/shm /dev/hda9 272M 8,1M 250M 4% /home

/dev/hda8 23M 1,1M 20M 5% /tmp /dev/hda5 464M 90M 350M 21% /usr /dev/hda6 74M 44M 27M 63% /var